Office 10 パッケージ版 メール

バージョン 10.1

メール

メールに関する設定を変更します。

メールを閲覧できるのは、宛先に含まれるユーザーだけです。システム管理者でも、宛先に含まれていなければ、メールを閲覧できません。システム管理者は次の準備をします。

- メールの利用許可
- メールサーバーの設定
- メールアカウントの設定 など

使用開始前の設定

ユーザーに許可する操作やメールサイズの制限値など、メール機能の使用を開始する前に必要な設定を説明します。

メール機能を有効にする

メールを使用するには、システム設定でメールを有効にする必要があります。

メールを有効にすると、ユーザー画面のアプリケーションメニューに 🔀 が表示されます。

初期状態ではすべのユーザーがメールを使用できます。

1. システム設定画面で、 🦺 使用するアプリケーション をクリックします。

<u>□ システム設定画面にアクセスする</u>

2. 「メール」が選択されていることを確認し、 設定する をクリックします。

メールを使用しない場合は、選択を外します。



● メール機能を無効にする場合の注意

機能を無効にすると、メールに登録済のデータは非表示になります。削除はされません。メールを再度有効にすると、登録済のデータが表示されます。

■ メール機能を無効にすると


メール機能を無効にすると、次の操作リンクや設定項目が表示されなくなります。


● メールの画面に表示されなくなる操作リンク





• 個人設定に表示されなくなる設定項目





1:電話メモの通知にシステムメールアカウントを使用する設定の場合は、メール機能が無効でも表示されます。

ユーザーの権限を設定する

ユーザーに許可する操作を設定します。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. 👊 ユーザーの権限 をクリックします。
- 3. 許可する操作を選択し、 変更する をクリックします。

選択肢は次のとおりです。

- メールアカウントの登録を許可する
- 受信メール (POP3) サーバーにメールを残す設定を許可する
- 新着メールチェック機能を許可する

許可する操作によって表示が変わる画面

メールの 🔐 ユーザーの権限 で設定した許可する操作によって、表示項目が変わる画面があります。

■ メールアカウント登録の許可設定が影響する画面

ユーザーにメールアカウントの登録を許可しない場合、次の画面にメールアカウントの設定項目は表示されません。

● 「個人設定(基本)」画面 【**許可する場合**】



【許可しない場合】



● 個人設定の「メールアカウントの登録」画面

【許可する場合】




【許可しない場合】



■ 受信メールサーバーにメールを残す操作の許可設定が影響する画面

ユーザーに受信メール(POP3)サーバーにメールを残すことを許可しない場合、次の画面にメールを残す設定項目は表示されません。

● 個人設定の「メールアカウントの追加」画面や「メールアカウントの変更」画面 【許可する場合】



【許可しない場合】



● システム設定の「○○さんのメールアカウントの追加」画面や「○○さんのメールアカウントの変更」画面 受信メールサーバーにメールを残す操作を許可しない場合、システム設定から「受信メール(POP3)サーバーに残す」を有効にしても、メールサーバ ーにメールは残りません。



受信メールサーバーにメールを残す操作を許可しない場合、 項目を有効にしても、反映されません。

■ 新着メールチェック機能の許可設定が影響する画面


ユーザーに新着メールチェック機能の使用を許可しない場合、次の画面に新着メールチェックの設定項目は表示されません。

● 個人設定のメールの「一般設定」画面

【許可する場合】



【許可しない場合】



新着メールチェックのタイミングを設定する

どのタイミングでユーザーが新着メールをチェックするかを設定します。

ログイン時に新着メールをチェックする

ユーザーがサイボウズ Officeにログインする時に、新着メールをチェックします。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. 🗼 一般設定 をクリックします。
- 3. 「メール確認」セクションで、「ログイン時に新着メールチェックを行う」を選択し、 設定する をクリックします。

■ 更新ボタンのクリック時に新着メールをチェックする

ユーザーがトップページの最新情報パーツで、 ☑ 更新ボタンをクリックすると、新着メールをチェックします。 システム管理者の操作では、機能を利用するかどうかのみを設定するため、最新情報パーツに ☑ 更新ボタンを表示する設定をユーザーに依頼する必要が あります。

- 1 システム管理者側で、新着メールチェック機能の利用を許可します。
 - 1. システム設定画面で、 メール をクリックします。

□ システム設定画面にアクセスする

- 2. **()** ユーザーの権限 をクリックします。
- 3. 「新着メールチェック機能を許可する」を選択し、 変更する をクリックします。
- 2 ユーザーに、

 更新ボタンの表示を設定するよう依頼します。

<u>□ レイアウトの直接編集を有効にする</u>

■ 任意の間隔で新着メールをチェックする

ユーザーが設定した任意の間隔で、新着メールをチェックします。

システム管理者の操作では、機能を利用するかどうかのみを設定するため、新着メールのチェック間隔は各ユーザーに設定を依頼する必要があります。

- 1 システム管理者側で、新着メールチェック機能の利用を許可します。
 - 1. システム設定画面で、 メール をクリックします。

<u>□ システム設定画面にアクセスする</u>

- 2. **()** ユーザーの権限 をクリックします。
- 3. 「新着メールチェック機能を許可する」を選択し、 変更する をクリックします。
- 2. ユーザーに、新着メールのチェック間隔を設定するよう依頼します。

□ 新着メールのチェック間隔を設定する

ダウンロード時の警告表示を設定する

メールの添付ファイルをダウンロードする際に警告を表示するかどうかを設定します。 警告表示の対象となるファイル形式は、次のとおりです。

- text/plain
- text/html
- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. 一般設定 をクリックします。
- 3. 「警告表示」セクションで、「受信メールの添付ファイルを開く時に警告を表示する」を選択し、 設定する をクリックします。



● HTMLメールの本文をダウンロードする際には、添付ファイルダウンロード時の警告表示の有効、無効に関わらず、警告が表示されます。

メールサイズの制限値を設定する

メール1件あたりのメールサイズを制限します。

メールサイズを制限すると、メールの送受信時にかかるサーバーへの負担を軽減できます。

メールサイズ制限の仕様

メールサイズ制限の仕様は、次のとおりです。

■ 送受信メールに設定できるサイズ制限

メールサイズの制限は、メール1件あたりのメールサイズに適用します。 受信メールと送信メールで、異なる制限値を設定できます

メールサイズが制限値を超えるメールは、送受信できません。

ユーザーのメール一覧画面には、次のメッセージが表示されます。



ユーザーから相談を受けた場合は、次のどちらかの方法で対処してください。

● 制限値を変更できる場合

<u>▼信メールの制限値を設定する</u>

● 制限値を変更できない場合

ユーザーに、次のどちらかの操作を依頼します。

- 受信できなかったメールを他のメールソフトで受信する。
- 受信できなかったメールをサーバーから削除する。
- サイズ制限を超えたメールを受信するとサイズ制限を超えたメールを受信すると

■ 一度に受信できるメールデータの上限

受信メールの制限値を無制限に設定していても、一度に受信できるメールデータはサイボウズ Officeで制限されています。一度に受信できるメールデータは、件数にすると100件、メールの総サイズにすると10MBまでです。

この上限を超えるメールを受信しようとすると、受信が完了していないメッセージが表示されます。

メッセージが表示された場合は、新着メールを受信するをクリックし、再度メールを受信してください。




受信メールの制限値を設定する


受信メールのメールサイズの制限値を設定します。 初期値は、1MBに設定されています。

- 1. システム設定画面で、 サイズ制限 をクリックします。

 ② システム設定画面にアクセスする
- 2. メールをクリックします。
- 3. 「受信メール」の / 編集する をクリックします。



4. ドロップダウンリストから制限値を選択し、 反映する をクリックします。




(直接入力)を選択した場合は、半角で整数を入力してください。

送信メールの制限値を設定する

送信メールのメールサイズの制限値を設定します。 初期値は、512KBに設定されています。

- 2. メール をクリックします。
- 3. 「送信メール」の / 編集する をクリックします。



4. ドロップダウンリストから制限値を選択し、 反映する をクリックします。



(直接入力)を選択した場合は、半角で整数を入力してください。

メールの総サイズを設定する

メールの総サイズとは、1ユーザーの全メールアカウントに保存されているメールの総サイズです。 メールの総サイズを設定することで、サイボウズ Officeのデータが肥大化するのを防ぐことができます。

全員の制限値を編集する

サイボウズOfficeの利用ユーザー全員に対して、メールの総サイズの制限値を設定します。初期値は、無制限に設定されています。

- 1. システム設定画面で、 サイズ制限 をクリックします。
- 2. メール をクリックします。
- 3. 「全員」の / 編集する をクリックします。



4. ドロップダウンリストから制限値を選択し、 反映する をクリックします。



(直接入力)を選択した場合は、半角で整数を入力してください。

特定のユーザーの制限値を設定する

全員に対する制限値とは別に、特定のユーザーに対して制限値を設定できます。

ユーザー単位の制限値は、全員の制限値より優先されます。


全員の制限値を1000MBに設定し、派遣社員の制限値には500MBを設定する、といった運用が可能です。



- 1. システム設定画面で、 🕎 サイズ制限 をクリックします。
 - システム設定画面にアクセスする
- 2. メール をクリックします。
- 3. 制限値を設定するユーザーを選択し、 ←追加 をクリックします。



4. 制限値を設定するユーザーの / 編集する をクリックします。



5 ドロップダウンリストから制限値を選択し、 反映する をクリックします。




(直接入力)を選択した場合は、半角で整数を入力してください。

制限値を超えると

1ユーザーが保存できるメールの総サイズが制限値を超えると、ユーザーはメールを送受信できません。 制限値を超えた状態で、メールを送受信しようとすると、ユーザーのメール画面に次のメッセージが表示されます。

● 制限値を超えた状態で、メールを送信しようとした場合



● 制限値を超えた状態で、メールを受信しようとした場合



● 運用の途中で制限値が変更され、ごみ箱に制限値を超過したメールが保存されている場合



ユーザーから相談を受けた場合は、次のどちらかの方法で対処してください。

■ 制限値を変更できる場合

<u>▼ メールの総サイズを設定する</u>


■ 制限値を変更できない場合

- メールを送信できない場合
 - ユーザーに制限値内におさまるよう、受信メールや送信済メールの削除を依頼します。
- メールを受信できない場合
 - ユーザーに、次のどちらかの操作を依頼します。
 - 受信できなかったメールを他のメールソフトで受信します。
 - 受信できなかったメールをサーバーから削除します。
 - <u>□</u> サイズ制限を超えたメールを受信すると

制限値を削除する

ユーザー単位で設定したメールの総サイズの制限値を削除します。全員の制限値は削除できません。

- 1 🔹 システム設定画面で、 📪 サイズ制限 をクリックします。
 - システム設定画面にアクセスする
- 2. メール をクリックします。
- 3 制限値を削除するユーザーの 🗙 削除する



CSVファイルで制限値を管理する

メールの総サイズの制限値の設定をCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりできます。

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからデータを読み込み、メールの総サイズの制限値を設定します。

「全員」の制限値は読み込めません。CSVファイルのデータと、サイボウズ Office上のユーザーIDが一致する場合に、ユーザー単位の制限値を設定できます。

- 1. CSVファイルから読み込める項目を確認します。
- 2 メールの総サイズの制限値のデータをCSVファイルで準備します。

次のどちらかの方法で、CSVファイルを準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
 - <u>CSVファイル作成時の注意点</u>
- サイボウズ Officeから書き出したCSVファイルを編集する。
- 3. 準備したファイルを保存します。

ファイルの種類に「CSV (カンマ区切り) (*.csv)」を選択します。

- **4.** システム設定画面で、 🕎 サイズ制限 をクリックします。
 - □ システム設定画面にアクセスする
- **5**. メール をクリックします。
- 6 CSVファイルから読み込むをクリックします。
- **7** 手順3で保存したファイルを選択し、CSVファイルの文字コードを選択して、 次に、ファイルの中身を確認する>> をクリックします。



- CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。
- ・自動判定 システムが自動で、読み込むファイルの文字コードを 判別します。 文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選
- 択します。 ・シフトJIS
- · UTF-8

8. 先頭行を項目名として無視するかどうかを設定します。

ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

9 プレビューで、読み込むデータを確認し、 登読み込む をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルに書き出す

メールの総サイズの制限値データをCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。 「全員」の制限値は書き出されません。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

- 🙎 🔹 システム設定画面で、 啊 サイズ制限 をクリックします。
- 3. メールをクリックします。
- **4** CSVファイルへ書き出すをクリックします。
- 5. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、 登次に、書き出す内容を確認する>> をクリックします。



ファイルの1 行目に項目名を書き出す 場合はチェックボックスを選択します。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から 選択します。

- ・シフトJIS
- ・UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)
- 6 □ ファイルの中身をプレビューで確認して、 書き出す をクリックします。
- **7** Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

インクリメンタルサーチを無効にする

インクリメンタルサーチは、1文字入力するごとに逐次検索が実行され、検索対象をすばやく見つけられる機能です。 初期値は「有効」に設定されています。必要に応じて、機能を無効にしてください。

メールアドレス入力欄の文字列をもとに、ユーザー名簿とアドレス帳のデータが検索されます。



■ インクリメンタルサーチの検索対象と検索結果

	ユーザー名簿	アドレス帳
検索対象	姓名姓よみ名よみE-mail	
検索結果に表示されるデー タ	次のすべての条件を満たす検索結果が表示されます。 ・ 検索対象のうち、入力欄の文字列を含むデータ ・ E-mailが登録されているユーザーデータ	次のすべての条件を満たす検索結果が表示されます。 ・ 検索対象のうち、入力欄の文字列を含むデータ ・ E-mailが登録されている人名データ ・ インクリメンタルサーチを使用するユーザー自身が閲覧できるデータ

- **1** インクリメンタルサーチを無効にするユーザーに対して、アドレス帳とユーザー名簿の両方、もしくは、どちらか一方の機能が有効であることを確認します。
 - <u>□ アドレス帳を有効にする</u>
 - 🗖 ユーザー名簿を有効にする
- 2. システム設定画面で、 メール をクリックします。
 - <u>□ システム設定画面にアクセスする</u>
- 4. 「宛先入力」セクションで、「インクリメンタルサーチを利用する」の選択を外し、 設定する をクリックします。

メールサーバーの設定

メールサーバーの設定を説明します。

対応メールサーバー

サイボウズ Officeのメールで使用できるメールサーバーは、次のとおりです。

□ 利用条件

次のすべての条件を満たすメールサーバーを利用できます。

- メールサーバーがサイボウズ Officeと常時接続できる環境にある。ホスティングサーバーや、レンタルサーバーのメールサーバーでも使用できます。
- サイボウズ Officeが対応しているメールサーバーである。

■ 対応メールサーバー

サイボウズ Officeが対応しているメールサーバーは、次のとおりです。

プロトコル	SMTP/POP3 SMTP/POP3 over SSL
認証形式	APOP POP before SMTP SMTP Authentication
STARTTLS サポート	あり

サイボウズ Officeの動作環境の詳細は、次のページを参照してください。

■ 製品サイト: 動作環境

メールサーバーを登録する

メールサーバーの情報を、サイボウズ Officeに登録します。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. メールサーバーの登録をクリックします。
- 3. ♣追加する をクリックします。
- **4** メールサーバー名を入力します。






■ 受信メールサーバーの設定項目

サーバー名	受信メールサーバーのIPアドレス、またはホスト名を入力します。 例: 10.0.1.55、office.server.co.jp など
ポート番号	POP3のポート番号を入力します。初期値は「110」に設定されています。 通信方式別の一般的なポート番号は、次のとおりです。
通信を暗号化する	メールサーバーとの通信にSSLまたはSTARTTLSを使用する場合に選択します。
APOP認証を行う	受信メールサーバー(POP3)がAPOP認証に対応している場合に選択します。

6. 送信メールサーバー(SMTP)の情報を入力します。



■ 送信メールサーバーの設定項目

サーバー名	送信メールサーバーのIPアドレス、または木スト名を入力します。 例: 10.0.1.55、office.server.co.jp など
ポート番号	SMTPのポート番号を入力します。 初期値は「25」に設定されています。 通信方式別の一般的なポート番号は、次のとおりです。 SMTPの場合: 25 SMTP over SSLの場合: 465 SMTP STARTTLSの場合: 25または587 SMTP-AUTH認証の場合: 587
通信を暗号化する メールサーバーとの通信にSSLまたはSTARTTLSを使用する場合に選択します。	
送信メールサーバー(SMTP)がSMTP認証(SMTP-AUTH 認証)に対応している場合に選択し次のどちらかに設定します。	
受信後に送信を行う(POP before SMTP) ¹	送信メールサーバー(SMTP)がPOP before SMTP認証に対応している場合に選択します。 • 送信までの待ち時間認証が実行されてから、メールの送信が実行されるまでの時間を、ドロップダウンリストから選択します。

 $^{^1}$: どちらか片方の認証のみ設定できます。SMTP認証とPOP before SMTP認証は同時に使用できません。

7. 設定内容を確認し、 追加する をクリックします。

追加したメールサーバーは、一覧の末尾に表示されます。

メールサーバーの表示順を変更する場合は、「メールサーバーの登録」画面で、<a> 順番変更する をクリックします。

メールサーバーを変更する

サイボウズ Officeに登録しているメールサーバーの情報を変更します。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. メールサーバーの登録をクリックします。
- 3 変更するメールサーバーの / 変更する をクリックします。
- 4. 必要に応じて、メールサーバー名や、設定項目を変更し、 変更する をクリックします。
 - ☑ 受信メールサーバーの設定項目

メールサーバーを削除する

サイボウズ Officeに登録しているメールサーバーの情報を削除します。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 □ システム設定画面にアクセスする
- 2. メールサーバーの登録をクリックします。
- 3. 削除するメールサーバーの 🗶 削除する をクリックします。
- 4. 確認画面で、 削除する をクリックします。


メールアカウントの設定

メールアカウントの設定について説明します。

メールアカウントを登録する


メールサーバーへアクセスするためのアカウントとパスワードを、ユーザーごとに設定します。 メールアカウントは、1ユーザーに複数登録できます。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 システム設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3 ユーザーの所属組織をドロップダウンリストから選択します。




- 4. ユーザーの 🕲 設定する をクリックします。
- 5. ♣追加する をクリックします。
- 6. 使用するメールサーバーを選択します。


詳細をクリックすると、メールサーバーの設定内容を確認できます。



7. 「E-mail」セクションに、メールアドレスを入力します。



8 ■ 受信メールサーバー(POP3)のアカウントとパスワードを入力します。



9』 必要に応じて、送信メールサーバー(SMTP)のアカウントとパスワードを入力します。

送信メールサーバーの設定で、認証方法に「認証に使用するユーザー名とパスワードを個別に設定する」を選択している場合のみ表示されます。

【メールアカウントの設定画面】

送信メールサーバー	(SMTP)	
SMTPアカウント	takahashi	
SMTPパスワード	•••••	

【メールサーバーの設定画面】

ſ	- 2. 送信メールサーバー	(SMTP)
	サーバー名*	9 9 9 9
	ポート番号*#	465
	通信方法	☑ 通信を暗号化する SSL ✓
	認証方法	「SMTP認証を行う」と「受信後に送信を行う」を同時に設定できませ
		A.
		☑ SMTP認証を行う LOGIN V
		○ 認証に受信メールアカウントのユーザー名とパスワードを使用する
		認証に使用するユーザー名とパスワードを個別に設定する
		□ 受信後に送信を行う (POP before SMTP)
		┕送信までの待ち時間「咿・▼
L		

0 ■ 受信メールをメールサーバーに残すかどうかを設定します。

メールデータ 口受信メール (POP3) サーバーに残す

● 受信メールをサーバーに残すと

メールの受信後もメールサーバーにデータが残るため、サイボウズ Office以外のメールソフトで同じメールを再度受信できます。 ただし、メールサーバーにデータが蓄積されるため、メール受信に時間がかかったり、メールサーバーの容量に問題が発生したりする可能性があります。

メールサーバーにメールを残す場合は、定期的にメールサーバーからデータを削除する必要があります。



● 受信メールをメールサーバーに残す場合は、必ず「ユーザーの権限」画面の次の項目を有効にしておく必要があります。



1 メールアカウントの使用を許可するかどうかを設定します。

登録後、すぐにメールアカウントの使用を許可しない場合は、「メールアカウントの使用を停止する」を選択します。

使用状況 ロメールアカウントの使用を停止する

使用状況は、「メールアカウントの設定」画面に表示されます。



2. 設定内容を確認し、 追加する をクリックします。

追加したメールアドレスは、一覧の末尾に表示されます。

メールアドレスの表示順を変更する場合は、「メールアカウントの設定」の設定画面で、 🛊 順番変更する をクリックします。

メールアカウントの設定を変更する

メールアカウントの情報を変更する手順を説明します。

1 🔹 システム設定画面で、 🔀 メール をクリックします。

システム設定画面にアクセスする

- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. ユーザーの所属組織をドロップダウンリストから選択します。
- 4. ユーザーの ② 設定する をクリックします。
- 5. メールアカウントの 2変更する をクリックします。
- **6** 必要な項目を変更し、 変更する をクリックします。 □ メールアカウントを登録する

メールアカウントを削除する

メールアカウントを削除する手順を説明します。

- **1** システム設定画面で、 メール をクリックします。 システム設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. ユーザーの所属組織をドロップダウンリストから選択します。
- 4. ユーザーの ② 設定する をクリックします。
- 5. メールアカウントの × 削除する をクリックします。
- 6. 確認画面で、 削除する をクリックします。

CSVファイルでメールアカウントデータを管理する


メールアカウントデータをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりできます。

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからデータを読み込み、メールアカウントとして設定します。

- **1. CSVファイルから読み込める項目を確認します。** □ CSVファイルで管理できる項目: メールアカウント
- 2 次のどちらかの方法で、メールアカウントデータのCSVファイルを準備します。
 - Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。CSVファイル作成時の注意点
 - サイボウズ Officeから書き出したCSVファイルを編集する。
 CSVファイルに書き出す
- **3 ■** 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式で保存します。
- **4** システム設定画面で、 メール をクリックします。
 □ システム設定画面にアクセスする
- 5. メールアカウントの登録をクリックします。

- 6. CSVファイルから読み込むをクリックします。
- 7. 手順3で保存したファイルを選択し、CSVファイルの文字コードを選択して、 次に、ファイルの中身を確認する>> をクリックします。



CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- 自動判定 システムが自動で、読み込むファイルの文字コードを 判別します。 文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選 択します。
- ・シフトJIS
- · UTF-8
- **8** 先頭行を項目名として無視するかどうかを設定します。

ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

9 プレビューで、読み込むデータを確認し、 読み込む をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルに書き出す

メールアカウントデータをCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。

1 CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

2. システム設定画面で、 メール をクリックします。

<u>□ システム設定画面にアクセスする</u>

- 3. メールアカウントの登録をクリックします。
- 4_■ CSVファイルへの書き出しをクリックします。
- **5** 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、 次に、書き出す内容を確認する>> をクリックします。



ファイルの1 行目に項目名を書き出す 場合はチェックボックスを選択します。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から 選択します。

・シフトJIS

- ・UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)
- 6. ファイルの中身をプレビューで確認して、 書き出す をクリックします。
- **7.** Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

メールデータの管理

迷惑メールの設定や、メールデータの退避など、メールデータを管理する操作を説明します。

迷惑メールを拒否する

サイボウズ Officeのメールでは、迷惑メールの拒否設定を、システム管理者側とユーザー側で設定できます。

システム管理者側では、迷惑メールとして振り分けるメールの初期条件を設定します。設定した条件は、ユーザーの「迷惑メール」の振り分け保存に反映 されます。

ユーザー側では、「迷惑メール」の振り分け保存に反映された条件を、各ユーザーの用途にあった条件にカスタマイズします。

管理者マニュアルでは、迷惑メールとして振り分けるメールの初期条件の設定手順を説明します。

- 1 システム設定画面で、 メール をクリックします。
 - <u>□ システム設定画面にアクセスする</u>
- 2. ※ 迷惑メールの振り分け保存をクリックします。
- **3** 迷惑メールに振り分ける条件を設定します。

条件には、メールヘッダーに含まれるキーワードを設定します。



■ 振り分け条件の設定項目

番号	パーツ	説明	
1	(メールヘッダー)	FromやSubjectなどのメールヘッダー項目を入力します。	
2	デキスト欄 迷惑メールに含まれている文字列をキーワードとして入力します。100文字できます。		
3	条件の指定方法	ドロップダウンリストから条件の指定方法を選択します。 を含むを含まないと同じと異なるで始まる	

4 設定内容を確認し、 設定する をクリックします。

設定した条件は、ユーザーの「迷惑メール」の振り分け保存に反映されます。

ただし、設定した条件の詳細はユーザー画面に表示されません。

メールデータを退避する

メールデータの退避は、指定した日以前のデータを切り離し、emlファイルに書き出して保存する機能です。退避操作はコマンドライン機能を使います。 サイボウズ Officeには、書き出したemlファイルをインポートできません。書き出したデータを確認する場合は、他のメールソフトにemlファイルをインポートする必要があります。

メールデータを削除せずに、メールのデータ量を削減できるため、製品のパフォーマンス劣化を防ぐ手段として有効です。



- emlファイルに書き出したメールデータ(退避したデータ)は、サイボウズ Office上に表示されなくなります。 運用に支障がないか確認してから、メールデータを退避してください。
- メールデータの退避中はメンテナンス時間が設定されます。退避処理が終了すると、メンテナンス時間が自動的に解除されます。メンテナンス時間中は、サイボウズ Officeの操作はできません。

退避されるメールデータ

退避されるメールデータは次のとおりです。

退避されるデータ	退避されないデータ
	● 指定した日付より後に受信したメール
● 指定した日付より前に受信し、かつ、メールソース(添付ファイルを 含む)がある受信メー ル	● メールソース(添付ファイルを含む)がない受信メール
	● 送信メール
	● 下書きメール



● バージョン10.0.0~10.0.2までのOffice 10をお使いの方へ注意 該当するバージョンをお使いの場合、メールデータを退避しないようにしてください。 バージョン10.0.0~10.0.2までのサイボウズOffice 10では、送信メールがあわせて退避されます。 しかし、不具合により、退避した送信メールの標題や本文は文字化けして確認できません。

🕝 不具合情報公開サイト

退避する手順

メールデータの退避はコマンドプロンプトで操作します。

- **1** サイボウズ Officeをインストールしているサーバーマシンに、次のユーザーでログインします。
 - Windows環境:

サーバーのAdministrator権限を持つユーザー

- Linux環境:
 - サーバーのroot権限を持つユーザー
- 2. 手順1のサーバーマシンで、コマンドプロンプトを起動します。
- **3.** ag.exe(cgi)が保存されているディレクトリに移動します。

ag.exe(cgi)が保存されているディレクトリは、実行環境の診断画面の「Dir」欄で確認できます。

実行環境の診断		
パラメータ	值	説明
GATEWAY_INTERFACE	CGI/1.1	Webサーバーが使用するCGIの バージョン
SERVER_NAME	10.10.43.76	Webサーバーのホスト名またはIF アドレス
SERVER_PORT	80	Webサーバーが使用している TCP/IPのポート番号
SERVER_PROTOCOL	HTTP/1.1	Webサーバーが使用しているプロ トコルの名前とバージョン
SERVER_SOFTWARE	Microsoft-IIS/8.0	Webサーバーのソフトウェア名と パージョン: 例) Microsoft-IIS/5.0 (マイク ロソフト社の IIS のバージョン 5.0 が使用されている場合)
HTTP_USER_AGENT	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	現在、製品にアクセスしている Webブラウザー
DocumentRoot	C:¥inetpub¥wwwroot	Webサーバーのドキュメントル-ト
Dir	C:\finetpub\forallscripts\forallcbag\forall	サーバーマシン上での実行ディレ クトリの絶対パス
UserDir	C:¥cybozu¥office¥cbag¥	サーバーマシン上でのテータティ レクトリの絶対パス
DiskFreeSpace	2GB以上	ディスクの空き容量

4. コマンドを実行します。

emlファイルに書き出すメールデータを、年月日と対象ユーザーIDで指定します。 指定した年月日より前に受信されたメールデータが書き出されます。

● Windows環境の場合

ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date (yyyy/mm/dd) -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))

■ Linux環境の場合

./ag.cgi -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date (yyyy/mm/dd) -uid (対象ユーザーID) -e (実行時間(秒))

● 退避処理を途中で終了する場合

ag.exe(ag.cgi) -x mailsave -E

退避後に確認すること

メールデータを退避した後は、次の内容を確認してください。

emlファイルの保存場所

メールデータ退避の実行コマンドで指定した保存フォルダに、emlファイルが保存されていることを確認します。 実行コマンドで保存先をpathで指定しなかった場合は、次のフォルダにemlファイルが保存されています。

- Office 10を新規インストールした環境 (データディレクトリ)/cb5/maildata
- Office 9以前からOffice 10にバージョンアップした環境 (インストールディレクトリ)/cb5/maildata

操作ログの保存場所

操作口グを確認します。 操作口グは次の場所に保存されています。

● (インストールディレクトリ)/mailsave.log

退避処理の実行結果

コマンド実行時に、「-s」オプションを指定すると、実行結果は表示されません。

● 「-s」オプションありの場合

退避処理が完了しても、エラー以外の実行結果はコンソール画面には表示されません。

```
C:YinetpubYscriptsYcbag>ag.exe -x mailsave -path C:YcybozuYofficeYcbagYcb5Ymaild
ata -date 201/02/20 -uid 16 -s
C:YinetpubYscriptsYcbag>_
```

● 「-s」オプションなしの場合

実行結果がコンソール画面に表示されます。

```
C:\(\foatharrow\) interpub\(\foatharrow\) interpub\(\f
```

データベースの最適化

メールデータの退避後に、サイボウズ Officeから最適化処理を実行すると、サーバーマシンのデータベースファイルを最適化できます。

፫ データベースの最適化

メール

メールは、E-mailの送受信をするアプリケーションです。


メールの使用を開始するには、サーバーやメールアカウントの設定など、システム管理者による準備が必要です。

準備

メールを使用するために必要な準備について説明します。

メールの設定を確認する

メールは次の設定が完了している場合に使用できます。



メールアカウントを設定する

使用するメールアカウントを自分で設定できます。 次の場合は、システム管理者に設定を依頼してください。


- 「メールアカウントの登録は許可されていません。」と表示される。
- メールアカウントの設定項目が表示されない。
- 使用するメールサーバー、アカウント名、パスワードが分からない。

メールアカウントを追加する


メールアカウントを追加します。

- **1** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。 □ 個人設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. ♣追加する をクリックします。
- **4.** 使用するメールサーバーをドロップダウンリストから選択します。


詳細をクリックすると、登録されているメールサーバーの設定内容を確認できます。



5. 「E-mail」セクションに、メールアドレスを入力します。



6 ■ 受信メールサーバー(POP3)のアカウントとパスワードを入力します。



- **7** 必要に応じて、送信メールサーバー(SMTP)のアカウントとパスワードを入力します。 送信メールサーバーの設定で、認証方法に「認証に使用するユーザー名とパスワードを個別に設定する」を選択している場合のみ表示されます。
- 8. 受信メールをメールサーバーに残すかどうかを設定します。

メールデータ □ 受信メール (POP3) サーバーに残す

■ 受信メールをメールサーバーに残すと

メールの受信後もメールサーバーにデータが残るため、サイボウズ Office以外のメールソフトで同じメールを再度受信できます。 ただし、メールサーバーにデータが蓄積されるため、メール受信に時間がかかったり、メールサーバーの容量が不足する可能性があります。 メールサーバーにメールを残す場合は、定期的にメールサーバーからデータを削除する必要があります。

9. メールアカウントの使用を許可するかどうかを設定します。

使用状況 □ メールアカウントの使用を停止する

使用状況は、「メールアカウントの設定」画面に表示されます。



0. 設定内容を確認し、 追加する をクリックします。

追加したメールアドレスは、一覧の末尾に表示されます。

メールアドレスの表示順を変更する場合は、「メールアカウントの設定」画面で、 🛊 順番変更する をクリックします。

メールアカウントを変更する

メールアカウントの情報を変更する手順を説明します。

- 1 「個人設定」画面で、 ✓ メール をクリックします。
 - □ 個人設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. 変更するメールアカウントの / 変更する をクリックします。
- 4. 必要な項目を変更し、 変更する をクリックします。
 - メールアカウントを追加する

メールアカウントの使用を停止する

運用の途中で、メールアカウントの使用を停止できます。

停止されたメールアカウントでは、メールを送受信できません。

ただし、使用を停止する前に送受信したメールは、個人フォルダから閲覧できます。

- 1 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 - 個人設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. 使用を停止するメールアカウントの 2変更する をクリックします。
- **4.** 「メールアカウントの使用を停止する」を選択し、 変更する をクリックします。

「メールアカウントの設定」画面で「停止中」と表示されます。



メールアカウントを削除する

メールアカウントを削除します。

- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 回 個人設定画面にアクセスする
- 2. メールアカウントの登録をクリックします。
- 3. 削除するメールアカウントの × 削除する をクリックします。
- 4. 確認画面で、 削除する をクリックします。

署名を設定する

メール本文の末尾に表示する署名を設定します。

署名を設定している場合は、メールの送信画面に「署名」欄が表示されます。

メールの送信画面例:





• 本文の書式編集機能が有効であっても、署名に書式は設定できません。

署名を追加する

署名を追加します。

署名は複数追加できます。

1. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。

🗗 個人設定画面にアクセスする

- 2. 署名をクリックします。
- 3. ♣追加する をクリックします。
- 4. 署名の名称と内容を入力します。

追加した署名は、末尾の下部に表示されます。

署名の表示順を変更する場合は、「署名の設定」画面で、 🛊 順番変更する をクリックします。

署名を変更する

署名の名称や内容を変更します。

- **1** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。 個人設定画面にアクセスする
- 2. 署名をクリックします。
- 3. 変更する署名の / 変更する をクリックします
- 4. 署名の名称や内容を変更し、 変更する をクリックします。

署名を削除する

署名を削除します。

- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 個人設定画面にアクセスする
- 2. 署名をクリックします。
- 3. 削除する署名の χ 削除する をクリックします。
- 4. 確認画面で、 削除する をクリックします。

メールの送信情報を設定する

メールアカウントごとに、差出人欄に表示する名前(From行に表記する名前)や、使用する署名を設定します。

メールの差出人の明示や、署名の設定漏れを防止できます。

メールの送信画面例:



- 1. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 - <u>個人設定画面にアクセスする</u>
- 2. 送信情報をクリックします。
- 3 設定するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。
- 4■ From行に表記する名前を入力します。空白の場合は、ユーザー情報のユーザー名が表示されます。漢字、ひらがな、またはカタカナを表示できない宛先にメールを送信する可能性がある場合は、半角アルファベットで名前を入力することを推奨します。
- 5. 署名をドロップダウンリストから選択します。
- 6. 設定内容を確認し、 設定する をクリックします。

振り分け保存を設定する

振り分け保存は、メールの受信時に条件ごとに指定したフォルダへメールを分類する機能です。 メールの振り分け保存を設定する手順を説明します。

振り分け保存の仕様

振り分け保存が適用されるデータや適用順を説明します。

■ 振り分け保存が適用されるデータ

振り分け保存は、振り分け保存が設定された後に受信するメールに対して適用されます。 設定前に受信したメールには適用されません。手動でメールを目的のフォルダに移動してください。

■ 振り分け保存が適用される順番

振り分け保存が複数登録されている場合、一覧で上位に表示されている設定から順に適用されます。 順番を変更する場合は、一覧に表示する振り分け保存の順番を変更します。



振り分け保存先のフォルダが削除された場合、 振り分け保存名がグレー表示となります。

■ 振り分け条件の上限値

振り分け条件とは、振り分け保存に設定する条件のことを指します。



1つの振り分け保存に対して、設定できる振り分け条件の上限値は、1000件です。 上限値を超える条件を設定しようとすると、エラーが表示されます。

振り分け保存を追加する

振り分け保存の設定を追加する手順を説明します。

- 1. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 個人設定画面にアクセスする
- 2. 振り分け保存 をクリックします。
- 3. ♣追加するをクリックします。
- 4. 振り分け保存名を入力します。
- 5 振り分け条件の組み合わせ方法を選択します。



条件の組み合わせ方法は、次のとおりです。

- 次のすべての条件を満たす 設定した条件項目をAND検索します。指定したすべての条件を満たすデータを絞り込む場合に選択します。
- 次のいずれかの条件を満たす 設定した条件項目をOR検索します。どれかの条件を満たすデータを絞り込む場合に選択します。
- 6 振り分け条件と保存先を設定し、 追加する をクリックします。

条件には、標題、差出人、宛先、CCを利用できます。 差出人、宛先、CCを選択する場合は、次のいずれかをキーワードとして入力してください。

● From行に使用されている文字列

- サイボウズ Officeの利用ユーザー名
- メールアドレス

各項目に設定できる演算子は次のとおりです。

- を含む
- を含まない
- と同じ
- と異なる
- で始まる

例:





● 保存先フォルダの選択時に「(新規作成)」を選択すると、手順4で入力した振り分け保存名と同名のフォルダが作成されます。 また、作成されたフォルダは、振り分けたデータの保存先に自動的に設定されます。

振り分け保存の設定を変更する

振り分け保存の設定内容を変更する手順を説明します。

- 1. 「個人設定」画面で、 メールをクリックします。
 - 🗗 個人設定画面にアクセスする
- 2. 曇 振り分け保存 をクリックします。
- 3. 変更する振り分け保存の 2変更する をクリックします。
- 4. 必要な項目を設定し、 変更する をクリックします。

振り分け条件では、登録済みの条件を変更するセクションと、新しい条件を追加するセクションが表示されます。



振り分け保存を削除する

振り分け保存を削除する手順を説明します。初期設定で登録されている「迷惑メール」は削除できません。

- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 □ 個人設定画面にアクセスする
- 2. 振り分け保存をクリックします。
- 3. 削除する振り分け保存の 🗙 削除する をクリックします。
- 4. 確認画面で、削除するをクリックします。

新着メールのチェック間隔を設定する

各ユーザーが設定する間隔で、新着メールをチェックします。

システム管理者によって、新着メールチェック機能の利用を許可されている場合のみ、設定項目が表示されます。



- 新着メールのチェック間隔を設定すると、定期的にメールサーバーにアクセスするため、メールサーバーに負荷がかかります。
- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。 □ 個人設定画面にアクセスする
- **3** 「新着メールチェック機能を使用する」を選択し、ドロップダウンリストから、チェックする間隔を選択します。



4. 設定内容を確認し、 設定する をクリックします。

ごみ箱機能

ごみ箱は、削除したメールを一時的に保存するフォルダです。ユーザーごとに、ごみ箱を使用するかどうかを設定できます。 初期値では、ごみ箱の機能は有効に設定されています。

ごみ箱機能の仕様

ごみ箱を使用する場合と、使用しない場合の違いについて説明します。

■ ごみ箱を使用する場合

削除されたメールは、ごみ箱に移動され一定期間保存されます。 ごみ箱に保存されている期間であれば、閲覧や復旧ができます。

■ ごみ箱を使用しない場合

削除されたメールは、操作した時点でシステムから完全に削除されます。 削除したメールは元に戻せません。

■ ごみ箱のデータが完全に削除されるタイミング

ごみ箱のメールは、次のタイミングでシステムから完全に削除されます。

- ごみ箱のメールを手動で削除したとき
- ごみ箱の保存期間が経過している場合に、次の操作をしたとき
 - メールを別のフォルダに移動したとき
 - メールを削除したとき

ごみ箱を有効にする

ごみ箱の機能を有効にすると、メールにごみ箱が表示されます。削除したメールを一時的に保存できるようになります。

- 1 「個人設定」画面で、 ✓ メール をクリックします。
 - 個人設定画面にアクセスする
- 2. 🗑 ごみ箱 をクリックします。
- 3. 「ごみ箱機能を使用する」を選択します。
- 4. ドロップダウンリストから、ごみ箱にデータを保存する日数を選択します。
- **5** 設定する をクリックします。

画面の見かた

メールの見かたを説明します。

アプリケーションメニューで、 メール をクリックすると、メール画面が表示されます。

ビューを切り替える

メール画面では、プレビューの表示、非表示を切り替えられます。サイボウズ Office導入直後は、プレビューを表示する設定です。 ビューによって、表示される画面の構成やアイコンが異なります。



● Internet Explorerをお使いの場合:

Internet Explorer 7以前のバージョンでは、ビューを切り替えられません。プレビュー非表示の画面が表示されます。ビューの切り替えは、Internet Explorer 8以降のバージョンをお使いの場合に利用できます。

🗖 動作環境

1. メールをクリックします。

2. ビューを切り替える をクリックします。

プレビュー表示とプレビュー非表示で、ビューが切り替わります。

【プレビュー表示】



1

【プレビュー非表示】



プレビュー表示画面

プレビュー表示画面の見かたを説明します。

プレビュー非表示画面で、 [[] **ビューを切り替える** をクリックすると、プレビュー表示画面が表示されます。



□ パーツ

番号	パーツ		説明
	[新着メールを受信する]		メールを受信します。
1	メールを送る		別ウィンドウで、メールの作成画面が表示されます。
	ビューを切り替える		プレビュー非表示画面に切り替えます。
2	[メール検索]		入力したキーワードでメールを検索します。
2	詳細検索		詳細検索画面が表示されます。
	フォルダー覧		メール内のフォルダです。 フォルダ横に表示される数字は、未読メールの件数です。
	フォルダメニュー		■フォルダ ▼ をクリックす ると、フォルダに対する操作メニューが表示されます。
		フォルダを追加する	フォルダの作成画面が表示されます。
		通知するフォルダの 設定	フォルダの更新通知の設定を変更します。
		フォルダの順番変更	追加したフォルダの表示順を変更します。
	受信箱 送信箱 下書き		自動的に作成されるフォルダです。 削除や変更はできません。
	ごみ箱		個人設定でごみ箱機能を有効にしている場合に表示されます。
3	任意のフォルダメニュー		フォルダにマウスオーバーすると表示される ▼ をクリックすると、任意のフォルダに 対する操作メニューが表示されます。
		フォルダの詳細	▼ をクリックしたフォルダの詳細画面が表示されます。
	更新通知を解除する 更新通知を設定する		更新通知の設定画面が表示されます。
		フォルダを削除する	追加したフォルダを削除します。
		フォルダ内の全デー タを削除する	▼ をクリックしたフォルダ内の全データを削除します。
		フォルダ内の全デー タを既読にする	▼ をクリックしたフォルダ内の全データを既読にします。
	総メールサイズ		保存されているメールデータサイズの合計値です。
	メール一覧		フォルダー覧で選択したフォルダに保存されているメールが一覧で表示されます。 未読のメールは黄色の背景色で表示されます。 選択中のメールは青色の背景色で表示されます。 メール一覧に表示される件数は、表示欄の表示件数の設定に依存します。 面面の設定:表示欄や入力欄の表示を設定する
	•		クリックすると、表示しているメールをすべて選択状態にします。
	更新日時		表示しているメール一覧を更新日時で並べ替えます。
	作成日時		表示しているメール一覧を作成日時で並べ替えます。
	サイズ		表示しているメール一覧をメールサイズ順で並べ替えます。
1			

	+		● 更新日時または作成日時でソートされている場合: クリックすると、上から日時の古い順で並べ替えます。
4			● サイズでソートされている場合: クリックすると、上からサイズの小さい順で並べ替えます。
	↑		更新日時または作成日時でソートされている場合:クリックすると、上から日時の新しい順で並べ替えます。
			サイズでソートされている場合:クリックすると、上からサイズの大きい順で並べ替えます。
	y 1,2		メール一覧に表示するデータを条件により絞り込みます。 ● 「サイズ」でソートしている場合 メール一覧を「サイズ」でソートしていても、(全件)以外で絞り込むと、「作成日時」または「更新日時」にソートが切り替わります。
	H •		メール一覧を件数送りします。
	プレビュー		メール一覧で選択したメールの詳細がプレビュー表示されます。
		返信	差出人に返信します。 本文に受信メールの内容が引用されます。
	受信メールに表示さ れる操作リンク	全員に返信	差出人、CCのメールアドレスに返信します。 本文に受信メールの内容が引用されます。
		転送	標題、本文、添付ファイルを利用したメールを、他の宛先に送信しま す。
		移動	指定するフォルダにメールを移動します。
		削除	メールの削除画面が表示されます。
		再送信	すべての項目を複製して、メールを再送信します。
	送信メールに表示さ	移動	指定するフォルダにメールを移動します。
	れる操作リンク	削除	メールの削除画面が表示されます。
		変更	下書きメールを編集します。
	下書きに表示される	再利用	下書きのすべての項目を複製してメールを作成します。
	操作リンク	移動	指定するフォルダにメールを移動します。
		削除	メールの削除画面が表示されます。
		ソースを表示する ¹	受信メールのソースをテキスト形式で表示します。
		ファイルに出力する	テキストファイルに出力します。
		印刷用画面	メールの詳細画面を印刷します。
5		$HTMLファイルをダ$ ウンロードする 1	HTML形式のメールの場合に表示されます。HTMLファイルをダウンロードします。
			メールの添付ファイルを削除します。
		する	添付ファイルを削除すると、メールソースは表示できなくなります。
	その他の操作 ²	スケジュール(グル ープ週表示) ¹	ユーザーの所属組織のグループ週予定が表示されます。
		予定を調整する ¹	予定の調整画面が表示されます。
		メッセージに転送す る ¹	メールの標題、本文、添付ファイルを利用したメッセージの送信画面が表示されます。
		ToDoに登録する ¹	ToDo名にメールの標題を利用したToDoの追加画面が表示されま す。
		差出人をアドレス帳	差出人のメールアドレスをアドレス帳に登録します。
		に登録する ¹	左山八のハ
	▼		表示するプレビューを前後のメールに切り替えます。
	[トップに出す] ^{1,2}		受信メールへのリンクが、トップページの最新情報パーツに表示されます。
	<u>-</u> - - - - [トップから消す] ^{1,2}		トップページの最新情報パーツから、受信メールへのリンクが削除されます。
	差出人 宛先 CC		表示されているメールアドレスをクリックすると、メールの送受信履歴一覧画面が表示されます。
•	•		· '

	ファイル名	メールの添付ファイルです。クリックすると、ダウンロードできます。
6	1 区切り線	マウスカーソルをあわせ、任意の位置にドラッグすると、区切り線の位置を変更できます。

^{1:}送信メールには表示されません。

便利なマウス操作

プレビュー表示で使用できる、メール一覧部分でのマウス操作を紹介します。

マウス操作	説明		
Shiftキー+左クリック	範囲を選択します。		
Ctrlキー + 左クリック	連続しない複数のメールを選択できます。		
ダブルクリック ホイールクリック ¹	メール一覧で、目的のメールでダブルクリックまたはホイールクリックすると、別ウィンドウまたは別タブでメールのプレビューが表示されます。別タブで開かれるかどうかは、お使いのWebブラウザーにより異なります。		

 $[\]frac{}{}$: ホイールクリックとは、マウスの中央に配置されているボタンをクリックすることです。

便利なキーボードショートカット

プレビュー表示で使用できる、キーボードショートカットを紹介します。 ここで説明する「フォーカスが当たっている」とは、次の状態のことを指します。


● メール一覧やプレビューに薄いグレーの枠が表示される。

^{2:}下書きには表示されません。



フォーカスが当たっていると、枠線が太く表示されます。

● メール一覧で、メールに薄いグレーの背景色が表示される。



■ メール一覧とプレビューのどちらにもフォーカスが当たっていない場合

キーボートショートカット	説明	
\rightarrow	プレビューにフォーカスを移動します。	
I (小文字のL)	プレビューにフォーガスを検動しより。 	
←	メール一覧にフォーカスを移動します。	
h		

■ メール一覧にフォーカスが当たっている場合

キーボートショートカット	説明	
Delete‡-	メール一覧で、メールを選択し、Deleteキーを押すと、メールの削除画面が表示されます。	
\	メールの選択状態を下方向に移動します。	
j	クールの歴史を表でいる。	
\uparrow	メールの選択状態を上方向に移動します。	
k	ス・7000度以(小説で上が同じなり。	
\rightarrow	プレビューにフォーカスを移動します。	
(小文字のL)	ープレビューにフォーガ人で移動します。	
Shift≠-+↓	メールを複数選択しながら下方向に移動します。 1件も選択していない場合は、メール一覧の一番上のメールを選択します。	
Shift+-+j		
Shift‡-+↑	メールを複数選択しながら上方向に移動します。	
Shift+-+ k	1件も選択していない場合は、メール一覧の一番上のメールを選択します。	
Ctrl≠-+↓	下方向にフォーカスを移動します。	
Ctrl+-+j	1件も選択していない場合はメール一覧の一番上のメールにフォーカスが当たります。	
Ctrl+-+↑	上方向にフォーカスを移動します。	
Ctrl+-+k	1件も選択していない場合はメール一覧の一番上のメールにフォーカスが当たります。	
Ctrl+-+Space	フォーカスが当たっているメールのチェックボックスを選択します。	

■ プレビューにフォーカスが当たっている場合

キーボートショートカット	説明
\downarrow	プレビューの垂直方向スクロールバーを下方向に動かします。
	フレビューの主に知りいては、アル・モーハー・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・

j		
\uparrow	プレビューの垂直方向スクロールバーを上方向に動かします。	
k	プレビエーの単色が向入プローがバーをエグ同じ動がします。	
\rightarrow	プレビューの水平方向スクロールバーを右方向に動かします。	
(小文字のL)	- プレビューのが十万両人プロールバーで石万両に勤かします。	
←	プレビューエリアの水平方向スクロールバーを左方向に動かします。	
h	スクロールバーが一番左に寄っている場合は、メール一覧にフォーカスを移動します。	

プレビュー非表示画面

プレビュー非表示画面の見かたを説明します。

プレビュー表示画面で、 [[ビューを切り替える をクリックすると、プレビュー非表示画面が表示されます。

一覧画面

一覧画面の見かたを説明します。



□ パーツ

番号	パーツ	説明
	[新着メールを受信する]	メールを受信します。
1	メールを送る	メールの作成画面が表示されます。
	ビューを切り替える	プレビュー非表示画面に切り替えます。
2	[メール検索]	入力したキーワードでメールを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
3	受信箱 送信箱 下書き	あらかじめ設定されているフォルダです。
	ごみ箱	使用する場合のみ表示されます。
	フォルダ	ユーザーが任意で追加したフォルダです。
	フォルダを追加する	フォルダの作成画面が表示されます。
4	通知するフォルダの設定	フォルダの更新通知の設定を変更します。
	フォルダの順番変更	追加したフォルダの表示順を変更します。

		フォルダの詳細	表示しているフォルダの詳細画面が表示されます。
		更新通知を解除する	- 東京 (条加の・乳ウェ (本) キーナルナナ
		更新通知を設定する	更新通知の設定画面が表示されます。
		フォルダを削除する	追加したフォルダを削除します。
	その他の操作	フォルダ内の全デー タを削除する	表示しているフォルダ内の全データを削除します。
5		フォルダ内の全デー タを既読にする	表示しているフォルダ内の全データを既読にします。
		更新日時でソートする	表示しているフォルダのデータを更新日時で並べ替えます。
		作成日時でソートす る	表示しているフォルダのデータを作成日時で並べ替えます。
			一覧に表示するデータを条件により絞り込みます。
	64.5		「送信箱」と「下書き」フォルダには表示されません。
			● 「サイズ」でソートしている場合 メール一覧を「サイズ」でソートしていても、(全件)以外で絞り込むと、「作成日 時」または「更新日時」にソートが切り替わります。
	データ一覧		選択しているフォルダ内のデータです。
	標題		データの詳細画面が表示されます。
	差出人受取人		差出人または受取人との過去のやりとりの履歴が一覧で表示されます。
6	1		● 「作成日時」または「更新日時」の場合: クリックすると、上から日時の古い順にメールを並べ替えます。
			● 「サイズ」の場合: クリックすると、上からサイズの小さい順にメールを並べ替えます。
	1		● 「作成日時」または「更新日時」の場合: クリックすると、上から日時の新しい順にメールを並べ替えます。
			● 「サイズ」の場合: クリックすると、上からサイズの大きい順にメールを並べ替えます。
7	± □		データの概要を表示したり、閉じたりできます。
	[移動する]		表示しているデータを、ごみ箱以外のフォルダに移動します。
	削除する		データをごみ箱に移動します。
	[削除する]		選択したデータをまとめてごみ箱に移動します。
8	[既読にする]		選択したデータをまとめて既読にします。
_	[移動する]		選択したデータをまとめてごみ箱以外のフォルダに移動します。
	総メールサイズ		保存されているメールデータサイズの合計値です。

ごみ箱の一覧画面

ごみ箱の一覧画面の見かたを説明します。メール画面で、 📓 [ごみ箱] をクリックすると表示されます。



□ パーツ

番号	パー	-ツ	説明
1	その他の操作	ごみ箱を空にする	ごみ箱フォルダのデータを完全に削除します。
2	[移動する]		データを移動します。
9	削除する		データをごみ箱から完全に削除します。
3	[削除する] [移動する]		選択したデータをまとめてごみ箱から完全に削除します。
3			選択したデータをまとめて任意のフォルダに移動します。
4	1		●「削除日時」の場合: クリックすると、上から日時の古い順にメールを並べ替えます。●「サイズ」の場合: クリックすると、上からサイズの小さい順にメールを並べ替えます。
	1		● 「削除日時」の場合: クリックすると、上から日時の新しい順にメールを並べ替えます。● 「サイズ」の場合: クリックすると、上からサイズの大きい順にメールを並べ替えます。

^{1:「}絞込」のドロップダウンリストから(全件)以外を選択して絞り込んだ場合、ソートボタンは表示されません。

受信メールの詳細画面

受信メールの詳細画面の見かたを説明します。

メールの一覧画面で、受信メールの標題をクリックすると、受信メールの詳細画面が表示されます。



□ パーツ

番号	パーツ	説明

	返信する		差出人に返信します。 本文に受信メールの内容が引用されます。	
	全員に返信する		差出人、CCのメールアドレスに返信します。 本文に受信メールの内容が引用されます。	
	<u></u> 転送する		標題、本文、添付ファイルを利用したメールを、他の宛先に送信します。	
		ソースを表示する	受信メールのソースをテキスト形式で表示します。	
	その他の操作	ファイルに出力する	受信メールをテキストファイルに出力します。	
		印刷用画面	受信メールの詳細画面を印刷します。	
		HTMLファイルをダ ウンロードする	HTML形式のメールの場合に表示されます。HTMLファイルをダウンロードします。	
1		添付ファイルを削除 する	メールの添付ファイルを削除します。 添付ファイルを削除すると、メールソースは表示できなくなります。	
		スケジュール(グル ープ週表示)	ユーザーの所属組織のグループ週予定が表示されます。	
		予定を調整する	予定の調整画面が表示されます。	
		メッセージに転送す る	メールの標題、本文、添付ファイルを利用したメッセージの送信画面が表示されます	
		ToDoに登録する	ToDo名にメールの標題を利用したToDoの追加画面が表示されます。	
		差出人をアドレス帳 に登録する	差出人のメールアドレスをアドレス帳に登録します。	
	削除する		メールの削除画面が表示されます。	
	[移動する]		指定するフォルダにメールを移動します。	
	標題		受信メールの標題です。	
	[トップに出す]		受信メールへのリンクが、トップページの最新情報パーツに表示さ れます。	
	[トップから消す]		トップページの最新情報パーツから、受信メールへのリンクが削除されます。	
2	<<前へ 次へ>>		同じフォルダ内の前後のデータに移動します。	
2	日時		メールを受信した日時です。	
	差出人		まニナヤアハフス リフド・フもクロックナフト・ノ リの光平庁屋原 除下エギュー	
	宛先		表示されているメールアドレスをクリックすると、メールの送受信履歴一覧画面が表示 されます。	
	СС			
3	本文		受信メールの本文です。	
3	ファイル名		メールの添付ファイルです。クリックすると、ダウンロードできます。	

送信メールの詳細画面

送信メールの詳細画面の見かたを説明します。

メールの一覧画面で、送信メールの 標題 をクリックすると、送信メールの詳細画面が表示されます。

受信メールの詳細画面の見かたと重複するパーツの説明は省略します。



□ パーツ

番号	パーツ	説明
1	再送信する	すべての項目を複製して、メールを再送信します。
2	日時	メールを送信した日時です。
3	署名	送信メールに設定した署名です。

作成画面

メールの作成画面の見かたを説明します。

メール画面で、 $oxed{oxed}$ $oxed{\mathbf{Z}}$ をクリックすると、メールの作成画面が表示されます。

ここでは、インクリメンタルサーチが有効な画面を例に説明します。



□ パーツ

番号	パーツ		説明	
1	メールアカウント		メールの送信に使用するメールアカウントを選択します。	
	差出人		選択したメールアカウントに設定されている差出人の情報です。	
2	宛先 CC BCC		メールアドレスを入力します。 [宛先][CC][BCC]をクリックすると、アドレス帳のデータを利用できます。	
	標題		標題を入力します。	
3	メールの形式	テキスト	テキスト形式のメールを作成する場合に選択します。	
		書式編集	HTML形式のメールを作成する場合に選択します。	
	本文		本文を入力します。	
4	署名		署名を登録している場合に表示されます。ドロップダウンリストから使用する署名を選択します。	
5	ファイル		ファイルを添付します。	
6	[送信する]		作成したメールを送信します。	
	[キャンセルする]		作成したメールデータを破棄します。	
	[下書き保存する]		作成途中のメールデータを下書きとして保存します。	

メールを閲覧する

メールを閲覧します。

左ペインで、フォルダ名の右横に未読メールの件数が表示されます。未読データは黄色の背景色が付きます。

未読メールの件数です。 未読メールです。



1. メールをクリックします。

2 メールの詳細を表示します。

メールの詳細を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、閲覧するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. メール一覧で、閲覧するメールを選択します。
- 3. プレビューで詳細を確認します。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、閲覧するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. メールの 標題 をクリックします。
- 3. メールの詳細画面で確認します。

HTMLメールを閲覧する

個人設定で、HTMLのメールの表示を有効にすると、メールの書式や組み込み画像を表示できます。

- 1 個人設定で、HTMLメールの表示が有効になっていることを確認します。
 □ HTMLメールの表示を有効にする
- 2. HTMLメールを確認します。
 - HTMLメールの表示が有効な場合のプレビュー表示



● HTMLメールの表示が無効な場合のプレビュー表示





● HTMLファイルをダウンロードする際には、警告が表示されます。操作の詳細は、次のページを参照してください。 □ HTMLファイルをダウンロードする

複数のメールをまとめて既読にする

メールを選択し、まとめて既読にします。

- 1. メール をクリックします。
- **2** メールをまとめて既読にします。

まとめて既読にする手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、まとめて既読にするメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. メール一覧で、既読にするメールを選択します。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、まとめて既読にするメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. 既読にするメールを選択します。
- 3. 選択したメールを確認して、 既読にする をクリックします。



フォルダ内の全データを既読にする


フォルダごとに、データを一括で既読にします。

この操作で既読にすると、既読データは通知履歴に表示されません。

- 1. メール をクリックします。
- 2. 「フォルダ内の全データの既読処理」画面を表示します。

「フォルダ内の全データの既読処理」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、フォルダ内の全データを既読にするフォルダにマウスオーバーします。
 - 2. マウスオーバーして表示された、▼ > 🗳 フォルダ内の全データを既読にする の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

1. 左ペインで、フォルダ内の全データを既読にする **フォルダ** をクリックします。



3. 確認画面で、 既読にする をクリックします。

メールの受信

メールを受信します。

新着メールチェックのタイミング

システム設定や個人設定で、新着メールのチェックを有効に設定している場合、新着メール数をチェックします。 新着メールチェックのタイミングは、次のとおりです。

ログイン時に新着メールをチェックする

システム管理者によって機能の利用が許可されると、ログイン時に新着メールをチェックできます。 一度ログイン時に新着メールをチェックした後、再度チェックするためには、再ログインする必要があります。 機能の利用が許可されているかどうかは、システム管理者に確認してください。

虚 管理者マニュアル: □グイン時に新着メールをチェックする

更新ボタンのクリック時に新着メールをチェックする

トップページの 🗗 更新ボタンをクリックしたタイミングで、新着メールをチェックできます。



更新ボタンのクリック時に新着メールをチェックするには、次の準備が必要です。

- 1 システム管理者に、新着メールチェック機能の利用許可を依頼する。
 - □ 管理者マニュアル: 更新ボタンのクリック時に新着メールをチェックする
- 2. トップページに ② 更新ボタンを表示する。
 - 1. 「個人設定」画面で、 🏫 トップページ をクリックします。
 - □ 個人設定画面にアクセスする

 - 3. 「トップページのカスタマイズ」画面で、トップページの編集方法を変更する をクリックします。



任意のチェック間隔で新着メールをチェックする

システム管理者によって機能の利用が許可されている場合に、ユーザー側でチェック間隔を設定できます。

チェック間隔を設定しておくと、システム管理者によりログイン時の新着メールチェックが許可されていない場合、または、自分が ☑ 更新ボタンをクリックしなくても、設定した間隔で新着メールをチェックします。

□ 管理者マニュアル: 任意の間隔で新着メールをチェックする

新着メールのチェック間隔を設定する手順は次のページを参照してください。

□ 新着メールのチェック間隔を設定する

メールを受信する

メールを受信します。

- 1. メール をクリックします。
- 2. 新着メールを受信する をクリックします。
 - [新着メールを受信する]ボタンについて

新着メールを受信するが表示されない場合は、メールに必要な準備が完了していません。

新着メールを受信するをクリックすると、すべての有効なメールアカウントの新着メールをまとめて受信します。

使用を停止されたメールアカウントのメールは受信できません。



● 新着メールチェック機能が有効な場合、トップページの「最新情報」パーツに新着メールの件数が表示されます。

□ 新着メールが○件 をクリックすると、メールを受信します。



メール受信後の操作

メールを受信した際に、画面に表示される内容などを説明します。

一度に受信できるメールデータ

システム管理者が設定している受信メールのサイズ制限値に関わらず、ユーザーが一度に受信できるメールデータは、件数にすると100件、メールの総サイズにすると10MBまでです。

この条件を超えるメールを受信しようとすると、受信が完了していないメッセージが表示されます。

メッセージが表示された場合は、新着メールを受信するをクリックし、メールを受信してください。



新着件数を確認する

新着メールは、トップページの最新情報パーツと、メールの一覧画面で確認できます。

■ トップページの最新情報パーツ

「お知らせ」セクションに表示されます。



■ メールの一覧画面

未読メールは、背景色が黄色で表示されます。

未読メールの件数です。 未読メールです。



サイズ制限を超えたメールを受信すると

システム管理者が設定したメールサイズの制限値を超えたメールを受信すると、メールを送受信できません。メール一覧画面に、次のメッセージが表示されます。



メールサイズの制限値の超過により、メールを送受信できない場合は、次のどちらかの方法で対処します。

システム管理者に設定の変更を依頼する

次の制限値の変更を依頼します。

- 送受信メールのメールサイズの制限値メールサイズの制限値を設定する
- 1ユーザーあたりの全メールの合計サイズの制限値☑ メールの総サイズを設定する

受信できなかったメールに対処する

メールサイズの制限値の超過で受信できなかったメールは、メールサーバーに残るように設定されています。システム管理者側の設定が難しい場合は、ユーザー側で次のどちらかの操作をします。

- 受信できなかったメールを他のメールソフトで受信する。
 - メールアカウントの設定で、「受信メール(POP3) サーバーにメールを残す」を選択します。 作業時に誤ってメールサーバーからメールが削除されないように設定します。

 □ 受信メールをサーバーに残すと
 - 2. 他のメールソフトに、受信するメールのメールアカウントを設定します。
 - メールアカウントが設定済の場合は、手順3に進みます。
 - 3. メールを受信し、詳細を確認します。

メール をクリックします。

- 4. 手順1の「受信メール(POP3)サーバーにメールを残す」設定を解除します。
- 受信できなかったメールをサーバーから削除する。

連携システムからの通知を受信すると

メールの受信時に、「連携システムからの通知」を受信することがあります。 連携システムからの通知は、サイボウズ Officeと連携する製品からの通知です。

トップページで通知を確認する

個人設定で、「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外している場合です。



個人フォルダの一覧画面には、通知の受信時に確認メッセージが表示されます。最新情報をクリックすると、トップページが表示されます。通知は、トップページや連携システムからの通知アプリケーションから確認します。



メールで通知を確認する

個人設定で、「連携システムからの通知を使用しない」を選択している場合に、通知がメールとして受信されます。




通知メールは、メール画面で確認できます。



HTMLやテキストファイルが添付されたメールを受信すると

メールに添付されたHTMLファイルやテキストファイルをダウンロードしようとすると、システム管理者の設定により、警告が表示される場合があります。



警告内容を承知した上でHTMLファイルやテキストファイルをダウンロードする場合は、システム管理者に運用上支障がないかどうか、確認するようにし

□ システム設定: ダウンロード時の警告表示を設定する

emlファイルが添付されたメールを受信すると

emlファイルとは、電子メール形式のひとつです。

メールに添付されたemlファイルを表示するには、ファイル名下の 表示 をクリックします。例(プレビュー表示):



schedule.vcsが添付されたメールを受信すると

予定の登録情報(schedule.vcs)が添付されたメールを受信した場合、受信メールから予定を登録できます。 schedule.vcsは、サイボウズ Officeのスケジュールが作成するファイルです。 この機能はOffice 6以降のサイボウズ Officeで利用可能です。

1. メール をクリックします。

2 予定を登録する、スケジュール画面を表示します。

スケジュール画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、schedule.vcsが添付されたメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. メール一覧で、schedule.vcsが添付されているメールを選択します。
- 3. プレビューで、 🚮 **予定に登録する** をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、schedule.vcsが添付されたメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. schedule.vcsが添付されているメールの標題をクリックします。
- 3. メールの詳細画面で、 3 予定に登録する をクリックします。



3. 設定内容を確認し、予定を登録します。

予定を登録する手順については、次のページを参照してください。

□ メールに添付された予定の登録情報を使用して予定に色をつける場合

vCardが添付されたメールを受信すると

ユーザー情報(vCard)が添付されたメールを受信した場合、差出人の情報をアドレス帳に登録できます。

1. メール をクリックします。

2. 差出人の情報を登録する、アドレス帳画面を表示します。

アドレス帳画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、vCardが添付されたメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. vCardが添付されているメールの 標題 をクリックします。
- 3. メールの詳細画面で、user.vcf 横の 🏀 アドレス帳に登録する をクリックします。




3 差出人の情報をアドレス帳に登録します。


手順の詳細は、次のページを参照してください。

□ アドレス帳: <u>人名データを追加する</u>



● ユーザー情報(vCard)から読み込める項目は、受信先の環境によって異なります。







送受信履歴を確認する

送受信履歴とは、特定のメールアドレスの対応履歴を確認できる機能です。 メールでのやり取りを時系列で確認できます。

■ プレビューや一覧画面で確認する

- 1. メールをクリックします。
- 2. 「メール送受信履歴一覧」画面を表示します。

「メール送受信一覧」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
- 1. 左ペインで、送受信履歴を確認するメールが保存されている フォルダ をクリックします。

- 2. メール一覧で、送受信履歴を確認するメールを選択します。
- 3. プレビューで、🗷 差出人 または 🗷 宛先 をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、送受信履歴を確認するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. 送受信履歴を確認するメールの 🗷 差出人 または 🗷 受取人 をクリックします。



3 メール送受信履歴一覧で、 標題 をクリックし、詳細を確認します。

■ メールの詳細画面で確認する

プレビュー非表示の場合のみ、メールの詳細画面を表示できます。

- 1. メール をクリックします。
- **2.** プレビュー非表示にします。

🗖 ビューを切り替える

- 4 履歴を確認するメールの 標題 をクリックします。
- **5** メールの詳細画面で、 < 差出人 、 < 宛先 、 < CC 、 < BCC をクリックします。
- 6 メール送受信履歴一覧で、 標題 をクリックし、詳細を確認します。

□ 履歴の見かた

メールの送受信履歴の見かたを説明します。

履歴は送受信日時が新しい順に一覧表示されます。表示できる履歴は100件までです。



番号	パーツ	説明
1	送受信対象者	履歴を表示するメールアドレスです。
	⇒	対象者から受信したメールです。
2	(-	対象者に送信したメールです。
	標題	クリックするとメールの詳細画面が表示されます。

メールの送信/返信/転送

メールの送信、返信、転送について説明します。

メールの本文入力欄では、システム設定の書式編集機能の有効、無効の影響を受けません。

常にテキスト入力か、書式編集入力の選択が可能です。

メールを送信する

メールを送信します。

- 1. メールをクリックします。
- 2. ☑メールを送るをクリックします。
- **3 ■** 使用するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。



4. 宛先、CC、BCCにメールアドレスを入力します。

BCCのメールアドレスは、差出人のみ確認できます。他のメール受信者には表示されません。 宛先、CC、BCC には、複数のメールアドレスを入力できます。

■ インクリメンタルサーチを利用する場合

メールアドレス入力欄の文字列をもとに、ユーザー名簿やアドレス帳に登録されているメールアドレスを検索します。



■ 直接メールアドレスを入力する場合

複数のメールアドレスを指定する場合は、下記の表のいずれかの操作で、メールアドレスを区切ります。 インクリメンタルサーチ機能の有無によって、メールアドレスを区切る操作が異なります。

メールアドレスの区切り方	インクリメンタルサーチ		
メールアトレスの区場り方	有効	無効	
Enterキーを押す	0	×	
Tabキーを押す	0	×	
「,」(カンマ)キーを押す	0	0	




■ アドレス帳からメールアドレスを選択する場合

インクリメンタルサーチ機能の有無によって、一部の手順が異なります。

- 1. アドレスの選択画面を表示します。
 - インクリメンタルサーチが有効な場合:

宛先 を、 CC を、または BCC をクリックします。



5. 標題を入力します。

- 6. 「テキスト」を選択し、本文を入力します。
 - テキストメールの場合 「テキスト」を選択し、メール内容を入力します。



● HTMLメールの場合

「書式編集」を選択し、メール内容を入力します。



7 使用する署名をドロップダウンリストから選択します。



8. 必要に応じて、ファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。



<u>□ 一括添付機能を利用するには</u>

9 ようり 入力内容を確認して、 送信する をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を無効にしている場合 手順9でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を有効にしている場合 手順10に進みます。

10. 確認画面で、 送信する をクリックします。

メールの内容を修正する場合は、

再編集するをクリックします。

schedule.vcsを添付する場合

予定の詳細画面から、予定の登録情報が書き込まれたテキストファイル (schedule.vcs) を添付したメールを送信します。この機能はOffice 6以降のサイ ボウズ Officeで利用可能です。

サイボウズ Officeを利用しているユーザーが、このメールを受信すると、schedule.vcsに設定された内容で予定を登録できます。 詳細は次のページを参照してください。

スケジュールと施設予約:メールを送信する

メールを再利用する

送信済のメールを複製して、新規のメールを作成します。

再利用で作成されるメールには、再利用元のすべての設定項目の情報がコピーされています。

- 1. **メール** をクリックします。
- 再利用するメールを選択します。

再利用するメールを選択する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、 [送信箱] をクリックします。
 - 2. メール一覧で、再利用するメールを選択します。
 - 3. プレビュー表示で、 **⊘ 再送信** をクリックします。
- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、 [送信箱] をクリックします。
 - 2. 再利用するメールの 標題 をクリックします。
 - 3. メールの詳細画面で、 **3 再送信する** をクリックします。
- 必要に応じて、使用するメールアカウントを確認します。
- 必要に応じて、宛先、CC、BCCを変更します。
- 5. 標題を変更します。
- メールの形式を選択し、本文を変更します。

HTML形式のメールを送信する場合は、「書式編集」を選択します。

- 使用する署名をドロップダウンリストから選択します。
- 添付ファイルを確認します。

メールを再送信する場合、再利用元の添付ファイルが表示されます。 必要に応じて削除や追加をしてください。

入力内容を確認して、 送信する をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を無効にしている場合 手順9でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を有効にしている場合

手順10に進みます。

10. 確認画面で 送信する をクリックします。

メールを下書きする

メールの下書きを保存します。

- 1. メール をクリックします。
- 2. ☑メールを送るをクリックします。
- 3 通常のメールを作成するときと同様に、メールを作成します。
- 4. 画面右下の 下書き保存する をクリックします。
- **5** 内容を確認し、保存する をクリックします。修正する場合は、 再編集する をクリックします。
- 6 メールの下書きとして保存されます。

メールを返信する

受信したメールに返信します。

差出人に返信する

差出人にのみ、メールを返信します。

- **1.** メール をクリックします。
- **2** 返信するメールを選択します。

返信するメールを選択する手順は、表示しているビューにより異なります。


- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、返信するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. メール一覧で、返信するメールを選択します。
 - 3. プレビュー表示で、 № 返信 をクリックします。
- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、返信するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
 - 2. 返信するメールの 標題 をクリックします。
 - 3. メールの詳細画面で、 №返信する をクリックします。
- 3. 使用するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。

 メールアカウント
 vareha070

 差出人
 "さんゆう商会 高橋健太" < varaha07@ >

4. 宛先を確認します。

宛先には、受信メールの差出人が自動的に設定されます。




5 . 必要に応じて、CC、BCCを設定します。

BCCのメールアドレスは、差出人のみ確認できます。他のメール受信者には表示されません。 CC、BCCには、複数のメールアドレスを入力できます。

6 . 標題を確認します。


標題には、「Re:」が自動的に追加されます。



7. メールの形式を選択し、本文を入力します。

本文には、「(返信元の差出人) wrote:」と、返信元のメール内容が引用表示されます。 HTML形式のメールを送信する場合は、「書式編集」を選択します。

HTML形式のメールに返信する場合、「テキスト」に切り替えると、返信元のメール内容の書式が失われます。




8 ■ 使用する署名をドロップダウンリストから選択します。



9. 必要に応じてファイルを添付します。

返信元のファイルは添付されません。



10. 入力内容を確認して、 送信する をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を無効にしている場合 手順10でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を有効にしている場合 手順11に進みます。

11 確認画面で 送信する をクリックします。

全員に返信する

差出人とCCのメールアドレス返信する手順を説明します。

1. メール をクリックします。

2. 全員に返信するメールを選択します。

全員に返信するメールを選択する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、返信するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. メール一覧で、返信するメールを選択します。
- 3. プレビュー表示で、 🔂 全員に返信 をクリックします。

● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、返信するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. 返信するメールの 標題 をクリックします。
- 3. メールの詳細画面で、 🔂 全員に返信 をクリックします。

3 使用するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。

4 宛先とCCを確認します。

受信メールの差出人とCCのメールアドレスが自動的に設定されます。




5 必要に応じて、BCCを設定します。

BCCのメールアドレスは、差出人のみ確認できます。他のメール受信者には表示されません。

6 標題を確認します。

標題には、「Re:」が自動的に追加されます。




7. メールの形式を選択し、本文を入力します。

本文には、「(返信元の差出人) wrote:」と、返信元のメール内容が引用表示されます。

HTML形式のメールを送信する場合は、「書式編集」を選択します。

HTML形式のメールに返信する場合、「テキスト」に切り替えると、返信元のメール内容の書式が失われます。



8■ 使用する署名をドロップダウンリストから選択します。



9 必要に応じてファイルを添付します。

返信元のファイルは添付されません。



10. 入力内容を確認して、 送信する をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を無効にしている場合 手順10でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を有効にしている場合 手順11に進みます。
- 11. 確認画面で 送信する をクリックします。

メールを転送する

受信したメールをほかの宛先に転送する手順を説明します。

- 1. メール をクリックします。
- 2 転送するメールを選択します。

転送するメールを選択する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、転送するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. メール一覧で、転送するメールを選択します。
 - 3. プレビュー表示で、 👊 転送 をクリックします。
- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、転送するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. 転送するメールの <mark>標題</mark> をクリックします。
 - 3. メールの詳細画面で、 転送する をクリックします。
- **3 ■** 使用するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。




4 宛先、CC、BCCにメールアドレスを入力します。

BCCのメールアドレスは、差出人のみ確認できます。他のメール受信者には表示されません。 CC、BCCには、複数のメールアドレスを入力できます。

5 標題を確認します。

標題には、「Fwd:」が自動的に追加されます。




6 メールの形式を選択し、本文を入力します。

本文には、「----- Original Message -----」と、転送元のメール内容が表示されます。

HTML形式のメールを送信する場合は、「書式編集」を選択します。

HTML形式のメールに返信する場合、「テキスト」に切り替えると、返信元のメール内容の書式が失われます。



7. 使用する署名をドロップダウンリストから選択します。

8. 添付ファイルを確認します。

転送元のファイルが添付されています。 必要に応じて削除や追加をしてください。

ファイル 展示する (ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを一括で添付できます。) 変更点一覧_130825.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) X 形除する

9. 入力内容を確認して、 送信する をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を無効にしている場合 手順9でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前に確認画面を表示する」設定を有効にしている場合 手順10に進みます。

10. 確認画面で 送信する をクリックします。

メールの移動/削除

メールの移動や削除について説明します。

メールを移動する

メールを別のフォルダに移動します。

ごみ箱機能が有効、かつ、プレビュー表示である場合、ドラッグアンドドロップでメールをごみ箱に移動できます。

1件ずつ移動する

メールを1件ずつ別のフォルダに移動します。

■ プレビューや概要を確認して移動する


- 1. メールをクリックします。
- 2. プレビューや概要を確認し、1件ずつ移動します。

プレビューや概要を確認する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 左ペインで、移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 メール一覧で、移動するメールを選択します。
- 3. プレビューで、**⇔移動** ▼ > **フォルダ** の順にクリックします。

お使いのWebブラウザーの設定によっては、アラートが表示される場合があります。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、移動するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. 移動するメールの 標題 の横の 土 をクリックします。
- 3. ドロップダウンリストから、移動先のフォルダを選択し、 移動する をクリックします。



■ 詳細を確認して移動する

プレビュー非表示の場合のみ、メールの詳細画面を表示できます。

- 1. メール をクリックします。
- **2.** プレビュー非表示にします。
 □ ビューを切り替える
- 4 移動するメールの 標題 をクリックします。
- 5. ドロップダウンリストから、移動先のフォルダを選択し、 移動する をクリックします。



複数のメールをまとめて移動する

複数のメールをまとめて別のフォルダに移動します。

- 1. メールをクリックします。
- 2. 複数のメールを選択し、まとめて別のフォルダに移動します。

まとめて移動する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. メール一覧で、移動するメールを選択します。
- 3. プレビューで、**⇔まとめて移動する ▼ > フォルダ名** の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、移動するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. 移動するメールを選択します。
- 3. ドロップダウンリストから、移動先のフォルダを選択し、 移動する をクリックします。



ドラッグアンドドロップで移動する

プレビュー表示の場合のみ、ドラッグアンドドロップでメールを別のフォルダに移動できます。 お使いのサイボウズ Officeのバージョンが10.0.2以降の場合は、ドラッグアンドドロップでごみ箱にもメールを移動できます。

- 1. メールをクリックします。
- **2.** プレビュー表示にします。
 □ ビューを切り替える
- **3** 左ペインで、移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 4. メール一覧で、移動するメールを選択してつかみます。
- **5** メールをつかんだまま、移動するフォルダにカーソルを合わせ、メールを離します。



(ごみ箱有効時) メールを削除する

ごみ箱を使用している場合、削除したメールはごみ箱に移動し、一定期間保存されます。 ごみ箱の保存期間を過ぎるか、手動でごみ箱からメールを削除すると、完全に削除されます。 ごみ箱機能の詳細は、次のページを参照してください。

□ごみ箱機能

1件ずつごみ箱に移動する

メールを1件ずつ削除します。削除したあとはごみ箱に保存されます。

■ プレビューや概要を確認して移動する

- **1.** メール をクリックします。
- 2. プレビューや概要を確認し、1件ずつごみ箱に移動します。

プレビューや概要を確認する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. 削除するメールの 標題 の横の 王 をクリックします。
- 3. 🗶 削除する をクリックします。



3 確認画面で、 はい をクリックします。

削除するメールを迷惑メールに設定する場合は、「迷惑メールに振り分ける」を選択します。 迷惑メールに設定すると、以後、同じ差出人から受信したメールは、自動的にごみ箱に保存されるようになります。



■ 詳細を確認してごみ箱に移動する

プレビュー非表示の場合のみ、メールの詳細画面を表示できます。

- 1. メール をクリックします。
- **2** プレビュー非表示にします。
 □ ビューを切り替える
- 3_■ 左ペインで、削除するメールが保存されている フォルダ をクリックします。

- 4. 削除するメールの 標題 をクリックします。
- 5. メールの詳細画面で、★削除するをクリックします。
- 6. 確認画面で、 移動する をクリックします。

削除するメールを迷惑メールに設定する場合は、「迷惑メールに振り分ける」を選択します。 迷惑メールに設定すると、以後、同じ差出人から受信したメールは、自動的にごみ箱に保存されるようになります。



複数のメールをまとめてごみ箱に移動する

削除するメールを選択し、まとめて削除します。削除したあとはごみ箱に保存されます。

- 1. メールをクリックします。
- 2. 複数のメールを選択し、まとめてごみ箱に移動します。

まとめてごみ箱に移動する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. 削除するメールを選択します。
- 3. 選択したメールを確認し、 削除する をクリックします。



ドラッグアンドドロップでごみ箱に移動する

次の条件をすべて満たす場合のみ、ドラッグアンドドロップでメールをごみ箱に移動できます。

- お使いのサイボウズ Officeのバージョンが10.0.2以降である。
- プレビュー表示にしている。
- 1. メール をクリックします。
- **2.** プレビュー表示にします。
 - ビューを切り替える
- **3 ■** 左ペインで、ごみ箱に移動するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 4. メール一覧でごみ箱に移動するメールを選択してつかみます。
- **5** メールをつかんだまま、ごみ箱にカーソルを合わせ、メールを離します。



フォルダ内の全データをごみ箱に移動する

フォルダ内のすべてのデータを削除します。削除した直後はごみ箱に保存されます。

■ メール画面で削除する

- 1. メール をクリックします。
- 2. 「フォルダ内の全データの削除」画面を表示します。

「フォルダ内の全データを削除」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合

左ペインで、削除対象の フォルダ をクリックします。
 その他の操作 ▼ > X フォルダ内の全データを削除する の順にクリックします。



- **3** 確認画面で、 移動する をクリックします。
- フォルダの詳細画面で削除する
- 2. 「フォルダの詳細」画面を表示します。

「フォルダの詳細」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除対象のフォルダにマウスオーバーします。
 - 2. マウスオーバーして表示された、▼ > **Q フォルダの詳細** の順にクリックします。



- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除対象の **フォルダ** をクリックします。
 - > **| フォルダの詳細** の順にクリックします。 その他の操作 ▼ 新着メールを受信する ロメールを送る ロビューを切り替える □山田商事 → 設込 (全件) 先頭へ | << 前 図フォルダの詳細 ・ 実施活動を加か □ [下書き] □取引先 ① マ □いとう貿易 マ ナイズ回 15 KB 1 KB ■山田商事 🕶 3 KB □ ⊕ [山田 韓間でる 事 佐藤県 13:01 1 KB ■フォルダを追加する ● 通知するフォルダの設定● フォルダの順番変更 開除する 既認にする [受信箱] ▼ へ #盤する 総メールサイズ:1MB以下
- 3. フォルダ情報セクションで、

 フォルダ内の全データを削除するをクリックします。
- 4. 確認画面で、 移動する をクリックします。

ごみ箱から完全に削除する

ごみ箱に保存されているメールを完全に削除する手順を説明します。 ごみ箱から削除されたメールは元に戻せません。

ごみ箱を空にする

メールを完全に削除して、ごみ箱を空にします。

- 1. メール をクリックします。
- **2.** 「ごみ箱を空にする」画面を表示します。

「ごみ箱を空にする」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、ごみ箱にマウスオーバーします。



● プレビュー非表示の場合



3. 確認画面で、ごみ箱を空にするをクリックします。

1件ずつ完全に削除する

1件ずつ確認しながら、ごみ箱から完全に削除します。

- プレビューや概要を確認して完全に削除する
- 1. メール をクリックします。
- 2. プレビューや概要を確認し、1件ずつ完全に削除します。 プレビューや概要を確認する手順は、表示しているビューにより異なります。
 - プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、 🗑 [ごみ箱] をクリックします。

- 2. メール一覧で、削除するメールを選択します。
- 3. プレビューで、 🗶 削除 をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、 📓 [ごみ箱] をクリックします。 2. 削除するメールの 標題 の横の 王 をクリックします。 3. 🗶 削除する をクリックします。 新着メールを受信する ロメールを送る ロービューを切り替える □[ごみ箱] その他の提作マ 段込 (全件) ごみ箱のデータは5日間保存されます。 □ [送信箱] ~ 先頭へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> 面[下書き] 自取引先 ① → 自いとう貿易 → 自山田商事 → □ ・ 図 [山田商事]工事日程について は山田商事 佐藤昇 13:38 □ 🛨 🗈 ご連絡: 事務所移転のお知らせ 😘山田商事 佐藤昇 13:38 - 日でみ前1 □ ※ ② 打合せについて は山田商事 佐藤昇 13:38 1 KB □ ※ ② (山田商事 児精費の送付 は山田商事 佐藤昇 13:38 15 KB → 通知するフォルダの設定 差出人 山田商事 佐藤昇 <sato@ **X いつもお世話になっております。 先日の打合せをもとに見積書を作成致しました。 ご確認をよろしくお願い致します。 [ごみ箱] マヘ 移動する ×削除する
- **3.** 確認画面で、 はい をクリックします。

🔲 詳細を確認して削除する

プレビュー非表示の場合のみ、メールの詳細画面を表示できます。

- **1.** メール をクリックします。
- **2.** プレビュー非表示にします。
 □ ビューを切り替える
- 3_■ 左ペインで、 □ [ごみ箱] をクリックします。
- 4 ▮ 削除するメールの 標題 をクリックします。
- 5. 詳細画面で、 x 削除する をクリックします。
- 6. 確認画面で、 削除する をクリックします。

複数のメールをまとめて完全に削除する

複数のメールをまとめてごみ箱から完全に削除します。

- **1.** メール をクリックします。
- 2. 複数のメールを選択し、まとめて完全に削除します。

まとめて完全に削除する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 左ペインで、 (図) [ごみ箱] をクリックします。
 メール一覧で、削除するメールを選択します。
- 3. プレビューで、**xまとめて削除する** をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、 🗑 [ごみ箱] をクリックします。
- 2. 削除するメールを選択します。
- 3. 選択したメールを確認し、 削除する をクリックします。



3. 確認画面で、 一括削除する をクリックします。

(ごみ箱無効時) メールを削除する

1件ずつ削除する

メールを1件ずつ削除します。

■ プレビューや概要を確認して削除する

- **1. X-***u* **EDUUUDUSTOUUDUSTOUUDUU**
- 2. プレビューや概要を確認し、1件ずつ削除します。

プレビューや概要を確認する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、削除するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. メール一覧で、削除するメールを選択します。
- 3. プレビューで、 🗶 削除 をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、削除するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. 削除するメールの 標題 の横の 🛨 をクリックします。
- 3. 🗶 削除する をクリックします。



3. 確認画面で、 はい をクリックします。

削除するメールを迷惑メールに設定する場合は、「迷惑メールに振り分ける」を選択します。



■ 詳細を確認してごみ箱に移動する

プレビュー非表示の場合のみ、メールの詳細画面を表示できます。

- 1. メール をクリックします。
- 2. プレビュー非表示にします。

- 4. 削除するメールの 標題 をクリックします。
- 5 メールの詳細画面で、★削除するをクリックします。
- 6. 確認画面で、 削除する をクリックします。

削除するメールを迷惑メールに設定する場合は、「迷惑メールに振り分ける」を選択します。



複数のメールを一括削除する

削除するメールを選択し、まとめて削除します。

- 1. メール をクリックします。
- 2. 複数のメールを選択し、まとめて削除します。

まとめて削除する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. メール一覧で、削除するメールを選択します。
 - 3. プレビューで、**xまとめて削除する** をクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、削除するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
- 2. 削除するメールを選択します。
- 3. 選択したメールを確認し、 削除する をクリックします。



3. 確認画面で、 一括削除する をクリックします。

フォルダ内の全データを削除する

フォルダ内のすべてのデータを削除します。

■ メール画面で削除する

- 1. メールをクリックします。
- 2. 「フォルダ内の全データの削除」画面を表示します。

「フォルダ内の全データを削除」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除対象のフォルダにマウスオーバーします。

● プレビュー非表示の場合

- **3.** 確認画面で、 すべて削除する をクリックします。
- フォルダの詳細画面で削除する
- 1. メール をクリックします。
- **2.** 「フォルダの詳細」画面を表示します。

「フォルダの詳細」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除対象のフォルダにマウスオーバーします。
 - マウスオーバーして表示された、▼ >
 フォルダの詳細 の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、削除対象の フォルダ をクリックします。
- 2. その他の操作 ▼ > 3 フォルダの詳細 の順にクリックします。



- 3. フォルダ情報セクションで、x フォルダ内の全データを削除するをクリックします。
- 4. 確認画面で、 すべて削除する をクリックします。

添付ファイルを削除する

送信メールと受信メールから添付ファイルを削除します。不要なファイルやウイルスを含むファイルの削除に便利です。

メールに複数の添付ファイルがある場合、一度の操作で、すべてのファイルがメールから削除されます。

添付ファイルを削除したメールは、メールソースを表示できません。

添付ファイルが削除されると、メールの詳細画面でファイルの名前がリンクとして表示されません。





- 個人設定で、送信メールの添付ファイルをサーバーに保存しない設定している場合は、送信メールから添付ファイルを削除できません。 送信メールの画面で操作リンクがグレー表示になります。
- 1. メールをクリックします。
- 2. 「添付ファイルの削除」画面を表示します。

「添付ファイルの削除」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、添付ファイルを削除するメールが保存されている フォルダ をクリックします。 2. メール一覧で、添付ファイルを削除するメールを選択します。 3. プレビューで、 その他の操作 ▼ > * 添付ファイルを削除する の順にクリックします。 新着メールを受信する ロメールを送る ロビューを切り替える ■[受信箱] [] ✔ ■ソースを表示する ■ファイルに出力する □ [送信箱] 日時 : 2013/8/22(木) 15:05 差出人: 域山田商事 佐藤昇 <sato A 印刷用画面 □山田商事 佐藤昇 宛先 : 成高橋 健太 <takahashi@ X 添付ファイルを削除する ■いとう貿易 ✔ □山田商事 ▼
 □山田商事 ▼
 □山田商事 佐藤井
 □道緒: 事務所移転のお…
 8/22(木)
 1 KB いつもお世話になっております。 先日の打合せをもとに見積書を作成致しました。 □ スケジュール (グループ選表示) ☆ 予定を調整する 連携 修理見積.xlsx (application/vnd.openxmlformats-・ 差出人をアドレス帳に登録する
- プレビュー非表示の場合

- 3 確認画面で、 削除する をクリックします。

迷惑メールの設定

サイボウズ Officeのメールでは、迷惑メールの設定を、システム管理者側とユーザー側で設定できます。

システム管理者側では、迷惑メールとして振り分けるメールの初期条件を設定します。設定した条件は、ユーザーの「迷惑メール」の振り分け保存に反映 されます。

ユーザー側では、「迷惑メール」の振り分け保存に反映された条件を、各ユーザーの用途にあった条件にカスタマイズします。



迷惑メールの振り分け保存を変更する

システム管理者が設定した迷惑メールの振り分け保存に、ユーザーが条件を追加したり、迷惑メールの保存先を変更したりできます。



- システム管理者側で設定された条件は、ユーザーの振り分け保存の画面には表示されません。
- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 □ 個人設定画面にアクセスする
 - _
- **2.** 張り分け保存 をクリックします。
- 3. 「迷惑メール」の ②変更するをクリックします。 システム管理者側で設定された条件は、振り分け保存の画面には表示されません。
- **4. 迷惑メールの条件や保存先を設定し、 変更する をクリックします。** 詳細は次のページを参照してください。

虚 振り分け保存を追加する

削除するメールを迷惑メールに設定する

ごみ箱を使用している場合、削除するメールの情報を、迷惑メールの条件として、「迷惑メール」の振り分け保存に登録できます。迷惑メールに設定すると、以後、同じ差出人から受信したメールは、自動的にごみ箱に保存されるようになります。

- **1** メール削除の確認画面の「オプション」セクションで、「迷惑メールに振り分ける」を選択します。
 - ※ 説明を表示する をクリックすると、登録する条件の詳細を確認できます。



2. 削除するデータの内容を確認し、 移動する をクリックします。

ごみ箱が無効な場合の注意

サイボウズ Officeを導入した直後は、ごみ箱を使用するように設定されています。 振り分けた迷惑メールの保存先の初期値も、初期設定でごみ箱に設定されています。 ごみ箱を無効に設定すると、迷惑メールの保存先が設定なしの状態になります。 保存先が設定なしの場合は、メールの削除画面に迷惑メールを設定するオプションが表示されません。



メールの削除画面に迷惑メールを設定するオプションを表示するには、「振り分け保存の変更」画面で、「迷惑メール」の振り分け保存の保存先を設定してください。



便利な操作

メールには、メールの送受信以外に、印刷やファイルへの出力などの便利な機能があります。

トップページに表示する

メールをトップページの最新情報パーツに表示する手順を説明します。


重要なメールや、返信が必要なメールなどをトップページに表示すると、メールをすぐに見つけられます。




- 1. メールをクリックします。
- 2. メールをトップページに表示します。

トップページに表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合





データを検索する

キーワードや条件を指定し、メールデータを検索します。 ヘッダー、トップページの「お探し物」パーツを利用しても、メールを検索できます。

■ 製品内の情報を検索する

メールの検索対象

簡易検索では、表示されているフォルダに関係なく、すべてのフォルダのデータを検索できます。検索するフォルダを絞り込む場合は、詳細検索を利用し ます。

メールの検索対象は次のとおりです。

- 標題
- 本文
- 差出人
- 宛先
- CC

簡易検索を利用する

画面の右上の検索ボックスに、キーワードを直接入力して検索します。 表示されているフォルダに関係なく、すべてのフォルダのデータを検索します。 検索対象は、過去500件のデータです。

- 1. メール をクリックします。
- 検索ボックスにキーワードを入力し、メール検索をクリックします。

AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。

3. 検索結果で、目的の標題をクリックし、詳細を確認します。

検索結果は、作成日時が新しい順に表示されます。

再検索する場合は、検索のテキスト欄にキーワードを入力し、[メール検索]をクリックします。

詳細検索を利用する

- 1. メール をクリックします。
- 2. メール検索 の横にある 詳細検索 をクリックします。
- 3 必要な検索条件を設定し、検索するをクリックします。

■ メールの詳細検索の検索条件

検索条件	説明
検索文字列	検索するキーワードを入力します。 AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
検索メールアカウント	検索対象とするメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。
検索フォルダ	ドロップダウンリストから、検索するフォルダを選択します。 対象フォルダ配下のサブフォルダ内も検索する場合は、「サブフォルダも検索する」を選択します。
対象項目	検索対象を次の項目で絞り込めます。複数選択も可能です。 ● 標題● 本文● 差出人● 死先● CC
検索件数	検索対象にするデータの件数をドロップダウンリストから選択します。
結果表示	表示する検索結果の件数を、ドロップダウンリストから選択します。 既読データを検索結果に表示しない場合は、「本文が未読のデータのみ表示する」を選択します。

4 検索結果で、目的の 標題 をクリックし、詳細を確認します。

検索するフォルダを複数指定している場合は、フォルダごとに検索結果が表示されます。 検索結果の表示順は、詳細検索する前に表示しているメール一覧画面のソートに依存します。

- 作成日時または更新日時でソートしている場合: 作成日時順に表示されます。
 たとえば、作成日時の新しい順でメール一覧をソートしているときは、検索結果も作成日時の新しい順で表示されます。
- サイズでソートしている場合: サイズ順に表示されます。 たとえば、サイズの大きい順でメール一覧をソートしているときは、検索結果もサイズの大きい順で表示されます。

再検索する場合は、「検索条件」のタブを開いて検索条件を再設定します。

フォルダを設定する

メールを分類するフォルダを設定します。

フォルダを追加する

追加したフォルダは、受信箱や送信箱と同じ階層に配置されます。 受信箱や送信箱のサブフォルダとしては配置できません。

- 1. メールをクリックします。
- 2. 「フォルダの追加」画面を表示します。

「フォルダの追加」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

1. **ロフォルダマ > フォルダを追加する** の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合



- 3. フォルダ名を入力します。
- **4.** フォルダを追加する位置を、ドロップダウンリストから選択します。

フォルダを追加する位置を、ドロップダウンリストから選択します。



- 5. 必要に応じて、フォルダに関するメモを入力します。
- 6. 設定内容を確認し、 追加する をクリックします。

フォルダの表示順を変更する


フォルダの表示順を変更します。

受信箱、送信箱、下書き、ごみ箱の表示順は変更できません。

- 1. メール をクリックします。
- **3.** 「フォルダの順番変更」画面を表示します。

「フォルダの順番変更」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. □ フォルダマ > フォルダの順番変更 の順にクリックします。




● プレビュー非表示の場合



4. 表示順を変更し、 変更する をクリックします。

● 受信箱と同じ階層のフォルダの表示順を変更する場合:



● サブフォルダの表示順を変更する場合:



フォルダの情報を変更する


フォルダの情報を変更します。

ごみ箱フォルダの情報は変更できません。

- **1.** メール をクリックします。
- 2. 「フォルダの詳細」画面を表示します。

「フォルダの詳細」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、フォルダ情報を変更するフォルダにマウスオーバーします。
 - 2. マウスオーバーして表示された、▼ > フォルダの詳細 の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

1. 左ペインで、フォルダ情報を変更する フォルダ をクリックします。



- 3. 「フォルダ情報」セクションで、 2変更する をクリックします。
- 4. 必要な項目を変更します。
 - 受信箱、送信箱、下書きフォルダの場合: 「メモ」のみ変更できます。
 - ユーザーが追加したフォルダの場合:フォルダ名、フォルダの位置、メモを変更できます。
- 5. 設定内容を確認し、 変更する をクリックします。

フォルダを削除する

フォルダを削除します。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダは削除できません。



● 削除するフォルダ内のデータと、サブフォルダについて

フォルダを削除すると、そのフォルダ内の全データと、配下のサブフォルダが削除されます。 削除されるデータの扱いは、ごみ箱を使用しているかどうかによって異なります。

■ ごみ箱を使用している場合:

フォルダを削除すると、フォルダ内のデータと、配下のサブフォルダ内のデータは、ごみ箱に移動されます。 サブフォルダ自体は、削除されます。

ごみ箱を使用していない場合:

フォルダを削除すると、フォルダ内、および、配下のサブフォルダの全データが完全に削除されます。

■ フォルダの詳細画面から削除する

- 1. メール をクリックします。
- 2. 「フォルダの詳細」画面を表示します。

「フォルダの詳細」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、削除するフォルダにマウスオーバーします。
 - マウスオーバーして表示された、▼ > Qフォルダの詳細の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

1. 左ペインで、削除する **フォルダ** をクリックします。



- 3. 「フォルダ情報」セクションで、 ※削除する をクリックします。
- 4. 確認画面で、 削除する をクリックします。

■ メール画面から削除する

- 1. メール をクリックします。
- 2. 「フォルダの削除」画面を表示します。

「フォルダの削除」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合



3. 確認画面で、 削除する をクリックします。

フォルダの更新通知を確認する

更新通知とはデータの更新を知らせる機能です。

受信した更新通知は、トップページの最新情報パーツに表示されます。

メールではフォルダ単位で更新通知を設定できます。

更新通知が設定されているフォルダには、名前の横に ਂ が表示されます。



フォルダの更新通知を設定する

フォルダ単位で更新通知の設定を有効にしたり、解除したりします。

メールの一覧画面と、個人設定から操作できます。

■ メール画面から設定する

- **1.** メール をクリックします。
- 2. 「更新通知の設定」画面を表示します。

「更新通知の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合




● プレビュー非表示の場合



3 更新通知の設定を有効にするフォルダを選択し、変更するをクリックします。

更新通知の設定を解除する場合は、フォルダの選択を外します。



- 個人設定から設定する
- 1. メールをクリックします。
 - 個人設定画面にアクセスする

3 ■ 更新通知の設定を有効にするフォルダを選択し、 変更する をクリックします。

更新通知の設定を解除する場合は、フォルダの選択を外します。

フォルダ単位で設定する

メールの一覧画面と、フォルダの詳細画面から操作できます。

■ メール画面から設定する

- 1. メールをクリックします。
- 2. 「更新通知の設定」画面を表示します。

「更新通知の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。


- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、更新通知を設定するフォルダにマウスオーバーします。
 - 2. 次の操作で「更新通知の設定」画面を表示します。
 - 更新通知を有効にする場合:

マウスオーバーして表示された、▼ > **◆ 更新通知を設定する** の順にクリックします。



更新通知を解除する場合:

マウスオーバーして表示された、▼ > ✔ 更新通知を解除する の順にクリックします。



● プレビュー非表示の場合

- 1. 更新通知を設定する フォルダ をクリックします。
- 2. 次の操作で「更新通知の設定」画面を表示します。
 - 更新通知を有効にする場合:

その他の操作 ▼ > **◆ 更新通知を設定する** の順にクリックします。



- **3** 次の操作で、更新通知を設定します。
 - 更新通知を有効にする場合:

「サブフォルダの更新も通知する」を選択し、 更新を通知する を設定します。 サブフォルダ内のデータの更新通知が必要な場合は、「サブフォルダの更新も通知する」を選択します。

● 更新通知を解除する場合:

「サブフォルダの更新通知も解除する」を選択し、 通知を解除する を設定します。 サブフォルダ内のデータの更新通知が不要な場合は、「サブフォルダの更新も解除する」の選択を外します。

■ フォルダの詳細画面から設定する

- 1. メールをクリックします。
- **2.** 「フォルダの詳細」画面を表示します。

「フォルダの詳細」画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合



● プレビュー非表示の場合

左ペインで、フォルダ をクリックします。
 その他の操作 ▼ > 3 フォルダの詳細 の順にクリックします。



3 次の操作で、更新通知を設定します。

- 更新通知の設定を有効にする場合:
 - 1. 「設定情報」セクションで、 **♥ 更新通知を設定する** をクリックします。



2. 「サブフォルダの更新も通知する」を選択し、 更新を通知する を設定します。 サブフォルダ内のデータの更新通知が必要な場合は、「サブフォルダの更新も通知する」を選択します。

更新通知の設定を解除する場合:

1. 「設定情報」セクションで、 **✔ 更新通知を解除する** をクリックします。



2. 「サブフォルダの更新通知も解除する」を選択し、 通知を解除する を設定します。 サブフォルダ内のデータの更新通知が不要な場合は、「サブフォルダの更新も解除する」の選択を外します。

メールを印刷する

印刷用の画面を表示して、メールを印刷します。

ファイルが添付されている場合は、ファイル名とMIMEタイプが印刷されます。

1. メールをクリックします。

2. 印刷用画面を表示します。

印刷用画面を表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

- 1. 左ペインで、印刷するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. メール一覧で、印刷するメールを選択します。
- 3. プレビューで、 その他の操作 ▼ > 印刷用画面 の順にクリックします。




● プレビュー非表示の場合

- 1. 左ペインで、印刷するメールが保存されている **フォルダ** をクリックします。
- 2. 印刷するメールの 標題 をクリックします。
- 3. その他の操作 ▼ > □ 印刷用画面 の順にクリックします。



3. Webブラウザーの印刷機能を利用して印刷します。



メールソースを表示する

受信したメールのソースをテキスト表示します。

メールのソースには、メッセージIDや送受信サーバーなどの情報が表示されます。

添付ファイルを削除すると、ソースを表示できません。

1. メール をクリックします。

2. メールソースを表示します。

メールソースを表示する手順は、表示しているビューにより異なります。

● プレビュー表示の場合

1. 左ペインで、ソースを表示するメールが保存されている フォルダ をクリックします。

● プレビュー非表示の場合


1. 左ペインで、ソースを表示するメールが保存されている フォルダ をクリックします。 2. ソースを表示するメールの 標題 をクリックします。 3. メールの詳細画面で、 その他の操作 ▼ > 🗟 ソースを表示する の順にクリックします。 □ 返信する 📸全員に返信する 👊 転送する 🗷 その他の操作 🔺 削除 [受信箱] V ヘ 移動する **西部開業等** : 2013/8/26(月) 11:45 差出人: (★"和田 一夫" <verahe08@ ■ X 添付ファイルを削除する さんゆう商会 高橋様 □スケジュール (グループ週表示) 豊予定を調整する なお、特段ページもUPされていますので、こちらも-特段ページはこちら 変更点一覧_130825.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)

メールの総サイズを確認する

メールの総サイズとは、1ユーザーの全メールアカウントに保存されているメールの合計サイズです。

メールの総サイズの制限値は、システム管理者によって設定されます。

ユーザーのメールの総サイズは、メール画面の下部に表示されます。



表示に関する設定

メール送信時の確認画面の表示や、本文の自動改行など、メールを使いやすくするために、表示に関する設定を変更します。

送信確認画面を有効にする

メールを送信する前に、メール内容の確認画面を表示するように設定します。

- 🚺 👢 「個人設定」画面で、 🔀 メール をクリックします。
 - <u>個人設定画面にアクセスする</u>
- 2. ※ 一般設定 をクリックします。
- 3. 「送信前に確認画面を表示する」を選択し、 設定する をクリックします。

「メールの送信確認」画面では、送信するメールの宛先や標題、本文、添付ファイルを確認できます。



本文の自動改行を有効にする

メール本文を自動改行するかどうかを設定します。

一行に表示する文字数を設定し、メールを読みやすくします。

- 1. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 - 個人設定画面にアクセスする
- 2. 一般設定 をクリックします。
- 3. 「メールの本文を自動改行する」を選択します。
- 4. 一行に表示する文字数を、ドロップダウンリストから選択します。
- 5. 設定内容を確認し、 設定する をクリックします。



● 書式編集機能を有効にして作成したHTMLメールに自動改行は適用されません。

HTMLメールの表示を有効にする

HTMLメールの書式や組み込み画像を表示するかどうかは、各ユーザーが変更できます。

● HTMLメールの表示が有効なプレビュー表示



● HTMLメールの表示が無効なプレビュー表示



- **1.** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 同 個人設定画面にアクセスする
- 2. ※一般設定 をクリックします。
- 3. 「HTMLメールの表示」セクションで、「文字装飾や図を一緒に表示する」を選択します。 HTMLメールの表示を無効にする場合は、「テキストのみ表示する」を選択します。
- 4. 設定内容を確認し、 設定する をクリックします。



- HTMLメールの表示を有効に設定しても次の画面や表示部分では設定が適用されません。
 - ケータイ
 - プレビュー非表示画面の概要表示部分



メールを出力したテキストファイル



■ 検索結果



HTMLファイルをダウンロードする

HTMLメールの本文をHTMLファイルとしてダウンロードします。

- 1. メール をクリックします。
- 2. HTMLファイルをダウンロードします。

HTMLファイルをダウンロードする手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、HTMLファイル形式のメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. HTML形式のメールの 標題 をクリックします。
 - 3. メールの詳細画面で、 その他の操作 ▼ > **HTMLファイルをダウンロードする** の順にクリックします。



3. 警告内容を了承する場合は、 OK をクリックし、HTMLファイルをダウンロードします。

警告内容を承知した上でHTMLファイルをダウンロードする場合は、システム管理者に運用上支障がないかどうか、確認してください。



4 ■ Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

メールをファイルに出力する

メール内容をテキストファイルに出力します。添付ファイルはファイル名のみ出力されます。

- 1. メール をクリックします。
- 2. メールをファイルに出力します。

メールをファイルに出力する手順は、表示しているビューにより異なります。

- プレビュー表示の場合
 - 1. 左ペインで、ファイルに出力するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. メール一覧で、ファイルを出力するメールを選択します。
 - 3. プレビューで、 その他の操作 ▼ > **ファイルに出力する** の順にクリックします。



- プレビュー非表示の場合
 - 1. 左ペインで、ファイルに出力するメールが保存されている フォルダ をクリックします。
 - 2. ファイルに出力するメールの 標題 をクリックします。
 - 3. メールの詳細画面で、 その他の操作 ▼ > ファイルに出力する の順にクリックします。



Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

メールデータを読み込む

パソコン上に保存されているメールデータをサイボウズ Officeに読み込みます。 この機能を利用すると、Outlookなどのメールソフトに保存されているメールデータを、サイボウズ Officeのメールに移行できます。 読み込めるメールデータは、Mbox形式のメールデータのみです。

■ Mbox形式とは

Mboxとは電子メールメッセージの保存フォーマット群の総称です。 Mbox形式では、1ファイルに複数のメールが格納されています。



- 読み込んだメールは、サイボウズ Office上で既読メールとして扱われます。
- 1. 読み込むデータを用意し、データのサイズを確認します。 読み込めるデータは、Mbox式のメールデータのみです。 Outlookなどのメールソフトで、メールデータを出力する方法については、各製品に付属のマニュアルを確認してください。
- 2. メールが使用できる状態であることを確認します。
 - <u>▼ メールの設定を確認する</u>
- **3.** 設定されているメールの総サイズを確認します。

確認方法は、次のページを参照してください。

- メールの総サイズを確認する
- メールデータの読み込み時にメールの総サイズが制限値を超えると、エラーが発生します。

メールの総サイズの変更が必要な場合は、システム管理者に相談してください。

- 4. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 - <u>個人設定画面にアクセスする</u>
- 5. 📥 メールデータの読み込み をクリックします。



6. 必要な項目を設定し、 次に、ファイルの中身を確

次に、ファイルの中身を確認するをクリックします。

■ 設定項目

項目	説明
メールアカウント	読み込んだメールを保存するメールアカウントを選択します。
フォルダ	読み込んだメールを保存するメールフォルダを次の中から選択します。 初期値は受信箱に設定されています。 ● 受信箱 ● 送信箱 ● 下書き ● 自分が作成したフォルダ
Mboxファイル	読み込むファイルを選択します。

7. 設定した内容を確認し、 読み込む をクリックします。



前の画面へ戻るをクリックした場合:

読み込むファイルを再度選択し直します。保存先のメールアカウントとメールフォルダの選択は保持されます。

8. メール画面で、指定したアカウントとフォルダに、メールデータが追加されていることを確認します。

メールの読み込みを複数回実行する場合は、同一データを読み込んでも、別のメールとして追加されます。

受信メールを書き出す

サイボウズ Officeに保存されている、ユーザー個人の受信メールを書き出します。他のユーザーのメールデータは書き出せません。 この機能を利用すると、サイボウズ OfficeのメールデータをOutlookなどのメールソフトに移行できます。



- メールデータの書き出し中に、メールデータを削除した場合の動作は保障されていません。データの書き出しが終了するまで、メールは削除しないでください。
- 書き出せるメールデータは、メールソースがサイボウズ Officeに存在するメールデータのみです。
- 次のメールは、メールソースがない、または削除されているためメールデータを書き出せません。
 - 送信メール
 - 下書きのメール
 - 添付ファイルを削除したメール

■ 書き出されるメールデータについて

メールデータは、export.mboxというファイル名で、パソコン上に保存されます。 書き出されるファイル形式は、Mbox形式です。

<u>★ Mbox形式とは</u>

- **1** メールが使用できる状態であることを確認します。
 - <u>▼ メールの設定を確認する</u>
- 2. 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。
 - <u>個人設定画面にアクセスする</u>

3. 🔔 メールデータの書き出しをクリックします。



- **4. どのフォルダのメールデータを書き出すかを、ドロップダウンリストから選択します。** メールアカウントに関係なく、指定したフォルダ内の全メールデータが書き出されます。 初期値は受信箱です。
- 5₌ 書き出す をクリックします。

送信メールの添付ファイルをサーバー上に保存する

送信メールの添付ファイルをサーバー上に保存します。

送信メールの添付ファイルをサーバー上に保存すると、送信済メールの詳細画面から添付ファイルをダウンロードできます。

サーバー上に保存しない場合は、送信時に添付したファイルは、メールの詳細画面からダウンロードできません。

- 1 🛮 「個人設定」画面で、 🔛 メール をクリックします。
 - 個人設定画面にアクセスする
- 2. 🗼 一般設定 をクリックします。
- 3. 「送信メールの添付ファイルを保存する」を選択し、 設定する をクリックします。

メールアドレスから起動するメールソフトを設定する


メールアドレスのリンクをクリックしたときに起動するメールソフトを設定します。 サイボウズ Officeの画面上に表示されるすべてのメールアドレスのリンクに適用されます。



- 1 「個人設定」画面で、 メールをクリックします。
 □ 個人設定画面にアクセスする
 - _
- 2. 画面表示をクリックします。
- 3. メールアドレスのリンク先を選択し、 変更する をクリックします。

選択肢は、次のとおりです。

- サイボウズ Office内のメールアプリケーション
- Webブラウザーに設定されたメールソフト



ユーザー情報(vCard)の添付を有効にする

メール送信時に、ユーザー情報(vCard)であるuser.vcfファイルを添付して送信するかどうかを設定します。

■ vCardとは?

vCardは、電子名刺の標準フォーマットの一つです。 インターネットを介して、氏名、会社名、メールアドレスなどのユーザー情報を送信できます。 サイボウズ Officeでは、user.vcfにユーザー情報を格納します。

- **1** 「個人設定」画面で、 メール をクリックします。 個人設定画面にアクセスする
- 2. 《一般設定 をクリックします。
- 3. 「常にユーザー情報(vCard)を送信する」を選択し、 設定する をクリックします。 ユーザー情報(vCard)の詳細をクリックすると、ユーザー情報(vCard)の詳細を確認できます。







● ユーザー情報(vCard)から読み込める項目は、受信先の環境によって異なります。

