パッケージ版
Garoon 6.17.x
管理者ヘルプ

第2.1版

本書の取り扱いについて

- この文書内における掲載情報の二次利用においては、ご自身の判断と責任の下に行ってください。
  サイボウズ株式会社は、それらの情報をご利用になることにより発生したあらゆる商業的損害・損失を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。
  また、本文書を二次利用し作成した文書には、次のような当社の著作権表示文を記載してください。
  「本文書は、サイボウズ株式会社による『パッケージ版 Garoon 6 管理者ヘルプ』を一部引用しています。」

商標について

- 記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。
  個別の商標・著作物に関する注記については、弊社のWebサイトを参照してください。
  https://cybozu.co.jp/logotypes/other-trademark/
  なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。

目次

1 章 基本システム 21
1.1. 動画：基本システムの便利Tips 21
1.2. 管理者の設定や管理画面へのアクセス 26
1.2.1. 管理画面へのアクセス 26
1.2.2. お客様情報やロゴの変更 30
1.2.3. ヘルプへのリンクを非表示にする方法 33
1.2.4. 管理者の種類と設定 35
1.2.4.1. システム管理者の設定 38
1.2.4.2. 基本システム管理者の設定 41
1.2.4.3. アプリケーション管理者の設定 48
1.2.4.4. 運用管理者の設定 55
1.2.5. Administratorのパスワードの再設定 57
1.3. アクセス権について 58
1.3.1. ユーザーの権限 59
1.3.2. 優先されるアクセス権 64
1.4. ユーザー 69
1.4.1. 組織の設定 70
1.4.1.1. 組織の追加 70
1.4.1.2. 組織の変更 74
1.4.1.3. 組織の移動 79
1.4.1.4. 子組織の順番変更 81
1.4.1.5. 組織の削除 83
1.4.2. ユーザーの設定 84
1.4.2.1. ユーザーの追加 85
1.4.2.2. ユーザー情報の変更 96
1.4.2.3. ユーザーロールの変更 100
1.4.2.4. ユーザーの使用停止 103
1.4.2.5. ユーザーの削除 106
1.4.2.6. ユーザー情報の項目の管理 114
1.4.2.7. パスワードの制限 127
1.4.2.8. 組織の運用管理者の管理 132

1.4.3. ロールの設定 141
1.4.3.1. ロールとは 142
1.4.3.2. ロールの追加 148
1.4.3.3. ロールの変更 150
1.4.3.4. ロールの削除 156
1.4.3.5. ロールの使用許可 159
1.4.4. 組織の事前設定 161
1.4.4.1. 事前設定の機能 162
1.4.4.2. 事前設定の確認 165
1.4.4.3. 事前設定の作成 167
1.4.4.4. 事前設定の削除 168
1.4.4.5. 組織と所属ユーザーの事前設定 170
1.4.4.6. 事前設定の反映 192
1.4.5. CSVファイルでの組織、ユーザー、ロールの管理 198
1.5. 認証 203
1.5.1. 認証システムについて 203
1.5.2. ログイン認証の設定 208
1.5.3. セッション認証の設定 217
1.5.4. 認証データベースの設定 228
1.6. シングルサインオン 237
1.6.1. シングルサインオンの設定 237
1.7. アプリケーション 248
1.7.1. アプリケーションの使用 248
1.7.2. アプリケーション名の変更 252
1.7.3. アプリケーションの初期化 255
1.7.4. 利用ユーザーの設定の流れ 256
1.7.5. 利用を許可するアプリケーションの設定 258
1.7.6. 外部からの利用設定 266
1.7.7. CSVファイルでの利用ユーザーの管理 277
1.8. ファイル 280
1.8.1. ファイルの一般設定 281
1.8.2. MIMEタイプの設定 288
1.8.3. CSVファイルでのMIMEタイプの管理 295

1.9. 画面 298
1.9.1. 画面の一般設定 299
1.9.2. デザインの設定 312
1.9.3. アプリケーションメニューの設定 314
1.9.4. Webメールの設定 327
1.9.5. ドロップダウンリストの設定 334
1.10. カレンダー 336
1.10.1. カレンダーの設定 336
1.10.2. イベントの設定 344
1.10.3. 拠点の設定 352
1.10.4. ファイルを使ったデータ管理 358
1.11. ロギング 364
1.11.1. ログの管理 365
1.11.1.1. ログの設定 366
1.11.1.2. ログの保存期間の変更 371
1.11.1.3. アーカイブの設定 372
1.11.1.4. アーカイブの仕様 375
1.11.1.5. ログの確認 379
1.11.1.6. ログの出力仕様の一覧 383
1.11.1.7. ログの削除 384
1.11.1.8. CSVファイルでのログの管理 389
1.11.2. ログインとログアウトのログ 392
1.11.3. エラー時に出力されるログ 393
1.11.4. 基本システムのログ 393
1.11.4.1. 利用ユーザーの設定のログ 393
1.11.4.2. 拠点の設定のログ 397
1.11.4.3. OAuthクライアントの設定のログ 400
1.11.4.4. ロケールの設定のログ 401
1.11.4.5. プロキシAPIの設定のログ 403
1.11.4.6. JavaScript / CSSによるカスタマイズのログ 404
1.11.5. ユーザーと組織のログ 405
1.11.5.1. ユーザーのログ 406
1.11.5.2. 組織のログ 409

1.11.5.3. ロールのログ 415
1.11.5.4. ユーザー情報の項目のログ 417
1.11.5.5. 組織の事前設定のログ 419
1.11.6. ポータルのログ 423
1.11.7. スペースのログ 446
1.11.8. リンク集のログ 460
1.11.9. スケジュールのログ 470
1.11.9.1. スケジュールの一般設定のログ 471
1.11.9.2. 予定メニューの設定のログ 476
1.11.9.3. 予定メニューの連携のログ 476
1.11.9.4. 施設／施設グループのログ 477
1.11.9.5. 施設予約の設定のログ 480
1.11.9.6. 施設予約情報の項目のログ 484
1.11.9.7. スケジュールの権限の設定のログ 485
1.11.9.8. 予定の共有先の初期値のログ 488
1.11.9.9. スケジュールの一括削除のログ 490
1.11.9.10. スケジュールのCSVファイルからの読み込みのログ 490
1.11.9.11. スケジュールのCSVファイルへの書き出しのログ 493
1.11.9.12. スケジュールのJavaScript/CSSによるカスタマイズのログ 495
1.11.9.13. スケジュールの個人設定のログ 497
1.11.9.14. スケジュールのユーザー操作のログ 501
1.11.10. メッセージのログ 504
1.11.11. 掲示板のログ 511
1.11.12. ファイル管理のログ 522
1.11.13. メモのログ 530
1.11.14. 電話メモのログ 532
1.11.15. タイムカードのログ 537
1.11.16. ToDoリストのログ 539
1.11.17. アドレス帳のログ 541
1.11.18. メールのログ 560
1.11.19. ネット連携サービスのログ 581
1.11.20. 在席確認のログ 583
1.11.21. お気に入りのログ 587

1.11.22. 通知一覧のログ 588
1.11.23. ワークフローのログ 592
1.11.23.1. ワークフローの一般設定のログ 593
1.11.23.2. 申請フォームの一覧のログ 596
1.11.23.3. 申請フォーム情報に関するログ 599
1.11.23.4. 申請フォームの項目に関するログ 602
1.11.23.5. 申請フォームの項目のアクセス権のログ 614
1.11.23.6. スケジュールへの自動登録に関するログ 615
1.11.23.7. 申請経路に関するログ 618
1.11.23.8. 経路ステップに関するログ 619
1.11.23.9. 経路分岐に関するログ 622
1.11.23.10. 経路の一覧に関するログ 623
1.11.23.11. ワークフローのアクセス権のログ 628
1.11.23.12. ワークフローの運用管理権限のログ 629
1.11.23.13. 申請データの管理のログ 630
1.11.23.14. ワークフローのCSVファイルの操作ログ 631
1.11.23.15. 申請の作成のログ 635
1.11.23.16. 申請の処理のログ 637
1.11.23.17. 代理人の設定のログ 639
1.11.23.18. 申請の公開設定のログ 640
1.11.23.19. 「ワークフロー」ポートレットの設定のログ 641
1.11.23.20. ワークフローの個人設定のログ 642
1.11.24. マルチレポートのログ 644
1.11.24.1. レポートフォームの一覧のログ 644
1.11.24.2. レポートフォーム情報に関するログ 647
1.11.24.3. レポートフォームの項目に関するログ 650
1.11.24.4. マルチレポートのアクセス権のログ 659
1.11.24.5. マルチレポートの運用管理権限のログ 661
1.11.24.6. レポートの絞込のログ 661
1.11.24.7. レポートの管理のログ 665
1.11.24.8. マルチレポートのCSVファイルの操作ログ 665
1.11.24.9. レポートのログ 668
1.11.24.10. 「マルチレポート」ポートレットの設定のログ 670

1.11.25. リアクションのログ ... 671
1.11.26. サイボウズ Office連携のログ ... 672
1.11.27. 画像アセットのログ ... 672
1.11.28. 個人設定のログ ... 673
1.11.29. コマンド操作のログ ... 675
1.12. ライセンス ... 676
1.12.1. Garoonの試用期間 ... 676
1.12.2. サービスライセンスとは ... 677
1.12.3. ライセンスの管理 ... 678
1.13. 外部サーバー ... 681
1.13.1. システムメールアカウントの設定 ... 682
1.13.2. メール通知を利用できるまでの流れ ... 695
1.13.3. Webプロキシの設定 ... 698
1.13.4. OAuthクライアントの設定 ... 700
1.14. ローカライズ ... 706
1.14.1. ローカライズの一般設定 ... 708
1.14.2. ロケールの設定 ... 714
1.15. API ... 720
1.15.1. プロキシAPIの設定 ... 721
1.16. JavaScript / CSSによるカスタマイズ ... 729
1.16.1. カスタマイズの前に確認すること ... 730
1.16.2. Garoon全体のカスタマイズ ... 735
1.16.3. ポータルのカスタマイズ ... 746
1.16.4. スケジュールのカスタマイズ ... 749
1.16.5. メッセージのカスタマイズ ... 758
1.16.6. メールのカスタマイズ ... 768
1.16.7. ワークフローのカスタマイズ ... 777
2 章 アプリケーション ... 791
2.1. ポータル ... 791
2.1.1. 動画：ポータルの便利Tips ... 792
2.1.2. ポータルの設定 ... 794
2.1.2.1. ポータル作成の流れ ... 794
2.1.2.2. 空白のポータルの追加 ... 797

2.1.2.3. ポータルのアクセス権の設定 ... 800
2.1.2.4. ポートレットの配置 ... 807
2.1.2.5. ポートレットのアクセス権の設定 ... 814
2.1.2.6. ポートレットの設定 ... 822
2.1.2.7. ポートレットの公開 ... 826
2.1.2.8. ポータルのプレビュー ... 828
2.1.2.9. ポータルの削除 ... 832
2.1.2.10. ポータルの表示に関する設定 ... 834
2.1.2.11. ポータルの公開 ... 843
2.1.2.12. ポータルの運用管理権限の設定 ... 844
2.1.2.13. Myポータルの設定 ... 851
2.1.3. HTML / PHPポートレットの管理 ... 858
2.1.3.1. HTMLポートレットの設定 ... 859
2.1.3.2. PHPポートレットの設定 ... 869
2.1.3.3. ポートレットグループの設定 ... 877
2.1.3.4. ポートレットグループの運用管理権限の設定 ... 883
2.1.3.5. ファイルを使ったポートレットデータの管理 ... 889
2.1.4. ポートレットの種類と設定 ... 895
2.1.4.1. ポータルのポートレット ... 896
2.1.4.2. スペースのポートレット ... 900
2.1.4.3. 「リンク集」ポートレット ... 902
2.1.4.4. スケジュールのポートレット ... 903
2.1.4.5. メッセージのポートレット ... 912
2.1.4.6. 掲示板のポートレット ... 916
2.1.4.7. 「ファイル管理」ポートレット ... 919
2.1.4.8. 「メモ」ポートレット ... 920
2.1.4.9. 「電話メモ」ポートレット ... 921
2.1.4.10. 「タイムカード」ポートレット ... 922
2.1.4.11. 「ToDoリスト」ポートレット ... 923
2.1.4.12. アドレス帳のポートレット ... 924
2.1.4.13. メールのポートレット ... 926
2.1.4.14. 「ワークフロー」ポートレット ... 929
2.1.4.15. 「マルチレポート」ポートレット ... 930

2.1.4.16. ネット連携サービスのポートレット 932
2.1.4.17. 「在席情報」ポートレット 933
2.1.4.18. 「お気に入り」ポートレット 933
2.1.4.19. 通知一覧のポートレット 934
2.1.4.20. HTMLポートレット 942
2.1.4.21. PHPポートレット 943
2.2. スペース 943
2.2.1. スペースの一般設定 947
2.2.2. カテゴリーの設定 951
2.2.3. CSVファイルでのカテゴリーの管理 960
2.2.4. スペースの管理 964
2.3. リンク集 970
2.3.1. リンク集の一般設定 971
2.3.2. 共有カテゴリーの設定 973
2.3.3. 共有カテゴリーの運用管理権限の設定 981
2.3.4. 共有カテゴリーのアクセス権の設定 988
2.3.5. 共有リンクの設定 996
2.3.6. CSVファイルを使ったデータ管理 1006
2.4. スケジュール 1013
2.4.1. 動画：スケジュールの便利Tips 1013
2.4.2. スケジュールの一般設定 1015
2.4.3. 予定メニューの設定 1034
2.4.4. 予定メニュー連携の設定 1041
2.4.5. 施設グループの設定 1051
2.4.6. 施設グループの運用管理権限の設定 1060
2.4.7. 施設の設定 1065
2.4.8. 施設予約の設定変更 1077
2.4.9. 施設予約情報の項目の設定 1084
2.4.10. スケジュールのアクセス権 1095
2.4.10.1. アクセス権の設定時に考慮すべき項目 1095
2.4.10.2. スケジュールのアクセス権の設定 1098
2.4.11. 予定の共有先の初期値の設定 1104
2.4.12. 予定の一括削除 1112

2.4.13. CSVファイルでのスケジュールのデータ管理 1113
2.5. メッセージ 1119
2.5.1. メッセージの一般設定 1119
2.5.2. メッセージの一括削除 1122
2.5.3. メッセージの検索 1124
2.6. 掲示板 1127
2.6.1. 動画：掲示板の便利Tips 1128
2.6.2. 掲示板の一般設定 1129
2.6.3. カテゴリーの設定 1133
2.6.4. カテゴリーの運用管理権限の設定 1143
2.6.5. カテゴリーのアクセス権の設定 1150
2.6.6. 通知の設定 1167
2.6.7. 掲示の管理 1177
2.6.8. CSVファイルでの掲示板の管理 1201
2.7. ファイル管理 1205
2.7.1. ファイル管理の一般設定 1206
2.7.2. フォルダーの設定 1207
2.7.3. フォルダーの運用管理権限の設定 1222
2.7.4. フォルダーのアクセス権の設定 1229
2.7.5. 通知の設定 1244
2.7.6. ファイルの管理 1253
2.7.7. CSVファイルでのファイル管理の管理 1263
2.8. メモ 1267
2.8.1. メモの一般設定 1267
2.9. 電話メモ 1269
2.9.1. 電話メモの一般設定 1269
2.9.2. 電話メモのアクセス権の設定 1270
2.9.3. CSVファイルでのアクセス権の管理 1282
2.10. タイムカード 1285
2.10.1. タイムカードの一般設定 1286
2.10.2. 各ユーザーのタイムカードの閲覧 1293
2.10.3. CSVファイルでのタイムカードの管理 1298

2.11. アドレス帳 1303
2.11.1. アドレス帳の種類 1304
2.11.2. ブックの設定 1306
2.11.3. アドレス帳の項目の設定 1311
2.11.4. 管理者とユーザーが可能な操作 1322
2.11.5. アドレス帳の使用権限の設定 1327
2.11.6. ブックの運用管理権限の設定 1338
2.11.7. ブックのアクセス権の設定 1344
2.11.8. CSVファイルでのアドレス帳の管理 1356
2.12. メール 1359
2.12.1. メールの一般設定 1361
2.12.2. メールサーバーの設定 1385
2.12.3. メールサーバーの移行 1401
2.12.4. ユーザーアカウントの設定 1404
2.12.5. メールサイズの制限の設定 1425
2.12.6. CSVファイルでのメールの管理 1430
2.13. ワークフロー 1434
2.13.1. 動画：ワークフローの便利Tips 1435
2.13.2. ワークフローで最初に確認すること 1439
2.13.2.1. ワークフローの特徴 1440
2.13.2.2. ワークフローの設定の流れ 1443
2.13.2.3. ワークフローの一般設定 1445
2.13.2.4. 代理人の設定 1456
2.13.3. カテゴリーの管理 1459
2.13.3.1. カテゴリーの設定 1459
2.13.3.2. カテゴリーのアクセス権の設定 1471
2.13.3.3. 申請データの公開設定 1478
2.13.3.4. カテゴリーの運用管理権限の設定 1485
2.13.4. 共有経路の設定 1492
2.13.4.1. 共有経路と専用経路の違い 1492
2.13.4.2. 共有経路の追加 1493
2.13.4.3. 共有経路の変更 1495
2.13.4.4. 承認経路の設定（共有経路） 1497

2.13.4.5. 回覧経路の設定（共有経路） 1518
2.13.4.6. 共有経路や区切り線の削除 1539
2.13.4.7. 共有経路一覧の設定 1541
2.13.5. 申請フォームの設定 1546
2.13.5.1. 申請フォームの作成の流れ 1546
2.13.5.2. 申請フォームの追加 1557
2.13.5.3. 申請フォームのコピー 1560
2.13.5.4. 申請フォームの変更 1562
2.13.5.5. 申請 / 決裁番号の設定 1567
2.13.5.6. 申請フォームの移動 1578
2.13.5.7. 申請フォームや区切り線の削除 1580
2.13.5.8. 申請フォーム一覧の設定 1584
2.13.5.9. 申請フォームの有効化 1588
2.13.6. 申請フォームの項目の設定 1592
2.13.6.1. 項目の追加 1592
2.13.6.2. 項目のタイプ 1594
2.13.6.3. 項目のコピー 1624
2.13.6.4. 空行の追加 1626
2.13.6.5. 項目の変更 1627
2.13.6.6. 項目や空行の順番変更 1628
2.13.6.7. 項目や空行の削除 1630
2.13.6.8. 項目のアクセス権の設定 1634
2.13.6.9. 申請フォームのプレビュー 1639
2.13.6.10. スケジュールへの自動登録 1640
2.13.7. 経路情報の設定 1644
2.13.7.1. 共有経路の適用 1645
2.13.7.2. 専用経路の設定 1646
2.13.7.3. 専用経路の変更 1648
2.13.7.4. 承認経路の設定（専用経路） 1651
2.13.7.5. 回覧経路の設定（専用経路） 1673
2.13.7.6. 専用経路の共有 1693
2.13.7.7. 経路のプレビュー 1694
2.13.7.8. 専用経路を使用している申請フォームの参照 1696

2.13.8. 経路分岐の設定 ... 1697
2.13.8.1. 経路分岐情報の設定 ... 1702
2.13.8.2. 経路分岐条件の設定 ... 1705
2.13.9. 申請データの管理 ... 1713
2.13.9.1. 申請データの閲覧 ... 1714
2.13.9.2. 申請データの印刷 ... 1717
2.13.9.3. 経路ステップの変更 ... 1719
2.13.9.4. 申請データの削除 ... 1723
2.13.10. ファイルを使ったデータ管理 ... 1726
2.13.10.1. CSVファイルでのワークフローの管理 ... 1727
2.13.10.2. XMLファイルでの共有経路の管理 ... 1731
2.13.10.3. XMLファイルでの申請フォームの管理 ... 1734
2.13.10.4. CSVファイルでの申請データの書き出し ... 1737
2.13.10.5. CSVファイルでの申請データの自動書き出し ... 1740
2.14. マルチレポート ... 1744
2.14.1. マルチレポートの一般設定 ... 1745
2.14.2. カテゴリーの管理 ... 1748
2.14.2.1. カテゴリーの設定 ... 1748
2.14.2.2. カテゴリーのアクセス権の設定 ... 1759
2.14.2.3. カテゴリーの運用管理権限の設定 ... 1766
2.14.3. レポートフォームの設定 ... 1773
2.14.3.1. レポートフォームの追加 ... 1773
2.14.3.2. レポートフォームのコピー ... 1777
2.14.3.3. レポートフォームの変更 ... 1779
2.14.3.4. レポートフォームの移動 ... 1782
2.14.3.5. レポートフォームや区切り線の削除 ... 1784
2.14.3.6. レポートフォーム一覧の設定 ... 1788
2.14.3.7. レポートフォームの有効化 ... 1792
2.14.4. レポートフォームの項目の設定 ... 1795
2.14.4.1. 項目の追加 ... 1795
2.14.4.2. 項目のタイプ ... 1797
2.14.4.3. 項目のコピー ... 1816
2.14.4.4. 空行の追加 ... 1817

2.14.4.5. 項目の変更 ... 1818
2.14.4.6. 項目や空行の順番変更 ... 1819
2.14.4.7. 項目や空行の削除 ... 1821
2.14.4.8. レポートフォームのプレビュー ... 1825
2.14.5. レポートの絞込の設定 ... 1826
2.14.5.1. 絞込の追加 ... 1828
2.14.5.2. 絞込のコピー ... 1831
2.14.5.3. 絞込の変更 ... 1832
2.14.5.4. 絞込の順番変更 ... 1833
2.14.5.5. 絞込の削除 ... 1835
2.14.5.6. 絞込の有効化 ... 1839
2.14.6. レポートの管理 ... 1841
2.14.6.1. レポートの変更 ... 1841
2.14.6.2. レポートの通知先の変更 ... 1842
2.14.6.3. レポートの添付ファイルの操作 ... 1844
2.14.6.4. レポートの印刷 ... 1847
2.14.6.5. レポートの削除 ... 1849
2.14.6.6. レポートのコメントの削除 ... 1853
2.14.7. ファイルを使ったデータ管理 ... 1854
2.14.7.1. CSVファイルでのマルチレポートの管理 ... 1855
2.14.7.2. XMLファイルでのレポートフォームの管理 ... 1858
2.14.7.3. CSVファイルでのレポートの書き出し ... 1861
2.15. ネット連携サービス ... 1863
2.15.1. ネット連携サービスの一般設定 ... 1864
2.15.2. 使用するサービスの設定 ... 1866
2.15.3. イベントデータの受信 ... 1867
2.16. 在席確認 ... 1868
2.16.1. 在席確認の一般設定 ... 1869
2.16.2. ステータスの設定 ... 1871
2.16.3. 代理人の設定 ... 1873
2.16.4. CSVファイルでの代理人の管理 ... 1877
2.17. お気に入り ... 1881
2.17.1. お気に入りの一般設定 ... 1881

2.18. 通知一覧 ... 1882
2.18.1. 「通知一覧」ポートレットの表示設定 ... 1883
2.18.2. 自動削除の設定 ... 1886
2.18.3. 「通知一覧」ポートレットの初期設定 ... 1888
2.18.4. 「確認済みの通知」ポートレットの初期設定 ... 1890
2.18.5. デスクトップ通知の設定 ... 1893
2.18.6. 外部通知の設定 ... 1894
2.18.7. APIの外部通知の設定 ... 1896
2.18.8. メールの外部通知の設定 ... 1904
2.19. KUNAI ... 1916
2.20. リアクション ... 1916
2.20.1. リアクションの一般設定 ... 1918
2.21. サイボウズ Office 連携 ... 1920
2.22. 画像アセット ... 1920
2.22.1. 画像アセットの追加 ... 1922
2.22.2. 画像アセットの更新 ... 1923
2.22.3. 画像アセットの削除 ... 1925
3 章 保守 ... 1927
3.1. スケジューリングサービス ... 1927
3.1.1. 実行されるタスク ... 1928
3.2. バックアップとリストア ... 1939
3.2.1. バックアップ方法 ... 1942
3.2.2. OSのコマンドを使用したバックアップ ... 1944
3.2.3. OSのコマンドを使用したリストア ... 1949
3.2.4. mysqldumpを使用したバックアップ ... 1955
3.2.5. mysqldumpを使用したリストア ... 1962
3.2.6. MySQLテーブルが破損した場合の対処 ... 1972
3.3. サーバー移行 ... 1973
3.3.1. Windows環境からの移行 ... 1973
3.3.2. Linux環境からの移行 ... 1977
3.4. ウイルス対策ソフトの除外設定 ... 1982
3.5. コマンドラインの使いかた ... 1983
3.5.1. コマンドの実行手順 ... 1984

3.5.2. ユーザー管理に関するコマンド 1987
3.5.3. スケジュールに関するコマンド 1995
3.5.4. メッセージに関するコマンド 1997
3.5.5. 掲示板に関するコマンド 2003
3.5.6. メールに関するコマンド 2008
3.5.7. Garoonを初期化するコマンド 2010
3.5.8. ログに関するコマンド 2016
3.5.9. コマンドの実行ログ 2024
4 章 仕様 2026
4.1. 検索の仕様 2026
4.1.1. 各アプリケーションの検索仕様 2028
4.1.1.1. ユーザー検索の仕様 2029
4.1.1.2. スペースの検索仕様 2032
4.1.1.3. リンク集の検索仕様 2034
4.1.1.4. スケジュールの検索仕様 2036
4.1.1.5. メッセージの検索仕様 2039
4.1.1.6. 掲示板の検索仕様 2042
4.1.1.7. ファイル管理の検索仕様 2045
4.1.1.8. メモの検索仕様 2047
4.1.1.9. 電話メモの検索仕様 2049
4.1.1.10. アドレス帳の検索仕様 2050
4.1.1.11. メールの検索仕様 2057
4.1.1.12. ワークフローの検索仕様 2059
4.1.1.13. マルチレポートの検索仕様 2061
4.1.1.14. 通知一覧の検索仕様 2064
4.2. タイムゾーン 2065
4.3. ファイルの入出力一覧 2073
4.4. CSVファイルのフォーマット 2079
4.4.1. CSVファイルを作成する場合の注意点 2079
4.4.2. 組織 / ユーザー / ロール 2082
4.4.3. アプリケーションの利用ユーザー 2096
4.4.4. MIMEタイプ 2100
4.4.5. カレンダー 2100

4.4.6. ポータル ... 2105
4.4.7. スペース ... 2109
4.4.8. リンク集 ... 2112
4.4.9. スケジュール ... 2117
4.4.10. 掲示板 ... 2136
4.4.11. ファイル管理 ... 2148
4.4.12. 電話メモ ... 2160
4.4.13. タイムカード ... 2165
4.4.14. アドレス帳 ... 2166
4.4.15. メール ... 2173
4.4.16. ワークフロー ... 2183
4.4.17. マルチレポート ... 2198
4.4.18. 在席確認 ... 2206
4.5. 機能やアプリケーションの初期値一覧 ... 2207
4.5.1. アプリケーションの初期値 ... 2208
4.5.2. ユーザーの初期値 ... 2219
4.5.3. 認証の初期値 ... 2235
4.5.4. シングルサインオンの初期値 ... 2238
4.5.5. ファイルの初期値 ... 2239
4.5.6. 画面の初期値 ... 2240
4.5.7. カレンダーの初期値 ... 2246
4.5.8. ロギングの初期値 ... 2249
4.5.9. 外部サーバーの初期値 ... 2250
4.5.10. ローカライズの初期値 ... 2252
4.5.11. APIの初期値 ... 2253
4.5.12. カスタマイズの初期値 ... 2254
4.5.13. ポータルの初期値 ... 2254
4.5.14. ポートレットの初期値 ... 2259
4.5.15. スペースの初期値 ... 2272
4.5.16. リンク集の初期値 ... 2274
4.5.17. スケジュールの初期値 ... 2277
4.5.18. メッセージの初期値 ... 2288
4.5.19. 掲示板の初期値 ... 2291

4.5.20. ファイル管理の初期値 2295
4.5.21. メモの初期値 2299
4.5.22. 電話メモの初期値 2300
4.5.23. タイムカードの初期値 2301
4.5.24. アドレス帳の初期値 2303
4.5.25. メールの初期値 2318
4.5.26. ワークフローの初期値 2325
4.5.27. マルチレポートの初期値 2338
4.5.28. ネット連携サービスの初期値 2345
4.5.29. 在席確認の初期値 2346
4.5.30. お気に入りの初期値 2347
4.5.31. 通知一覧の初期値 2348
4.5.32. リアクションの初期値 2351
4.6. 文字数の入力制限値一覧 2352
4.6.1. お客様情報の入力制限値 2352
4.6.2. アプリケーションの入力制限値 2353
4.6.3. ユーザーの入力制限値 2354
4.6.4. 認証の入力制限値 2358
4.6.5. シングルサインオンの入力制限値 2361
4.6.6. ファイルの入力制限値 2362
4.6.7. 画面の入力制限値 2363
4.6.8. カレンダーの入力制限値 2364
4.6.9. ライセンスの入力制限値 2365
4.6.10. 外部サーバーの入力制限値 2366
4.6.11. ローカライズの入力制限値 2367
4.6.12. APIの入力制限値 2368
4.6.13. カスタマイズの入力制限値 2369
4.6.14. 個人設定の入力制限値 2370
4.6.15. ポータルの入力制限値 2371
4.6.16. ポートレットの入力制限値 2374
4.6.17. スペースの入力制限値 2375
4.6.18. リンク集の入力制限値 2378
4.6.19. スケジュールの入力制限値 2380

4.6.20. メッセージの入力制限値 2386
4.6.21. 掲示板の入力制限値 2389
4.6.22. ファイル管理の入力制限値 2391
4.6.23. メモの入力制限値 2393
4.6.24. 電話メモの入力制限値 2395
4.6.25. タイムカードの入力制限値 2396
4.6.26. ToDoリストの入力制限値 2397
4.6.27. アドレス帳の入力制限値 2398
4.6.28. メールの入力制限値 2402
4.6.29. ワークフローの入力制限値 2408
4.6.30. マルチレポートの入力制限値 2420
4.6.31. 在席確認の入力制限値 2426
4.6.32. 通知一覧の入力制限値 2427
4.6.33. 画像アセットの入力制限値 2428

1 章 基本システム

Garoonの「基本システムの管理」で行う設定について説明します。

関連ページ

- 管理者の設定や管理画面へのアクセス(26ページ)
- 組織の設定(70ページ)
- ユーザーの設定(84ページ)
- 利用ユーザーの設定の流れ(256ページ)
- ライセンス(676ページ)
- JavaScript / CSSによるカスタマイズ(729ページ)

1.1. 動画：基本システムの便利Tips

Garoonをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 6とは、画面の文言が一部異なる場合があります。

Garoonから他のシステムやサイトにアクセスしやすくする

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：1分25秒）


アクセス権

Garoonのアクセス権（GRANTとREVOKE）

Webのページには動画を用意しています。


（再生時間：1分51秒）

Garoonで優先されるアクセス権




（再生時間：1分48秒）

GRANTでアクセス権を設定する



（再生時間：2分19秒）


REVOKEでアクセス権を設定する



（再生時間：2分14秒）


管理者の設定

ポータルに運用管理者を設定する



（再生時間：2分28秒）

施設/施設グループに運用管理者を設定する



（再生時間：2分28秒）

掲示板のカテゴリーに運用管理者を設定する

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分28秒）

ファイル管理のフォルダーに運用管理者を設定する

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分27秒）

ワークフローのカテゴリーに運用管理者を設定する

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分33秒）

1.2. 管理者の設定や管理画面へのアクセス

Garoonの管理者の設定とシステム管理画面へのアクセス方法を説明します。

関連ページ

- 管理画面へのアクセス(26ページ)
- ログイン
- 管理者の設定(35ページ)

1.2.1. 管理画面へのアクセス

システム管理画面にアクセスする方法とテクニカルサポートへの問い合わせ方法について説明します。

Garoonの管理画面にアクセスする

Garoonのシステム管理画面にアクセスし、Garoonの機能に関する設定を行います。
システム管理には、次の機能があります。

- 基本システムの管理：
  画面、管理権限などの、Garoonの基本システムを管理します。
- 各アプリケーションの管理：
  スケジュールや掲示板など、ユーザーが使用するアプリケーションを管理します。

注意

- システム管理画面へのアクセスに、シングルサインオンやLDAP認証は使用できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

補足

- 試用期間が終了した場合、システム管理画面にアクセスするにはURLを直接入力する必要があります。
  システム管理画面のアクセスURLの例：
  - Windows環境：
    http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/scripts/cbgrn/grn.exe/system/index
  - Linux環境：
    http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/system/index

テクニカルサポートに問い合わせる

運用や操作に関する不明点などは、サイボウズのテクニカルサポートに問い合わせることができます。

注意

- テクニカルサポートへの問い合わせには、継続サービスライセンスが必要です。試用期間中、または継続サービスライセンスが有効なお客様のみ、テクニカルサポートに問い合わせできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[サポート]をクリックします。**

3. **「サポート」画面で、必要事項を入力し、[次へ]をクリックします。**



4. **「情報の送信」画面で、内容を確認し、[送信する]をクリックします。**
   入力内容を修正する場合は、[前へ]をクリックし、手順3からやり直します。

お知らせを確認する

システム管理画面で、ライセンス情報やGaroonの動作環境を確認します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「お知らせ」タブを選択します。**

4. **[重要なお知らせ]をクリックします。**
   「重要なお知らせ」画面には、ライセンスの有効期限が表示されます。




5. **[動作環境]をクリックします。**
   「動作環境」画面には、Garoonを運用しているサーバーのOSや、「動作環境」画面を表示しているWebブラウザーなど、動作環境の情報を取得して表示されます。
   一部の情報は、サイボウズのテクニカルサポートへのお問い合わせの際に送信されます。



1.2.2. お客様情報やロゴの変更

Garoonの試用や購入または問い合わせには、お客様情報が必要です。「お客様情報の変更」画面で、必要な情報を設定します。
また、初期設定で設定されているGaroonのロゴを変更することもできます。Garoonのロゴとは、ヘッダーの製品名の部分です。



注意

- ロゴの画像ファイルは、URLで指定することを推奨します。ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、画像ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[お客様情報]をクリックします。**
5. **[お客様情報の確認]をクリックします。**
6. **「お客様情報の確認」画面で、[変更する]をクリックします。**



7. **「お客様情報の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   - お客様番号：
     この画面では変更できません。
     「ライセンスの登録」画面で登録または変更します。詳細は、ライセンスの管理(678ページ)を参照してください。


- 法人名：
  法人名を入力します。法人名は、ユーザーのログイン画面に表示されます。
- 法人名（よみ）：
  法人名のよみを入力します。
- ロゴ（URL）：
  画像ファイルの保存先をURLで指定します。ロゴ（URL）とロゴ（ファイル）の両方を設定している場合は、ロゴ（URL）で指定した画像が優先されます。
- ロゴ（ファイル）：
  画像ファイルを添付します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- 初期設定のGaroonのロゴに戻す場合は、指定したロゴを削除します。
  「お客様情報の変更」画面でロゴの「削除する」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックすると、ロゴが削除されます。



1.2.3. ヘルプへのリンクを非表示にする方法

Garoonではヘルプをオンラインで提供しています。
インターネットに接続できない環境で、Garoonをお使いの場合は、ヘルプへのリンクを非表示にすることで、オンランヘルプがリンク切れになったままの状態を回避できます。

操作手順：

1. **Garoonがインストールされているサーバーのwebサーバーを停止します。**
2. **common.iniファイルを開きます。**
   標準のインストール先ディレクトリーにGaroonをインストールした場合は、次のディレクトリーにcommon.iniファイルが保存されます。
   - Windows環境：C:\Inetpub\scripts\cbgrn
   - Linux環境：/var/www/cgi-bin/cbgrn
3. **[Help]セクションの「display_link」の値に「0」を指定します。**
   「display_link」の値に「0」を指定すると、ヘルプへのリンクが非表示になります。
   「display_link」の初期値は、「1」です。「display_link」の値に「1」を指定すると、ヘルプへのリンクが表示されます。

```
[Help]
display_link = "0"
```


4. common.iniファイルを保存します。

複数のサーバーでGaroonを運用している場合は、すべてのサーバーで、手順2から手順4を実行します。


5. GaroonがインストールされているサーバーのWebサーバーを起動します。

6. ヘルプへのリンクが非表示になっていることを確認します。

- ヘッダーの管理者メニューアイコンからアクセスするヘルプの場合：



- ヘッダーの[ユーザー名]からアクセスするヘルプの場合：



- システム管理の「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面のヘルプの場合：



補足

- インターネットに接続できない環境で、ヘルプを参照したい場合は、あらかじめPDFをダウンロードし、ファイル管理にアップロードして参照するといった方法をご検討ください。

1.2.4. 管理者の種類と設定


Garoonの管理者の種類と設定する方法を説明します。
Garoonの管理者には次の種類があります。

- **システム管理者：**
  Garoonのシステム全体を管理する管理者です。
  初期設定では、次のユーザーがGaroonのシステム管理者となります。
  - Administrator

◦ Administratorsロールに所属するユーザー

- **基本システム管理者**：
  アプリケーションの使用可否やローカライズなどを設定する管理者です。
  「基本システム」タブにある権限を与えられた管理項目に対して、システム管理者と同じ操作ができます。
  基本システム管理者は、システム管理者が任命します。
- **組織の運用管理者**：
  特定の組織に対して、ユーザーと組織に関する管理業務を行うユーザーです。
  組織の運用管理者は、システム管理者、または基本システム管理者が任命します。
- **アプリケーション管理者**：
  個別のアプリケーションに対する管理権限を持つ管理者です。
  権限を与えられたアプリケーションに対して、システム管理者と同じ操作ができます。
  アプリケーション管理者は、システム管理者が任命します。
- **各アプリケーションの運用管理者**：
  システム管理者またはアプリケーション管理者から、アプリケーションの運用を任されているユーザーです。
  運用管理者を設定する方法は、アプリケーションによって異なります。

Garoonの管理者の種類



管理者の設定方法は、それぞれ次のヘルプを参照してください。

- システム管理者の設定(38ページ)
- 基本システム管理者の設定(41ページ)
- 組織の運用管理者の管理(132ページ)
- アプリケーション管理者の設定(48ページ)
- 運用管理者の設定(55ページ)

1.2.4.1. システム管理者の設定


システム管理者を設定する方法を説明します。
システム管理者を設定できるのは、Administrator、またはAdministratorsロールに所属するユーザーだけです。

システム管理者を追加する


システム管理者に設定するユーザーに対して、Administratorsロールを付与します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、ロール一覧の「Administrators」を選択し、[ロールを所持させる]をクリックします。**



7. 「ロールの所持」画面で、Administratorsロールを付与するユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



8. **[所持させる]をクリックします。**



システム管理者を削除する

追加したシステム管理者を削除します。
Garoonに初期設定で登録されているAdministratorユーザーは削除できません。

操作手順：

1. **[システム設定]をクリックします。**
2. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
3. **[ユーザー]をクリックします。**
4. **[ロールの設定]をクリックします。**
5. **「ロールの設定」画面で、ロール一覧の「Administrators」を選択します。**
6. **削除するユーザーのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



1.2.4.2. 基本システム管理者の設定

基本システム管理者を設定する方法を説明します。
この操作ができるのは、Garoonのシステム管理者だけです。
基本システム管理者を設定するには、次の2つの手順を行う必要があります。

- 基本システム管理者にするユーザーを選択する(41ページ)
- 基本システムの管理項目の権限を付与する(44ページ)

基本システム管理者にするユーザーを選択する

基本システム管理者にするユーザーを選択します。ユーザーを個別に選択するのではなく、組織やロールで指定することもできます。


補足

- ユーザーの設定項目(87ページ)で設定した役職は指定できません。
  役職ごとに管理権限を設定したい場合は、ロールを使用してください。ロールの詳細は、ロールとは(142ページ)を参照してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[基本システムの管理権限]をクリックします。**
6. **「基本システムの管理権限」画面で、[追加する]をクリックします。**



7. **「基本システムの管理権限の追加」画面で、管理権限を追加する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**
   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



8. [追加する]をクリックします。



この時点では、手順8で追加したユーザーが管理する項目はまだ設定されていません。次の見出しの手順に従って、権限を与える管理項目を設定してください。


基本システムの管理項目の権限を付与する

基本システム管理者に設定したユーザーに対して、どの管理項目に権限を与えるかを設定します。
ただし、「管理権限」項目の権限は、基本システム管理者に付与できません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[基本システムの管理権限]をクリックします。**
6. **「基本システムの管理権限」画面で、権限を変更する組織、ユーザー、またはロールの[変更]をクリックします。**




7. **「基本システムの管理権限の変更」画面で、許可する管理項目のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**



基本システム管理者となったユーザーに、再度ログインするよう連絡します。
ユーザーが再度ログインすると、ユーザーの画面に歯車の形をした管理者メニューアイコンが表示され、システム管理画面にアクセスできるようになります。

補足

- 基本システム管理者となったユーザーのシステム管理画面には、権限を持つ管理項目だけが表示されます。



基本システム管理者を削除する

基本システム管理者を削除します。

注意

- 削除した基本システム管理者は元に戻せません。

基本システム管理者を選択して削除する

基本システム管理者に設定されているユーザーを選択して、管理者から外します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**

5. **[基本システムの管理権限]をクリックします。**
6. **「基本システムの管理権限」画面で、削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「基本システムの管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


すべての基本システム管理者を削除する

基本システムの管理者に設定されているユーザー全員を、管理者から外します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[基本システムの管理権限]をクリックします。**
6. **「基本システムの管理権限」画面で、[すべて削除]を選択します。**



7. **「基本システムの全管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.2.4.3. アプリケーション管理者の設定

アプリケーション管理者を設定する方法を説明します。
この操作ができるのは、Garoonのシステム管理者だけです。
アプリケーション管理者を設定するには、次の2つの手順を行う必要があります。

- アプリケーション管理者にするユーザーを選択する(48ページ)
- アプリケーションの管理権限を付与する(51ページ)

アプリケーション管理者にするユーザーを選択する

アプリケーション管理者にするユーザーを選択します。ユーザーを個別に選択するのではなく、組織やロールで指定することもできます。


補足

- ユーザーの設定項目(87ページ)で設定した役職は指定できません。
  役職ごとに管理権限を設定したい場合は、ロールを使用してください。ロールの詳細は、ロールとは(142ページ)を参照してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[アプリケーションの管理権限]をクリックします。**
6. **「アプリケーションの管理権限」画面で、[追加する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションの管理権限の追加」画面で、管理権限を追加する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**
   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



8. [追加する]をクリックします。



この時点では、手順8で追加したユーザーが管理するアプリケーションはまだ設定されていません。次の見出しの手順に従って、権限を与えるアプリケーションを設定してください。


アプリケーションの管理権限を付与する

アプリケーション管理者に設定したユーザーに対して、どのアプリケーションに権限を与えるかを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[アプリケーションの管理権限]をクリックします。**
6. **「アプリケーションの管理権限」画面で、権限を変更する組織、ユーザー、またはロールの[変更]をクリックします。**



7. **「アプリケーションの管理権限の変更」画面で、操作を許可するアプリケーションのチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**




アプリケーション管理者となったユーザーに、再度ログインするよう連絡します。

ユーザーが再度ログインすると、ユーザーの画面に歯車の形をした管理者メニューアイコンが表示され、システム管理画面にアクセスできるようになります。

補足

- アプリケーション管理者となったユーザーのシステム管理画面には、権限を持つアプリケーションだけが表示されます。



アプリケーションの管理権限を削除する

アプリケーション管理者を削除します。

注意

- 削除したアプリケーション管理者は元に戻せません。


アプリケーションの管理権限を選択して削除する

アプリケーション管理者に設定されているユーザーを選択して、管理者から外します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[管理権限]をクリックします。**
5. **[アプリケーションの管理権限]をクリックします。**
6. **「アプリケーションの管理権限」画面で、削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションの管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


すべてのアプリケーションの管理権限を削除する

アプリケーション管理者に設定されているユーザー全員を、管理者から外します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [管理権限]をクリックします。
5. [アプリケーションの管理権限]をクリックします。
6. 「アプリケーションの管理権限」画面で、[すべて削除]を選択します。



7. 「アプリケーションの全管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.2.4.4. 運用管理者の設定

各アプリケーションの運用管理者を設定します。
運用管理者を設定できるのは、システム管理者またはアプリケーション管理者です。
運用管理権限の設定方法、および運用管理者が管理できる項目はアプリケーションによって異なります。
各アプリケーションの運用管理権限に関するページを参照してください。

- ポータル
  ポータルの運用管理権限の設定(844ページ)
- リンク集
  共有カテゴリーの運用管理者の設定(981ページ)
- スケジュール
  施設グループの運用管理権限の設定(1060ページ)

- 掲示板

  カテゴリーの運用管理権限の設定(1143ページ)

- ファイル管理

  フォルダーの運用管理権限の設定(1222ページ)

- アドレス帳

  ブックの運用管理権限の設定(1338ページ)

- ワークフロー

  カテゴリーの運用管理権限の設定(1485ページ)

- マルチレポート

  カテゴリーの運用管理権限の設定(1766ページ)

補足

- 運用管理者となったユーザーの画面には、権限を持つ管理機能のメニューが表示されます。

  たとえば掲示板の運用管理者になった場合、掲示板に新しいカテゴリーを追加したり、アクセス権を設定したりできるメニューが表示されます。



1.2.5. Administratorのパスワードの再設定

GaroonのAdministratorのパスワードを紛失した場合は、コマンドを使用してパスワードを再設定します。

Windows環境

次の環境でGaroonをインストールした場合を例に、Administratorのパスワードの再設定手順を説明します。

- インストール識別子： cbgrn
- CGIディレクトリー： C:\Inetpub\scripts

操作手順：

1. **コマンド プロンプトを起動し、次のディレクトリーに移動します。**

```
cd C:\Inetpub\scripts\cbgrn
```

2. **set_admin_password.cspを実行します。**

```
.\grn.exe -C -q code\command\set_admin_password.csp
```

3. **「yes」を入力し、Enterキーを押します。**
4. **新しいパスワードを入力し、Enterキーを押します。**
5. **確認用のパスワードを入力し、Enterキーを押します。**

Linux環境

次の環境でGaroonをインストールした場合を例に、Administratorのパスワードの再設定手順を説明します。

- インストール識別子： cbgrn
- CGIディレクトリー： /var/www/cgi-bin

操作手順：

1. **コンソールを起動し、次のディレクトリーに移動します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
```

2. **set_admin_password.cspを実行します。**

```
./grn.cgi -C -q code/command/set_admin_password.csp
```

3. **「yes」を入力し、Enterキーを押します。**
4. **新しいパスワードを入力し、Enterキーを押します。**
5. **確認用のパスワードを入力し、Enterキーを押します。**

1.3. アクセス権について

Garoonのアクセス権の考え方を説明します。

関連ページ

- ポータルのアクセス権の設定(800ページ)
- ポートレットのアクセス権の設定(814ページ)

- 共有カテゴリーのアクセス権の設定（リンク集）(988ページ)
- スケジュールのアクセス権の設定(1095ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定（掲示板）(1150ページ)
- フォルダーのアクセス権の設定(1229ページ)
- 電話メモのアクセス権の設定(1270ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定（ワークフロー）(1471ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定（マルチレポート）(1759ページ)

1.3.1. ユーザーの権限

ユーザーが使用する機能を、組織、ユーザー、またはロールごとに許可したり制限したりできます。
次の権限を設定します。

- アクセス権
  カテゴリーやフォルダーなどにアクセスする権限です。アプリケーションによっては、編集や削除などの操作を制限できます。
  セキュリティモデルと組み合わせて、許可または制限する対象を設定します。
- 使用権限
  ユーザーがアプリケーションの機能を使用する権限です。
  セキュリティモデルと組み合わせて、許可または制限する対象を設定します。

セキュリティモデル

セキュリティモデルとは、「操作を許可する対象を選択する」か「操作を制限する対象を選択する」か、どちらかを指定する機能です。

適切なセキュリティモデルに変更すると、アクセス権を設定する対象が減少し、管理しやすくなります。


動画で確認

- セキュリティモデルの違いについては、Garoonのアクセス権（GRANTとREVOKE）(22 ページ)の動画でも確認できます。

次のどちらかのセキュリティモデルを選択します。


GRANT（許可の対象を選択する）

操作を許可する組織、ユーザー、またはロールを設定します。
組織やロールにアクセス権を設定すると、その組織やロールに所属するすべてのユーザーにアクセス権が適用されます。



REVOKE（制限の対象を選択する）

操作を制限する組織、ユーザー、またはロールを設定します。
組織やロールにアクセス権を設定すると、その組織やロールに所属するすべてのユーザーにアクセス権が適用されます。



セキュリティモデルを変更する

セキュリティモデルは、アクセス権や権限の設定画面で変更します。
次のどちらかを選択できます。

- GRANT（許可の対象を選択する）：
  操作を許可する組織、ユーザー、またはロールを選択します。
- REVOKE（制限の対象を選択する）：
  操作を制限する組織、ユーザー、またはロールを選択します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、設定されているアクセス権は初期化されます。初期化されたアクセス権は元に戻せません。

掲示板の「国内営業部」カテゴリーのセキュリティモデルを変更する手順を例に説明します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [アクセス権の設定]をクリックします。
6. 「アクセス権の設定」画面で、「国内営業部」カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。
7. 「アクセス権の一覧」画面で、「セキュリティモデル」の[変更]をクリックします。



8. 「セキュリティモデルの変更」画面で、セキュリティモデルを変更し、[変更する]をクリックします。



9. 「セキュリティモデルの変更」画面で、[はい]をクリックします。

アクセス権

アクセス権を設定すると、掲示板のカテゴリーやファイル管理のフォルダーなどで、ユーザーが可能な操作を制限できます。
アクセス権は、組織、ユーザー、およびロールごとに設定できます。
たとえば、役員と、秘書課に所属するユーザーだけが、掲示板の「社外秘」カテゴリーを閲覧できるように設定できます。

次のアプリケーションで、アクセス権を設定できます。

- ポータル
- ポートレット
- リンク集
- スケジュール
- 掲示板
- ファイル管理
- 電話メモ
- ワークフロー
- マルチレポート

1つの対象に複数のアクセス権が設定されている場合に優先されるアクセス権についての詳細は、優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

補足

- ユーザーの設定項目(87ページ)で設定する役職に対して、アクセス権を直接設定することはできません。役職ごとにアクセス権を設定したい場合は、ロールを使用してください。詳細は、ロールとは(142ページ)を参照してください。

使用権限

使用権限を設定すると、ユーザーに対して、Myポータルや個人アドレス帳など、アプリケーションの一部の機能の使用を制限できます。
使用権限は、組織、ユーザー、およびロールごとに設定できます。
たとえば、総務部か営業部に所属するユーザーだけが、共有アドレス帳を使用できるように設定できます。

次のアプリケーションで、使用権限を設定できます。

- ポータル
- アドレス帳

1.3.2. 優先されるアクセス権

組織、ユーザー、およびロールに権限を設定すると、1人のユーザーに対して複数のアクセス権や使用権限が設定される場合があります。
アクセス権が重複する場合に優先されるアクセス権を説明します。

注意

- 親組織に設定したアクセス権は、子組織に継承されません。

動画で確認

- 優先されるアクセス権については、Garoonで優先されるアクセス権(22ページ)の動画でも確認できます。

セキュリティモデルによる優先される権限の違い

1人のユーザーに対して、複数のアクセス権が設定されている場合、優先される権限はセキュリティモデルによって異なります。

- セキュリティモデルがGRANT（許可の対象を選択する）の場合：
  いずれかの設定で操作が許可されていれば、その権限が優先されます。
- セキュリティモデルがREVOKE（制限の対象を選択する）の場合：
  いずれかの設定で操作が制限されていれば、その権限が優先されます。どれか1つの設定で操作を制限されていると、ユーザーはその操作を実行できません。

加藤さんの掲示板の「連絡」カテゴリーに対するアクセス権を例に説明します。
加藤さんは組織「総務部」とロール「経理担当」に所属しています。
加藤さんの「連絡」カテゴリーに対して許可される操作は、次のとおりです。

セキュリティモデルがGRANT（許可の対象を選択する）の場合

アクセス権	閲覧	書き込み	コメントの追加
組織（総務部）	✔		
ロール（経理担当）	✔	✔	
ユーザー（加藤 大輔）	✔		✔

加藤さんが許可される操作	閲覧	書き込み	コメントの追加
「連絡」カテゴリー内の掲示	✔	✔	✔

セキュリティモデルがREVOKE（制限の対象を選択する）の場合

アクセス権	閲覧	書き込み	コメントの追加
組織（総務部）	✔		
ロール（経理担当）	✔	✔	
ユーザー（加藤 大輔）	✔	✔	✔



加藤さんが許可される操作	閲覧	書き込み	コメントの追加
「連絡」カテゴリー内の掲示	✔		

スケジュールや電話メモで優先される権限

スケジュールや電話メモで優先される権限について説明します。

スケジュール

スケジュールのアクセス権を設定されたユーザーは、対象の組織またはユーザーの予定を閲覧、登録、変更、または 削除できます。
スケジュールで設定できるアクセス権は、次のとおりです。

- 組織のスケジュールに対するアクセス権
- 組織またはロールに所属するユーザーのスケジュールに対するアクセス権
- ユーザーのスケジュールに対するアクセス権

- 施設グループに所属する施設の予約に対するアクセス権
- 施設の予約に対するアクセス権

電話メモ

電話メモのアクセス権を設定されたユーザーは、対象のユーザーの電話メモを登録または閲覧できます。
電話メモで設定できるアクセス権は、次のとおりです。

- 組織やロールに所属するユーザーの電話メモに対するアクセス権
- ユーザーの電話メモに対するアクセス権

スケジュールや電話メモにアクセス権を設定すると、たとえば、秘書課に所属するユーザーだけに、社長の予定や電話メモの登録を許可するといった運用が可能になります。

組織とロールのスケジュールや電話メモに対してアクセス権を設定すると、1人のユーザーのスケジュールや電話メモに対して、異なるアクセス権が設定される場合があります。
異なるアクセス権が設定されている場合、優先される権限は、次のとおりです。

組織、ユーザー、およびロールで、異なる権限が設定されている場合

組織、ユーザー、およびロールで、異なる権限が設定されている場合は、ユーザーに許可された権限が優先されます。

加藤さんの吉田さんのスケジュールに対するアクセス権を例に説明します。
吉田さんは組織「情報システム部」と、ロール「部長」に所属しています。

加藤さんが保持するアクセス権	閲覧	追加	変更	削除
組織（情報システム部)	✔	✔	✔	
ロール（部長）	✔	✔		
ユーザー（吉田 誠）	✔			



加藤さんが許可される操作	閲覧	追加	変更	削除
吉田さんのスケジュール	✔			

組織とロールにだけ異なるアクセス権が設定されている場合

ユーザーにアクセス権が設定されていない、かつ、組織またはロールに異なるアクセス権が設定されている場合、組織かロールのどちらかで許可された権限が優先されます。

加藤さんの吉田さんのスケジュールに対するアクセス権を例に説明します。
吉田さんは、組織「情報システム部」と、ロール「部長」に所属しています。
吉田さんのスケジュールに対して、アクセス権は設定されていません。

加藤さんが保持するアクセス権	閲覧	追加	変更	削除
組織（情報システム部)	✔		✔	
ロール（部長）	✔	✔		
ユーザー（吉田 誠）				



加藤さんが許可される操作	閲覧	追加	変更	削除
吉田さんのスケジュール	✔	✔	✔	

施設グループと施設に異なるアクセス権が設定されている場合

施設グループの予約と、施設の予約に異なるアクセス権が設定されている場合、施設の予約には、両方で一致する権限が適用されます。

施設グループの予約に対してだけアクセス権が設定されている場合は、施設グループの権限が施設の予約にも適用されます。

加藤さんの第1会議室と第2会議室の予約に対するアクセス権を例に説明します。
施設「第1会議室」と「第2会議室」は、施設グループ「会議室」に所属しています。
加藤さんは、施設グループ「会議室」と施設「第1会議室」の予約に対して、異なるアクセス権を所持しています。
施設「第2会議室」の予約に対して、アクセス権は設定されていません。

加藤さんが保持するアクセス権	閲覧	追加	変更	削除
施設グループ（会議室）	✔	✔	✔	
施設1（第1会議室）	✔		✔	✔
施設2（第2会議室）				



加藤さんが許可される操作	閲覧	追加	変更	削除
第1会議室の予約	✔		✔	
第2会議室の予約	✔	✔	✔	

1.4. ユーザー

Garoonを使用するユーザーやユーザーが所属する組織の管理方法を説明します。

関連ページ

- 組織の設定(70ページ)
- ユーザーの設定(84ページ)
- ロールの設定(141ページ)

1.4.1. 組織の設定

組織の設定について説明します。

関連ページ

- 組織の追加(70ページ)
- 組織の変更(74ページ)
- ユーザーの設定(84ページ)
- ロールの設定(141ページ)

1.4.1.1. 組織の追加

組織を追加します。組織は階層化できます。
実際の組織の階層そのままに作成したり、「新入社員」や一時的なプロジェクトといったグループも組織として追加できます。


注意

- 組織が63階層以上あると、パッケージ版からクラウド版のGaroonに移行する際、エラーが発生します。組織を階層的に作成する場合は、組織を62階層以下にすることを推奨します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、「（トップ）」、または組織を選択し、[子組織を追加する]をクリックします。**



7. **「組織の追加」画面で、必要な項目を設定します。**


組織の追加
組織の情報を入力してください。
「*」は必須項目です。必ず入力してください。
親組織
営業部
組織名
標準*:
営業部
English
Sales Dept.
削除
言語ごとに表示名を設定する
組織コード*
Sales_000
他の組織と異なる組織コードを入力してください。 ⇒他の組織コードを確認する
メモ
追加する
キャンセルする

組織の設定項目

項目	説明
組織名	標準の組織名は必ず設定します。 [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で組織名を設定できます。 ユーザーが設定している言語の組織名を設定していない場合、標準の組織名が表示されます。 設定できる言語は、次のとおりです。 • 日本語 • English • 中文（简体） • 中文（繁體） 繁体字で表示されます。
組織コード	組織コードは必ず設定します。 組織コードとは、組織を識別するための固有のコードです。 [他の組織コードを確認する]をクリックすると、Garoonで使用されている組織コードの一覧が表示されます。 
メモ	

項目	説明
	組織の説明を入力します。 入力したメモは、システム管理画面の「組織の詳細」画面だけに表示されます。ユーザー画面には表示されません。 

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

1.4.1.2. 組織の変更

組織情報の変更方法について説明します。

組織情報を変更する

組織情報を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「組織の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「組織情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
   設定項目の詳細は、組織の設定項目(72ページ)を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

補足

- 「組織情報の変更」画面では、親組織の変更はできません。親組織を変更するには、組織を移動する必要があります。
  詳細は、組織の移動(79ページ)を参照してください。
- 変更した組織や組織名などが「組織/ユーザーの設定」画面に反映されない場合は、「（トップ）」を選択するか、システム管理画面からログアウトし、再度ログインしてください。

ユーザーを組織に所属させる


ほかの組織に所属しているユーザーや組織に未所属のユーザーを指定した組織に所属させます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**


6. 「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[所属ユーザーを変更する]をクリックします。



7. 「ユーザーの所属」画面で、組織に所属させるユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



8. **[所属させる]をクリックします。**



ユーザーを組織の所属から外す

組織に所属するユーザーを所属から外します。
どの組織にも所属しないユーザーは、「（組織に未所属のユーザー）」に所属します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、所属を外すユーザーのチェックボックスを選択して、[所属から外す]をクリックします。**



7. **「ユーザーの一括所属解除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.4.1.3. 組織の移動

子組織をトップまたはほかの組織の下に移動します。組織を移動すると、その組織の子組織も移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [組織/ユーザーの設定]をクリックします。
6. 「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[詳細]をクリックします。




7. 「組織の詳細」画面で、[組織を移動する]をクリックします。



8. 「組織の移動」画面で、移動先の親組織を選択し、[移動する]をクリックします。

[１つ上へ]をクリックすると、1つ上の組織に移動します。
組織名をクリックすると、クリックした子組織に移動します。



1.4.1.4. 子組織の順番変更

同じ階層の組織の順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、トップ、または組織を選択し、[子組織を順番変更する]をクリックします。**



7. 「組織の順番変更」画面で、子組織の順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

1.4.1.5. 組織の削除

組織を削除すると、その組織の子組織もすべて削除されます。
所属する組織がすべて削除されたユーザーは、「（組織に未所属のユーザー）」に所属します。
組織を削除すると、その組織に設定したアクセス権や運用管理権限もすべて削除されます。

注意

- 削除した組織は、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「組織の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「組織の削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.4.2. ユーザーの設定

ユーザーの設定について説明します。

関連ページ

- ユーザーの追加(85ページ)
- ユーザー情報の変更(96ページ)
- ユーザーの使用停止(103ページ)
- パスワードの制限(127ページ)
- 組織の運用管理者の設定(132ページ)

1.4.2.1. ユーザーの追加

ユーザーを追加し指定した組織に所属させます。
「（トップ）」にはユーザーを追加できません。「（トップ）」を選択してユーザーを追加した場合、追加されたユーザーは「（組織に未所属のユーザー）」に所属します。

補足

- ユーザーデータの削除が完了するまで、同じログイン名のユーザーを追加できません。
  ユーザーのデータを削除する時間帯の設定は、ユーザーデータの削除時間を設定する(110ページ)方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [組織/ユーザーの設定]をクリックします。
6. 「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[ユーザーを追加する]をクリックします。



7. 「ユーザーの追加」画面で、必要な項目を設定します。



ユーザーの設定項目

ユーザー情報の設定項目は、システム管理者の設定によって異なります。

詳細は、ユーザー情報の項目の管理(114ページ)を参照してください。

ユーザー情報の設定項目の初期設定は、次のとおりです。

項目	説明
名前	ユーザーの名前を入力します。 • 標準： 標準の名前と言語は必ず設定します。 設定できる言語は、次のとおりです。 ◦ 日本語 ◦ English ◦ 中文（简体） ◦ 中文（繁體） 繁体字で表示されます。 • 英語表記： ローカライズの一般設定で、ユーザー情報に英語表記の入力欄を使用する(713ページ)設定が有効な場合に表示される項目です。 必要に応じて英語表記の名前を設定します。英語表記を設定していない場合は標準の名前が表示されます。 英語表記の名前は、標準の名前の言語が、個人設定の「ユーザー名を表示する言語」に設定している言語と異なるときに表示されます。 詳細は、名前の英語表記について(90ページ)を参照してください。
ログイン名	ログイン名を入力します。 ログイン名とは、GaroonにログインするためのIDです。 すでに登録されているログイン名は使用できません。登録済みのログイン名を確認するには、ユーザーデータをCSVファイルに書き出してください。詳細は、CSVファイルに書き出す(201ページ)を参照してください。
パスワード パスワード（確認）	ユーザーのパスワードを入力します。 パスワードに使用できる文字を制限する場合は、パスワードの制限(127ページ)を参照してください。

項目	説明
	「パスワード（確認）」項目には、「パスワード」項目に入力したパスワードと同じ文字列を入力します。
ロケール	ユーザーが活動する国や地域に合ったロケールを選択します。 ロケールの詳細は、ロケールの設定(714ページ)を参照してください。
拠点	ユーザーが活動する場所に合った拠点を選択します。 拠点の詳細は、拠点の設定(352ページ)を参照してください。
所属組織	[所属する組織を変更する]をクリックすると、ユーザーが所属する組織を変更する(98ページ)ことができます。
優先する組織	ユーザーが複数の組織に所属する場合、優先的に表示する所属組織を選択します。 詳細は、優先する組織とは(91ページ)を参照してください。
表示優先度	ユーザーの一覧画面に表示されるユーザーの表示順を設定します。0（ゼロ）以上の整数を入力します。 表示優先度の昇順にユーザーが表示されます。 詳細は、表示優先度とは(92ページ)を参照してください。
使用の停止	ユーザーのアカウントの使用を停止する場合は、「停止する」のチェックボックスを選択します。 詳細は、ユーザーの使用停止(103ページ)を参照してください。
よみ	ユーザーの名前のよみを入力します。
E-mail	ユーザーが使用するメールアドレスを入力します。
メモ	ユーザーに関するメモを入力します。
役職	

項目	説明
	ユーザーの役職を入力します。 役職を設定すると、次のような場面で、役職をもとにユーザーを検索できます。 • ユーザーのアクセス権を設定するとき • ユーザーのアドレスや予定などを検索するとき
連絡先	内線番号や連絡用の携帯電話番号など、ユーザーの連絡先を入力します。
URL	ユーザーに関連するWebサイトのURLを入力します。
画像	ユーザーのプロフィール画像を設定します。 プロフィール画像を設定すると、ユーザーのアイコンとして適用できます。画像を表示するには、プロフィール画像の表示を許可する(301ページ)必要があります。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

名前の英語表記について

標準のユーザー名の言語が、個人設定の「ユーザー名を表示する言語」に設定している言語と異なる場合、「英語表記」に設定した名前が表示されます。
英語表記に何も設定されていない場合は、標準の名前が表示されます。
英語表記は、標準のユーザー名の後に表示することもできます。
英語表記の入力欄を使用する場合は、ローカライズの一般設定で、ユーザー情報に英語表記の入力欄を使用する(713ページ)設定を有効にする必要があります。


ユーザー名の英語表記の例



優先する組織とは

ユーザーがGaroonで組織を選択する際、組織選択のドロップダウンリストの最上段に表示される組織です。

優先する組織の組織名の後ろには「（優先する組織）」が表示されます。



ユーザーが選択する頻度が高い所属組織を「優先する組織」として設定すると、ユーザーは、宛先や参加者を選択しやすくなります。


補足

- 次の場合、ユーザー情報の「所属する組織」の最上位に表示されている組織が、優先する組織になります。
  - 優先する組織に設定されている組織が削除された
  - 優先する組織に設定されている組織の所属ユーザーから外された

表示優先度とは

ユーザーの一覧画面では、「表示優先度」の設定にしたがって、ユーザーが表示されます。

- 「表示優先度」の設定あり
  - 「表示優先度」を設定しているユーザーが、「表示優先度」を設定していないユーザーより上に表示されます。
  - 表示順は、0、1、2、3、…といったように、「表示優先度」に設定した番号の小さい順（昇順）に表示されます。
    「0」は一番上になります。



- 「表示優先度」に同じ番号が設定されている場合は、Garoonにユーザー登録した順に表示されます。

- 「表示優先度」の設定なし
  - 「表示優先度」を設定しているユーザーの下に、「表示優先度」を設定していないユーザーが表示されます。
  - 「表示優先度」を設定していない場合は、Garoonにユーザー登録した順に表示されます。

「組織/ユーザーの設定」画面の例：



所属ユーザー(1-7 件表示 / 7 件中)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

✔	ユーザー名	ログイン名	表示優先度	使用状態	ユーザー情報
☐	木村 修	osamu-kimura	0	使用中	変更 削除
☐	加藤 大輔	daisuke-kato	1	使用中	変更 削除
☐	山口 直美	naomi-yamaguchi	2	使用中	変更 削除
☐	中村 健太	kenta-nakamura	11	使用中	変更 削除
☐	松本 由美子	yumiko-matsumoto	12	使用中	変更 削除
☐	山田 大介	daisuke-yamada	21	使用中	変更 削除
☐	中村 裕子	yuko-nakamura	なし	使用中	変更 削除

ユーザーの画面例：



補足

- 「表示優先度」は、ユーザー全体に対して設定します。組織ごとに「表示優先度」を設定することはできません。
- 「表示優先度」を設定せずに、CSVファイルを使ってユーザー登録した場合、ユーザーは、CSVファイルに記載された順に表示されます。

ユーザーIDを確認する

ユーザーIDは、ユーザーが追加されたタイミングでGaroonが自動的に設定するIDです。ユーザーIDは変更できません。
ここでは、ユーザーIDを確認する手順を説明します。

操作手順：


1. **ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。**
2. **[スケジュール]をクリックします。**
3. **「スケジュール」画面で、ユーザーIDを確認するユーザーの[日]、[週]、[月]、または[電話メモ登録]をクリックします。**




4. **アクセスURLから「uid=（数字）」を確認します。**

uidの数字がユーザーIDです。

[日]、[週]、または[月]をクリックした場合、ユーザーIDはURLの中に表示されます。



[電話メモの登録]をクリックした場合、ユーザーIDはURLの末尾に表示されます。



補足

- APIを利用すれば、ユーザーIDを一覧で取得できます。詳細は、cybozu developer networkのユーザーの一覧を取得するを参照してください。

1.4.2.2. ユーザー情報の変更

ユーザー情報を変更します。

補足


- CSVファイルを使用すると、ユーザー情報、およびユーザーの所属をまとめて変更できます。
  詳細は、CSVファイルでの組織、ユーザー、ロールの管理(198ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、ユーザー情報を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。**



7. 「ユーザーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「ユーザー情報の変更」画面で、ユーザー情報を変更します。

設定項目の詳細は、ユーザーの設定項目(87ページ)を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- 「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、所属組織を変更するユーザー情報の[変更]をクリックしてもユーザー情報を変更できます。



ユーザーが所属する組織を変更する

ユーザーが所属する組織を変更します。ユーザーは複数の組織に所属できます。

ユーザーが複数の組織に所属する場合は、優先する組織も設定します。

優先する組織の詳細は、優先する組織とは(91ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、所属組織を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。**




7. 「ユーザーの詳細」画面で、[所属組織を変更する]をクリックします。



8. 「所属組織の変更」画面で、組織を選択し、[この組織を所属に追加する]をクリックします。

組織から所属を外す場合は、所属を外す組織を選択し、[所属から外す]をクリックします。



9. [変更する]をクリックします。

補足

- 「ユーザー情報の変更」画面で、「所属組織」項目の[所属組織を変更する]をクリックしても、ユーザーの所属する組織を変更できます。



1.4.2.3. ユーザーロールの変更

ユーザーごとに所持するロールを設定します。

ロールの詳細は、ロールとは(142ページ)を参照してください。

補足

- 1つのロールに複数のユーザーを追加する場合は、「ロールの所持」画面でまとめて追加できます。
  詳細は、ユーザーにロールを所持させる(151ページ)方法を参照してください。
- CSVファイルを使用すると、ユーザーの所持ロールをまとめて変更できます。
  詳細は、CSVファイルでの組織、ユーザー、ロールの管理(198ページ)を参照してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、ロールを設定するユーザーのユーザー名をクリックします。**



7. 「ユーザーの詳細」画面で、[所持ロールを変更する]をクリックします。



8. 「所持ロールの変更」画面で、ユーザーに所持させるロールのチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。



1.4.2.4. ユーザーの使用停止

Garoonへのアクセスを禁止する場合に、ユーザー情報を削除せず使用停止にできます。
使用停止に設定されたユーザーは、Garoonにログインできません。
不正なアクセスを防ぐため、休職や出向などで長期間Garoonにログインしないユーザーの使用を停止することを推奨します。

補足

- 使用停止中のユーザーは、ライセンスが必要な人数から除外されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、使用停止にするユーザーのユーザー名をクリックします。**



7. 「ユーザーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「ユーザー情報の変更」画面の、「使用の停止」項目で、「停止する」のチェックボックスを選択します。

「停止する」のチェックボックスの選択を外すと、そのユーザーは再びGaroonを使用できるようになります。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- 「組織/ユーザーの設定」画面の[（使用停止中のユーザー）]をクリックすると、使用停止中のユーザーの一覧が表示されます。
  Garoonの使用を再開させる場合は、使用を再開するユーザーのチェックボックスを選択し、[使用を再開する]をクリックします。



1.4.2.5. ユーザーの削除

ユーザーを削除します。
削除されたユーザー個人のデータやユーザー情報は、スケジューリングサービスによってサーバーから削除されます。
ユーザーデータの削除が完了するまでは、同じログイン名のユーザーを追加できません。
ユーザーを削除すると、必要ライセンス数が減ります。必要ライセンス数は、ユーザーデータが削除される前にGaroonのシステムに反映されます。
同じログイン名のユーザーを追加しても、削除前のデータは関連付けられません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. [ユーザー]をクリックします。
5. [組織/ユーザーの設定]をクリックします。
6. 「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、削除するユーザーのユーザー名をクリックします。



7. 「ユーザーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「ユーザーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

補足

- 「組織／ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、削除するユーザー情報の[削除]をクリックしても、ユーザーを削除できます。



- ユーザーの削除を取り消す(113ページ)と、削除されたユーザーを元に戻せます。
  スケジューリングサービスによってユーザーデータがサーバーから削除されるまでは、削除されたユーザーを元に戻すことができます。

削除されたユーザーに関するデータの処理

削除されたユーザーに関するデータや、ユーザーが作成したデータは、次のように処理されます。

削除されるデータ

次のデータは、ユーザーデータの削除時間に削除されます。


- メール、タイムカード、メモ、個人リンク集など、ユーザー個人に関するデータ
- ほかのユーザーと共有していないデータ
  例：自分だけを宛先に設定しているメッセージ
- 下書きの申請やレポートなど、公開されていないデータ

削除されないデータ

次のユーザーデータは削除の対象外です。

- ほかのユーザーと共有しているデータ
  例：宛先にGaroonを使用中のユーザーを設定しているメッセージ、提出済みのワークフローなど
- 公開、または共有先を指定している予定
- 公開待ち、または公開された掲示
- 共有アドレス帳に登録したアドレス
- アップロードしたファイル

差出人や最終更新者の欄には、削除されたユーザーの名前の後ろに「（削除されたユーザー）」が表示されます。
また、削除されたユーザーの名前は、標準で設定されたユーザー名で表示されます。



注意

- ワークフローで、ユーザーが削除される前にそのユーザーの代理人が申請した申請は、ユーザー（委任者）が削除されたあとも、代理申請者が変更、取り消し、および削除できます。

削除されるまで閲覧可能なユーザーデータ

削除されたユーザーが作成した次のデータは、完全に削除されるまではシステム管理画面で閲覧できます。

- 削除されたユーザーが宛先に自分だけを設定しているメッセージ、およびメッセージに添付されているファイル
- 宛先に設定されているすべてのユーザーが削除されたメッセージ、およびメッセージに添付されているファイル

補足

- 削除されたユーザーのデータを即時に削除する場合は、ユーザーをすぐに削除する(112 ページ)方法を参照してください。

ユーザーデータの削除時間を設定する

削除されたユーザーのユーザーデータを、自動的に削除する時間帯を設定します。
初期設定では、データを削除する時間帯は23時から翌日3時（UTC14:00からUTC18:00）に設定されています。

ユーザーデータの削除処理中はGaroonへの負荷が高くなり、業務に支障をきたす場合があります。また、ほかに動作するタスクがあると、処理が実行されない可能性があります。
ユーザーデータを削除する時間帯は、次の時間帯を避けて設定することを推奨します。

- ユーザーがGaroonを使用する時間帯
- Garoonのデータをバックアップする時間帯
- スケジューリングサービスのデータ削除のタスクが実行される時間帯
  時間帯についての詳細は、cleanup.csp(1931ページ)を参照してください。

注意


- ユーザーデータを削除する時間帯に、24時間以上の時間帯は設定できません。

- 大量のデータを削除する場合、設定した時間帯を過ぎてから処理が完了する場合があります。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ユーザーデータの削除時間の設定]をクリックします。**
6. **「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で、[変更する]をクリックします。**



7. **ユーザーデータを削除する時間帯を設定し、[変更する]をクリックします。**
   「削除しない」のチェックボックスを選択すると、削除時間の設定が無効になります。
   ユーザーデータは削除されません。



ユーザーをすぐに削除する

選択したユーザーと、そのユーザーデータを即時に削除します。

注意

- 削除したユーザー、およびユーザーデータは元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ユーザーデータの削除時間の設定]をクリックします。**
6. **「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で、削除するユーザーのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**




7. **「ユーザーの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

ユーザーの削除を取り消す

ユーザーが完全に削除される前にユーザーとユーザーデータを復旧します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ユーザーデータの削除時間の設定]をクリックします。**
6. **「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で、削除を取り消すユーザーのチェックボックスを選択し、[復旧する]をクリックします。**



7. 「ユーザーの一括復旧」画面で、[はい]をクリックします。

1.4.2.6. ユーザー情報の項目の管理

ユーザー情報の項目の設定方法を説明します。
ユーザー情報を入力する項目には、次の2種類があります。

- 組み込み項目：
  初期設定で設定されている項目です。項目を使用するかどうかや、ユーザー情報に項目を表示するかどうかを設定できます。
  組み込み項目は、次のとおりです。
  - 名前
  - ログイン名
  - ロケール
  - 拠点
  - 所属する組織

- 優先する組織
- 在席情報
- よみ
- E-mail
- メモ
- 役職
- 連絡先
- URL
- 画像


- カスタマイズ項目：
  システム管理者が必要に応じて追加する項目です。

ユーザー情報の項目を追加する

ユーザー情報にカスタマイズ項目を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ユーザー情報の項目]をクリックします。**
6. **「ユーザー情報の項目」画面で、[カスタマイズ項目を追加する]をクリックします。**



7. 「カスタマイズ項目の追加」画面で、必要な項目を設定します。



ユーザー情報の項目の設定項目

次の項目を設定します。

項目	説明
項目名	項目の表示名を入力します。 • 組み込み項目の項目名は変更できません。
項目タイプ	項目のタイプを選択します。 • カスタマイズ項目を設定する場合に、選択できる項目タイプは、次のとおりです。 ◦ **文字列（1行）**： 改行できない入力欄です。 ◦ **文字列（複数行）**： 改行できる入力欄です。 ◦ **URL**： WebサイトのURLを入力する項目です。 ◦ **画像URL**： 画像ファイルの保存先のURLを入力する項目です。 ◦ **E-mail**： メールアドレスを入力する項目です。設定によって、メールソフトと連携できます。 ◦ **ファイル**： ユーザー情報にファイルを添付するための項目です。 ◦ **IP電話**： IP電話の連絡先を入力する項目です。設定によって、IP電話の機能と連携できます。 ◦ **パスワード**： Garoon以外の製品やシステムなどのパスワードを入力する項目です。 入力した文字列は、画面上では「●●●」と表示されます。
項目コード	

項目	説明
	項目を識別するための固有のコードです。 • 組み込み項目の項目コードは変更できません。 • カスタマイズ項目の項目コードで、使用できる文字は、半角英数字、または半角の「_」（アンダーバー）です。
使用	「ユーザー情報」画面やユーザーの一覧などで、項目を使用するかどうかを選択します。 • 次の組み込み項目の場合は、使用するかどうかを設定できません。 ◦ 名前 ◦ ログイン名 ◦ ロケール ◦ 拠点 ◦ 所属する組織 ◦ 優先する組織 ◦ 在席情報 • 組み込み項目の「画像」の場合、「使用する」のチェックボックスの選択を外しても、次の操作は可能です。 ◦ 設定された画像を画像のURLからダウンロードする ◦ ユーザーのプロフィール画像を表示する 詳細は、プロフィール画像の表示を許可する(301ページ)を参照してください。
公開	項目をユーザーに公開するかどうかを選択します。 • 「公開する」のチェックボックスの選択を外しても、項目を使用する設定の場合、次の画面に項目が表示されます。 ◦ システム管理の「ユーザーの詳細」画面 ◦ システム管理の「ユーザー情報の変更」画面

項目	説明
	◦ 個人設定の「ユーザー情報の詳細」画面 ◦ 個人設定の「ユーザー情報の変更」画面 • 次の組み込み項目の場合は、公開するかどうかを設定できません。 ◦ 名前 ◦ 在席情報 • 組み込み項目の「画像」の場合、「公開する」のチェックボックスの選択を外しても、次の操作は可能です。 ◦ 設定された画像を画像のURLからダウンロードする ◦ ユーザーのプロフィール画像を表示する 詳細は、プロフィール画像の表示を許可する(301ページ)を参照してください。 • カスタマイズ項目の項目タイプ「パスワード」を選択した場合は、設定できません。
一覧表示	ユーザー名簿の一覧画面に項目を表示するかどうかを選択します。 • 「一覧表示」で設定した内容は、個人設定にあるアドレス帳の「表示する項目の設定」の初期値になります。ただし、ユーザーが個人設定で「表示する項目」を変更すると、ユーザーが設定した項目が一覧画面に表示されるようになります。その場合、システム管理者が設定した内容は反映されなくなります。 • 次の組み込み項目の場合は、一覧に表示するかどうかを設定できません。 ◦ 名前 ◦ 在席情報 • カスタマイズ項目の項目タイプに「パスワード」を選択した場合は、設定できません。

項目	説明
必須項目	入力を必須にするかどうかを選択します。 • 次の組み込み項目の場合は、必須項目にするかどうかを設定できません。 ◦ 名前 ◦ ログイン名 ◦ ロケール ◦ 拠点 ◦ 所属する組織 ◦ 優先する組織 ◦ 在席情報
ユーザー変更不可	ユーザーに設定の変更を許可するかどうかを選択します。 • 次の組み込み項目の場合は、ユーザー変更不可の項目を設定できません。 ◦ 所属する組織 ◦ 在席情報
検索対象	ユーザー情報の検索対象にするかどうかを選択します。 • 組み込み項目の場合、設定を変更することはできません。 • カスタマイズ項目の次の項目タイプを選択した場合は、検索対象に含めるかどうかを設定できません。 ◦ ファイル ◦ パスワード
シングルサインオン	

項目	説明
	ほかのシステムにシングルサインオンでログインする際、ユーザー情報の項目をログイン情報に含める場合に選択します。設定済みのシングルサインオンから選択します。 • 次の組み込み項目の場合は、シングルサインオンの項目を設定できません。 ◦ 名前 ◦ URL ◦ 画像 • カスタマイズ項目の次の項目タイプを選択した場合は、シングルサインオンの項目を設定できません。 ◦ URL ◦ 画像URL ◦ ファイル ◦ パスワード 詳細は、シングルサインオンの設定(237ページ)を参照してください。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

ユーザー情報の項目を変更する

ユーザー情報の項目を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [ユーザー情報の項目]をクリックします。
6. 「ユーザー情報の項目」画面で、変更する項目の項目名をクリックします。



7. 「項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. **「項目の変更」画面で、必要な項目を変更します。**
   設定項目の詳細は、ユーザー情報の項目の設定項目を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

ユーザー情報の項目の設定を一括で変更する

ユーザー情報の項目を一括で変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**

5. **[ユーザー情報の項目]をクリックします。**

6. **「ユーザー情報の項目」画面で、設定を変更する項目のチェックボックスの選択状態を変更し、[変更する]をクリックします。**



ユーザー情報の項目を順番変更する


ユーザー情報のカスタマイズ項目の順番を変更します。

組み込み項目の順番は変更できません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [ユーザー情報の項目]をクリックします。
6. 「ユーザー情報の項目」画面で、[カスタマイズ項目を順番変更する]をクリックします。



7. 「カスタマイズ項目の順番変更」画面で、カスタマイズ項目の順番を変更します。



8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

ユーザー情報の項目を削除する

ユーザー情報のカスタマイズ項目を削除します。
組み込み項目は削除できません。

注意

- カスタマイズ項目を削除すると、項目に登録されている内容も、ユーザー情報から削除されます。
  削除したカスタマイズ項目と情報は、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ユーザー情報の項目]をクリックします。**
6. **「ユーザー情報の項目」画面で、削除する項目の項目名をクリックします。**



7. 「項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.4.2.7. パスワードの制限

パスワードに使用できる文字や、パスワードの有効期間などを設定します。
パスワード設定時に脆弱なパスワードが登録されにくいように、パスワードポリシーを設定することをおすすめします。

補足


- 認証データベースにLDAPを使用したり、環境変数認証を使用したりする場合、パスワードの有効期限の設定は無効になります。詳細は、認証システムについて(203ページ)を参照してください。

- パスワードの有効期限についての詳細は、よくあるご質問の「パスワードの有効期限」の起算日はいつですか？という記事を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[パスワードの制限]をクリックします。**
6. **「パスワードの制限」画面で、必要な項目を設定します。**



パスワードの制限

次の項目を設定します。

項目	説明
個人設定でのパスワード変更	ユーザーにパスワードの変更を許可するかどうかを設定します。
空パスワードでのログイン	パスワードが未入力でもログインを許可するかどうかを設定します。
パスワードの長さ	パスワードの最少文字数を指定します。 パスワードの上限は64文字です。
パスワードの有効期限	次のどちらかを設定します。 • 無期限： 同じパスワードを無期限で使用できます。 • 1～999日： 整数で指定します。有効期間を指定すると、期間の終了後にパスワードの変更が必要になります。
有効期限の通知	有効期限をユーザーに通知しない、または有効期限の何日前から通知するかを設定します。 次のどちらかを設定します。 • 通知しない • 1～999日前から通知する： 整数で指定します。
入力文字の制限	入力文字の制限を設定して、悪意のある第三者が推察し難いパスワードを設定できるようにします。 設定できる項目は、次のとおりです。 • 半角文字を含める ◦ 半角文字に、大文字と小文字を混在させる 「半角英字を含める」を選択した場合に表示される項目です。

項目	説明
	• アラビア数字を含める • 特殊文字を含める 使用できる特殊文字は次のとおりです。 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ' < > ? , . / • ログイン名／名前を含めない

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

有効期限が切れると

パスワードの有効期限を設定すると、有効期限が切れた場合、ログイン画面にパスワードの変更を促すメッセージが表示されます。[変更する]をクリックし、パスワードを変更します。

- 画面例



有効期限が近づくと

有効期限の通知を設定にすると、パスワードの有効期限が近づいた場合、画面にパスワードの変更を促すメッセージが表示されます。

[変更する]をクリックし、パスワードを変更します。
後日パスワードを変更する場合は、[あとで変更する]をクリックします。

- 画面例



パスワード文字列の制限事項

HTMLポートレットやPHPポートレットでは、次のキーワードを使用できます。

- %Password%
- %Name%
- %Account%
- %Mail%
- %session_password%
- %Tel%
- %URL%

そのため、パスワードに使用できる特殊文字のうち、次の半角記号を使用すると、HTMLポートレットやPHPポートレットに問題が発生する場合があります。


- 「'」（シングルクォーテーション）

- 「"」（ダブルクォーテーション）
- 「$」（ドルマーク）
- 「\」（円マーク、バックスラッシュ）
- 「<」（不等号（小なり））
- 「>」（不等号（大なり））
- 「|」（パイプ）

1.4.2.8. 組織の運用管理者の管理

組織の運用管理者は、特定の組織でユーザーと組織に関する管理業務を行うユーザーです。
組織の運用管理者は、システム管理者、または基本システム管理者が任命します。
たとえば、支店ごとに組織の管理者を設定すると、人事異動に伴うユーザーの変更作業などは、支店単位で完結できるようになります。

利用イメージ



運用管理者ができること

組織の運用管理者には、組織と組織の所属ユーザーを管理する権限が付与されます。
権限を付与されたユーザーは、次の操作ができます。

お知らせ

「重要なお知らせ」画面の閲覧
「動作環境」画面の閲覧

基本システムの管理

- 組織とユーザーの設定
  運用管理権限がある組織に対して、子組織やユーザーを追加したり、削除したりできます。組織情報やユーザー情報の変更もできます。ただし、次の制限があります。
  - ユーザーを追加するには、いずれかの組織を選択する必要があります。

- ユーザーを削除する、またはユーザー情報を変更するには、そのユーザーが所属するすべての組織に対して運用管理権限が必要です。
- 子組織は、運用管理権限がある組織にだけ移動できます。

- CSVファイルの読み込みと書き出し
  運用管理権限がある組織に対して、CSVファイルを使用して次のデータを入出力できます。
  - 組織情報
  - 組織名
  - 組織の所属ユーザー
  - ユーザー情報

組織の運用管理権限を設定する

組織の運用管理者を設定します。
組織の運用管理者は、自身が管理権限を持つ組織配下で運用管理者を追加または削除できます。



a)：「基本システムの管理」には、組織とユーザーの管理メニューが表示されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [組織/ユーザーの設定]をクリックします。
6. 「組織/ユーザーの設定」画面で、組織を選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。




7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。




8. 「運用管理権限の追加」画面で、権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 追加する権限の「運用管理者の設定」のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。



運用管理画面へのアクセス方法

組織の運用管理者の画面には、システム管理画面にアクセスするためのメニューは表示されません。管理画面にアクセスするにはURLを直接入力する必要があります。
次の環境にGaroonをインストールした場合を例に、システム管理画面のアクセス方法を説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：
  - Windows環境：C:\inetpub\scripts
  - Linux環境：/var/www/cgi-bin

操作手順：

1. **次のURLにアクセスします。**
   - Windows環境：
     http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/scripts/cbgrn/grn.exe/system/index
   - Linux環境：
     http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/system/index
2. **ログイン名とパスワードを入力し、Garoonのシステム管理にログインします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**

運用管理権限を削除する

組織の運用管理権限を削除します。
運用管理権限を削除されたユーザーは、システム管理画面にアクセスできなくなります。

注意

- 削除した組織とユーザーの運用管理者は、元に戻せません。

組織とユーザーの管理権限を選択して削除する

組織とユーザーの運用権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、運用管理者を削除する組織を選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。**



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、運用管理権限を削除する対象のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

すべての組織とユーザーの管理権限を削除する

組織の運用権限をすべて削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「組織/ユーザーの設定」画面で、運用管理者を削除する組織を選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。**



7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. 「全運用管理権限の削除」で、[はい]をクリックします。

1.4.3. ロールの設定

ロールの設定について説明します。


関連ページ

- ロールとは(142ページ)
- ロールの追加(148ページ)
- ロールの使用許可(159ページ)

1.4.3.1. ロールとは

ロールとは、組織とは別に、役職や役割などで分類したユーザーのグループです。
例：

- 部長のロール
- 秘書のロール



Garoonでは、ロールに対して管理権限やアクセス権を設定したり、通知先や共有先にロールを指定したりできます。


ロールの使用例

下記は、「部長」というロールに対して掲示板の「社外秘」カテゴリーへのアクセス権を設定した場合の例です。
アクセス権の設定によって、次のようにカテゴリーの見え方が異なります。

- 「部長」ロールを付与されたユーザー：
  掲示板の「社外秘」カテゴリーが表示されます。



- 「部長」ロールを付与されていないユーザー：
  掲示板の「社外秘」カテゴリーは表示されません。



Garoonにあらかじめ設定されているロール

初期設定では次のロールが設定されています。

動的ロール

所属するユーザーが流動的なロールです。ロール一覧には表示されません。
次のロールがあります。

- Everyone：
  すべてのユーザーが持つロールです。アクセス権や使用権限などの対象にEveryoneを設定すると、すべてのユーザーに、Everyoneに設定した権限が適用されます。

- LoginUser：
  ログインしているユーザーが持つロールです。アクセス権や使用権限などの対象にLoginUserを設定すると、ユーザーがGaroonにログインしている間、そのユーザーにLoginUserに設定した権限が適用されます。
- CommandLine：
  コマンドラインから実行したときに持つロールです。

静的ロール

所属するユーザーが固定されているロールです。

- Administrators：
  システム管理権限を持つロールです。

管理者がロールを設定できる項目

「システム管理（基本システム）」画面

- アプリケーション
  - 利用ユーザーの設定
    詳細は、利用を許可するアプリケーションの設定(258ページ)を参照してください。
- ユーザー
  - 組織/ユーザーの設定
    詳細は、組織の運用管理者の管理(132ページ)を参照してください。
- シングルサインオン
  - シングルサインオンの設定
    詳細は、シングルサインオンの設定(237ページ)を参照してください。

- カスタマイズ
  - JavaScript / CSSによるカスタマイズ
    カスタマイズを適用する対象にロールを設定できます。詳細は、Garoon全体のカスタマイズ(735ページ)を参照してください。
- 管理権限
  - 基本システムの管理権限
    詳細は、基本システム管理者を設定する(を参照してください。
  - アプリケーションの管理権限
    詳細は、アプリケーション管理者を設定する(を参照してください。

「システム管理（各アプリケーション）」画面

- ポータル
  - ポータルの一覧
    詳細は、ポータルのアクセス権の設定(800ページ)、およびポートレットのアクセス権の設定(814ページ)を参照してください。
  - 最初に表示するポータルの設定の使用権限
    詳細は、最初に表示するポータルの設定の使用権限を設定する(836ページ)を参照してください。
  - Myポータルの使用権限
    詳細は、Myポータルの使用権限を設定する(853ページ)を参照してください。
  - ポータルの運用管理権限
    詳細は、ポータルの運用管理権限の設定(844ページ)を参照してください。
  - ポートレットグループの運用管理権限
    詳細は、ポートレットグループの運用管理権限の設定(883ページ)を参照してください。
- リンク集
  - アクセス権の設定
    詳細は、共有カテゴリーのアクセス権の設定(988ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、共有カテゴリーの運用管理権限の設定(981ページ)を参照してください。

- スケジュール
  - 施設/施設グループ
    詳細は、施設グループの運用管理権限の設定(1060ページ)を参照してください。
  - アクセス権の設定
    詳細は、スケジュールのアクセス権の設定(1095ページ)を参照してください。
  - 予定の公開先の初期値
    詳細は、予定の共有先の初期値の設定(1104ページ)を参照してください。
  - JavaScript / CSSによるカスタマイズ
    詳細はスケジュールのカスタマイズ(749ページ)を参照してください。
- メッセージ
  - JavaScript / CSSによるカスタマイズ
    詳細はメッセージのカスタマイズ(758ページ)を参照してください。
- 掲示板
  - アクセス権の設定
    詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1150ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、カテゴリーの運用管理権限の設定(1143ページ)を参照してください。
  - 通知の設定
    詳細は、通知の設定(1167ページ)を参照してください。
- ファイル管理
  - アクセス権の設定
    詳細は、フォルダーのアクセス権の設定(1229ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、フォルダーの運用管理権限の設定(1222ページ)を参照してください。
  - 通知の設定
    詳細は、通知の設定(1244ページ)を参照してください。
- 電話メモ
  - アクセス権の設定
    詳細は、電話メモのアクセス権の設定(1270ページ)を参照してください。

- アドレス帳
  - 使用権限の設定
    詳細は、アドレス帳の使用権限の設定(1327ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、ブックの運用管理権限の設定(1338ページ)を参照してください。
  - アクセス権の設定
    詳細は、ブックのアクセス権の設定(1344ページ)を参照してください。
- メール
  - JavaScript / CSSによるカスタマイズ
    詳細は、メールのカスタマイズ(768ページ)を参照してください。
- ワークフロー
  - 申請フォームの一覧
    経路ステップの初期値を設定するときに、ロールを使用できます。詳細は、承認経路の設定（専用経路）(1651ページ)、および回覧経路の設定（専用経路）(1673ページ)を参照してください。
  - 経路一覧
    経路ステップの初期値を設定するときに、ロールを使用できます。詳細は、承認経路の設定（共有経路）(1497ページ)、および回覧経路の設定（共有経路）(1518ページ)を参照してください。
  - アクセス権の設定
    詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。
  - 申請データの公開設定
    詳細は、申請データの公開設定(1478ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、カテゴリーの運用管理権限の設定(1485ページ)を参照してください。
- マルチレポート
  - アクセス権の設定
    詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)を参照してください。
  - 運用管理権限の設定
    詳細は、カテゴリーの運用管理権限の設定(1766ページ)を参照してください。

ユーザーがロールを利用できる機能やアプリ

次の機能やアプリケーションで、ロールを利用できます。

- 宛先指定機能の操作
  詳細は、宛先指定機能の操作を参照してください。
- スケジュールの共有予定
  予定の共有先や共有先の初期値をロールで指定できます。詳細は、共有予定、および予定の共有先の初期値の設定(1104ページ)を参照してください。
- スペースの作成
  「メンバー」項目、および「管理者」項目でロールが利用できます。詳細は、スペースの作成を参照してください。


1.4.3.2. ロールの追加

ロールを追加します。追加できるのは、静的ロールだけです。
Garoonにあらかじめ設定されているロール(143ページ)と同じロール名は使用できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**


6. 「ロールの設定」画面で、[ロールを追加する]をクリックします。



7. 「ロールの追加」画面で、「ロール名」項目を入力します。


ロール名は必ず設定します。

ロールを識別するための固有のロール名を入力します。



8. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

ロールの説明や用途など、ロールに関するメモを入力します。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

1.4.3.3. ロールの変更

ロールの変更方法について説明します。


ロール情報を変更する

ロール情報を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、ロールを選択し、[詳細]をクリックします。**




7. 「ロールの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「ロールの変更」画面で、必要な項目を設定します。

ほかのロールと同じロール名は使用できません。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

ユーザーにロールを所持させる


ユーザーにロールを所持させます。

補足


- 1人のユーザーに対して複数のロールを設定する場合は、「ユーザーの詳細」画面からユーザーの所持ロールをまとめて変更できます。
  詳細は、ユーザーロールの変更(100ページ)を参照してください。
- CSVファイルを使用すると、ユーザーの所持ロールをまとめて変更できます。
  詳細は、CSVファイルでの組織、ユーザー、ロールの管理(198ページ)を参照してください。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、ロールを選択し、[ロールを所持させる]をクリックします。**



7. 「ロールの所持」画面で、ロールを所持させるユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



8. [所持させる]をクリックします。



補足

- 「ロールの詳細」画面で、[ロールを所持させる]をクリックしても、ロールを所持させることができます。




ロールを順番変更する

ロール一覧に表示されるロールの順番を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、[ロールを順番変更する]をクリックします。**



7. 「ロールの順番変更」画面で、ロールの順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

ロールからユーザーを削除する

ロールから、ロールを所持するユーザーを削除します。

ロールに設定されているアクセス権や運用管理権限が、ユーザーから削除されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、ロールから削除するユーザーのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「ユーザーの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.4.3.4. ロールの削除

ロールを削除します。

ロールを削除すると、そのロールに設定されているアクセス権や運用管理権限なども削除されま

す。

Administratorsロールは削除できません。

注意

- 削除したロールは、元に戻せません。


1件ずつロールを削除する

ロールを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、削除するロールを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「ロールの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「ロールの削除」画面で、[はい]をクリックします。**


全ロールを削除する

全ロールを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、[全ロールを削除する]をクリックします。**



7. **「全ロールの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.4.3.5. ロールの使用許可

ユーザーにロールの使用を許可する方法を説明します。



ユーザーにロールの使用を許可すると、次の設定でロールが選択できるようになります。

- スケジュールの予定の共有先
- スペースのメンバーと管理者

- 宛先指定
  宛先指定機能についての詳細は、宛先指定機能の操作を参照してください。


ユーザーにロールの使用を許可しない場合でも、システム管理画面と運用管理画面ではロールを使用できます。

補足


- ユーザー画面では、次のロールを使用できません。
  - Everyone
  - Administrators
  - LoginUser

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[ロールの設定]をクリックします。**
6. **「ロールの設定」画面で、[変更する]をクリックします。**



7. **「ロール選択許可の変更」画面で、「許可する」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**



1.4.4. 組織の事前設定

組織の事前設定について説明します。

関連ページ

- 事前設定の機能(162ページ)
- 事前設定の確認(165ページ)
- 事前設定の作成(167ページ)
- 組織と所属ユーザーの事前設定(170ページ)
- 事前設定の反映(192ページ)

1.4.4.1. 事前設定の機能

組織の事前設定では、次の操作ができます。

- 運用中の組織およびユーザー情報の複製による、新しい組織構成の準備
- 新しい組織構成の即時反映や、日時を指定した反映

新しい組織構成は、運用中の組織に反映されるまで、ユーザーには公開されません。


注意

- 運用環境に反映していない事前設定が存在すると、次の操作ができません。
  - 運用中の組織の追加、変更、削除、および表示順の変更
  - ファイルからの読み込みによる組織の追加、変更、および削除
  - ローカライズの一般設定で設定する「選択可能な言語」の変更
- 事前設定を運用中の組織に反映または削除すると、運用中の組織を編集できるようになります。


補足

- 事前設定ではユーザーの追加はできません。
- CSVファイルを使用した事前設定の登録はできません。
- 未反映の事前設定があっても、運用中の環境にユーザーを追加できます。
  運用中の環境にユーザーを追加すると、自動的に事前設定側に反映されます。
  反映されたユーザーは、事前設定の「（組織に未所属のユーザー）」に所属することになります。運用中の環境で設定した所属組織と所持ロールは、事前設定側には継承されません。
  運用中の環境に事前設定を反映するまでに、所属組織と所持ロールを設定し直してください。

運用環境の組織：



未反映の事前設定：



事前設定の対象

「組織の事前設定」で、事前に設定できる項目は、次のとおりです。

項目	事前設定
子組織の追加	✔
子組織の変更 • 組織名 • 組織コード • メモ	✔
組織の移動	✔
子組織の表示順の変更	✔
組織の削除	✔
組織の所属ユーザーの変更	✔

項目	事前設定
運用管理者の設定	
ユーザーの追加	
ユーザー情報の変更 • 拠点 • 所属組織 • 優先する組織 • 表示優先度 • 使用の停止	✔
ユーザー情報の変更 • 名前 • ログイン名 • パスワード • ロケール • よみ • E-mail • メモ • 役職 • 連絡先 • URL • 画像 • カスタマイズ項目	
ユーザーの所持ロールの変更	✔
ユーザーの削除	

1.4.4.2. 事前設定の確認


事前設定の状態を確認します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面が、次のどの状態に該当するかを確認します。**
   - 未反映の事前設定がない
   - 未反映の事前設定がある
   - 反映日時を指定した、未反映の事前設定がある


未反映の事前設定がない状態

[作成する]と[キャンセルする]のボタンが表示されています。




未反映の事前設定がある状態

[組織/ユーザーの設定]と[事前設定を削除する]のリンク、および[今すぐ反映する]のボタンが表示されています。



反映日時を指定した、未反映の事前設定がある状態

[組織/ユーザーの設定]と[事前設定を削除する]のリンク、および「反映する日時」が表示されています。



1.4.4.3. 事前設定の作成


運用中の組織構成を複製して、新しい組織構成を作成します。
新しい組織構成は、事前設定の反映を行うまで、運用中の環境には適用されません。
事前設定を作成し、反映が完了するまでの間は、運用中の環境で次の操作ができません。

- 運用中の組織の、追加、変更、削除、および表示順の変更
- ファイルからの読み込みによる組織の追加、変更、および削除

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[作成する]をクリックします。**



準備中のメッセージが表示されます。

7. **しばらく待ってから、画面を再読み込みします。**
8. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]が表示されていることを確認します。**
   [組織/ユーザーの設定]をクリックすると、「組織/ユーザーの設定」画面が表示され、事前設置を使った組織の作成や変更、所属ユーザーの設定ができます。
   詳細は、組織と所属ユーザーの事前設定(170ページ)を参照してください。



1.4.4.4. 事前設定の削除

作成中の組織構成を運用中の組織に反映せず、削除します。
事前設定を削除すると、次の操作が行えるようになります。

- 運用中の組織の、追加、変更、削除および表示順の変更
- ファイルからの読み込みによる組織の追加、変更および削除


注意

- 削除した事前設定は、元に戻せません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[事前設定を削除する]をクリックします。**



7. **「事前設定の削除」画面で、[はい]をクリックします。**
8. **しばらく待ってから、画面を再読み込みします。**
9. **「組織の事前設定」画面で[作成する]が表示されていることを確認します。**



1.4.4.5. 組織と所属ユーザーの事前設定

組織の設定、所属ユーザーの設定、およびユーザー情報の変更方法を説明します。

この作業は、事前設定の作成(167ページ)後に行います。

組織を追加する

組織を事前に追加します。組織は階層化できます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**

5. [組織の事前設定]をクリックします。
6. 「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。
7. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、「（トップ）」または組織を選択し、[子組織を追加する]をクリックします。



8. 「組織の追加（事前設定）」画面で、必要な項目を設定します。
   設定項目の詳細は、組織の設定項目(72ページ)を参照してください。



9. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

10. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、追加した組織に 新規 が表示されていることを確認します。**



ユーザーを組織に所属させる

ほかの組織に所属しているユーザーや組織に未所属のユーザーを、事前に組織に所属させます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、[所属ユーザーを変更する]をクリックします。**



8. 「ユーザーの所属（事前設定）」画面で、組織に所属させるユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



9. [所属させる]をクリックします。



10. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、追加したユーザーに更新予定が表示されていることを確認します。



ユーザーを所属している組織から外す

組織に所属しているユーザーを、事前に組織から外します。
すべての組織から外されたユーザーは、「（組織に未所属のユーザー）」に所属します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**

6. 「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。
7. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、所属を外すユーザーのチェックボックスを選択して、[所属から外す]をクリックします。



8. 「ユーザーの一括所属解除」画面で、[はい]をクリックします。
9. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、「（更新予定のユーザー）」をクリックします。
10. 手順7で組織の所属から外したユーザーに 更新予定 が表示されていることを確認します。



組織情報を変更する

組織情報を事前に変更します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**

7. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、[詳細]をクリックします。



8. 「組織の詳細（事前設定）」画面で、[変更する]をクリックします。




9. 「組織情報の変更（事前設定）」画面で、必要な項目を設定します。
   設定項目の詳細は、組織の設定項目(72ページ)を参照してください。

10. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

11. [組織/ユーザーの設定（事前設定）へ]をクリックします。

12. 「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織情報を変更した組織に 更新予定 が表示されていることを確認します。



組織の順番を変更する

組織の順番を事前に変更します。


順番を変更しても、「組織/ユーザーの設定[事前設定]」画面では、更新予定は表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、「（トップ）」または組織を選択し、[子組織を順番変更する]をクリックします。**



8. 「組織の順番変更（事前設定）」画面で、子組織の順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

組織を削除する


組織を事前に削除します。

注意

- 事前設定で、親組織を削除すると、子組織も削除されます。
- 事前設定の反映によって削除された組織は元に戻せません。
- 事前設定で、組織の削除予定だけを取り消すことはできません。
  事前設定で、組織の削除予定を取り消したい場合は、一度事前設定自体を削除して、再度事前設定を作成する必要があります。
  事前設定を削除する方法は、事前設定の削除(168ページ)を参照してください。
- アクセス権の設定によっては、運用中の組織に事前設定を反映したときに、閲覧を制限しているデータが公開される場合があります。
- 削除対象の組織に設定していたアクセス権は、運用中の環境に事前設定を反映すると、解除されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、[詳細]をクリックします。**



8. 「組織の詳細（事前設定）」画面で、[削除する]をクリックします。



9. 「組織の削除（事前設定）」画面で、[はい]をクリックします。

10. 削除予定 をクリックし、削除した組織が表示されていることを確認します。



ユーザー情報を変更する

登録済みのユーザーの次の情報を、事前に変更します。

- 拠点
- 所属組織
- 優先する組織
- 表示優先度
- 使用の停止

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、ユーザー情報を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。**




8. **「ユーザーの詳細（事前設定）」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. 「ユーザー情報の変更（事前設定）」画面で、必要な項目を設定します。

設定項目の詳細は、ユーザーの設定項目(87ページ)を参照してください。



ユーザーを複数の組織に所属させる場合は、優先する組織を設定します。

[その他]をクリックすると、事前設定では変更できない項目を確認できます。



10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
11. **[組織/ユーザーの設定（事前設定）へ]をクリックします。**
12. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、ユーザー情報を変更したユーザーに** 更新予定 **が表示されていることを確認します。**



補足

- 「組織／ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、所属組織を変更するユーザー情報の[変更]をクリックしてもユーザー情報を変更できます。



ユーザーの所属組織を変更する

ユーザーが所属する組織を、事前に変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織／ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、所属組織を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。**



8. **「ユーザーの詳細（事前設定）」画面で、[所属組織を変更する]をクリックします。**



9. **「所属組織の変更（事前設定）」画面で、組織を選択し、[この組織を所属に追加する]をクリックします。**
   組織から所属を外す場合は、所属を外す組織を選択し、[所属から外す]をクリックします。



10. **[変更する]をクリックします。**
11. **[組織/ユーザーの設定（事前設定）へ]をクリックします。**
12. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、所属組織を変更したユーザーに 更新予定 が表示されていることを確認します。**



補足

- 「ユーザー情報の変更（事前設定）」画面で、「所属組織」項目の[所属組織を変更する]をクリックしても、ユーザーの所属する組織を変更できます。



ユーザーの所持ロールを変更する

ユーザーが所持するロールを、事前に変更します。

ロールの詳細については、ロールとは(142ページ)参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、組織を選択し、所属組織を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。**



8. **「ユーザーの詳細（事前設定）」画面で、[所持ロールを変更する]をクリックします。**



9. **「所持ロールの変更（事前設定）」画面で、選択しているユーザーに所持させるロールのチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**



所持ロールを削除するには、チェックボックスの選択を外します。

10. **[組織/ユーザーの設定（事前設定）へ]をクリックします。**
11. **「組織/ユーザーの設定（事前設定）」画面で、所持ロールを変更したユーザーに 更新予定 が表示されていることを確認します。**



1.4.4.6. 事前設定の反映

事前設定を運用環境に反映します。
次のどちらのタイミングで反映するかを選択できます。

- 即時
- 日時指定
  日時には、システムタイムゾーンが適用されます。

注意

- 事前設定の運用環境への反映中は、サービスに負荷がかかる場合があります。業務に支障のない時間帯に設定を反映することを推奨します。


即時に反映する

事前設定を即時に運用環境に反映します。
事前設定で設定した内容が、すぐに反映されても問題がないことを確認してから実行してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、「今すぐ反映する」を選択し、[今すぐ反映する]をクリックします。**




7. **「運用環境への反映」画面で、[はい]をクリックします。**
   「事前設定を運用中の環境に反映中です。」のメッセージが表示されます。




8. **[ユーザーへ]をクリックします。**
9. **[組織/ユーザーの設定]をクリックします。**
10. **「組織/ユーザーの設定」画面で、事前設定が運用中の環境に反映されていることを確認します。**
    - **「事前設定を運用中の環境に反映中です。」というメッセージが表示されている場合：**

      しばらく待ってからページを再読み込みしてください。



    - **「事前設定が運用環境に反映されました。」というメッセージが表示されている場合：**

      事前設定の反映は完了です。



補足


- 反映完了のメッセージは、のアイコンをクリックして閉じます。
  システム管理者のうち、誰か1人がこのメッセージを削除すると、ほかの管理者の画面でも、メッセージが表示されなくなります。

日時を指定して反映する

組織改編の時期や業務に支障のない時間帯などに合わせて、事前設定で作成した組織を運用環境に反映できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[組織の事前設定]をクリックします。**
6. **「組織の事前設定」画面で、「日時を指定する」を選択し、反映する日時を選択します。**
   翌日から1か月先までの日時を、30分単位で指定します。




7. [設定する]をクリックします。

8. 「運用環境への反映」画面で、日時を確認し、[はい]をクリックします。

運用中の環境に反映されるまで、「組織の事前設定」画面に「反映する日時」が表示されます。

事前設定が反映されるまでは、反映する日時の変更やリセットができます。

- [変更する]をクリックすると、反映する日時を変更できます。
- [リセットする]をクリックすると、指定した日時をリセットできます。



9. [ユーザーへ]をクリックします。

10. 「組織/ユーザーの設定」画面で、状況を確認します。

- **指定日時より前の場合：**

  事前設定を運用中の環境に反映する日時が表示されます。



- **指定日時よりあとの場合：**

  「事前設定を運用中の環境に反映中です。」というメッセージが表示されている場合は、しばらく待ってからページを再読み込みしてください。

  「事前設定が運用環境に反映されました。」というメッセージが表示されていれば、事前設定の反映は完了です。



補足

- 反映完了のメッセージは、のアイコンをクリックして閉じます。
  システム管理者のうち、誰か1人がこのメッセージを削除すると、ほかの管理者の画面でも、メッセージが表示されなくなります。

事前設定の反映に失敗した場合

運用中の環境への事前設定の反映に失敗した場合、画面を再読み込みすると、反映に失敗した旨のメッセージと、エラーコードが表示されます。
反映に失敗した事前設定は、未反映のまま残ります。
表示されたメッセージに従い、設定を変更してから、反映をやり直します。

1.4.5. CSVファイルでの組織、ユーザー、ロールの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コードに関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

ユーザー、組織、およびロールのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- 組織
  - 組織情報
  - 組織の所属ユーザー
  - 組織名
- ユーザー
  - ユーザー情報
  - ユーザーの所属組織
  - ユーザーの所持ロール
- ロール
  - ロール情報
  - ロールの所持ユーザー

CSVファイルから読み込む

組織、ユーザー、およびロールのデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

注意

- Garoonでは、CSVファイルで読み込むことができるデータのうち、「組織情報」だけは、追記されずに上書きされます。そのため、CSVファイルから「組織情報」を読み込む場合、既存の組織が、CSVファイルの「現組織コード」に記載されていないと、その組織は削除されます。「組織情報」をCSVから読み込む場合は、CSVファイルにすべての「組織情報」を記載してください。

補足

- 運用環境に未反映の事前設定がある場合、次のデータはCSVファイルから読み込めません。
  - 組織情報
  - 組織名

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、組織 / ユーザー / ロール(2082ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[ユーザー]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）

- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

- 先頭行をスキップする：
  先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。
- CSVファイルのフォーマット：
  この項目は、ユーザー情報を読み込む場合に表示されます。
  バージョン 3.0以前のフォーマットを使用するかどうかを選択します。
  バージョン 3.0以前のGaroonのフォーマットを使用すると、ローカライズに関する情報を読み込めません。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

組織、ユーザー、およびロールのデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ユーザー]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**

7. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  この項目は、組織名を書き出す場合に表示されます。
  組織名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。
- CSVファイルのフォーマット：
  この項目は、ユーザー情報を読み込む場合に表示されます。
  バージョン 3.0以前のGaroonのフォーマットを使用するかどうかを選択します。
  バージョン 3.0以前のフォーマットでは、ローカライズに関する情報は書き出されません。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.5. 認証

Garoonの認証について説明します。

関連ページ

- 認証システムについて(203ページ)
- ログイン認証の設定(208ページ)
- セッション認証の設定(217ページ)
- 認証データベースの設定(228ページ)

1.5.1. 認証システムについて

認証とは、接続対象の正当性を確認することをいいます。
Garoonにはログイン時とログイン後に認証が行われます。

ログイン認証

ユーザーがGaroonにログインするタイミングで行われる認証をログイン認証といいます。
ログイン認証で利用できる認証方式は次のとおりです。

認証方式	説明
標準認証	Garoonの認証情報を使って認証します。認証結果はCookie[1]に保存されます。
環境変数認証	環境変数に設定された情報で認証します。この認証方法は、多くのシングルサインオン製品で採用されています。 他社の製品とのシングルサインオンを設定する場合は、サイボウズオフィシャルパートナーにお問い合わせください。 パートナーは、サイボウズのパートナーネットワークで検索できます。

[1] ：Garoonが発行するCookieには、次の属性が付与されています。

- http-only属性：
  クライアントパソコンからの、スクリプト（例：JavaScript）によるCookieの改ざんを防ぎます。
- secure属性：
  通信にHTTPSを使用している場合のみCookieを発行します。

セッション認証

ユーザーがGaroonにログインした後、各種操作の際に都度行われる認証をセッション認証といいます。
セッション認証で利用できる認証方式は次のとおりです。

認証方式	説明
標準認証	Garoonの認証情報を使って認証します。認証結果はCookie[1]に保存されます。
環境変数認証	環境変数に設定された情報で認証します。この認証方法は、多くのシングルサインオン製品で採用されています。 他社の製品とのシングルサインオンを設定する場合は、サイボウズオフィ

認証方式	説明
	シャルパートナーにお問い合わせください。 パートナーは、サイボウズのパートナーネットワークで検索できます。
サイボウズ共通認証	Garoonと他のサイボウズ製品で認証情報を共有できます。認証結果はCookie[1]に保存されます。
オープン統合認証 ver.2	Garoonと他のサイボウズ製品や、Garoonと他社製品で認証情報を共有できます。認証結果はCookie[1]に保存されます。 次の項目は、連携対象の製品と同一の値を設定します。 • Cookie名 • 統合認証パスワード • 統合認証パスワード（確認用） • 発行ドメイン

[1] ：Garoonが発行するCookieには、次の属性が付与されています。

- http-only属性：
  クライアントパソコンからの、スクリプト（例：JavaScript）によるCookieの改ざんを防ぎます。
- secure属性：
  通信にHTTPSを使用している場合のみCookieを発行します。

注意

- バージョン 5.15.0より前のGaroonでオープン統合認証 ver.1を設定している場合、5.15.0以降のGaroonにバージョンアップすると、オープン統合認証 ver.1の設定は削除されます。
  バージョンアップする前に、オープン統合認証 ver.1以外の認証方式が設定されていることを確認してください。

補足

- 認証情報を共有する製品がオープン統合認証 ver.2に対応している場合は、Garoonでも
  オープン統合認証 ver.2を使用することを推奨します。
  オープン統合認証 ver.2は、次の認証方式よりもセキュリティが強化されています。
  - サイボウズ共通認証

認証データベース

ログイン認証やセッション認証を行う場合に、どのデータベースで認証を行うかを設定します。
認証の種類に合わせて認証情報の参照先を切り替えます。

次の2種類のデータベースを認証に使用できます。

- 標準データベース：
  初期設定で設定されている認証用のデータベースです。Garoonのユーザー情報を使用して認証します。
- 認証データベース：
  任意の認証サーバーを登録します。LDAPサーバーのみ登録できます。

注意

- SSL/TLSを使用してLDAPサーバーに接続する場合は、Garoonをインストールしている
  サーバーで、OpenLDAPの設定を変更する必要があります。
  詳細は、サポートガイドのSSL/TLSを使用して、LDAPサーバーに接続するために必要な設定を参照してください。

補足


- GaroonはLDAPv3の規格に対応しています。

認証の設定例

ログイン認証とセッション認証を組み合わせて、次のような認証を設定できます。

- ログイン認証：
  - 認証形式：標準認証
  - 認証データベース：LDAPサーバーを使用
- セッション認証：
  - 認証形式：オープン統合認証 ver.2
  - 認証データベース：LDAPサーバーを使用

ログイン認証の例：



セッション認証の例：



1.5.2. ログイン認証の設定

ユーザーがGaroonにログインする際の認証形式を設定します。
ほかのシステムからGaroonにシングルサインオンを行う場合や、ログイン時のみ認証データベースを変更する場合などに設定します。

ログイン認証を追加する

ログイン認証を追加します。
ログイン認証で利用できる認証形式は次のとおりです。

- 標準認証
- 環境変数認証


初期設定では、標準認証が設定されています。
ログインに環境変数認証を使用する場合は、ログイン認証を追加します。
認証方式の詳細については、ログイン認証(203ページ)を参照してください。

補足

- LDAPサーバーを認証に使用するには、認証を追加または変更する前に、認証データベースの設定(228ページ)をする必要があります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[ログイン認証]をクリックします。**
6. **「ログイン認証」画面で、[ログイン認証を追加する]をクリックします。**



7. **「ログイン認証の追加- Step 1/2」画面で、ログイン認証形式に「環境変数認証」が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。**
8. **「ログイン認証の追加- Step 2/2」画面で、必要な項目を設定します。**



設定項目の詳細は、ログイン認証の設定項目を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

ログイン認証の設定項目

ログイン認証の設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示名	ログイン認証の表示名を入力します。 表示名は必ず設定します。
環境変数名	認証に使用する環境変数名を入力します。 環境変数名は必ず設定します。
この文字列までを除外して認証	環境変数の値から除外する文字列がある場合、除外する先頭の文字列を入力します。
この文字列以降を除外して認証	環境変数の値から除外する文字列がある場合、除外する末尾の文字列を入力します。

項目	説明
認証データベース	認証データベースを選択します。 Garoon自体で認証する場合は、「標準データベース」を選択します。 LDAPサーバーで認証する場合は、認証データベースとして登録したLDAPサーバーを選択します。

標準認証を変更する

Garoonに登録されている認証データベースの数によって、標準認証で変更できる項目が変わります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[ログイン認証]をクリックします。**
6. **「ログイン認証」画面で、[標準認証]をクリックします。**
7. **「標準認証」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. 「ログイン認証の変更」画面で、標準認証の設定を変更します。


- **認証データベースに、「標準データベース」だけがある場合**

表示名のみ変更できます。




- **認証データベースに、「標準データベース」と、管理者が登録したデータベースがある場合**

表示名と認証データベースの変更だけでなく、複数の認証データベースを利用するかどうかを設定できます。



複数の認証データベースを利用する場合は、「複数の認証データベースを使用する」のチェックボックスを選択します。
また、どの認証データベースを使用するかを、「使用有無」欄で選択します。



上記画面内の表には、Garoonに登録済みの認証データベースがすべて表示されます。
認証データベースの表示順は、「認証データベース」画面の並びと同じです。ただし、「標準データベース」は必ず表の最後に表示されます。
上から順に、「使用有無」欄の設定と接続条件を評価し、最初に条件に合致した認証データベースに接続します。
接続条件が設定されていない場合は、無条件で合致したとみなされます。
認証データベースを順番変更する(234ページ)と、認証データーベースの表示順を変更できます。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

登録したログイン認証を変更する

管理者が登録したログイン認証を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[ログイン認証]をクリックします。**
6. **「ログイン認証」画面で、変更するログイン認証の表示名をクリックします。**
7. **「標準認証」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「ログイン認証の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

ログイン認証を削除する

追加したログイン認証を削除します。ログイン認証を削除すると、削除した方式で認証できなくなります。

標準認証は削除できません。


注意

- 削除したログイン認証は、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[ログイン認証]をクリックします。**
6. **「ログイン認証」画面で、削除するログイン認証のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「ログイン認証の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

補足


- 手順6で、削除するログイン認証の表示名をクリックし、「ログイン認証の詳細」画面で[削除する]をクリックしても、ログイン認証を削除できます。

使用するログイン認証を選択する

使用するログイン認証の認証方式を選択します。
使用できるログイン認証は1つだけです。使用中のログイン認証は「使用中」と表示されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[ログイン認証]をクリックします。**
6. **「ログイン認証」画面で、使用するログイン認証の[使用する]をクリックします。**



7. **選択したログイン認証の「使用」欄に「使用中」と表示されていることを確認します。**

選択しているログイン認証の使用を中止する

選択しているログイン認証の使用を中止します。
ほかのログイン認証を選択するか、使用中のログイン認証を削除すると、ログイン認証の使用を中止できます。
使用中のログイン認証を削除するか、追加したすべてのログイン認証を削除すると、標準認証が使用中になります。
使用を中止したログイン認証の「使用」欄には、[使用する]が表示されます。



ログイン認証は無効にできません。いずれかのログイン認証を使用する必要があります。

1.5.3. セッション認証の設定

セッション認証を使用すると、Garoonで認証した認証情報を使用して、連携するシステムにシングルサインオンでログインできます。また、ほかの連携システムの認証情報を使用して、Garoonにシングルサインオンでアクセスすることもできます。

補足

- 認証データベースにLDAPサーバーを使用するには、認証を追加または変更する前に、認証データベースの設定(228ページ)をする必要があります。

セッション認証を追加する

セッション認証を追加します。
セッション認証には、Garoonとほかの製品やシステムとの間で、認証情報を共有するために必要な情報を設定します。
セッション認証で利用できる認証形式は次のとおりです。

- 標準認証
- 環境変数認証
- サイボウズ共通認証
- オープン統合認証 ver.2

初期設定では、標準認証が設定されています。
認証方式の詳細については、セッション認証(204ページ)を参照してください。


補足

- 追加できるオープン統合認証 ver.2は1つだけです。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [認証]をクリックします。
5. [セッション認証]をクリックします。
6. 「セッション認証」画面で、[セッション認証を追加する]をクリックします。



7. 「セッション認証の追加- Step 1/2」画面で、セッション認証形式を選択し、[次へ]をクリックします。



選択できる認証形式は次のとおりです。

- 環境変数認証
- オープン統合認証 ver.2：
  サイボウズ共通認証を追加するには、オープン統合認証 ver.2を選択します。

8. 「セッション認証の追加- Step 2/2」画面で、必要な項目を設定します。



設定項目の詳細は、セッション認証の設定項目を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

セッション認証の設定項目

認証方式に合わせて、必要な項目を設定します。

環境変数認証

環境変数認証の設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示名	セッション認証の表示名を入力します。 表示名は必ず設定します。
環境変数名	認証に使用する環境変数名を入力します。

項目	説明
プレフィックス	環境変数の値から除外する文字列がある場合、除外する先頭の文字列を入力します。
サフィックス	環境変数の値から除外する文字列がある場合、除外する末尾の文字列を入力します。
認証データベース	認証に使用するデータベースを選択します。 Garoon自体で認証する場合は、「標準データベース」を選択します。 LDAPサーバーで認証する場合は、認証データベースとして登録したLDAPサーバーを選択します。

オープン統合認証 ver.2およびサイボウズ共通認証

オープン統合認証 ver.2 とサイボウズ共通認証の設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示名	セッション認証の表示名を入力します。 表示名は必ず設定します。
モード	次のどちらかを選択します。 • オープン統合認証 ver.2 • サイボウズ共通認証 すでにオープン統合認証 ver.2を使用したセッション認証を設定している場合は、「サイボウズ共通認証」のみ選択できます。 モードは必ず設定します。
Cookie名[1]	Garoonが発行するか、認証するCookie名を入力します。 この項目は、モードが「オープン統合認証 ver.2」の場合のみ有効です。

項目	説明
	Garoonが発行するCookie名は「CB_OPENAUTH」です。 次のCookie名は指定できません。 • CB_CLOGIN • CB_PLOGIN • CB_API • GRN_Account • CBSESSID
認証パスワード[1]	認証に使用するパスワードです。連携するシステムで共通のパスワードを入力します。 認証パスワードは必ず設定します。
認証パスワード（確認用）[1]	「認証パスワード」欄に入力したパスワードを入力します。 認証パスワード（確認用）は必ず設定します。
有効時間	Garoonが発行するCookieの有効時間を選択します。 ユーザーがGaroonに最後にアクセスしてから、ここで設定した有効時間が経過すると、Garoonが発行したCookieが破棄されます。 有効時間は必ず設定します。
発行ドメイン[1]	Garoonと、Garoonと連携する製品で、共通するドメインを入力します。 入力したドメインより下位のドメインが、Cookieの有効範囲になります。 例：sample.cybozu.com
認証データベース	認証に使用するデータベースを選択します。 Garoon自体で認証する場合は、「標準データベース」を選択します。 オープン統合認証 ver.2 は、「標準データベース」を選択します。

項目	説明
	LDAPサーバーで認証する場合は、認証データベースとして登録したLDAPサーバーを選択します。

[1] ：連携対象の製品と同一の値を設定します。

注意

- ログイン名が「Administrator」の場合は、Garoonにシングルサインオンできません。

セッション認証を変更する

表示名や認証データベースなどを変更します。セッション認証形式によって、変更できる項目が異なります。
標準認証は、表示名と認証データベースのみ、変更できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[セッション認証]をクリックします。**
6. **「セッション認証」画面で、変更するセッション認証の表示名をクリックします。**
7. **「セッション認証の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「セッション認証の変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

セッション認証を削除する

セッション認証を削除します。セッション認証を削除すると、その認証を使用したシングルサインオンが使用できなくなります。
標準認証は削除できません。

注意

- 削除したセッション認証は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [認証]をクリックします。
5. [セッション認証]をクリックします。
6. 「セッション認証」画面で、削除するセッション認証のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「セッション認証の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

補足

- 手順6で、削除するセッション認証の表示名をクリックし、「セッション認証の詳細」画面で[削除する]をクリックしても、セッション認証を削除できます。
- 追加したすべてのセッション認証を削除すると、標準認証が使用されます。

使用するセッション認証を選択する

使用するセッション認証の認証方式を選択します。
複数のセッション認証を組み合わせて使用できます。使用中のセッション認証は「使用しない」と表示されます。

注意

- オープン統合認証 ver.2を使用する場合は、標準認証も使用する設定にしてください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[セッション認証]をクリックします。**
6. **「セッション認証」画面で、使用するセッション認証の[使用する]をクリックします。**



7. **選択したセッション認証の「使用」欄に「使用しない」と表示されていることを確認します。**


選択しているセッション認証の使用を中止する

セッション認証の使用を中止します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[セッション認証]をクリックします。**
6. **「セッション認証」画面で、使用を中止するセッション認証の[使用しない]をクリックします。**



7. **使用を中止したセッション認証の「使用」欄に、「使用する」と表示されていることを確認します。**

1.5.4. 認証データベースの設定

認証データベースを設定します。
LDAPサーバーを使用する場合、仕様によってはユーザーの空パスワードでのログインを禁止する必要があります。
詳細は、パスワードの制限(127ページ)を参照してください。

注意

- 管理者が信頼できる接続先を設定するようにしてください。
- 管理者が信頼できる接続先であったとしても、意図しない第三者がGaroonを通じて、その接続先にアクセスできてしまう可能性があります。
  安全に運用できるよう、Garoonの設定と接続先の設計には十分注意してください。
- 弊社では、お客様がGaroonの設定をすることによって発生した一切の損害について責任を負いません。
  お客様の判断と責任の下で利用してください。
  詳細については、使用許諾契約書を参照してください。
- SSL/TLSを使用してLDAPサーバーに接続する場合は、Garoonをインストールしているサーバーで、OpenLDAPの設定を変更する必要があります。
  詳細は、サポートガイドのSSL/TLSを使用して、LDAPサーバーに接続するために必要な設定を参照してください。


認証データベースを追加する

LDAPサーバーを、Garoonの認証データベースとして追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [認証]をクリックします。
5. [認証データベース]をクリックします。
6. 「認証データベース」画面で、[認証データベースを追加する]をクリックします。



7. 「認証データベースの追加- Step 1/2」で、認証データベース形式に「LDAP」が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
8. 「認証データベースの追加- Step 2/2」画面で、必要な項目を設定します。



設定項目の詳細は、認証データベース認証の設定項目を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- 認証データベースの形式にLDAPSを使用する場合は、ポート番号を設定する必要はありません。

認証データベースの設定項目

認証データベースの設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示名	認証データベースの表示名を入力します。 表示名は必ず設定します。
SSLの使用	サーバーに送信する内容をTLSで暗号化する場合は、チェックボックスを選択します。
サーバー名	使用する認証サーバーのサーバー名を入力します。 サーバー名は次のいずれかを指定します。 • LDAPサーバーのFQDN • ホスト名 • IPアドレス サーバー名は必ず設定します。
ポート番号	認証時に使用するポート番号を入力します。 この欄は、サーバーとの通信にTLSを使用する場合は無効になります。 ポート番号は必ず設定します。
匿名を使用する	匿名ユーザーでLDAPサーバーと通信する場合は、チェックボックスを選択します。
アカウント名	LDAPサーバーと通信を行うユーザーを、DN形式、またはメールアドレス形式（UserPrincipalName）で入力します。 この欄は、匿名を使用する場合は無効になります。 アカウント名は必ず設定します。
パスワード	アカウントのパスワードを入力します。 この欄は、匿名を使用する場合は無効になります。 パスワードは必ず設定します。
パスワード（確認用）	

項目	説明
	「パスワード」欄に入力したパスワードを入力します。 この欄は、匿名を使用する場合は無効になります。 パスワード（確認用）は必ず設定します。
検索の基点 DN	検索の基点DNを入力します。 例：dc=cybozu,dc=sample,dc=com
検索フィルター	検索フィルターを入力します。 例：(sAMAccountName=%s)
認証方式	認証方式を選択します。 選択できる認証方式は次のとおりです。 • 平文パスワード（simple authentication） • SASL DIGEST-MD5 • SASL CRAM-MD5
接続条件	LDAPサーバーに接続する際の条件を設定する場合のみ、「接続条件を設定する」のチェックを選択します。 • ログイン名： LDAPサーバーへのログイン名を次のどちらかの条件で指定します。 文字列は100文字まで入力できます。 ◦ プレフィックスが次と同じ： ログイン名の冒頭の文字列を指定します。 例：「ldap_○○○」 ◦ サフィックスが次と同じ： ログイン名の末尾の文字列を指定します。 例：「○○○_ldap」 • 認証時にログイン名からプレフィックス/サフィックス文字列を除外する： ユーザーをLDAPサーバーで認証する際に、上記で設定した

項目	説明
	ログイン名の条件を除外する場合は、チェックボックスを選択します。

補足

- LDAPサーバーに関する項目の詳細は、サイボウズオフィシャルパートナー、または販売元にお問い合わせください。

認証データベースを変更する

認証データベースの表示名やサーバー名などを変更します。
標準データベースの設定は変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[認証データベース]をクリックします。**
6. **「認証データベース」画面で、変更する認証データベースの表示名をクリックします。**
7. **「認証データベースの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**




8. **「認証データベースの変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

認証データベースを順番変更する

管理者が追加した認証データベースが2つ以上ある場合に、認証データベースの順番を変更できます。
ただし、「標準データベース」は順番を変更できません。常に一番上に表示されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[認証データベース]をクリックします。**
6. **「認証データーベース」画面で、[認証データベースを順番変更する]をクリックします。**



7. **「認証データベースの順番変更」画面で、認証データベースの表示順を変更します。**
8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

認証データベースを削除する

認証データベースを削除します。
ログイン認証やセッション認証で使用中の認証データベースを削除した場合、認証で使用している認証データベースは、自動的に標準データベースに置き換わります。
標準データベースは削除できません。

注意

- 削除したデータベースは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[認証]をクリックします。**
5. **[認証データベース]をクリックします。**
6. **「認証データベース」画面で、削除する認証データベースのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「認証データベースの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

補足

- 手順6で、削除する認証データベースの表示名をクリックし、「認証データベースの詳細」画面で[削除する]をクリックしても、認証データベースを削除できます。

1.6. シングルサインオン

Garoonのシングルサインオンについて説明します。
シングルサインオンを設定すると、一度Garoonにログインしたユーザーは、シングルサインオン先のほかのシステムに、ログイン画面を経由することなくアクセスできます。

関連ページ

- シングルサインオンの設定(237ページ)

1.6.1. シングルサインオンの設定

「シングルサインオン」は、Garoonにログインしているユーザーの認証情報を、Garoonからほかのシステムに渡す機能です。
一度Garoonにログインしたユーザーは、Garoonからほかのシステムにアクセスするときに、認証のためのアカウントやパスワードを入力する必要がなくなります。
Garoonにログインするときの認証方法や、ログイン後に認証情報を維持する方法については、認証システムについて(203ページ)を参照してください。

Garoonのシングルサインオン機能で利用できる認証方法

- GET認証
  フォーム認証です。システムはURLに設定されたパラメーターでユーザーを認証します。
  ログインユーザーのユーザー情報が、URLのパラメーターとして送信されます。
- POST認証
  フォーム認証です。システムはWebページから送信（POST）されたパラメーターでユーザーを認証します。
  ログインユーザーのユーザー情報が、POST Methodで送信されます。

補足


- GET認証はURLにユーザー情報が表示されます。使用するシステムに問題がないかどうか、注意が必要です。
- 他社の製品とのシングルサインオンを設定する場合は、サイボウズオフィシャルパートナーにお問い合わせください。
  パートナーは、製品サイトのパートナーを検索するページで検索できます。

シングルサインオンを追加する

Garoonと、Garoon以外のサイボウズ製品や他社のシステムとの、シングルサインオンを設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[シングルサインオン]をクリックします。**
5. **[シングルサインオンの設定]をクリックします。**
6. **「シングルサインオンの設定」画面で、[シングルサインオンを追加する]をクリックします。**



7. 「シングルサインオンの追加」画面で、シングルサインオン形式と対象アプリケーションを選択し、[次へ]をクリックします。

- シングルサインオン形式：
  次のどちらかの認証方法を選択します。
  - GET認証
  - POST認証
- 対象アプリケーション：
  送信するデータを含むアプリケーションを選択します。選択した機能やアプリケーションによって、手順8でGETまたはPOSTする項目が異なります。
  選択できる機能とアプリケーションは次のとおりです。
  - ユーザー情報
  - リンク集
  - 電話メモ
  - アドレス帳



8. 「シングルサインオンの追加」画面で、必要な項目を設定します。



シングルサインオンの設定項目

項目	説明
表示名	表示名は必ず設定します。 シングルサインオンの表示名を入力します。
GETするシステムのURL または POSTするシステムの URL	URLは必ず設定します。 認証情報をGET送信、またはPOST送信するシステムのURLを入力します。
オプション	• 別ウィンドウで開く： シングルサインオンでアクセスする画面を別ウィンドウで表示します。 • 個人設定を許可する： ユーザーに個人設定でのシングルサインオンの変更を許可します。

項目	説明
GETする項目（個人） または POSTする項目（個人）	• 変数名： 個人用の変数名を入力します。 • 初期値[1]： 個人用の変数の入力方法を、次のいずれかで選択します。 ◦ 手入力： 入力欄に変数の値を記述します。 ◦ ログインユーザー情報： ログインユーザーのユーザー情報から変数を選択します。 ◦ アプリケーションのデータ： 選択したアプリケーションのデータから変数を選択します。対象のアプリケーションは次のとおりです。 ▪ ユーザー情報 ▪ リンク集 ▪ 電話メモ ▪ アドレス帳 • 個人用の変数 ドロップダウンリストから、ログインユーザー情報、または選択したアプリケーションの項目を選択します。 手入力で設定する場合は、変数の値を入力します。
GETする項目（システム） または POSTする項目（システム）	• 変数名： システム用の変数名を入力します。 • 初期値[1]： システム用の変数の入力方法を、次のいずれかで選択し

項目	説明
	ます。 ◦ 手入力： 入力欄に変数の値を記述します。 ◦ ログインユーザー情報： ログインユーザーのユーザー情報から変数を選択します。 ◦ アプリケーションのデータ： 選択したアプリケーションのデータから変数を選択します。対象のアプリケーションは次のとおりです。 ▪ ユーザー情報 ▪ リンク集 ▪ 電話メモ ▪ アドレス帳 • システム用の変数 ドロップダウンリストから、ログインユーザー情報、または選択したアプリケーションの項目を選択します。 手入力で設定する場合は、変数の値を入力します。

[1] ：ユーザーが個人設定で初期化すると、この項目の値が設定されます。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- シングルサインオンの情報を設定したあと、選択したアプリケーション側でシングルサインオンの設定が必要です。詳細は、次のページを参照してください。
  - ユーザー情報：ユーザー情報の項目の管理(114ページ)

- リンク集：共有リンクの設定(996ページ)
- 電話メモ：電話メモの一般設定(1269ページ)
- アドレス帳：アドレス帳の項目の設定(1311ページ)

シングルサインオンを変更する

シングルサインオンを変更します。
変数の対象となるアプリケーションは変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[シングルサインオン]をクリックします。**
5. **[シングルサインオンの設定]をクリックします。**
6. **「シングルサインオンの設定」画面で、変更するシングルサインオンのシングルサインオン名を選択します。**
7. **「シングルサインオンの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「シングルサインオンの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

シングルサインオンを削除する

シングルサインオンの設定を削除します。
シングルサインオンの設定を削除すると、その設定を使用していたGaroon以外の製品やシステムにアクセスする際に、アカウントやパスワードなどの認証情報が必要になります。

注意

- 削除したシングルサインオンは、元に戻せません。

1件ずつシングルサインオンを削除する

シングルサインオンを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[シングルサインオン]をクリックします。**
5. **[シングルサインオンの設定]をクリックします。**
6. **「シングルサインオンの設定」画面で、削除するシングルサインオンのシングルサインオン名をクリックします。**
7. **「シングルサインオンの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「シングルサインオンの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のシングルサインオンをまとめて削除する

削除するシングルサインオンを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[シングルサインオン]をクリックします。**
5. **[シングルサインオンの設定]をクリックします。**
6. **「シングルサインオンの設定」画面で、削除するシングルサインオンのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「シングルサインオンの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


全シングルサインオンを削除する

シングルサインオンをすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[シングルサインオン]をクリックします。**
5. **[シングルサインオンの設定]をクリックします。**
6. **「シングルサインオンの設定」画面で、[全シングルサインオンを削除する]をクリックします。**



7. **「全シングルシングルサインオンの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.7. アプリケーション

システム管理の「アプリケーション」では、Garoonのアプリケーション名の変更やアプリケーションの利用の許可などを設定します。
アプリケーションの利用の許可は、組織、ユーザー、またはロールごとに設定できます。
また、「利用ユーザーの設定」画面で「外部からの利用設定」を設定すると、ユーザーが外出先からGaroonにアクセスする際に、利用できるアプリケーションを制限することができます。

関連ページ

- アプリケーションの使用(248ページ)
- 利用ユーザーの設定の流れ(256ページ)
- 利用を許可するアプリケーションの設定(258ページ)
- 外部からの利用設定(266ページ)

1.7.1. アプリケーションの使用

アプリケーションごとに、アプリケーションの使用の停止、または使用の再開を設定します。


アプリケーションの使用を停止する

アプリケーションの使用を停止します。
停止したアプリケーションは、ユーザー画面やアプリケーションの管理画面に表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[アプリケーション一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーション一覧」画面で、使用を停止するアプリケーションの[使用停止]をクリックします。**



ポータル、スペース、およびリンク集を使用停止にした場合


- **システム管理の「アプリケーションの一覧」画面：**
  使用を停止したアプリケーションは、アプリケーションIDが赤色の文字になり、[使用開始]ボタンが表示されます。



- **ユーザー画面：**

  使用を停止したアプリケーションは、ユーザーの画面に表示されなくなります。

  アプリケーションメニューやポータルに配置したポートレットも表示されなくなります。



アプリケーションの使用を開始する

アプリケーションの使用を開始します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**

5. **[アプリケーション一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーション一覧」画面で、使用を開始するアプリケーションの[使用開始]をクリックします。**



使用を開始できるアプリケーションとアプリケーションIDは、次のとおりです。

アプリケーション	アプリケーションID
ポータル	portal
スペース	space
リンク集	link
スケジュール	schedule
メッセージ	message
掲示板	bulletin
ファイル管理	cabinet
メモ	memo
電話メモ	phonemessage
タイムカード	timecard
ToDoリスト	todo

アプリケーション	アプリケーションID
アドレス帳	address
メール	mail
ワークフロー	workflow
マルチレポート	report
ネット連携サービス	cbwebsrv
在席確認	presence
お気に入り	star
通知一覧	notification
リアクション	favour
サイボウズ Office	dezielink
画像アセット	assets

1.7.2. アプリケーション名の変更

アプリケーション名を変更します。
アプリケーションの種類によっては、ボタンやリンクにも変更したアプリケーション名が反映されます。
リアクション機能の表記「いいね！」も、「アプリケーション名の変更」画面から変更できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[アプリケーション一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーション一覧」画面で、変更するアプリケーションの名称をクリックします。**



リアクション機能の表記「いいね！」を変更する場合は、「名称」欄の「いいね！」をクリックします。



「ネット連携サービス」の名称は変更できません。

7. 「アプリケーション名の変更」画面で、新しいアプリケーション名を入力します。

言語ごとにアプリケーション名を設定できます。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

「アプリケーション一覧」画面で、確認するアプリケーションの[プレビュー]をクリックすると、設定内容を確認できます。



1.7.3. アプリケーションの初期化

アプリケーションを初期化する手順を説明します。

注意

- アプリケーションを初期化すると、登録されているデータは削除されます。
- 初期化したアプリケーションは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[アプリケーション一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーション一覧」画面で、初期化するアプリケーションの[再初期化]をクリックします。**



7. **確認画面で、[OK]をクリックします。**

補足

- Garoon全体を初期化する場合は、コマンドを使用します。
  詳細は、Garoonを初期化するコマンド(2010ページ)を参照してください。

1.7.4. 利用ユーザーの設定の流れ

アプリケーションの利用を、組織、ユーザー、またはロール単位で許可します。
「外部からの利用設定」を設定すると、ユーザーが、外部からGaroonにアクセスする場合に利用できるアプリケーションを制限できます。
設定の流れを説明します。

Steps:

Step 1 利用を許可するアプリケーションを設定します。

Step 2 必要に応じて「外部からの利用設定」を設定します。

Step 3 外部からの利用を許可するアプリケーションを設定します。

Step 1 **利用を許可するアプリケーションを設定します。**

詳細は、利用を許可するアプリケーションの設定(258ページ)を参照してください。

Step 2 **必要に応じて「外部からの利用設定」を設定します。**


外部から利用できるアプリケーションを制限する場合に設定します。
詳細は、外部からの利用設定(266ページ)を参照してください。

Step 3 **外部からの利用を許可するアプリケーションを設定します。**

Step 2で「外部からの利用設定」を設定している場合は、Step 1で設定した利用を許可するアプリケーションとは別に、外部から利用できるアプリケーションを設定します。
詳細は、外部からの利用設定(266ページ)の手順10を参照してください。

外部からの利用制限のイメージ

「外部からの利用設定」を設定すると、たとえば、オフィスからのアクセスはすべてのアプリケーションの利用を許可し、オフィス外からのアクセスは、スケジュールとメールのみ利用を許可する、といった運用ができます。



1.7.5. 利用を許可するアプリケーションの設定

利用を許可するアプリケーションを組織、ユーザー、またはロールごとに設定します。

1人のユーザーに対して複数の対象が設定されている場合、ユーザーは、いずれかの対象で許可されているアプリケーションを利用できます。

利用を許可されていないアプリケーションは、ユーザー画面に表示されません。また、スケ

ジュールやメッセージなどの利用を許可されていないユーザーは、参加者や宛先に指定できません。

利用ユーザーを設定できるアプリケーション

- スペース
- リンク集
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- 電話メモ
- タイムカード
- アドレス帳：
  利用を許可されていないユーザーの「アドレス帳」画面には、[ユーザー名簿]が表示されません。ただし、スケジュールやメッセージなどでユーザーを選択する場合は、ユーザー情報が表示されます。
- メール
- ワークフロー
- マルチレポート

利用ユーザーを設定できないアプリケーション

- ポータル：
  利用を許可されていないアプリケーションのポートレットは、ポータルに表示されません。
- メモ
- ToDoリスト
- ネット連携サービス：
  ネット連携サービスを利用するには、サービスの設定が必要です。
  詳細は、ネット連携サービス(1863ページ)を参照してください。
- 在席確認
- お気に入り

- 通知一覧：
  利用を許可されていないアプリケーションの通知は、通知一覧に表示されません。
- リアクション
- 画像アセット

補足

- 利用を許可していないアプリケーションは、利用禁止であることを示す、グレーで表示されたアイコンに変わります。
  スペースの例：
- アプリケーションの利用が停止されると、メッセージの送信者や掲示の最終更新者のアイコンが、利用停止であることを示す、グレーで表示されたユーザーアイコンに、変わります。

利用ユーザーを追加する

組織、ユーザー、またはロールを追加し、利用を許可するアプリケーションを設定します。
使用停止中のアプリケーションは表示されません。利用を許可するアプリケーションが表示されない場合は、アプリケーションが使用開始に設定されているかどうかを確認します。
詳細は、アプリケーションの使用(248ページ)を参照してください。
ここでは、「外部からの利用設定」を「すべて許可」に設定している場合を例に説明します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. [アプリケーション]をクリックします。
5. [利用ユーザーの設定]をクリックします。
6. 「利用ユーザーの設定」画面で、[追加する]をクリックします。




7. 「対象の追加」画面で、設定対象の組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。



8. 利用を許可するアプリケーションのチェックボックスを選択します。

「外部からの利用設定」を「すべて許可」に設定している場合は、「利用を許可」欄だけが表示されます。「外部からの利用を許可」欄は表示されません。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

利用を許可するアプリケーションを変更する

対象ごとに設定されている、利用を許可するアプリケーションを変更します。
ここでは、「外部からの利用設定」を「すべて許可」に設定している場合を例に説明します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。

4. [アプリケーション]をクリックします。

5. [利用ユーザーの設定]をクリックします。

6. 「利用ユーザーの設定」画面で、設定を変更する対象の[変更]をクリックします。



7. 「利用を許可するアプリケーションの変更」画面で、利用を許可するアプリケーションを変更します。

「外部からの利用設定」を「すべて許可」に設定している場合は、「利用を許可」欄だけが表示されます。「外部からの利用を許可」欄は表示されません。



8. 設定を確認し、[変更する]をクリックします。

利用ユーザーを削除する

利用ユーザーに設定されている組織、ユーザー、またはロールを削除します。
削除された対象は、利用を許可されていたアプリケーションを使用できなくなります。

複数の利用ユーザーをまとめて削除する

利用ユーザーを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[利用ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「利用ユーザーの設定」画面で、削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「対象の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


利用ユーザーをすべて削除する

設定された利用ユーザーをすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[利用ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「利用ユーザーの設定」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



7. **「すべての対象を削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.7.6. 外部からの利用設定

ユーザーが外出先からGaroonにアクセスする際に、利用を許可するアプリケーションを制限できます。
利用を許可されていないアプリケーションに、外出先からアクセスしようとすると、ユーザーの画面に利用を許可されていないアプリケーションは表示されず、利用できません。

注意

- 外部からGaroonにアクセスできるようにするには、お客様の環境でセキュリティ設定を講じる必要があります。セキュリティ対策やネットワークの構築に不安がある場合は、専門のシステムインテグレーターに相談してください。

外部から利用できるアプリケーションを制限する手順を説明します。
「外部からの利用設定」を設定したあと、外部からの利用を許可するアプリケーションを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[利用ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「利用ユーザーの設定」画面で、「外部からの利用設定」の[詳細]をクリックします。**



7. **「外部からの利用設定の詳細」画面で、[変更]をクリックします。**



8. **「外部からの利用設定の変更」画面で、外部からの利用を制限するかどうかを設定します。**

   設定項目は、次のとおりです。

   - **すべて許可：**

     初期値は、「すべて許可」が選択されています。外部からのアクセスであっても、アプリケーションの利用を制限しない場合に選択します。

   - **リモートサービス経由からの利用を制限する：**

     リモートサービス経由からのアクセスを、外部からのアクセスとみなし、アプリケーションの利用を制限する場合に選択します。

   - **IPアドレスを指定：**


     Garoonに登録したIPアドレス以外からのアクセスを外部からのアクセスとみなし、アプリケーションの利用を制限する場合に選択します。

     たとえば外出先からのアクセスであっても、登録済みのIPアドレスからのアクセスは、オフィスからのアクセスとしてみなされます。

     IPアドレスは500個まで登録できます。

     IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方に対応しています。

     CIDR表記を利用すると、複数のIPアドレスを範囲指定できます。



a)：複数のIPアドレスを登録する場合は、追加の[＋]をクリックして、入力欄を増やします。

b)：チェックボックスを選択して、[上へ]または[下へ]のボタンをクリックすると、順番を変更できます。


9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

続いて、外部からの利用を許可するアプリケーションを設定します。


10. [利用ユーザーの設定]をクリックし、外部からの利用を許可するアプリケーションを設定します。

- **対象を追加する場合：**

1. 「利用ユーザーの設定」画面で、[追加する]をクリックします。



2. 「対象の追加」画面で、設定対象の組織、ユーザー、またはロールを選択し[追加]をクリックします。




3. 「外部からの利用を許可」欄で、外部からの利用を許可するアプリケーションのチェックボックスを選択します。
「利用を許可」欄でチェックボックスを選択していないアプリケーションは選択できません。




4. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

- **既存の対象の設定を変更する場合：**

1. 「利用ユーザーの設定」画面で、設定を変更する対象の[変更]をクリックします。



2. 「利用を許可するアプリケーションの変更」画面の「外部からの利用を許可」欄で、外部からの利用を許可するアプリケーションのチェックボックスを選択します。
「利用を許可」欄でチェックボックスを選択していないアプリケーションは選択できません。



3. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

11. 「利用ユーザーの設定」画面の「利用ユーザーの設定状況」の一覧に、設定内容が反映されていることを確認します。



外部からの利用を禁止しているアプリケーションは、次のアイコンが表示されます。

スペースの例：

補足

- 外部からの利用設定を「IPアドレスを指定」から「すべて許可」に変更しても、Garoonに登録済みのIPアドレスは削除されません。再度「IPアドレスを指定」を選択すると、登録済みのIPアドレスを利用できます。

CSVファイルでIPアドレスを管理する

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。

- 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

外部からの利用設定に指定するIPアドレスをCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む


外部からの利用設定に指定するIPアドレスを、CSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合は、読み込みが中止され、途中まで読み込まれた内容は反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、外部からの利用設定に指定するIPアドレス(2098ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[アプリケーション]をクリックします。**
6. **[利用ユーザーの設定]をクリックします。**
7. **「利用ユーザーの設定」画面で、「外部からの利用設定」の[詳細]をクリックします。**



8. **「外部からの利用設定の詳細」画面で、[IPアドレスの読み込み]をクリックします。**
9. **「IPアドレスの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
10. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**

    500件まで読み込めます。

    設定項目は、次のとおりです。

    - 文字コード：

      CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。

      選択できる文字コードは、次のとおりです。

      - UTF-8（Unicode）
      - Shift-JIS（日本語）
      - ASCII
      - Latin1（西ヨーロッパ語）
      - GBK/GB2312（簡体字中国語）
      - TIS-620（タイ語）

    - 先頭行をスキップする：

      先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

11. **「IPアドレスの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**


CSVファイルに書き出す

外部からの利用設定に指定しているIPアドレスをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[アプリケーション]をクリックします。**
5. **[利用ユーザーの設定]をクリックします。**
6. **「利用ユーザーの設定」画面で、「外部からの利用設定」の[詳細]をクリックします。**



7. **「外部からの利用設定の詳細」画面で、[IPアドレスの書き出し]をクリックします。**
8. **「IPアドレスの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。

- Shift-JIS（日本語）
- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行に項目名を書き出す：
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

9. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

10. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.7.7. CSVファイルでの利用ユーザーの管理

アップデート情報

• バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
- 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
- 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
- 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

利用ユーザーの設定をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

アプリケーションの利用ユーザーの設定を、CSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、アプリケーションの利用ユーザー(2096ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[アプリケーション]をクリックします。**
6. **[利用ユーザーの読み込み]をクリックします。**
7. **「利用ユーザーの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
8. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. 「利用ユーザーの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

アプリケーションの利用ユーザーの設定を、CSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。

4. [アプリケーション]をクリックします。

5. [利用ユーザーの書き出し]をクリックします。

6. 「利用ユーザーの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを設定します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.8. ファイル

Garoonで取り扱うファイルに関する設定について説明します。

関連ページ

- アップロード可能なファイルサイズに制限はありますか？
- ファイル名に半角スペースや「+」を含むファイルをダウンロードできません。
- 30MB以上のファイルをアップロードできません。

1.8.1. ファイルの一般設定

ファイルの「一般設定」画面では、各アプリケーションに共通するファイルの設定を行います。

ファイルのサイズ制限を設定する

Garoonにアップロードを許可する、1ファイルあたりのサイズを制限します。
次のアプリケーションや機能に適用されます。

- スペース
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- メモ
- アドレス帳
- ワークフロー
- マルチレポート

- アプリケーションメニュー：
  アプリケーションメニューのアイコンに使用する画像ファイルにも、このサイズ制限が適用されます。
  詳細は、アプリケーションメニューの設定(314ページ)を参照してください。
- ユーザー情報

注意

- メールに添付できるファイルのサイズは、メールサイズの設定によって異なります。
  詳細は、メールサイズの制限の設定(1425ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ファイルのサイズ制限」項目で、1ファイルあたりのサイズの制限値を選択します。**
   選択できるファイルサイズの制限値は、次のとおりです。
   - 512KB
   - 1MB
   - 3MB
   - 5MB
   - 10MB
   - 50MB

- 100MB
- 1024MB

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

バージョン管理の上限値を設定する

ファイルをバージョン管理する世代数の上限値を設定します。
次のアプリケーションに適用されます。

- スケジュール
- スペース
- 掲示板
- ファイル管理
- メッセージ
- マルチレポート
- メモ

バージョン管理とは

バージョン管理は、現在から指定する時点までの更新ファイルを保持する機能です。
更新したファイルが壊れていた場合や、誤ったファイルで更新した場合に、指定する過去のバージョンのファイルと置き換えることができるため、操作ミスによるファイルの紛失を防げます。
バージョン管理で保持するファイルは、世代単位で設定します。実際に設定する世代数は、各ユーザーがファイルを登録する際に設定します。
たとえば、バージョン管理を2世代にすると、「現在 / 現在から1つ前 / 現在から2つ前」の更新ファイルを保持できます。
新たにファイルが更新されると、指定した世代を超える古いファイルは削除されます。



バージョン管理機能が有効な場合に操作できること

- 保持している過去のファイルのダウンロード
- 保持している過去のファイルを、最新のファイルとして更新

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「バージョン管理の上限値」項目で、バージョン管理する世代数を選択します。**
   選択できる世代数は、次のとおりです。

   - しない

- 1～10
- 無制限

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

ロック機能を有効にする

ファイルのロック機能を有効にするかどうかを設定します。
次のアプリケーションに適用されます。

- 掲示板
- ファイル管理
- マルチレポート

補足


- メッセージは、ファイルのロック機能を有効にするかどうかにかかわらず、常にロック機能が有効になります。
- 次のアプリケーションには、ファイルのロック機能が適用されません。
  - スケジュール
  - スペース

ロック機能とは

ロック機能は、ファイルの編集中にほかのユーザーが同時に編集できないよう、一時的に編集権限をファイルの編集者のみに制限する機能です。
ほかのユーザーが作業中のファイルを表示すると、画面に「このファイルは（編集中のユーザー

名）さんが編集中です。」と表示されます。
ほかのユーザーは、ロックが解除されるまで次の操作ができません。

- ファイル情報の変更
- ファイルの更新、移動、および削除



a)：ロック中は[ファイルを更新する]がグレーアウトしてクリックできません。
b)：ファイルを編集中のユーザー名が表示されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ロック機能」項目で、「使用する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ロックをかける期間を設定する

編集中のファイルにロックをかける期間を設定します。この設定は、ロック機能が有効な場合に適用されます。
ロックをかける期間が過ぎると、自動的にロックは解除されます。
次のアプリケーションに適用されます。

- 掲示板
- ファイル管理
- メッセージ
- マルチレポート

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ロックをかける期間」項目で、編集中のファイルにロックをかける期間を選択します。**
   選択できる期間は、次のとおりです。
   - 30分
   - 1時間
   - 3時間
   - 5時間
   - 1日

- 無制限

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

1.8.2. MIMEタイプの設定

ファイルの拡張子ごとにMIMEタイプを設定します。
MIMEタイプは、「タイプ名/サブタイプ名」の文字列でデータの形式を表す方法です。Webブラウザーで Garoon上のファイルをどのように処理するかを決めるときに使用されます。
初期設定では、次のMIMEタイプが設定されています。

拡張子	MIMEタイプ
bmp	image/bmp
csv	text/csv
doc	application/msword
docm	application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12
docx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
exe	application/x-msdownload
gif	image/gif
htm	text/html
html	text/html

拡張子	MIMEタイプ
jpe	image/jpeg
jpeg	image/jpeg
jpg	image/jpeg
mid	audio/midi
mp3	audio/mpeg
mpeg	video/mpeg
pdf	application/pdf
png	image/png
ppt	application/vnd.ms-powerpoint
pptm	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12
pptx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
ram	audio/x-pn-realaudio
tif	image/tif
tiff	image/tiff
txt	text/plain
wav	audio/x-wav
xls	application/vnd.ms-excel
xlsm	application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

拡張子	MIMEタイプ
xlsx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
xml	text/xml
xsl	text/xml
zip	application/x-zip-compressed

補足

- MIMEタイプを設定していないと、Garoonに添付されたファイルをダウンロードする際に、元の拡張子とは異なる拡張子で保存される場合があります。
  詳細は、よくあるご質問の添付ファイルをダウンロードすると、拡張子が変わってしまう。という記事を参照してください。
- 拡張子「.pdf」に対するMIMEタイプを「application/pdf」以外に設定、または削除した場合、PDFのプレビュー機能は利用できません。
  機能の詳細は、PDFのプレビュー機能を参照してください。

MIMEタイプを追加する

MIMEタイプの関連付けを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**


3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ファイル]をクリックします。
5. [MIMEタイプ]をクリックします。
6. 「MIMEタイプ」画面で、[MIMEタイプを追加する]をクリックします。



7. 「MIMEタイプの追加」画面で、拡張子とMIMEタイプを設定します。

拡張子とMIMEタイプは必ず設定します。

- 拡張子：
  MIMEタイプに関連付けるファイルの拡張子を入力します。
  「.」（ドット）は不要です。
- MIMEタイプ：
  「タイプ名/サブタイプ名」の文字列で、MIMEタイプに関連付けるアプリケーションを指定します。



8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

MIMEタイプを変更する

拡張子に関連付けられているMIMEタイプを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[MIMEタイプ]をクリックします。**
6. **「MIMEタイプ」画面で、変更するMIMEタイプの拡張子をクリックします。**
7. **「MIMEタイプの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「MIMEタイプの変更」画面で、拡張子に関連付けられているMIMEタイプを変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

MIMEタイプを削除する

MIMEタイプを削除します。

注意


- 削除したMIMEタイプは元に戻せません。
- 削除したMIMEタイプに関連付けられていた拡張子のファイルをダウンロードすると、異なる拡張子のファイルとして保存される場合があります。

1件ずつMIMEタイプを削除する

1件ずつMIMEタイプを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[MIMEタイプ]をクリックします。**
6. **「MIMEタイプ」画面で、削除するMIMEタイプの拡張子をクリックします。**
7. **「MIMEタイプの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「MIMEタイプの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のMIMEタイプをまとめて削除する

削除するMIMEタイプを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル]をクリックします。**
5. **[MIMEタイプ]をクリックします。**
6. **「MIMEタイプ」画面で、削除するMIMEタイプのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「MIMEタイプの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

全MIMEタイプを削除する

すべてのMIMEタイプを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ファイル]をクリックします。
5. [MIMEタイプ]をクリックします。
6. 「MIMEタイプ」画面で、[全MIMEタイプを削除する]をクリックします。



7. 「全MIMEタイプの削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.8.3. CSVファイルでのMIMEタイプの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

MIMEタイプをCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

MIMEタイプをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、MIMEタイプ(2100ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[ファイル]をクリックします。**
6. **[MIMEタイプの読み込み]をクリックします。**
7. **「MIMEタイプの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
8. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. 「MIMEタイプの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

MIMEタイプをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。

4. [ファイル]をクリックします。

5. [MIMEタイプの書き出し]をクリックします。

6. 「MIMEタイプの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.9. 画面

画面に関するGaroonの機能を説明します。

関連ページ

- 画面の一般設定(299ページ)
- デザインの設定(312ページ)
- アプリケーションメニューの設定(314ページ)

1.9.1. 画面の一般設定

画面の「一般設定」画面では、モバイル表示やサムネイル表示の設定、一覧に表示する件数や入力欄の幅の設定など、ユーザーの操作画面に関する設定を行います。

共通設定

「一般設定」画面の「共通設定」について説明します。
「共通設定」の設定をユーザーが変更することはできません。

モバイル表示を許可する

ユーザーにモバイル表示（スマートフォン画面）の使用を許可するかどうかを設定します。
スマートフォン画面はiOSおよびAndroid OSに対応しています。



モバイル表示の使用を許可すると、ユーザーはスマートフォンに適した画面で、次のアプリケーションを操作できます。

- スペース
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- メール
- ワークフロー


- マルチレポート
- 通知一覧

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「モバイル表示」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

プロフィール画像の表示を許可する

ユーザーにプロフィール画像の表示を許可するかどうかを選択します。
許可すると、コメント一覧やユーザー名簿などにプロフィール画像を表示するかどうかを、ユーザーが選択できます。
許可しない場合は、標準のユーザーアイコンに固定されます。



ユーザー情報にプロフィール画像を設定すると、次の画面のユーザーアイコンに反映されます。

- 次のアプリケーションのコメント
  - スペース
    - ディスカッション
    - 共有Todo
  - スケジュール
  - メッセージ
  - 掲示板
  - マルチレポート
- スケジュール
  - グループ週
  - グループ日
  - グループ週ポートレット
  - グループ日ポートレット
  - ユーザー/施設の検索結果
- アドレス帳
  - ユーザー一覧
  - ユーザー名簿の検索結果
- ユーザー情報一覧
- 電話メモ

補足

- ユーザーに個人設定での変更を許可しない場合、ユーザーが画面の一般設定で、プロフィール画像の「コメント一覧やユーザー名簿などに表示する」を選択していても、プロフィール画像は表示されません。
  個人設定での変更の許可については、アプリケーションメニューの表示を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「プロフィール画像の表示」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

サムネイル表示を許可する

サムネイル表示は、次の両方の条件が満たされている場合に適用される機能です。

- 一般設定の「サムネイル表示」で、「有効にする」のチェックボックスを選択している
- 一般設定の「画像ファイル（gif, jpeg等）の表示」で、「本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択している

サムネイル表示が適用されると、次のアプリケーションでの添付画像は、縮小して表示されます。

- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- メール
- マルチレポート
- スペース：
  スペースの添付画像は、サムネイル表示の設定にかかわらず常に縮小して表示されます。

補足

- 縦および横が450ピクセル以下の画像は、サムネイル表示の設定にかかわらず原寸で表示されます。
- gifのアニメーションを添付した場合は、静止画像が表示されます。
- モバイル表示の場合、サムネイル表示されるアプリケーションがPC表示と異なります。モバイル表示で設定が適用されるアプリケーションは、次のとおりです。
  - スケジュール
  - メッセージ
  - メール

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. **[画面]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「サムネイル表示」項目で、「有効にする」のチェックボックスを選択します。**
7. **「個人設定の初期値」の「画像ファイル（gif, jpeg等）の表示」項目で、「本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択します。**
8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

個人設定の初期値

「一般設定」画面の「個人設定の初期値」では、個人設定の「表示欄と入力欄の設定」画面の各項目の初期値を設定します。設定した初期値は、ユーザーが個人設定で変更できます。
バージョン 5.15.0より前のGaroonをお使いの場合、「表示欄と入力欄の設定」画面の名称は「一般設定」画面です。

設定した初期値が反映されるのは、変更後に追加したユーザーだけです。既存ユーザーを含めた全ユーザーに反映する場合は、「全ユーザーに適用」のチェックボックスを選択して設定します。




操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**

5. [一般設定]をクリックします。

6. 表示欄の項目を設定します。

表示欄で設定する項目の詳細は、表示欄の設定項目(308ページ)を参照してください。



7. 入力欄の項目を設定します。

メッセージや掲示板などの本文の入力欄の幅を設定します。

- 本文の入力欄の横幅：

  本文の入力欄の横幅を半角入力で何文字分にするかを選択します。


  この設定は、次の入力欄には反映されません。

  - メールの本文
  - HTMLポートレットの内容
  - PHPポートレットの内容

- 本文の入力欄の縦幅：
  本文の入力欄の縦幅を何行分にするかを選択します。
  この設定は、メールの本文には反映されません。



8. 全ユーザーに一括で設定を適用する場合は、「全ユーザーに適用」のチェックボックスを選択します。



9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

「全ユーザーに適用」のチェックボックスを選択している場合は、「一括設定の適用」画面で設定内容を確認し、[はい]をクリックします。

補足

- 全ユーザーに一括で設定を適用した場合、設定した初期値が反映されるタイミングは、既存ユーザーが再度Garoonにログインしたときです。

表示欄の設定項目

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

表示欄の設定項目について説明します。

- **一覧画面で表示する件数：**
  メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する件数を設定します。



- **コメントの一覧画面で表示する件数：**
  メッセージや掲示板などの詳細画面で、一度に表示するコメントの件数を設定します。
- **標題を表示する幅：**
  メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する標題の文字数を設定します。文字数は、半角入力での文字数です。
  デザインが「複数行表示」の「通知一覧」ポートレットには適用されません。



- **本文およびコメント等の抄録を表示する幅：**

  メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する本文およびコメントの文字数を設定します。

  文字数は、半角入力での文字数です。

  デザインが「複数行表示」の「通知一覧」ポートレットには適用されません。



- **差出人/受取人等を表示する幅：**

  メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する差出人または受取人の名前の文字数を設定します。文字数は、半角入力での文字数です。



- **メールアドレスのリンク先アプリケーション：**
  本文やコメントなどに含まれるメールアドレスのリンクをクリックした場合に起動するアプリケーション、または表示する画面を選択します。
  - Webブラウザーのメールソフトを起動する（mailto:リンク）：
    Webブラウザーの設定で関連付けられたメールソフトが起動します。
  - メールを起動する：
    Garoonの「メールの作成」画面が表示されます。
  - 任意のWebメールの画面を表示する：
    設定済みのWebメールから、リンク先のアプリケーションを選択します。
    リンク先のアプリケーションは、「Webメールの設定」で追加します。詳細は、Webメールの設定(327ページ)を参照してください。

- **画像ファイル（gif, jpeg 等）の表示：**



「本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択すると、メッセージや掲示板などに添付された画像ファイルが、本文やコメントと一緒に表示されます。サムネイル表示を許可する場合は、必ず「本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択してください。
次の形式の画像ファイルを表示できます。

  - gif
  - jpeg
  - pjpeg
  - png

- **ファイルに出力する文字コード：**
  メッセージ、掲示板、メモ、またはメールをテキストファイルに出力するときの文字コード

を選択します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- 出力時に選択する
  ファイルを出力する際に文字コードを選択できます。
- UTF-8（Unicode）
- Shift-JIS（日本語）
- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

- **ユーザー名の後に表示する情報：**


  ユーザー名の後ろに、別言語で設定している名前や優先する組織を表示するかどうかを設定します。

  表示する情報を何も設定していない場合、ユーザー情報の「名前」の「標準」に設定されているユーザー名のみ表示されます。

  - 英語名：
    ユーザー名の後ろに英語名を表示する場合に選択します。
    英語名は、ユーザー情報の「名前」の「英語表記」に設定されているユーザー名です。

  - 優先する組織：
    ユーザー名の後ろに優先する組織名を表示する場合に選択します。

1.9.2. デザインの設定

ユーザー画面のデザインの初期値を設定します。
設定したデザインは、設定変更後に初めてログインしたユーザーの画面の初期値になります。
ユーザーは、個人設定（共通）の「画面」の「デザインの設定」で、管理者が設定した初期値を変更できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[デザインの設定]をクリックします。**
6. **「デザインの設定」画面で、設定したいデザインを選択し、[設定する]をクリックします。**



補足


- ポータルに配置しているポートレットの文字の大きさを変更したい場合は、各ポートレットの「ポートレットの設定」で変更します。
  詳しくは、ポートレットの種類と設定(895ページ)を参照してください。
- メッセージや掲示板などの一覧に表示する件数や、本文の入力欄の幅などの表示の初期値を変更できます。
  詳しくは、個人設定の初期値(305ページ)を参照してください。

1.9.3. アプリケーションメニューの設定


アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、アプリケーションメニューに関連する次の文言を改善しました。
  - 「タイトル」項目の文言を「表示名」に変更しました。
  - 「アプリケーション内へのリンク」項目の文言を「リンク先」に変更しました。

ユーザー画面のアプリケーションメニューを設定します。
初期状態では、利用できるすべてのアプリケーションのメニューが表示されています。



アプリケーションメニューの設定は、ヘッダーのアプリのアイコン をクリックして表示されるメニューにも適用されます。



アプリケーションメニューの表示形式を変更する


アプリケーションメニューの表示形式を変更します。

ただし、ヘッダーのアプリのアイコン をクリックして表示されるメニューには、設定した表示形式は適用されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[ヘッダーとフッターの設定]をクリックします。**


6. **「ヘッダーとフッターの設定」画面の「アプリケーションメニュー」項目で、アプリケーションメニューを表示するかどうかを設定します。**



「表示する」のチェックボックスの選択を外すと、アプリケーションメニューを非表示にできます。



7. **「アプリケーションメニューの表示形式」項目で、アプリケーションのアイコンを表示するかどうかを設定します。**



アプリケーションのアイコンを表示しない設定の場合、アプリケーションメニューにはアプリケーション名のみ表示されます。




8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

アプリケーションメニューの表示形式の変更をユーザーに許可する

アプリケーションメニューの表示形式の変更をユーザーに許可するかどうかを設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[ヘッダーとフッターの設定]をクリックします。**
6. **「ヘッダーとフッターの設定」画面の「個人設定」項目で、ユーザーにアプリケーションメニューの表示の変更を許可するかどうかを設定します。**



「個人設定における設定の変更を許可する」のチェックボックスを選択すると、ユーザーは個人設定でアプリケーションメニューの表示を変更できます。

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

アプリケーションメニューを追加する

アプリケーションメニューに、Garoonのアプリケーションやよく使う外部のWebサイトへのリンクを追加します。



動画で確認

- アプリケーションメニューの追加方法は、Garoonから他のシステムやサイトにアクセスしやすくする(22ページ)動画でも確認できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、[メニューを追加する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションメニューの追加」画面で、必要な項目を設定します。**
   リンク先がGaroonのアプリケーションか、外部のWebサイトかによって、設定項目が異なります。

   - Garoonのアプリケーションへのリンクを設定する場合：
     [アプリケーション内へのリンク]を選択します。設定項目は、アプリケーション内へのリンクの設定項目(319ページ)を参照してください。
   - 外部のWebサイトへのリンクを設定する場合：
     [任意のURLへのリンク]を選択します。設定項目は、任意のURLへのリンクの設定項目(320ページ)を参照してください。

8. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

アプリケーション内へのリンクの設定項目

「アプリケーション内へのリンク」を選択した場合に設定する項目を説明します。



- 表示名：
  アプリケーションメニューの表示名を入力します。
  [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で表示名を設定できます。
  ユーザーが設定している言語の表示名を設定していない場合、標準の表示名が表示されます。
  設定できる言語は、次のとおりです。
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で表示されます。
- リンク先：
  リンク先に設定するアプリケーションを選択します。
  アプリケーションメニューに、選択したアプリケーションのアイコンが表示されます。アイコンは変更できません。
- リンク先を開く方法：
  リンク先を新規タブで開くかどうかを選択します。
  バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

任意のURLへのリンクの設定項目

「任意のURLへのリンク」を選択した場合に設定する項目を説明します。



- 表示名：
  アプリケーションメニューの表示名を入力します。
  [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で表示名を設定できます。
- URL：
  Garoon以外のシステムやWebサイトなど、リンク先のURLを入力します。
- アイコンのURL：
  使用するアイコンがパソコンに保存されている場合は、その画像ファイルを指定します。
- アイコンのファイル：
  使用するアイコンがパソコンに保存されている場合は、その画像ファイルを指定します。
  ファイルを指定すると、Garoonの動作が遅くなる場合があります。
- リンク先を開く方法：
  リンク先を新規タブで開くかどうかを選択します。
  バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

補足

- 「任意のURLへのリンク」を設定した場合、追加されたアプリケーションメニューは、すべてのユーザーに表示されます。アクセス権は設定できません。

- アイコンの画像ファイルを指定しない場合は、初期設定のアイコン が表示されます。

  アイコンのURLとアイコンのファイルの両方を指定した場合は、アイコンのURLに指定した画像が優先されます。

アプリケーションメニューを変更する

アプリケーションメニューを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、変更するメニューを選択します。**
7. **「アプリケーションメニューの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「アプリケーションメニューの変更」画面で、必要に応じて表示名やURLなどを変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

補足

- アプリケーション内のリンクの表示名を空にすると、アプリケーションの表示名に戻ります。

アプリケーションメニューを順番変更する


アプリケーションメニューのメニューを順番変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、[メニューを順番変更する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションメニューの順番変更」画面で、メニューの順番を変更します。**



8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

アプリケーションメニューを削除する

アプリケーションメニューを削除します。

アプリケーションメニューを削除しても、メニュー内のデーターは削除されません。

注意

- 削除したアプリケーションメニューの設定は、元に戻せません。

1件ずつアプリケーションメニューを削除する

アプリケーションメニューを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、削除するアプリケーションメニューを選択します。**
7. **「アプリケーションメニューの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**
8. **「アプリケーションメニューの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のアプリケーションメニューをまとめて削除する

複数のアプリケーションメニューをまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**

6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、削除するアプリケーションメニューのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションメニューの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アプリケーションメニューを初期化する

アプリケーションメニューを初期化すると、メニューの種類、名称、表示順などが初期状態に戻ります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[アプリケーションメニュー一覧]をクリックします。**
6. **「アプリケーションメニュー一覧」画面で、[メニューを初期化する]をクリックします。**



7. **「アプリケーションメニューの初期化」画面で、[はい]をクリックします。**

1.9.4. Webメールの設定

本文やコメントなどに含まれるメールアドレスのリンクをクリックした場合に表示するWebメールを設定します。
設定したWebメールは、画面の「一般設定」画面で、「メールアドレスのリンク先のアプリケーション」のドロップダウンリストに表示されます。
詳細は、個人設定の初期値(305ページ)を参照してください。



Webメールを追加する

画面に表示されているメールアドレスのリンク先のWebメールを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[Webメール]をクリックします。**

6. 「Webメール」画面で、[Webメールを追加する]をクリックします。



7. 「Webメールの追加」画面の「Webメール名」項目で、Webメール名とURLを入力します。

- Webメール名：

  Webメール名は必ず設定します。

- URL：

  URLは必ず設定します。

  リンク元のメールアドレスを設定するには、URLにパラメーター（%email%）を指定する必要があります。

  設定するURLは、各Webメールの提供元にお問い合わせください。



8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- 無効なURLを設定した場合は、メールアドレスのリンク先アプリケーションの設定にかかわらず、Webブラウザーで設定しているメールソフトが起動します。

Webメールを変更する

Webメールの表示名やURLを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[Webメール]をクリックします。**
6. **「Webメール」画面で、変更するWebメールのWebメール名を選択します。**
7. **「Webメールの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「Webメールの変更」画面で、必要に応じてWebメール名やURLを変更します。**

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

Webメールを削除する

設定したWebメールを削除します。

注意

- 削除したWebメールは元に戻せません。

1件ずつWebメールを削除する

設定したWebメールを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[Webメール]をクリックします。**
6. **「Webメール」画面で、削除するWebメールのWebメール名を選択します。**
7. **「Webメールの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「Webメールの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のWebメールをまとめて削除する

設定した複数のWebメールを選択してまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[Webメール]をクリックします。**
6. **「Webメール」画面で、削除するWebメールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「Webメールの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

全Webメールを削除する

設定したWebメールをすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [画面]をクリックします。
5. [Webメール]をクリックします。
6. 「Webメール」画面で、[全Webメールを削除する]をクリックします。



7. 「全Webメールの削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.9.5. ドロップダウンリストの設定


ユーザーの操作画面に表示されるドロップダウンリストの「最近選択した項目」として表示する内容を設定します。
設定するドロップダウンリストは、次のとおりです。

- 組織の選択
- ユーザーの選択
- 施設グループの選択
- 施設の選択



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[画面]をクリックします。**
5. **[ドロップダウンリストの設定]をクリックします。**
6. **「ドロップダウンリストの設定」画面の「個人設定」項目で、ドロップダウンリストの設定を個人設定で許可するかどうかを設定します。**




7. 「表示件数」項目で、ドロップダウンに表示される最近選択した項目の件数を設定します。



8. 最近選択した項目の履歴を削除する場合は、「履歴の削除」項目で削除する項目のチェックボックスを選択します。

ドロップダウンリストで選択した項目の選択履歴も削除されます。

削除した履歴は元に戻せません。



9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

1.10. カレンダー

Garoonのカレンダーは、一般のカレンダーの祝日とは別に、独自のカレンダーを作成する機能です。
組織や拠点に応じて、祝日や就業日などを設定できるので便利です。

カレンダーでできることは、次のとおりです。

- カレンダーの設定(336ページ)：
  組織や拠点ごとの稼働日にあわせたカレンダーを設定します。
- イベントの設定(344ページ)：
  設定したカレンダーに祝日、就業日、およびメモを設定します。
- 拠点の設定(352ページ)：
  海外支店や工場などの複数の拠点ごとに、稼働日や稼働時間を設定します。

関連ページ

- 日本の祝日データを取り込む(340ページ)
- ローカライズの一般設定(708ページ)

1.10.1. カレンダーの設定

組織や拠点ごとの稼働日にあわせたカレンダーを設定します。
設定したカレンダーは、ポータルとスケジュールで使用します。

カレンダーの種類

カレンダーの種類は、次のとおりです。


- 標準のカレンダー：
  Garoonにあらかじめ登録されているカレンダーです。Garoonを導入、または初期化するときに標準データをインストールすると、日本の祝日がイベントとして登録されます。
  システム管理者が祝日、就業日、およびメモをイベントとして追加できます。
- システムカレンダー：
  システム管理者が作成するカレンダーです。組織や拠点ごとに作成するなど、目的に応じて作成できます。
  祝日、就業日、およびメモをイベントとして登録できます。
- Myカレンダー：
  ユーザーが作成するカレンダーです。作成したユーザーだけが使用できます。
  記念日およびメモをイベントとして登録できます。
  詳細は、Myカレンダーの設定を参照してください。

カレンダーを追加する

システムカレンダーを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、[カレンダーを登録する]をクリックします。**



7. **「カレンダーの登録」画面で、カレンダー名とカレンダーコードを入力します。**
   カレンダー名とカレンダーコードは必ず設定します。

   - カレンダー名：
     カレンダーの表示名を入力します。
   - カレンダーコード：
     カレンダーを識別するための固有のコードです。



8. **設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。**

日本の祝日データを自動で取り込む

日本の祝日データを自動的に取り込むかどうかをカレンダーごとに設定します。
自動的に祝日を取り込むように設定しておくと、手動で祝日を更新する手間を省くことができます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、祝日データを自動で取り込むカレンダーを選択します。**
7. **「自動で取り込む」のチェックボックスを選択します。**



これで自動取り込みの設定は完了です。

補足

- Garoonを導入、または初期化するときに標準データをインストールした場合、標準のカレンダーは、初期設定で祝日を自動で取り込む設定になります。
  祝日を自動的に取り込む必要がない場合は、「自動で取り込む」のチェックボックスの選択をはずしてください。
- 祝日データは、日本標準時（JST）の毎月2日午前1時00分から1時59分の間に自動で取り込まれます。
  ただし、既存の祝日データと次の項目がすべて一致する場合は、自動取り込みによって祝日データが重複することはありません。
  - 日付
  - イベントタイプ

◦ イベント内容

日本の祝日データを手動で更新する

日本の祝日データを手動で取り込みます。
手動で取り込みを実行すると、祝日データがすぐにカレンダーに反映されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、祝日データを取り込むカレンダーを選択します。**
7. **[手動で取り込む]をクリックします。**



補足

- 既存の祝日データと次の項目がすべて一致する場合は、手動取り込みによって祝日データが重複することはありません。
  - 日付
  - イベントタイプ
  - イベント内容

カレンダー情報を変更する

カレンダー情報を変更します。
標準のカレンダーのカレンダー情報は変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、情報を変更するカレンダーを選択します。**
7. **[詳細]をクリックします。**



8. 「カレンダーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



9. 「カレンダー情報の変更」画面で、必要な項目を設定します。
10. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カレンダーを削除する

システムカレンダーを削除します。
カレンダーを削除すると、カレンダー内のイベントも削除されます。
ユーザーが使用中のカレンダーを削除した場合、そのユーザーには標準のカレンダーが適用されます。
標準のカレンダーは削除できません。

注意

- 削除したカレンダーは元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、削除するカレンダーを選択します。**
7. **[詳細]をクリックします。**



8. **「カレンダーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「カレンダーの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.10.2. イベントの設定

カレンダーに祝日、就業日、およびメモを設定します。

補足

- システム管理者は、スケジュールの一般設定でスケジュールに祝日を表示する(1027ページ)かどうかを設定できます。

イベントを追加する

イベントを追加します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、イベントを追加するカレンダーを選択します。**



7. [イベントを登録する]をクリックします。



8. 「イベントの登録」画面で、「日付」項目にイベントの日付を設定します。



9. 「イベントタイプ」項目で、イベントタイプを選択します。

イベントタイプによって、カレンダーの表示が異なります。選択できるイベントタイプは、次のとおりです。

- 祝日：
  休日を追加する場合に選択します。指定した日付に祝日のアイコン とイベント内容が表示されます。背景色は赤です。

- 就業日：
  営業日を追加する場合に選択します。指定した日付に就業日のアイコン とイベント内容が表示されます。背景色は白です。
- メモ：
  指定した日付にイベント内容が表示されます。背景色は変わりません。



a) ：祝日
b) ：就業日
c) ：メモ

10. 「イベント内容」項目にイベント名を入力します。

イベント内容は必ず設定します。



11. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

追加したイベントをユーザーの画面に反映するには？


ユーザーが個人設定の「拠点と稼働日の設定」画面で、次のいずれかの操作を行う必要があります。

バージョン 5.15.0より前のGaroonをお使いの場合、「表示欄と入力欄の設定」画面の名称は「一般設定」画面です。

- 「拠点」項目で、ユーザーが所属する拠点を選択する



- 「カレンダー」項目で、イベントが追加されたカレンダーを選択する



イベントを変更する

イベントの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**

6. **「カレンダーの設定」画面で、カレンダーを選択し、変更するイベントの日付をクリックします。**
7. **「イベントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「イベントの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

イベントを削除する

イベントを削除します。

注意

- 削除したイベントは元に戻せません。


1件ずつイベントを削除する

1件ずつイベントを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [カレンダーの設定]をクリックします。
6. 「カレンダーの設定」画面で、カレンダーを選択し、削除するイベントの日付をクリックします。
7. 「イベントの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「イベントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数のイベントをまとめて削除する

削除するイベントを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [カレンダーの設定]をクリックします。
6. 「カレンダーの設定」画面で、カレンダーを選択します。
7. 削除するイベントのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. **「イベントの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

カレンダー内の全イベントを削除する

カレンダー内のすべてのイベントを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
6. **「カレンダーの設定」画面で、カレンダーを選択し、[カレンダー内の全イベントを削除する]をクリックします。**



7. **「カレンダー内の全イベントの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.10.3. 拠点の設定

拠点を設定します。
海外支店や工場などの複数の拠点があり、拠点ごとに稼働日や稼働時間が異なる場合に設定すると便利です。
拠点ごとの稼働日や稼働時間にあわせて、ユーザーのスケジュールを確認できます。



補足

- ユーザーは、システム管理者が設定した拠点の設定内容を、個人設定の拠点の設定でカスタマイズできます。

拠点を追加する

拠点を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[拠点の設定]をクリックします。**
6. **「拠点の設定」画面で、[拠点を追加する]をクリックします。**



7. **「拠点の追加」画面で、「拠点名」項目を入力します。**
   標準の拠点名は必ず設定します。
   [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で拠点名を設定できます。
   ユーザーが設定している言語の拠点名を設定していない場合、標準の拠点名が表示されます。
   設定できる言語は、次のとおりです。


   - 日本語
   - English
   - 中文（简体）
   - 中文（繁體）
     繁体字で表示されます。



8. 「拠点コード」項目を入力します。


拠点コードは必ず設定します。

拠点を識別するための固有のコードです。



9. 「稼働日」項目で、曜日単位で稼働日を設定します。

稼働日に設定する曜日のチェックボックスを選択します。




10. 「稼働時間」項目で、業務を行う時間帯を設定します。

[時間帯を追加する]をクリックすると、複数の稼働時間を設定できます。たとえば、ランチタイムを除外して、稼働時間を午前と午後に分けて設定します。



非稼働時間帯には、スケジュールの「グループ日表示」画面に予定の登録アイコン が表示されません。




11. 「カレンダー」項目で、拠点で使用するカレンダーを選択します。

カレンダーの就業日を拠点に適用する場合は、「カレンダーの就業日を適用する」のチェックボックスを選択します。適用しない場合、カレンダーに就業日のイベントは表示

されますが、背景色が変わりません。

就業日についての詳細は、イベントの設定(344ページ)を参照してください。




12. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

拠点を変更する

拠点の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[拠点の設定]をクリックします。**
6. **「拠点の設定」画面で、変更する拠点の拠点名をクリックします。**
7. **「拠点の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「拠点の変更」画面で、必要な項目を設定します。**

9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

拠点を削除する

拠点を削除します。
ユーザーが使用中の拠点を削除した場合、ユーザーの拠点の設定は「ユーザー独自の設定」として継承されます。

注意

- 削除した拠点は元に戻せません。

1件ずつ拠点を削除する

1件ずつ拠点を削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。

4. [カレンダー]をクリックします。

5. [拠点の設定]をクリックします。

6. 「拠点の設定」画面で、削除する拠点の拠点名をクリックします。

7. 「拠点の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。




8. 「拠点の削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数の拠点をまとめて削除する

削除する拠点を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [拠点の設定]をクリックします。
6. 「拠点の設定」画面で、削除する拠点のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「拠点の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.10.4. ファイルを使ったデータ管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

カレンダーのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- イベント
- 拠点情報
- 拠点の表示名

イベントをCSVファイルで管理する

イベントをCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

イベントをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルから読み込んだデータは、新規のイベントとして登録されます。Garoonに登録済みのイベントは、ファイルの内容で上書きされません。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、カレンダー(2100ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[カレンダー]をクリックします。**
6. **[カレンダーの設定]をクリックします。**
7. **「カレンダーの設定」画面で、イベントを読み込むカレンダーを選択します。**
8. **[イベントを読み込む]をクリックします。**



9. **「イベントの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
10. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
    設定項目は、次のとおりです。

    - 文字コード：
      CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
      選択できる文字コードは、次のとおりです。
      - UTF-8（Unicode）
      - Shift-JIS（日本語）

- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

11. 「イベントの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

イベントをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。

4. [カレンダー]をクリックします。

5. [カレンダーの設定]をクリックします。

6. 「カレンダーの設定」画面で、イベントを書き出すカレンダーを選択します。

7. [イベントを書き出す]をクリックします。



8. 「イベントの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 書き出す期間：
  全期間、または書き出す期間を指定します。
- 文字コード：
  CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

9. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

10. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

拠点のデータをCSVファイルで管理する

拠点情報や拠点の表示名をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

拠点情報や拠点の表示名をCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、カレンダー(2100ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
5. **[カレンダー]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、CSVファイルから読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）

◦ TIS-620（タイ語）

- 先頭行をスキップする：
  先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

拠点情報や拠点の表示名をCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カレンダー]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、CSVファイルに書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     ◦ UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     ◦ Shift-JIS（日本語）

- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行に項目名を書き出す：
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

• 書き出す言語：
拠点の表示名を書き出す場合に表示される項目です。
拠点の表示名が、選択した言語でCSVファイルに書き出されます。
言語は複数選択できます。選択できる言語は、次のとおりです。

- すべて
- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）
  繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.11. ロギング

Garoonのログについて説明します。

関連ページ

- ログの設定(366ページ)
- アーカイブの設定(372ページ)
- ログの確認(379ページ)
- ログの出力仕様の一覧(383ページ)

1.11.1. ログの管理

ログの管理について説明します。

関連ページ

- ログの設定(366ページ)
- ログの保存期間の変更(371ページ)
- アーカイブの設定(372ページ)
- アーカイブの仕様(375ページ)
- ログの確認(379ページ)
- ログの出力仕様の一覧(383ページ)

1.11.1.1. ログの設定

ログの出力条件を設定します。

ログの深刻度の種類

Garoonの処理にはログの深刻度が設定されています。深刻度ごとにログに出力するかどうかを設定できます。
Garoonのログの深刻度の種類は、次のとおりです。

深刻度	説明
エラー	主に、Garoonの「エラー」画面が表示されると出力されます。
警告	主に、Garoonの「エラー」画面には表示されないエラーが発生すると出力されます。 例： 予定のメール転送の失敗時、電話メモのメール転送の失敗時
重要情報	主に、Garoonのデータが更新されると出力されます。 ログインやログアウトなども、重要情報としてログが出力されます。
一般情報	主に、データが参照されると出力されます。 例： 掲示の閲覧、ファイルのダウンロード

注意

- DB分割構成のGaroonでログを保存するには、出力先に「データベースログ」を指定します。
  「データベースログ」以外の出力先を指定すると、システムログが複数のサーバーに保存され、ログの整合性が取れなくなります。

補足

- Windows環境でシステムログが保存されない場合は、よくあるご質問の「システム管理」でログの出力先を「システムログ」にしたのに、イベントログに記録されません。【Windows版のみの現象】を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[ログ一覧]をクリックします。**
6. **「ログ一覧」画面で、[ログを設定する]をクリックします。**



7. **「ログの設定- Step 1/2」画面で、ログを出力するカテゴリーを選択し、[次へ]をクリックします。**



8. 「ログの設定- Step 2/2」画面で、深刻度ごとに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- ログ：
  ログを出力するかどうかを選択します。
- 出力先：
  ログの出力先を選択します。選択できる出力先は、次のとおりです。
  - 両方（データベースログ/システムログ）
  - データベースログ
    Garoonのデータベースにログが出力されます。データをバックアップすると、データベースログもバックアップされます。「ログ一覧」画面にログを表示するには、データベースログを保存します。
  - システムログ
    サーバーのOSのログにGaroonのログが出力されます。
    - **Windows環境の場合：**
      「イベントビューア」の「Windows ログ」にイベントとして出力されます。Windowsの「管理ツール」から、「イベントビューア」>「Windows ログ」>「アプリケーション」を選択すると、ログが表示されます。
      Garoonのログの深刻度は、Windowsのイベントレベルに対応しています。


Garoonのログの深刻度	Windowsのイベントレベル
エラー	エラー
警告	警告
重要情報	情報
一般情報	情報

    - **Linux環境の場合：**
      初期設定では次のディレクトリーにログが出力されます。
      /var/log/messages

Garoonのログの種類（facility）はdaemonです。

Garoonのログの深刻度は、Linuxのログのpriorityに対応しています。

Garoonのログの深刻度	Linuxのpriority
エラー	info
警告	info
重要情報	info
一般情報	info



9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

1.11.1.2. ログの保存期間の変更

ログの保存期間は、初期値では「90日」に設定されています。
ログの詳細は、保存期間内であれば「ログ一覧」画面で確認できますが、保存期間を過ぎたものはアーカイブでのみ確認できます。
ログの保存期間は必要に応じて、設定ファイル（common.ini）で変更できます。

操作手順：

1. **Garoonがインストールされているサーバーのサーバーサービスを停止します。**
2. **common.iniファイルを開きます。**
   標準のインストール先ディレクトリーにGaroonをインストールした場合は、次のディレクトリーにcommon.iniファイルが作成されます。
   - Windows環境：
     C:\Inetpub\scripts\cbgrn
   - Linux環境：
     /var/www/cgi-bin/cbgrn
3. **[Logging]セクションの「retention_period」に、ログの保存期間を日数で指定します。**
   ログの保存期間は、1～365日の範囲で指定できます。
   ログの保存期間を180日に変更する場合の例：
   - 変更前

```
[Logging]
rotation = "100000"
retention_period = "90"
```

   - 変更後

```
[Logging]
rotation = "100000"
retention_period = "180"
```

4. **common.iniファイルを保存します。**
   複数のサーバーでGaroonを運用している場合は、すべてのサーバーで手順2から手順4を実行します。

5. **Garoonがインストールされているサーバーのwebサーバーを起動します。**

1.11.1.3. アーカイブの設定

Garoonは、定期的（週単位）に、設定ファイル（common.ini）で設定しているログの保存期間より前のログが、データベースに保存されているかをチェックし、古いログがあれば、ログをアーカイブします。
アーカイブについての詳細は、アーカイブの仕様(375ページ)を参照してください。
ここでは、アーカイブ処理に関する設定を変更する方法を説明します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[アーカイブの設定]をクリックします。**
6. **「アーカイブの設定」画面で、必要な項目を設定します。**

設定項目は、次のとおりです。

- アーカイブの保存期間：
  アーカイブしたファイルを保存する期間を指定します。初期値は「3年」です。
- ファイル形式：
  アーカイブのファイル形式を選択します。選択できるファイル形式は、次のとおりです。初期値は「XLSX」で す。
  - XLSX
  - CSV（UTF-8）
  - CSV（シフトJIS）
- アーカイブの作成日時：
  アーカイブ処理は週単位で実行されます。アーカイブ処理を実行する曜日と時刻を指定します。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

1つのアーカイブに保存するログの最大量を変更する

初期設定では、1つのファイルに保存されるログの最大量は10万行です。
保存するログの最大量を変更する場合は、common.ini（設定ファイル）の値を変更します。

補足

- 保存するログの最大量の上限は、アーカイブのファイル形式によって異なります。
  - XLSX形式：10万行まで
  - CSV（UTF-8）またはCSV（シフトJIS）形式：50万行まで
- common.ini ファイルに上限を超える値を指定した場合は、上限の最大量が適用されます。

操作手順：

1. **Garoonがインストールされているサーバーの**Webサーバーを停止します。
2. **common.iniファイルを開きます。**
   標準のインストール先ディレクトリーにGaroonをインストールした場合は、次のディレクトリーにcommon.iniファイルが保存されます。
   - Windows環境：C:\Inetpub\scripts\cbgrn
   - Linux環境：/var/www/cgi-bin/cbgrn
3. **[Logging]セクションの「rotation」に、1つのアーカイブに保存できるログの最大量を指定します。**
   ログの最大量を50万行に変更する場合の例：
   - 変更前

```
[Logging]
rotation = "100000"
retention_period = "90"
```

   - 変更後

```
[Logging]
rotation = "500000"
retention_period = "90"
```

4. **common.iniファイルを保存します。**
   複数のサーバーでGaroonを運用している場合は、すべてのサーバーで手順2から手順4を実行します。

5. **Garoonがインストールされているサーバーのwebサーバーを起動します。**

1.11.1.4. アーカイブの仕様

Garoonは、定期的（週単位）に、設定ファイル（common.ini）で設定しているログの保存期間より前のログが、データベースに保存されているかをチェックし、古いログがあれば、ログをアーカイブします。

アーカイブの仕様

- ログの保存期間より前に出力されたログは、「アーカイブの設定」画面で設定した曜日と時刻に、「archive_log.csp」によってアーカイブ処理されます。アーカイブされたログはデータベースから削除されます。
  詳細は、アーカイブの設定(372ページ)を参照してください。
- ログの量が多い場合は2個以上のアーカイブが作成されます。2個目以降のアーカイブには、アーカイブ名の末尾に、「_2」、「_3」などの連番が付与されます。
- 1つのアーカイブに保存できるログの最大量は、アーカイブのファイル形式によって異なります。
  設定ファイルを変更すると、最大量の上限を変更できます。

詳細は、1つのアーカイブに保存されるログの最大量を変更する(373ページ)方法を参照してください。

- **XLSX形式：**
  最大量の上限は10万行です。初期設定は10万行です。
- **CSV（UTF-8）またはCSV（シフトJIS）形式：**
  最大量の上限は50万行です。初期設定は10万行です。

archive_log.cspについて


- archive_log.cspは、アーカイブ処理で使用されるコマンドです。次の制限があります。
  - 一度のアーカイブ処理で取得できるログは3週間分です。
  - 一度のアーカイブ処理で取得できるログの最大量は50万行です。この値は変更できません。
- archive_log.cspは手動で実行することもできます。手動でコマンドを実行した場合、最大で50週間分の古いログをアーカイブできます。
  詳細は、ログをアーカイブする(2021ページ)方法を参照してください。

アーカイブの作成例

作成例A

次の条件でアーカイブを作成した場合を例に説明します。


- ファイル形式：XLSX
- アーカイブの作成日時：日曜日0時00分
- アーカイブ実行日時：2017/08/27 0:00
- 基準日（アーカイブ実行日時の90日前）：2017/5/29 0:00
- 2017/05/22 0:00 - 2017/05/28 23:59:59の期間で出力されたログ：15万行



- アーカイブ実行日時である2017/08/27 0:00から、90日前のログを検索し、1週間単位でアーカイブします。
- ファイル形式がXLSXの場合、1つのアーカイブに最大10万行のログを保存できます。
- 2017/05/22 0:00 – 2017/05/28 23:59:59までの1週間で出力されたログが15万行の場合、2つのアーカイブが作成されます。

作成例B

- ファイル形式：CSV
- アーカイブの作成日時：日曜日0時00分
- アーカイブ実行日時：2017/08/27 0:00
- 基準日（アーカイブ実行日時の90日前）：2017/5/29 0:00
- 2017/05/08 0:00 – 2017/05/28 23:59:59の期間で出力されたログ：
  - 2017/05/08 0:00 – 2017/05/14 23:59:59の期間：5万行
  - 2017/05/15 0:00 – 2017/05/21 23:59:59の期間：60万行
  - 2017/05/22 0:00 – 2017/05/28 23:59:59の期間：15万行



- アーカイブ実行日時である2017/08/27 0:00から、90日前のログを検索し、1週間単位でアーカイブします。
- ファイル形式がCSV、かつ、初期設定のままの場合、1つのアーカイブに最大10万行のログを保存できます。
- 2017/05/08 0:00以降のログがアーカイブされずに残り、2017/05/08 0:00 – 2017/05/14 23:59:59の期間に出力されたログが5万行である場合、この期間のログは1つのアーカイブに保存されます。
- 2017/05/15 0:00 – 2017/05/21 23:59:59の期間に出力されたログが60万行の場合、この期間のログは5つのアーカイブに保存されます。
  ただし、一度のアーカイブ処理で取得できるログの最大量は50万行という制限があります。
  2017/05/08 0:00 – 2017/05/14 23:59:59の期間で5万行のログを取得済みのため、2017/05/15 0:00 – 2017/05/21 23:59:59の期間で取得可能なログは45万行分です。

- 2017/05/15 0:00 – 2017/05/21 23:59:59の期間で取得できなかった15万行と、2017/05/22 0:00 – 2017/05/28 23:59:59の期間に出力されたログは、2017/08/27 0:00の定期実行ではアーカイブされません。

1.11.1.5. ログの確認

ログの保存期間は、初期値では「90日」に設定されています。
ログの保存期間は必要に応じて、設定ファイル（common.ini）で変更できます。
詳細は、ログの保存期間の変更(371ページ)を参照してください。
ログの詳細は、保存期間内であれば「ログ一覧」画面で確認できますが、保存期間を過ぎたものはアーカイブでのみ確認できます。

- 90日以内に出力されたログ：
  「ログ一覧」画面で確認します。
- 90日より前に出力されたログ：
  アーカイブをダウンロードして確認します。

90日以内に出力されたログを確認する

「ログ一覧」画面でログを確認します。

注意

- この操作は、Garoonを運用するサーバーに高い負荷をかける場合があります。Garoonにアクセスするユーザーが少ない時間帯に実行することを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[ログ一覧]をクリックします。**
6. **「ログ一覧」画面で、ログの内容をクリックします。**
   カテゴリーと深刻度でログを絞り込めます。



7. **「ログの詳細」画面で、ログの詳細を確認します。**

   [操作] 対象 (ログの内容)

   - 操作：
     ユーザーが行った操作です。[create]（登録）、[delete]（削除）、[modify]（変更）、[browse]（閲覧）などがあります。
   - 対象：
     監査対象のアプリケーション名やモジュール名などが表示されます。
   - ログの内容：
     操作を行ったユーザーや、ログの対象となったデータなどが、「プロパティー：値」の形式で記述されます。値と値の間は、「,」（カンマ）とスペースで区切られていま

す。

ログの内容の詳細については、ログの出力仕様の一覧(383ページ)を参照してください。


ログの詳細

削除する

日付	2019-08-16 11:48:21
カテゴリー	基本システム
深刻度	エラー
内容	[4892] FW00007 [login] Failed (id:22, name:加藤 智子, account:tomoko-kato)
ユーザー名	
ログイン名	
ホスト名	
IPアドレス	

90日前より前に出力されたログを確認する

90日より前に出力されたログは、アーカイブをダウンロードして確認します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[ログ一覧]をクリックします。**
6. **「ログ一覧」画面で、[アーカイブの一覧を表示する]をクリックします。**



7. 「ログのアーカイブ一覧」画面で、アーカイブ名をクリックし、アーカイブをダウンロードします。

アーカイブ名は、アーカイブ内の最も新しいログの出力日です。

アーカイブについての詳細は、アーカイブの設定(372ページ)を参照してください。



1.11.1.6. ログの出力仕様の一覧

ユーザーの操作や、操作に伴うプログラムの動作の履歴（ログ）についての詳細は、次のページを参照してください。

ログインとログアウトのログ(392ページ)
エラー時に出力されるログ(393ページ)
基本システムのログ(393ページ)
ユーザーと組織のログ(405ページ)
ポータルのログ(423ページ)
スペースのログ(446ページ)
リンク集のログ(460ページ)
スケジュールのログ(470ページ)
メッセージのログ(504ページ)
掲示板のログ(511ページ)
ファイル管理のログ(522ページ)
メモのログ(530ページ)
電話メモのログ(532ページ)
タイムカードのログ(537ページ)
ToDoリストのログ(539ページ)
アドレス帳のログ(541ページ)
メールのログ(560ページ)
ネット連携サービスのログ(581ページ)
在席確認のログ(583ページ)
お気に入りのログ(587ページ)
通知一覧のログ(588ページ)
ワークフローのログ(592ページ)
マルチレポートのログ(644ページ)
リアクションのログ(671ページ)
サイボウズ Office連携のログ(672ページ)
画像アセットのログ(672ページ)
個人設定のログ(673ページ)
コマンド操作のログ(675ページ)

補足

- **REST APIでの操作の場合**
  REST APIは、監査ログの補足の末尾に「by REST API」が出力されます。

1.11.1.7. ログの削除

データベースに保存されているログや、ログのアーカイブを削除します。
システムログに保存されているログは削除できません。

注意

- 削除したログは元に戻せません。

選択したログを削除する

3か月以内に出力されたログを、個別に削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[ログ一覧]をクリックします。**
6. **「ログ一覧」画面で、削除するログのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**

   カテゴリーや深刻度で、削除するログを絞り込めます。



7. **「ログの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

補足

- 手順6で、削除するログの内容を選択し、「ログの詳細」画面で[削除する]をクリックしても、ログを削除できます。

カテゴリーと期間を指定してログを削除する

選択したカテゴリーに保存されている、指定した日付以前のすべてのログを削除します。


注意

- この操作は、Garoonを運用するサーバーに高い負荷をかける場合があります。Garoonにアクセスするユーザーが少ない時間帯に実行することを推奨します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ロギング]をクリックします。**
5. **[ログ一覧]をクリックします。**
6. **「ログ一覧」画面で、[期間を指定して削除する]をクリックします。**



7. **「ログの期間指定削除」画面で、ログのカテゴリーと削除する期間を指定し、[削除する]をクリックします。**
   指定した日付より前に出力されたログが削除されます。



8. 「ログの期間指定削除」画面で、[はい]をクリックします。

アーカイブされたログを削除する

アーカイブされたログをファイルごとに削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ロギング]をクリックします。
5. [ログ一覧]をクリックします。
6. 「ログ一覧」画面で、[アーカイブの一覧を表示する]をクリックします。



7. **「ログのアーカイブ一覧」画面で、削除するアーカイブのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**

   ログが出力された年で、アーカイブを検索できます。



8. **「アーカイブの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.11.1.8. CSVファイルでのログの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

GaroonのログをCSVファイルに書き出します。
CSVファイルに書き出せるのは、アーカイブされていないログだけです。

注意

- この操作は、Garoonを運用するサーバーに高い負荷をかける場合があります。Garoonにアクセスするユーザーが少ない時間帯に実行することを推奨します。


CSVファイルに書き出す

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ロギング]をクリックします。
5. [ログ一覧]をクリックします。
6. 「ログ一覧」画面で、[ログを書き出す]をクリックします。



7. 必要な項目を設定し、[書き出す]をクリックします。



- 対象カテゴリー
- 対象深刻度：
  選択できる深刻度は次のとおりです。
  - 一般情報
  - 重要情報
  - 警告
  - エラー

- 書き出す期間：
  次のどちらかを選択します。
  - 全期間：アーカイブされていないすべてのログを出力する場合に選択します。
  - 期間を指定する：ログを書き出す範囲を日付で指定します。
- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを設定します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認して、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

1.11.2. ログインとログアウトのログ

操作	レベル	ログ
ログイン成功	重要情報	[login] system (id:**, name:**, account:**)
ログイン失敗（パスワードに問題）	エラー	[プロセスID] エラー番号[login] Failed (id:**, name:**, account:**)
ログイン失敗（ユーザーが存在しない）	エラー	[プロセスID] エラー番号[login] Failed (account:**)
ログアウト	重要情報	[logout] system (id:**, name:**, account:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	ログイン名	
id	ユーザーID	
name	ユーザー名	

1.11.3. エラー時に出力されるログ

操作	レベル	ログ
エラーを発生させる操作	エラー	[プロセスID] エラー番号

1.11.4. 基本システムのログ

基本システムに関するログを説明します。

関連ページ

- 利用ユーザーの設定のログ(393ページ)
- 拠点の設定のログ(397ページ)
- ロケールの設定のログ(401ページ)
- プロキシAPIの設定のログ(403ページ)
- JavaScript / CSSによるカスタマイズのログ(404ページ)

1.11.4.1. 利用ユーザーの設定のログ

利用ユーザーの設定

操作	レベル	ログ
利用ユーザーの追加	重要情報	[add] availability_user_add (user_**:'space:*, link:*, schd:*, mssg:*, bllt:*, cbnt:*, phnm:*, tmcr:*, addr:*, mail:*, wrkf:*, rprt:*')
利用ユーザーの変更	重要情報	[modify] availability_user_modify (**:'space:*, link:*, schd:*, mssg:*, bllt:*, cbnt:*, phnm:*, tmcr:*, addr:*, mail:*, wrkf:*, rprt:*')
利用ユーザーの削除	重要情報	[delete] availability_user_delete_multi (user:**)
利用ユーザーの全削除	重要情報	[delete] availability_user_delete_all

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
addr	アドレス帳の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
bllt	掲示板の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
cbnt	ファイル管理の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
link		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	リンク集の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
mail	メールの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
mssg	メッセージの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
phnm	電話メモの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
rprt	マルチレポートの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
schd	スケジュールの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
tmcr	タイムカードの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
wrkf	ワークフローの利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）

外部からの利用設定

操作	レベル	ログ
外部からの利用設定の変更	重要情報	[modify] external_use_permit (mode:'**', ip_address:'**', ip_address:'**')
IPアドレスの読み込み	重要情報	[import] external_use_permit (ip_address:'**', ip_address:'**')
IPアドレスの書き出し	重要情報	[export] external_use_permit (ip_address:'**', ip_address:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
ip_address	Garoonに登録済みのIPアドレス	
mode	外部からの利用設定	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）

利用ユーザーの読み込み

操作	レベル	ログ
CSVファイルの読み込み	重要情報	[import] availability_user_import

利用ユーザーの書き出し

操作	レベル	ログ
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] availability_user_export

1.11.4.2. 拠点の設定のログ

操作	レベル	ログ
拠点の追加	重要情報	[create] base (id:**, name:'**', code:'**', workday_sunday:'**', workday_monday:'**', workday_tuesday:'**', workday_wednesday:'**', workday_thursday:'**', workday_friday:'**', workday_saturday:'**', apply_calendar:'**', calendar:'**')
拠点の変更	重要情報	[modify] base (id:**, name:'**', code:'**', workday_sunday:'**', workday_monday:'**', workday_tuesday:'**', workday_wednesday:'**', workday_thursday:'**', workday_friday:'**', workday_saturday:'**', apply_calendar:'**', calendar:'**')

操作	レベル	ログ
拠点の削除	重要情報	[delete] base (id:**, name:'**', code:'**', workday_sunday:'**', workday_monday:'**', workday_tuesday:'**', workday_wednesday:'**', workday_thursday:'**', workday_friday:'**', workday_saturday:'**', apply_calendar:'**', calendar:'**')
稼働時間の追加	重要情報	[create] base_work_hours (base_id:**, start:'**', end:'**')
表示名の追加	重要情報	[create] base_local (base_id:**, language_code:'**', name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] base_local (base_id:**, language_code:'**', name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] base_local (base_id:**, language_code:'**', name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
apply_calendar	カレンダーの就業日の適用	
base_id	拠点ID	
calendar	カレンダーコード	
code	拠点コード	
end		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	稼動時間の終了時刻	
id	拠点ID	
name	拠点名	
start	稼働時間の開始時刻	
workday_friday	金曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）
workday_monday	月曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）
workday_saturday	土曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）
workday_sunday	日曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）
workday_thursday	木曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
workday_tuesday	火曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）
workday_wednesday	水曜日（稼働日）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（非稼働日） • 1（稼働日）

1.11.4.3. OAuthクライアントの設定のログ

操作	レベル	ログ
OAuthクライアントの追加	重要情報	[create] oauth_client(id:*, display_name:'**', provider_name:'**', client_id:'**', oauth_client_code:'**')
OAuthクライアントの変更	重要情報	[modify] oauth_client(id:*, display_name:'**', provider_name:'**', client_id:'**', oauth_client_code:'**')
OAuthクライアントの削除	重要情報	[delete] oauth_client(id:*, display_name:'**', provider_name:'**', client_id:'**', oauth_client_code:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
client_id	クライアントID	
display_name OAuth	クライアントの表示名	
id	OAuthクライアントの設定ID	Garoon が自動的に設定したIDです。
oauth_client_code	OAuthクライアントコード	Garoon が自動的に設定したコードです。
provider_name	プロバイダー	次のどちらかの値が表示されます。 • Google • Microsoft

1.11.4.4. ロケールの設定のログ

操作	レベル	ログ
ロケールの追加	重要情報	[create] locale (id:**, name:'**', code:'**', language_code:'**', long_date_format:'**', short_date_format:'**', time_format:'**')
ロケールの変更	重要情報	[modify] locale (id:**, name:'**', code:'**', language_code:'**', long_date_format:'**', short_date_format:'**', time_format:'**')

操作	レベル	ログ
ロケールの削除	重要情報	[delete] locale (id:**, name:'**', code:'**', language_code:'**', long_date_format:'**', short_date_format:'**', time_format:'**')
表示名の追加	重要情報	[create] locale_local (locale_id:**, language_code:'**', name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] locale_local (locale_id:**,language_code:'**', prev_locale_name:'**', new_locale_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] locale_local (locale_id:**, language_code:'**', name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
code	ロケールコード	
id	ロケールID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
locale_id	ロケールID	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
long_date_format	日付の長い形式	
name	標準のロケール名 言語ごとの表示名	
short_date_format	日付の短い形式	
time_format	時刻の形式	

1.11.4.5. プロキシAPIの設定のログ

操作	レベル	ログ
プロキシAPIの追加	情報	[create] proxy_api (id:**, code:'**')
プロキシAPIの変更	情報	[modify] proxy_api (id:**, code:'**')
プロキシAPIの削除	情報	[delete] proxy_api (id:**, code:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
code	プロキシコード	
id	プロキシID	

1.11.4.6. JavaScript / CSSによるカスタマイズのログ

操作	レベル	ログ
カスタマイズグループの追加	重要情報	[add] customization_group (id:X, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの変更	重要情報	[modify] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの削除	重要情報	[delete] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*,oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
apply_status	JavaScript / CSSによるカスタマイズ	
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
id	カスタマイズグループID	
js_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
name	カスタマイズグループ名	
oid_[1から始まる整数]	組織ID	
rid_[1から始まる整数]	ロールID	
uid_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.5. ユーザーと組織のログ

ユーザーと組織に関するログを説明します。

関連ページ

- ユーザーのログ(406ページ)
- 組織のログ(409ページ)
- ロールのログ(415ページ)
- ユーザー情報の項目のログ(417ページ)
- 組織の事前設定のログ(419ページ)

1.11.5.1. ユーザーのログ

ユーザー

操作	レベル	ログ
ユーザーの追加	重要情報	[create] user (uid:**, name:**, account:**)
ユーザーの変更	重要情報	[modify] user (uid:**, name:**, account:**)
ユーザーの削除	重要情報	[delete] user (uid:**, name:**, account:**)
ユーザーデータの削除	重要情報	[permanent delete] user (uid:**, name:'**', account:'**')
ユーザーデータの復旧	重要情報	[restore] user (uid:**, name:'**', account:'**')
ユーザーの使用開始	重要情報	[activate] user (uid:**)
所属組織の設定	重要情報	[belong] user (uid:**, gids:'**, **, **')

操作	レベル	ログ
所持ロールの設定	重要情報	[assign] user (uid:**, rids:'**, **, **')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account	ログイン名	
gids	グループID（複数）	
groups	グループキー（複数）	
name	ユーザー名	
uid	ユーザーID	
user	ユーザーアカウント	

ユーザー情報

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] user (uid:**, name:**, account:**)
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] user (uid:**, name:**, account:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	ログイン名	
name	ユーザー名	
uid	ユーザーID	

所属組織

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import_group] user (uid:**, gids:'**, **, **')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export_group] user (user:**, groups:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
gids	グループID（複数）	
groups	グループキー（複数）	
uid	ユーザーID	
user	ユーザーアカウント	

所持ロール

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import_role] user (uid:**, rids:'**, **, **')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export_role] user (user:**, roles:'**, **, **')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
rids	ロールID（複数）	
roles	ロールキー（複数）	
uid	ユーザーID	
user	ユーザーアカウント	

1.11.5.2. 組織のログ

組織

操作	レベル	ログ
組織の追加	重要情報	[create] group (gid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)
組織の変更	重要情報	[modify] group (gid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)

操作	レベル	ログ
組織の移動	重要情報	[move] group (gid:**, pgid:**)
組織の削除	重要情報	[delete] group (gid:**, name:**, foreign_key:**)
組織の順番変更	重要情報	[order] group (pgid:**, gid:**, list_inde***)
ユーザーを所属させる	重要情報	[assign] group (gid:**, uids:'**, **, **')
ユーザーを所属から外す	重要情報	[delete_assign] group (gid:**, uids:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
foreign_key	組織コード	
gid	組織ID	
group	組織コード	
list_index	順番	
memo	メモ	
name	組織名	
pgid	親組織ID	
uids	ユーザーID	

組織情報

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] group (gid:**, name:**, foreign_key:**, parent:**)
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] group (gid:**, name:**, foreign_key:**, parent:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
foreign_key	組織コード	
gid	組織ID	
group	組織コード	
name	組織名	
parent	親組織コード	

組織名

操作	レベル	ログ
表示名の追加	重要情報	[create] group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] group_local (gid:**, language_code:'**', prev_group_name:'**', next_group_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
	重要情報	

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み（追加）		[import] group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
CSVファイルからの読み込み（変更）	重要情報	[import] group_local (gid:**, language_code:'**', prev_group_name:'**', next_group_name:'**')
CSVファイルからの読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] group_local (gid:**, languageCode:'**', group_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
gid	組織ID	
group	組織コード	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
languageCode	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体））

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
name	組織名	
next_group_name	変更後の組織表示名	
prev_group_name	変更前の組織表示名	

所属ユーザー

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import_user] group (gid:**, uids:'**, **, **')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export_user] group (group:**, users:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
gid	組織ID	
group	組織コード	
uids	ユーザーID	
users	ユーザーアカウント	

運用管理権限

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege (gid:**, uid/priv_gid/rid/dynamic_role:**, name:**)
運用管理権限の変更	重要情報	[modify] privilege (gid:**, uid/priv_gid/rid/dynamic_role:**, name:**)
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (gid:**, uid/priv_gid/rid/dynamic_role:**, name:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (gid:**, name:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	次のどちらかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser
gid	組織ID	
name	組織名	
priv_gid	組織ID	
rid	ロールID	
uids	ユーザーID	

1.11.5.3. ロールのログ

ユーザーロール選択

操作	レベル	ログ
ロール選択許可の変更	重要情報	[config]role(permission_to_select_role:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
permission_to_select_role	ユーザーのロール選択の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • off（許可しない） • on（許可する）

ロール

操作	レベル	ログ
ロールの追加	重要情報	[create] role (rid:**, foreign_key:**, memo:**)
ロールの変更	重要情報	[modify] role (rid:**, foreign_key:**, memo:**)
ロールの削除	重要情報	[delete] role (rid:**)
ロールの全削除	重要情報	[delete_all] role
ロールの順番変更	重要情報	[order] role (role_id:**)
ロールを所持させる	重要情報	[assign] role (rid:**, uids:'**, **, **')
ロースの所属から外す	重要情報	[delete_assign] role (rid:**, uids:'**, **, **')

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] role (rid:**, foreign_key:**)
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] role (rid:**, foreign_key:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
foreign_key	ロール名	
memo	メモ	
rid	ロールID	
role_id	順番	
uids	ユーザーID	

ロールの所持ユーザー

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import_user] role (rid:**, uids:'**, **, **')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export_user] role (role:'**', users:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
rid	ロールID	
role	ロール名	
uids	ユーザーID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
users	ユーザーアカウント	

1.11.5.4. ユーザー情報の項目のログ

操作	レベル	ログ
ユーザー情報の項目の追加	重要情報	[create] user_item (cid:**, display_name:**, type:**, id:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, show:**, display:**, sso:**)
組み込み項目の変更	重要情報	[modify] user_item_default (key:**, display_name:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, show:**, display:**, sso :**)
カスタマイズ項目の変更	重要情報	[modify] user_item (cid:**, display_name:**, type:**, id:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, show:**, display:**, sso:**)
ユーザー情報の項目の削除	重要情報	[delete] user_item (cid:**)
ユーザー情報の項目の順番変更	重要情報	[order] user_item (cids:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	ユーザー情報項目ID	
cids	ユーザー情報項目ID	
display	一覧表示	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（表示しない） • 1（表示する）
display_name	項目名	
id	項目コード	
necessary	必須項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（必須項目にしない） • 1（必須項目にする）
not_modify	ユーザー変更不可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（変更できない） • 1（変更できる）
show	公開する	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（公開しない） • 1（公開する）
sso	シングルサインオン	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（設定なし） • 1（設定する）

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
type	項目タイプ	
use	使用する	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（使用しない） • 1（使用する）

1.11.5.5. 組織の事前設定のログ

組織の事前設定

操作	レベル	ログ
組織の事前設定の作成	重要情報	[create] sandbox
組織の事前設定の削除	重要情報	[delete] sandbox
反映日時の設定	重要情報	[preset] sandbox-application-date (datetime:'yyyy-mm-dd hh:mm:ss')
反映日時の取り消し	重要情報	[cancel] sandbox-application-date
反映	重要情報	[apply] sandbox
スケジューリングサービスへの反映	重要情報	[apply sched] sandbox

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
datetime	組織の事前設定を反映する日時	

組織

操作	レベル	ログ
組織の追加	重要情報	[create] sandbox-group (gid:**, name:'**', foreign_key:**, memo:**)
表示名の追加	重要情報	[create] sandbox-group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] sandbox-group_local (gid:**, language_code:'**', prev_group_name:'**', next_group_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] sandbox-group_local (gid:**, language_code:'**', group_name:'**')
組織情報の変更	重要情報	[modify] sandbox-group (gid:**, name:'**', foreign_key:**, memo:**)
組織の移動	重要情報	[move] sandbox-group (gid:**, pgid:**)
組織の順番変更	重要情報	[order] sandbox-group (pgid:**, gid:**, list_inde**X)
組織の削除	重要情報	[delete] sandbox-group (gid:**, name:'**', foreign_key:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
foreign_key	組織コード	
gid	対象の組織の組織ID	
group_name	組織名	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
list_index	組織の表示順	
memo	組織情報のメモ	メモに何も入力されていない場合は、出力されません。
name	組織名	
next_group_name	変更後の組織名	
pgid	移動先の親組織の組織ID	
prev_group_name	変更前の組織名	

ユーザー

操作	レベル	ログ
ユーザーの使用開始	重要情報	[activate] sandbox-user (uid:**)
ユーザー情報の変更	重要情報	[modify] sandbox-user (uid:**, name:**, account:**)
所属組織の変更	重要情報	[belong] sandbox-user (uid:**, gids:'**, **')
所持ロールの変更	重要情報	[assign] sandbox-user (uid:**, rids:'**, **')
ユーザーを組織に所属させる	重要情報	[assign] sandbox-group (gid:**, uids:'**, **, **')
ユーザーを組織から所属を外す	重要情報	[delete_assign] sandbox-group (gid:**, uids:'**, **, **')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
gid	対象の組織の組織ID	
gids	対象の組織の組織ID	
name	ユーザー名	
rids	ロールID	
uid	ユーザーID	
uids	ユーザーID	

1.11.6. ポータルのログ

システム管理

ポータルの一覧

操作	レベル	ログ
ポータルの追加	重要情報	[create] portal (pid:**, portal_name:**)
ポータルの標準の名前の変更	重要情報	[modify] portal (pid:**, prev_portal_name:**, next_portal_name:**)
ポータルの表示名の追加	重要情報	[create] portal_local (pid:**, language_code:'**', portal_name:'**')
ポータルに追加された表示名の変更	重要情報	[modify] portal_local (pid:**, language_code:'**', prev_portal_name:'**', next_portal_name:'**')
ポータルに追加された表示名の削除	重要情報	[delete] portal_local (pid:**, language_code:'**', portal_name:'**')
ポータルの公開	重要情報	[modify] portal (pid:**, portal_name:'**', open_status:'**')
ポータルの削除	重要情報	[delete] portal (pid:**, portal_name:'**')
ポータルのセキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] portal_access (pid:**, portal_name:'**', security_model:'**')
ポータルのアクセス権の追加	重要情報	[create] portal_access (pid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:'**')

操作	レベル	ログ
ポータルのアクセス権の削除	重要情報	[delete] portal_access (pid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:'**')
ポートレットの追加	重要情報	[create] portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**', layout:'**')
ポートレットの公開	重要情報	[modify] portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**', open_status:'**')
ポートレットの標準の名前の変更	重要情報	[modify] portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
ポートレットの表示名の追加	重要情報	[create] portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', portlet_layout_name:'**')
ポートレットに追加された表示名の変更	重要情報	[modify] portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', prev_portlet_layout_name:'**', next_portlet_layout_name:'**')
ポートレットに追加された表示名の削除	重要情報	[delete] portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', portlet_layout_name:'**')
「通知一覧」ポートレットのデザインの切替	重要情報	[system_portlet_config] whatsnew_portlet_set (plid:**, display_items:'abstract/sender_name/timestamp', display_style:'**', grn.space:'index/5/order=0',

操作	レベル	ログ
		grn.schedule:'index/5/order=1', grn.message:'index/5/order=2', grn.bulletin:'index/5/order=3', grn.cabinet:'index/5/order=4', grn.phonemessage:'index/5/order=5', grn.mail:'index/5/order=6', grn.workflow:'index/5/order=7', grn.report:'index/5/order=8', x.1:'index/5/order=9')
ポートレットの移動	重要情報	[move] portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**', layout:'**')
ポートレットの順番変更	重要情報	[order] portal_portlet
ポートレットの削除	重要情報	[delete] portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**')
ポートレットのセキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] portlet_access (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**' security_model:'**')
ポートレットのアクセス権の追加	重要情報	[create] portlet_access (pid:**, plid:**, ppid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:**, portlet_name:**)
ポートレットのアクセス権の削除	重要情報	[delete] portlet_access (pid:**, plid:**, ppid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:'**', portlet_name:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
display_style	「通知一覧」ポートレットのデザイン	
dynamic_role	動的ロールキー	次のどちらかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser
gid	組織ID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
layout	レイアウト	次のいずれかの値が表示されます。 • top • left • center • right
next_portal_name	変更後ポータル名	
next_portlet_layout_name		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	変更後のMyポートレットのひな型名	
next_portlet_name	変更後ポートレット名	
open_status	ポータル公開設定	次のどちらかの値が表示されます。 • open • close
pid	ポータルID	
plid	ポートレットレイアウトID	
portal_name	ポータル名	
portlet_layout_name	Myポートレットのひな型名	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	
prev_portal_name	変更前ポータル名	
prev_portlet_layout_name	変更前のMyポートレットのひな型名	
prev_portlet_name		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	変更前ポートレット名	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

最初に表示するポータル

操作	レベル	ログ
最初に表示するポータルの設定	重要情報	[config] portal_firstview (pid:**, pgd:**, portal_name:'**', group_name:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
group_name	組織名	
pgd	組織ID	
pid	ポータルID	
portal_name	ポータル名	

最初に表示するポータルの使用権限

操作	レベル	ログ
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] my_first_portal_access (security_model:'**')
使用権限の追加	重要情報	[add] my_first_portal_access (uid/gid/rid:**)
使用権限の削除	重要情報	[delete] my_first_portal_access (uid/gid/rid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
gid	組織ID	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

ポータルの表示順

操作	レベル	ログ
表示順の変更	重要情報	[order] portal

Myポータルのひな型

操作	レベル	ログ
Myポータルのひな型の追加	重要情報	[create] template_portal (pid:**)
Myポータルのひな型の初期化	重要情報	[delete] template_portal (pid:**)
ポートレットの追加	重要情報	[create] template_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portlet_name:'**', layout:'**')
ポートレットの標準の名前の変更	重要情報	[modify] template_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
ポートレットの移動	重要情報	[move] template_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portlet_name:'**', layout:'**')
ポートレットの削除	重要情報	[delete] template_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portlet_name:'**')
Myポータルのひな型の表示名の追加	重要情報	[create] template_portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', portlet_layout_name:'**')
Myポータルのひな型に追加された表示名の変更	重要情報	[modify] template_portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', prev_portlet_layout_name:'**', next_portlet_layout_name:'**')
Myポータルのひな型に追加された表示名の削除	重要情報	[delete] template_portlet_layout_local (plid:**, language_code:'**', portlet_layout_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
layout	レイアウト	次のいずれかの値が表示されます。 • top • left • center • right
next_portlet_layout_name	変更後のMyポートレットのひな型名	
next_portlet_name	変更後ポートレット名	
pid	ポータルID	
plid	ポートレットレイアウトID	
portlet_layout_name	Myポートレットのひな型名	
portlet_name	ポートレット名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
ppid	ポートレットID	
prev_portlet_layout_name	変更前のMyポートレットのひな型名	
prev_portlet_name	変更前ポートレット名	

Myポータルの使用期限

操作	レベル	ログ
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] my_portal_access (security_model:'**')
使用期限の追加	重要情報	[create] my_portal_access (uid/gid/rid/dynamic_role:**)
使用期限の削除	重要情報	[delete] my_portal_access (uid/gid/rid/dynamic_role:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	次のどちらかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser
gid	組織ID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

ポータルの運用管理権限

操作	レベル	ログ
ポータルの運用管理権限の追加	情報	[create] portal_privilege (pid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:'**')
ポータルの運用管理権限の削除	情報	[delete] portal_privilege (pid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portal_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	次のどちらかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser
gid	組織ID	
pid	ポータルID	
portal_name	ポータル名	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
rid	ロールID	
uid	ユーザーID	

ポートレットグループ

操作	レベル	ログ
ポートレットグループの追加	情報	[create] portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')
ポートレットグループの変更	情報	[modify] portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')
ポートレットグループの削除	情報	[delete] portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')
表示名の追加	情報	[create] portlet_group_local (pgid:**, language_code:'**', portlet_group_name:'**')
追加された表示名の変更	情報	[modify] portlet_group_local (pgid:**, language_code:'**', prev_portlet_group_name:'**', next_portlet_group_name:'**')
追加された表示名の削除	情報	[delete] portlet_group_local (pgid:**,language_code:'**', portlet_group_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_portlet_group_name	変更後ポートレットグループ名	
pgid	親組織ID	
portlet_group_name	ポートレットグループ名	
prev_portlet_group_name	変更前ポートレットグループ名	

HTMLポートレット

操作	レベル	ログ
HTMLポートレットの追加	重要情報	[create] html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレットの変更	重要情報	[modify] html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')

操作	レベル	ログ
HTMLポートレットの削除	重要情報	[delete] html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
表示名の追加	重要情報	[create] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')
追加された表示名の変更	重要情報	[modify] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
追加された表示名の削除	重要情報	[delete] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_portlet_name	変更後ポートレット名	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	
prev_portlet_name		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	変更前ポート レット名	

PHPポートレット

操作	レベル	ログ
PHPポートレットの追加	重要情報	[create] php_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
PHPポートレットの変更	重要情報	[modify] php_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
PHPポートレットの削除	重要情報	[delete] php_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
表示名の追加	重要情報	[create] php_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')
追加された表示名の変更	重要情報	[modify] php_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
追加された表示名の削除	重要情報	[delete] php_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語）

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_portlet_name	変更後ポートレット名	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	
prev_portlet_name	変更前ポートレット名	

ポートレットグループの運用管理権限

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] portlet_group_privilege (pgid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portlet_group_name:'**')
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] portlet_group_privilege (pgid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, portlet_group_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	次のどちらかの値が表示されます。 • Everyone

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• LoginUser
gid	組織ID	
pgid	親組織ID	
portlet_group_name	ポートレットグループ名	
rid	ロールID	
uid	ユーザーID	

ファイルからの読み込み

操作	レベル	ログ
HTMLポートレットの読み込み	重要情報	[import] html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレット名の読み込み（追加）	重要情報	[import] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')
HTMLポートレット名の読み込み（変更）	重要情報	[import] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
HTMLポートレット名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] html_portlet_local (ppid:**, language_code:'**', portlet_name:'**')
PHPポートレットの読み込み	重要情報	[import] php_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')

操作	レベル	ログ
PHPポートレット名の読み込み（追加）	重要情報	[import] php_portlet_local (ppid:**,language_code:'**', portlet_name:'**')
PHPポートレット名の読み込み（変更）	重要情報	[import] php_portlet_local (ppid:**,language_code:'**', prev_portlet_name:'**',next_portlet_name:'**')
PHPポートレット名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] php_portlet_local (ppid:**,language_code:'**', portlet_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_portlet_name	変更後ポートレット名	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	
prev_portlet_name	変更前ポートレット名	

ファイルへの書き出し

操作	レベル	ログ
HTMLポートレットの書き出し	重要情報	[export] html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレット名の書き出し	重要情報	[export] html_portlet_local (ppid:**, languageCode:'**', portlet_name:'**')
PHPポートレットの書き出し	重要情報	[export] php_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
PHPポートレット名の書き出し	重要情報	[export] php_portlet_local (ppid:**,languageCode:'**', portlet_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
languageCode	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

操作	レベル	ログ
ポートレットのカスタマイズ	重要情報	[modify] customization (ppid:**, apply_status:'**' …, js_1:'**', css_1;'**'…)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
apply_status	JavaScript / CSSによるカスタマイズ	
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
js_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
ppid	ポートレットID	

個人設定

Myポータルの一覧

操作	レベル	ログ
ポータルの追加	重要情報	[create] my_portal (pid:**, portal_name:'**')
ポータルの表示名の変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] my_portal (pid:**, prev_portal_name:'**', next_portal_name:'**')
ポータルの削除	重要情報	[delete] my_portal (pid:**, portal_name:'**')
ポートレットの追加	重要情報	[create] my_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**', layout:'**')
ポートレットの表示名の変更	重要情報	[modify] my_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', prev_portlet_name:'**', next_portlet_name:'**')
「通知一覧」ポートレットのデザインの切替	重要情報	[personal_portlet_config] whatsnew_portlet_set (plid:**, display_items:'abstract/sender_name/timestamp', display_style:'**', grn.space:'index/5/order=0', grn.schedule:'index/5/order=1', grn.message:'index/5/order=2', grn.bulletin:'index/5/order=3', grn.cabinet:'index/5/order=4', grn.phonemessage:'index/5/order=5', grn.mail:'index/5/order=6', grn.workflow:'index/5/order=7', grn.report:'index/5/order=8', x.1:'index/5/order=9')
ポートレットの移動	重要情報	[move] my_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**', layout:'**')

操作	レベル	ログ
ポートレットの順番変更	重要情報	[order] my_portal_portlet
ポートレットの削除	重要情報	[delete] my_portal_portlet (pid:**, plid:**, ppid:**, portal_name:'**', portlet_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
display_style	「通知一覧」ポートレットのデザイン	次のどちらかの値が表示されます。 • old（一行表示） • new（複数行表示）
layout	レイアウト	次のいずれかの値が表示されます。 • top • left • center • right
next_portal_name	変更後Myポータル名	
pid	ポータルID	
plid	ポートレットレイアウトID	
portal_name	Myポータル名	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
prev_portal_name	変更前Myポータル名	

Myポータルの表示順

操作	レベル	ログ
Myポータルの表示順の変更	重要情報	[order] my_portal

Myポートレットグループ

操作	レベル	ログ
Myポートレットグループの追加	重要情報	[create] my_portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')
Myポートレットグループの変更	重要情報	[modify] my_portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')
Myポートレットグループの削除	重要情報	[delete] my_portlet_group (pgid:**, portlet_group_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
pgid	親組織ID	
portlet_group_name	Myポートレットグループ名	

HTMLポートレット

操作	レベル	ログ
HTMLポートレットの追加	重要情報	[create] my_html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレットの変更	重要情報	[modify] my_html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレットの削除	重要情報	[delete] my_html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレットの読み込み	重要情報	[import] my_html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')
HTMLポートレットの書き出し	重要情報	[export] my_html_portlet (ppid:**, portlet_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
pid	ポータルID	
portlet_name	ポートレット名	
ppid	ポートレットID	

1.11.7. スペースのログ

システム管理

一般設定

操作	レベル	ログ
• 公開方法の初期設定 • 使用期限の設定 • 使用期限の初期値	重要情報	[config] common (privacy_default:'**', allow_unlimited:'**', default_expiration_date:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
allow_unlimited	使用期限の無期限設定	次のどちらかの値が表示されます。 • allow（許可する） • disallow（許可しない）
default_expiration_date	使用期限の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • unlimited（無制限） • 1～10000
privacy_default	スペースの公開方法の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • private（非公開） • public（公開）

カテゴリーの設定

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	一般情報	[create] category (cid:**, foreign_key:'**', category_name:'**', parent:**, parent_name:'**')
カテゴリーの変更	一般情報	[modify] category (cid:**, foreign_key:'**', category_name:'**', parent:**, parent_name:'**')
カテゴリーの移動	一般情報	[move] category (cid:**, category_name:'**', src_cid:**, parent:**, parent_name:'**')
カテゴリーの削除	一般情報	[delete] category (cid:**, category_name:'**')
カテゴリーの表示名の追加	一般情報	[create] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**')
カテゴリーの表示名の変更	一般情報	[modify] category_local (cid:**, category_name:'**', prev_category_name:'**', language_code:'**')
カテゴリーの表示名の削除	一般情報	[delete] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**')
スペースの移動	一般情報	[move] space (spid:**, space_name:'**', cid:**, category_name:'**', src_cid:**, src_category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
foreign_key	カテゴリーコード	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
parent	親カテゴリーID	
parent_name	親カテゴリー名	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	
src_category_name	移動元カテゴリー名	
src_cid	移動元カテゴリーID	

CSVファイルからの読み込み

操作	レベル	ログ
カテゴリーの読み込み	重要情報	[import] category (cid:**, category_name:'**', foreign_key:'**', operation:'**')
カテゴリー名の読み込みによる追加	重要情報	[import] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**')
カテゴリー名の読み込みによる変更	重要情報	[import] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**', prev_category_name:'**')
カテゴリー名の読み込みによる削除	重要情報	[import_delete] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
foreign_key	カテゴリーコード	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	

CSVファイルへの書き出し

操作	レベル	ログ
カテゴリーの書き出し	重要情報	[export] category (cid:**, category_name:'**', foreign_key:'**')
カテゴリー名の書き出し	重要情報	[export] category_local (cid:**, category_name:'**', language_code:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
foreign_key	カテゴリーコード	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。

ユーザー操作

スペース

操作	レベル	ログ
追加	一般情報	[create] space (spid:**, space_name:'**', category_name:'**', privacy:'**', icon:'**', join_leave:**, end_timestamp:**, member_name_1:'**', member_name_2:'**', ..., admin_name_1:'**', admin_name_2:'**', ...)
変更	一般情報	[modify] space (space_name:'**', category_name:'**', privacy:'**', icon:'**', join_leave:**, end_timestamp:**, member_name_1:'**', member_name_2:'**', ..., admin_name_1:'**', admin_name_2:'**', ...)
削除	一般情報	[delete] space (spid:**, space_name:'**')
表示名の追加	一般情報	[create] space_local (spid:**, space_name:'**', language_code:'**')
表示名の変更	一般情報	[modify] space_local (spid:**, space_name:'**', prev_space_name:'**', language_code:'**')
表示名の削除	一般情報	[delete] space_local (spid:**, space_name:'**', language_code:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
admin_name	スペースの管理者のユーザー名	
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
end_timestamp	スペースの使用期限日時	
icon	アイコン名	
join_leave	参加/退会の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（メンバーの参加および退会を許可しない） • 1（メンバーの参加および退会を許可する）
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
member_name	メンバー名	
prev_space_name	変更前のスペース名	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
privacy	公開方法	次のどちらかの値が表示されます。 • public（公開） • private（非公開）
space_name	スペース名	
spid	スペースID	

フォルダー

操作	レベル	ログ
• 追加 • 変更 • 削除	一般情報	[modify] folder(spid:**, space_name:'**', did:**, folder_name:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
did	フォルダーID	
folder_name	フォルダー名	
space_name	スペース名	
spid	スペースID	

ディスカッション

操作	レベル	ログ
追加	一般情報	[create] thread (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', did:**, folder_name:'**')
変更	一般情報	[modify] thread (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', did:**, folder_name:'**', notify_check:’**’)
スペース内の移動	一般情報	[move] thread (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', src_did:**, src_folder_name:'**', dst_did:**, dst_folder_name:'**', notify_check:'**')
ほかのスペースへの移動	一般情報	[move] thread (src_spid:**, src_space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', src_did:**, src_folder_name:'**', dst_spid:**, dst_space_name:'**', dst_did:**, dst_folder_name:'**', notify_check:'**')
削除	一般情報	[delete] thread (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**')
閲覧	一般情報	[browse] thread (cid:**, spid:**, space_name:'**'[, did:**], tid:**, thread_name:'**')
ファイル添付	一般情報	[create] thread_file (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', fid:**, file_name:'**')
ファイル削除	一般情報	

操作	レベル	ログ
		[delete] thread_file (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', fid:**, file_name:'**')
コメントの書き込み	一般情報	[create] thread_follow (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', follow_id:**)
コメントの削除	一般情報	[delete] thread_follow (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', follow_id:**)
コメントへのファイル添付	一般情報	[create] thread_file (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', follow_id:**, fid:**, file_name:'**')
コメントのファイル削除	一般情報	[delete] thread_file (spid:**, space_name:'**', tid:**, thread_name:'**', follow_id:**, fid:**, file_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
did	フォルダーID	
dst_did	移動先のフォルダーID	
dst_folder_name	移動先のフォルダー名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
fid	ファイルID	
file_name	ファイル名	
folder_name	フォルダー名	
follow_id	コメントのID	
notify_check	更新の通知	次のどちらかの値が表示されます。 • ON（更新を通知する） • OFF（更新を通知しない）
space_name	スペース名	
spid	スペースID	
src_did	移動元のフォルダーID	
src_folder_name	移動元のフォルダー名	
thread_name	ディスカッションのタイトル	
tid	ディスカッションID	

共有ToDo

操作	レベル	ログ
追加	一般情報	

操作	レベル	ログ
		[create] shared_todo (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', assign_1:'**', assign_2:'**', ...)
変更	一般情報	[modify] shared_todo (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', assign_1:'**', assign_2:'**', assignees_status_initialize:**, ...)
削除	一般情報	[delete] shared_todo (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**')
ステータスの完了	一般情報	[finish] shared_todo (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**')
ファイル添付	一般情報	[create] shared_todo_file (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', fid:**, file_name:'**')
ファイル削除	一般情報	[delete] shared_todo_file (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', fid:**, file_name:'**')
コメントの書き込み	一般情報	[create] shared_todo_follow (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', follow_id:**)
コメントの削除	一般情報	

操作	レベル	ログ
		[delete] shared_todo_follow (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', follow_id:**)
コメントへのファイル添付	一般情報	[create] shared_todo_file (stid:**, shared_todo_name:'**', follow_id:**, fid:**, file_name:'**')
コメントのファイル削除	一般情報	[delete] shared_todo_file (spid:**, space_name:'**', stid:**, shared_todo_name:'**', follow_id:**, fid:**, file_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
assign_[1から始まる整数]	担当者ユーザー名	
assignees_status_initialize	「ステータスを未完了に戻す」の選択状態	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（ステータスを未完了に戻さない） • 1（ステータスを未完了に戻す）
fid	ファイルID	
file_name	ファイル名	
follow_id	コメントのID	
shared_todo_name	共有ToDo名	
space_name	スペース名	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
spid	スペースID	
stid	共有ToDoID	

1.11.8. リンク集のログ

共有リンク集

一般設定

操作	レベル	ログ
一般設定の変更	重要情報	[config] system_general (popup_set:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
popup_set	別ウィンドウで開くリンク	次のどちらかの値が表示されます。 • title/url • icon

共有リンク集

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] system_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', parent_category_name:'**', category_foreign_key:'**', category_memo:'**')
カテゴリーの変更	重要情報	[modify] system_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', parent_category_name:'**', category_foreign_key:'**', category_memo:'**')
カテゴリーの移動	重要情報	[move] system_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', prev_parent_category_name:'**', next_parent_category_name:'**')
カテゴリーの順番変更	重要情報	[order] system_category (cid:**, category_name:'**')
カテゴリーの削除	重要情報	[delete] system_category (cid:**, category_name:'**')
カテゴリーの表示名の追加	重要情報	[create] system_category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')
カテゴリーに追加した表示名の変更	重要情報	[modify] system_category_local (cid:**, language_code:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
カテゴリーに追加した表示名の削除	重要情報	[delete] system_category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')

操作	レベル	ログ
リンクの追加	重要情報	[create] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**', link_url:'**', link_memo:'**', sso_name:'**')
区切り線の追加	重要情報	[create] system_separator (lid:**, cid:**, category_name:'**')
リンクの変更	重要情報	[modify] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**', link_url:'**', link_memo:'**', sso_name:'**')
リンクの移動	重要情報	[move] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
リンクの順番変更	重要情報	[order] system_link (cid:**, category_name:'**')
リンクの削除	重要情報	[delete] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**')
リンクのCSV読み込み	重要情報	[import] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**')
リンクのCSV書き出し	重要情報	[export] system_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_foreign_key	カテゴリーキー	
category_memo	カテゴリーメモ	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
lid	リンクID	
link_memo	リンクのメモ	
link_name	リンク名	
link_url	リンク先URL	
next_category_name	変更後のカテゴリー名	
next_parent_category_name	移動後の親カテゴリー名	
parent_category_name	親カテゴリー名	
pcid	親カテゴリーID	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
prev_parent_category_name	移動前の親カテゴリー名	
sso_name	シングルサインオン設定名	

アクセス権の設定

操作	レベル	ログ
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] system_category_access (cid:**, category_name:'**', security_model:'**')
アクセス権の追加	重要情報	[create] system_category_access (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**')
アクセス権の削除	重要情報	[delete] system_category_access (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
gid	組織ID	
rid	ロールID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

運用管理権限の設定

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] system_category_privilege (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**')
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] system_category_privilege (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
gid	組織ID	
rid	ロールID	
uid	ユーザーID	

アクセス権の読み込み

操作	レベル	ログ
アクセス権の読み込み	重要情報	[import] system_category_access (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**', auth:'**')
セキュリティモデルの読み込み	重要情報	[import] system_category_access (cid:**, category_name:'**', security_model:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • browse:1 • browse:0
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
gid	組織ID	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

アクセス権の書き出し

操作	レベル	ログ
アクセス権の書き出し	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[export] system_category_access (cid:**, uid/gid/rid:**, category_name:'**', auth:'**')
セキュリティモデルの書き出し	重要情報	[export] system_category_access (cid:**, category_name:'**', security_model:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • browse:1 • browse:0
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
gid	組織ID	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

個人リンク集

一般設定

操作	レベル	ログ
一般設定の変更	重要情報	[config] personal_general (popup_set:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
popup_set	別ウィンドウで開くリンク	次のどちらかの値が表示されます。 • title/url • icon

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] personal_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', parent_category_name:'**', category_foreign_key:'**', category_memo:'**')
カテゴリーの変更	重要情報	[modify] personal_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', parent_category_name:'**', category_foreign_key:'**', category_memo:'**')
カテゴリーの移動	重要情報	[move] personal_category (cid:**, pcid:**, category_name:'**', prev_parent_category_name:'**', next_parent_category_name:'**')
カテゴリーの順番変更	重要情報	[order] personal_category (cid:**, category_name:'**')

操作	レベル	ログ
カテゴリーの削除	重要情報	[delete] personal_category (cid:**, category_name:'**')
リンクの追加	重要情報	[create] personal_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**', link_url:'**', link_memo:'**')
区切り線の追加	重要情報	[create] personal_separator (lid:**, cid:**, category_name:'**')
リンクの変更	重要情報	[modify] personal_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**', link_url:'**', link_memo:'**')
リンクの移動	重要情報	[move] personal_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
リンクの順番変更	重要情報	[order] personal_link (cid:**, category_name:'**')
リンクの削除	重要情報	[delete] personal_link (lid:**, cid:**, link_name:'**', category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_foreign_key	カテゴリーキー	
category_memo	カテゴリーメモ	
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
lid	リンクID	
link_memo	リンクのメモ	
link_name	リンク名	
link_url	リンク先URL	
next_category_name	変更後のカテゴリー名	
next_parent_category_name	移動後の親カテゴリー名	
parent_category_name	親カテゴリー名	
pcid	親カテゴリーID	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	
prev_parent_category_name	移動前の親カテゴリー名	

1.11.9. スケジュールのログ

スケジュールに関するログを説明します。

関連ページ

- スケジュールの一般設定のログ(471ページ)
- 予定メニューの設定のログ(476ページ)
- 予定メニューの連携のログ(476ページ)
- 施設／施設グループのログ(477ページ)
- 施設予約の設定のログ(480ページ)
- 施設予約情報の項目のログ(484ページ)
- スケジュールの権限の設定のログ(485ページ)
- 予定の公開先の初期値のログ(488ページ)
- スケジュールの一括削除のログ(490ページ)
- スケジュールのCSVファイルからの読み込みのログ(490ページ)
- スケジュールのCSVファイルへの書き出しのログ(493ページ)
- スケジュールのJavaScript/CSSによるカスタマイズのログ(495ページ)
- スケジュールの個人設定のログ(497ページ)
- スケジュールのユーザー操作のログ(501ページ)

1.11.9.1. スケジュールの一般設定のログ

操作	レベル	ログ
予定（予約）を設定する単位	重要情報	[config] common (second_unit:**)
繰り返し予定の登録期間	重要情報	[config] common (repeat_limit:**)
	重要情報	

操作	レベル	ログ
非公開の予定の登録許可 非公開の予定の初期値		[config] common (use_private:'**', visibility_default:'**')
非公開の予定の表示	重要情報	[config] common (hidden_private:'**')
予定の共有先に組織/ロールを指定	重要情報	[config] common (allow_setting_group_role_to_watchers:'**')
予定の共有先への通知設定	重要情報	[config] common (managed_notify:'**')
共有予定の表示	重要情報	[config] common (show_shared_appointment:'**')
組織の予定の表示	重要情報	[config] common (use_oganize:'**')
祝日の表示	重要情報	[config] common (show_holiday:'**')
全施設の表示	重要情報	[config] common (show_all_facility:'**')
施設名の表示	重要情報	[config] common (show_facility_name:'**', position_facility_name_at:'**')
ファイルの添付	重要情報	[config] common (allow_file_attachment:'**')
出欠確認の使用	重要情報	[config] common (allow_attendance_check:'**', default_value_attendance_check:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
allow_attendance_check	出欠確認の使用	次のどちらかの値が表示されます。 • ON

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• OFF
allow_file_attachment	ファイル添付の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
allow_setting_group_role_to_watchers	予定の共有先に組織/ロールを指定	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
default_value_attendance_check	出欠確認の使用の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
hidden_private	非公開の予定の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
managed_notify	予定の共有先への通知設定	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
position_facility_name_at	施設名の配置	次の値で表示されます。 • BEFORE

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• AFTER
repeat_limit	繰り返し予定の登録期間	
second_unit	予定（予約）を設定する単位	
show_facility_name	施設名の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
show_holiday	祝日の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
show_shared_appointment	共有予定の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
use_oganize	組織の予定の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
use_private	非公開の予定の登録許可	次のどちらかの値が表示されます。 • ON（登録できる） • OFF（登録できない）
visibility_default	非公開の予定の初期値	次の値で表示されます。 • Public（公開） • Private（非公開） • OFF

1.11.9.2. 予定メニューの設定のログ

操作	レベル	ログ
メニューの設定	重要情報	[config] system_menu

1.11.9.3. 予定メニューの連携のログ

操作	レベル	ログ
メニュー連携の登録	重要情報	[create] menupage (mid:**, menu_title:'**')
メニュー連携の変更	重要情報	[modify] menupage (mid:**, menu_title:'**')
• メニュー連携の削除 • メニュー連携の一括削除	重要情報	[delete] menupage (mid:**, menu_title:'**')
メニュー連携の順番変更	重要情報	[order] menupage

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
menu_title	メニュー名	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
mid	メニューID	

1.11.9.4. 施設／施設グループのログ

操作	レベル	ログ
施設の登録	重要情報	[create] facility (faid:**, facility_name:'**')
施設の変更	重要情報	[modify] facility (faid:**, facility_name:'**')
施設の削除	重要情報	[delete] facility (faid:**, facility_name:'**')
施設の順番変更	重要情報	[order] facility
施設の表示名の追加	重要情報	[create] facility_local (faid:'**', language_code:'**', facility_name:'**')
施設の表示名の変更	重要情報	[modify] facility_local (faid:'**', language_code:'**', prev_facility_name:'**', next_facility_name:'**')
施設の表示名の削除	重要情報	[delete] facility_local (faid:'**', language_code:'**', facility_name:'**')

操作	レベル	ログ
施設グループの登録	重要情報	[create] facilitygroup (fgid:**, facilitygroup:'**')
施設グループの変更	重要情報	[modify] facilitygroup (fgid:**, facilitygroup:'**')
施設グループの削除	重要情報	[delete] facilitygroup (fgid:**, facilitygroup:'**')
施設グループの順番変更	重要情報	[order] facilitygroup [modify] facilitygroup (fgid:**, facilitygroup:'**')
施設グループの表示名の追加	重要情報	[create] facilitygroup_local (fgid:'**', language_code:'**', facilitygroup_name:'**')
施設グループの表示名の変更	重要情報	[modify] facilitygroup_local (fgid:'**', language_code:'**', prev_facilitygroup_name:'**', next_facilitygroup_name:'**')
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege (fgid:**, uid/oid/rid/dynamic_role:**, facilitygroup:'**')
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (fgid:**, uid/oid/rid/dynamic_role:**, facilitygroup:'**')
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (fgid:**, facilitygroup:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
faid	施設ID	
facility_name	施設名	
facilitygroup	施設グループ名	
facilitygroup_name	施設グループの表示名	
fgid	施設グループID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_facility_name	変更後の施設表示名	
next_facilitygroup_name	変更後の施設グループ表示名	
prev_facility_name	変更前の施設表示名	
prev_facilitygroup_name	変更前の施設グループ表示名	

1.11.9.5. 施設予約の設定のログ

施設予約の設定

操作	レベル	ログ
設定の継承	重要情報	[config] facility_group (inheritance_from_parent:'**') [config] facility_facility (inheritance_from_parent:'**')
予約設定が可能な期間	重要情報	[config] facility_group (reserve_limit:**) [config] facility_facility (reserve_limit:**)
予約設定が可能な最大時間	重要情報	[config] facility_group (reserve_limit_time:'**') [config] facility_facility (reserve_limit_time:'**')
予約変更が可能なユーザー	重要情報	[config] facility_group (modify_user:'**') [config] facility_facility (modify_user:'**')
一覧でのメモ表示	重要情報	[config] facility_group (show_facility_memo:'**') [config] facility_facility (show_facility_memo:'**')
繰り返しの期限	重要情報	[config] facility_group (use_facility_repeat:'**') [config] facility_facility (use_facility_repeat:'**')
施設の利用申請	重要情報	[config] facility_group (facility_approval:'**')

操作	レベル	ログ
		[config] facility_facility (facility_approval:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
facility_approval	施設の利用申請	
inheritance_from_parent	親施設グループの内容を反映	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
modify_user	予約を変更できるユーザー	次のいずれかの値が表示されます。 • creator • member • grantuser
reserve_limit	予約可能期間	次のどちらかの値が表示されます。 • No（無期限） • 1～999
reserve_limit_time	予約可能最大時間	次のいずれかの値が表示されます。 • NO • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• 210 • 240 • 270 • 300
show_facility_memo	一覧でのメモ表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
use_facility_repeat	繰り返しの期限施設予約	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

施設予約の一括設定

操作	レベル	ログ
予約設定が可能な期間	重要情報	[config] facility_common (reserve_limit:**)
予約設定が可能な最大時間	重要情報	[config] facility_common (reserve_limit_time:'**')
予約変更が可能なユーザー	重要情報	[config] facility_common (modify_user:'**')
一覧でのメモ表示	重要情報	[config] facility_common (show_facility_memo:'**')
繰り返し予約の期限	重要情報	[config] facility_common (use_facility_repeat:'**')

操作	レベル	ログ
施設の利用申請	重要情報	[config] facility_common (facility_approval:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
facility_approval	施設の利用申請	
modify_user	予約を変更できるユーザー	次のいずれかの値が表示されます。 • creator • member • grantuser
reserve_limit	予約可能期間	次のどちらかの値が表示されます。 • No（無期限） • 1～999
reserve_limit_time	予約可能最大時間	次のいずれかの値が表示されます。 • NO • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • 210 • 240 • 270

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• 300
show_facility_memo	一覧でのメモ表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
use_facility_repeat	繰り返しの期限施設予約	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

1.11.9.6. 施設予約情報の項目のログ

操作	レベル	ログ
組み込み項目の変更	重要情報	[config] facility_item (biid:'**', display:**)
カスタマイズ項目の登録	重要情報	[create] facility_item (eiid:**, display_name:'**', id:'**', type:'**', use:**, display:**, display_item_name:**)
カスタマイズ項目の変更	重要情報	[modify] facility_item (eiid:**, display_name:'**', id:'**', type:'**', use:**, display:**, display_item_name:**)
カスタマイズ項目の順番変更	重要情報	[order] facility_item (eiid:**, list_index:**)

操作	レベル	ログ
カスタマイズ項目の削除	重要情報	[delete] facility_item (eiid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
biid	組み込み項目ID	次の値で表示されます。 • title_purpose • title_name
display_item_name	一覧に項目を表示	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
display_name	出力したユーザー名/組織名	
eiid	カスタマイズ項目ID	次の値で表示されます。 • title_purpose • title_name
list_index	降順番号約	

1.11.9.7. スケジュールの権限の設定のログ

運用管理権限

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege (fgid:**, uid/oid/rid/dynamic_role:**, facilitygroup:'**')
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (fgid:**, uid/oid/rid/dynamic_role:**, facilitygroup:'**')
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (fgid:**, facilitygroup:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	対象は次の値で表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administratorse
facilitygroup	施設グループ名	
fgid	施設グループID	
oid	組織ID	
rid	ロールID	
uid	ユーザーID	

アクセス権

操作	レベル	ログ
セキュリティモデルの変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] access (uid/oid/rid/fid/fgid:**, security_model:'**')
アクセス権の追加	重要情報	[create] access (uid/oid/rid/fid/fgid:**, uid/oid/rid:**, security_model:'**', auth:'**')
アクセス権の変更	重要情報	[modify] access (uid/oid/rid/fid/fgid:**, uid/oid/rid:**, security_model:'**', auth:'**')
アクセス権の削除	重要情報	[delete] access (uid/oid/rid/fid/fgid:**, uid/oid/rid:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete_all] access (uid/oid/rid/fid/fgid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次の値で表示されます。 • read • add • modify • delete
fgid	施設グループID	
fid	施設ID	
oid	組織ID	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値で表示されます。 • revoke

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• grant

1.11.9.8. 予定の共有先の初期値のログ

操作	レベル	ログ
初期値の追加	重要情報	[create] default_public_destination (target_uid:'**', ...)
初期値の順番変更	重要情報	[order] default_public_destination (target_uid:'**', ...)
初期値の削除	重要情報	[delete] default_public_destination (target_uid:'**', ...)
初期値の一括削除	重要情報	[delete_all] default_public_destination (target_uid:'**', target:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
target	項目タイプ	次の値で表示されます。 • user • group • role
target_uid	共有先に指定された対象	

1.11.9.9. スケジュールの一括削除のログ

操作	レベル	ログ
一括削除	重要情報	[delete_all] system_event (delete_date:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
delete_date	削除の開始日付	

1.11.9.10. スケジュールのCSVファイルからの読み込みのログ

操作	レベル	ログ
予定の読み込み	重要情報	[import] system_event
施設情報の読み込み	重要情報	[import] facility
施設情報の読み込み（追加）	重要情報	[create] facility (faid:**, facility_name:**)
施設情報の読み込み（変更）	重要情報	[modify] facility (faid:**, facility_name:**)
施設情報の読み込み（削除）	重要情報	[create] facilitygroup (fgid:**, facilitygroup:**)
施設名の読み込み（追加）	重要情報	[import] facility_local (faid:'**', language_code:'**', facility_name:'**')

操作	レベル	ログ
施設名の読み込み（変更）	重要情報	[import] facility_local (faid:'**', language_code:'**', prev_facility_name:'**', next_facility_name:'**')
施設名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] facility_local(faid:'**', language_code:'**', facility_name:'**')
施設グループ情報の読み込み	重要情報	[import] facility_group
施設グループ名の読み込み（追加）	重要情報	[import] facilitygroup_local (fgid:'**', language_code:'**', facilitygroup_name:'**')
施設グループ名の読み込み（変更）	重要情報	[import] facilitygroup_local (fgid:'**', language_code:'**', prev_facilitygroup_name:'**', next_facilitygroup_name:'**')
施設グループ名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] facilitygroup_local (fgid:'**', language_code:'**', facilitygroup_name:'**')
運用管理権限の読み込み	重要情報	[create] privilege (fgid:**, uid/oid/rid/ dynamic_role:**, facilitygroup:'**') [import] privilege
アクセス権の読み込み	重要情報	[import] access [modify] access (uid/oid/rid/fid:**, security_model:'**') [modify] access (uid/oid/rid/fid:**, uid/oid/ rid:**, security_model:'**', auth:'**')
予定の共有先の初期値の読み込み	重要情報	[import] default_public_destination

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次の値で表示されます。 • read • add • modify • delete
facility_name	施設名	
facilitygroup	施設グループ名	
facilitygroup_name	施設グループの表示名	
faid	施設ID	
fgid	施設グループID	
fid	施設ID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_facility_name	変更後の施設表示名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
next_facilitygroup_name	変更後の施設グループ表示名	
oid	組織ID	
prev_facility_name	変更前の施設表示名	
prev_facilitygroup_name	変更前の施設グループ表示名	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

1.11.9.11. スケジュールのCSVファイルへの書き出しのログ

操作	レベル	ログ
予定の書き出し	重要情報	[export] system_event (uid/oid/fid:**, display_name:'**')
施設情報の書き出し	重要情報	[export] facility

操作	レベル	ログ
施設名の書き出し	重要情報	[export] facility_local (faid:'**', languageCode:'**', facility_name:'**')
施設グループ情報の書き出し	重要情報	[export] facilitygroup
施設グループ名の書き出し	重要情報	[export] facilitygroup_local (fgid:'**', languageCode:'**', facilitygroup_name:'**')
運用管理権限の書き出し	重要情報	[export] privilege
アクセス権の書き出し	重要情報	[export] access
予定の共有先の初期値の書き出し	重要情報	[export] default_public_destination

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
display_name	出力したユーザー名/組織名	
facility_name	施設名	
facilitygroup_name	施設グループ表示名	
faid	施設ID	
fgid	施設グループID	
fid	施設ID	
languageCode	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語）

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
oid	組織ID	
uid	ユーザーID	

1.11.9.12. スケジュールのJavaScript/CSSによるカスタマイズのログ

操作	レベル	ログ
カスタマイズグループの追加	重要情報	[add] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの変更	重要情報	[modify] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの削除	重要情報	[delete] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*,oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
apply_status	JavaScript/CSSによるカスタマイズ	次のどちらかの値が表示されます。 • applied（適用する） • not applied（適用しない）
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
id	カスタマイズグループID	
js_[1から始まる整数]	JavaScriptカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
name	カスタマイズグループ名	
oid_[1から始まる整数]	組織ID	
rid_[1から始まる整数]	ロールID	
uid_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.9.13. スケジュールの個人設定のログ

表示の設定

操作	レベル	ログ
表示時刻の設定	重要情報	[config] display (view_hour:**)
右側の曜日	重要情報	[config] display (start_wday:**)
終了時刻の表示	重要情報	[config] display (show_endtime:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
show_endtime	終了時刻の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
start_wday	右側の曜日	次のどちらかの値が表示されます。 • 日曜日 • 月曜日
view_hour	表示時間帯	

予定メニューの設定

操作	レベル	ログ
予定メニューの設定	重要情報	[config] personal_menu

予定の通知のメール転送

操作	レベル	ログ
予定の通知のメール転送の設定	重要情報	[config] forward_mail (forward:**, email:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
email	メールアドレス	
forward	メール転送	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

予定の共有先の初期値の一覧

操作	レベル	ログ
予定の共有先の初期値の追加	重要情報	[create] default_public_destination (target_uid:'**', uid:'**')
予定の共有先の初期値の順番変更	重要情報	[order] default_public_destination (target_uid:'**', uid:'**', uid:'**')
予定の共有先の初期値の削除	重要情報	[delete] default_public_destination (target_uid:'**', uid:'**')
予定の共有先の初期値の一括削除	重要情報	[delete_all] default_public_destination (target_uid:**, target:'user') [delete_all] default_public_destination (target_uid:**, target:'group') [delete_all] default_public_destination (target_uid:**, target:'role')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
gid	組織ID	
rid	ロールID	
target_uid	操作されたユーザーのユーザーID	
uid	ユーザーID	

スケジュールの読み込み

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] personal_event [create] event (eid:**, event_title:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
eid	イベントID	
event_title	予定のタイトル	

スケジュールの書き出し

操作	レベル	ログ
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] personal_event

スケジュールの統計

操作	レベル	ログ
統計の出力	重要情報	[export] statistics (uid/oid:**, display_name:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
display_name	出力したユーザー名または組織名	
oid	組織ID	
uid	ユーザーID	

iCalendarファイルへの書き出し

操作	レベル	ログ
iCalendarファイルへの書き出し	重要情報	[export_ical] personal_event [export_ical] personal_month_event

1.11.9.14. スケジュールのユーザー操作のログ

操作	レベル	ログ
予定の登録	重要情報	[create] event (eid:**, event_title:'***', attendance_check:**)
出欠確認の使用	重要情報	[modify] attendance_status (eid:**, value:'**')
予定から抜ける	重要情報	[modify] event (eid:**, event_title:**)
予定に参加する	重要情報	[modify] event (eid:**, event_title:**)
出欠の回答	重要情報	[modify] attendance_status (eid:, value:'**', comment:'***')
出欠の回答の変更	重要情報	[modify] attendance_status (eid:**, value:'**', comment:'***')
出欠の回答の初期化	重要情報	[modify] event (eid:**, event_title:'***', attendance_check:**, attendance_status_initialize:**)
添付ファイルの追加	重要情報	[create] file (eid:**, fid:**, file_name:'**')

操作	レベル	ログ
添付ファイルのファイル情報の変更	重要情報	[modify] file_information (eid:**, fid:**, file_name:'**', version_setting:**)
添付ファイルの削除	重要情報	[delete] file (eid:**, fid:**, file_name:'**')
添付ファイルのダウンロード	一般情報	[download] file(eid:**, fid:**, file_name:'**', version:**)
通常予定の削除[1]	重要情報	[delete] event (eid:**, event_title:'**', attendance_check:**)
期間予定の削除[1]	重要情報	[delete] event (eid:**, event_title:'**', attendance_check:**)
繰り返し予定の削除[1]	重要情報	[delete] event (eid:**, event_title:'**' range:'**', attendance_check:**)
仮予定の削除[1]	重要情報	[delete] event (eid:**, event_title:'**' tentative_appointment:'**', attendance_check:**)
予定の確定	重要情報	[fix] event (eid:**, event_title:**)
施設の利用申請の処理	重要情報	[modify] event_facility_approval (eid:**, faid:**, uid:**, status:'**', comment:'***')
予定のメール転送に失敗	警告	Could not forward the schedule notification
予定のコメントの書き込み	重要情報	[create] follow (eid:**, follow_id:**)

[1]：システム管理の予定の全削除を除きます。

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
attendance_check	出欠確認の使用	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（使用しない） • 1（使用する）
attendance_status_initialize	出欠の回答の初期化	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（回答を初期化しない） • 1（回答を初期化する）
comment	コメント	
event_title	予定のタイトル	
fid	ファイルID	
file_name	ファイル名	
follow_id	ファイル名	
range	削除する予定の範囲	予定を削除したユーザーのタイムゾーンが適用されます。 次の値が表示されます。 • only YYYY-MM-DD （今回の予定だけ（YYYY年MM月DD日）） • on and after YYYY-MM-DD （YYYY年MM月DD日以降の予定） • all（すべての予定）
status	施設の利用申請の結果	次のどちらかの値が表示されます。 • accept（施設の利用申請の承認）

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• reject（施設の利用申請の却下）
tentative_appointment	仮予定の開始日時と終了日時	予定を削除したユーザーのタイムゾーンが適用されます。
value	出欠確認の結果	次のどちらかの値が表示されます。 • attend（出席） • absent（欠席）
version_setting	バージョン管理設定	次の値が表示されます。 • 0（管理しない） • -1（無制限） • 0と-1以外の数値（設定した世代数)

1.11.10. メッセージのログ

システム管理

操作	レベル	ログ
メッセージの検索	一般情報	[inspection_search] message (search_text:**, start:**, end:**, item_list_1:**, user_list_1:**)
メッセージの閲覧	一般情報	[inspection_browse] message (mid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, receiver_name_1:**)
メッセージの一括削除	重要情報	一括削除の開始時と終了時に、それぞれログが出力されます。 [delete_all] Start delete all message. (delete_timestamp:**, total:**) [delete_all] End delete all message. (delete_timestamp:**, total:**, delete_count:**)
メッセージの一括削除の中止	重要情報	[delete_all] Cancel delete all message. (delete_timestamp:**, total:**, delete_count:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
creator_name	差出人ユーザー名	
data	内容	
delete_count	削除したメッセージの件数	
delete_timestamp	削除を実行した日時	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
end	検索期間の終了タイムスタンプ	
item_list_[1から始まる整数]	検索キー	次の値が表示されます。 • subjectdata • sender • addressee • follow
mid	メッセージID	
receiver_name_[1から始まる整数]	受取人ユーザー名	
search_text	検索文字列	
start	検索期間の開始タイムスタンプ	
subject	件名	
total	削除の対象となったメッセージの件数	
user_list_[1から始まる整数]	対象ユーザーID	

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

操作	レベル	ログ
カスタマイズグループの追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[add] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの変更	重要情報	[modify] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの削除	重要情報	[delete] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*,oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
apply_status	JavaScript/CSSによるカスタマイズ	次のどちらかの値が表示されます。 • applied（適用する） • not applied（適用しない）
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
id	カスタマイズグループID	
js_[1から始まる整数]	JavaScriptカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
name		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	カスタマイズグループ名	
oid_[1から始まる整数]	組織ID	
rid_[1から始まる整数]	ロールID	
uid_[1から始まる整数]	ユーザーID	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
フォルダーの追加	重要情報	[create] folder (folder_id:**, folder_name:**, parent_folder_id:**)
フォルダーの変更	重要情報	[modify] folder (folder_id:**, folder_name:**)
フォルダーの移動	重要情報	[move] folder (folder_id:**, parent_folder_id:**, list_index:**)
フォルダーの削除	重要情報	[delete] folder (folder_name:**)
メッセージの追加	重要情報	[create] message (mid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, file_name_1:**, receiver_name_1:**, maintainer_name_1:**)
メッセージの変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] message (mid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, receiver_name_1:**, maintainer_name_1:**)
メッセージの移動	重要情報	[move] message (mid:**, creator_name:**, folder_id:**)
メッセージの削除	重要情報	[delete] message (mid:**, creator_name:**, source_folder_id:**)
メッセージの完全削除	重要情報	[delete] message (mid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, file_name_1:**, receiver_name_1:**)
メッセージの閲覧状況の確認	重要情報	[acknowledge] message (user_id:**, mid:**, subject:'**')
コメントの書き込み	重要情報	[create] follow (mid:**, fid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, file_name_1:**)
コメントの削除	重要情報	[delete] follow (mid:**, fid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, file_name_1:**)
添付ファイルのダウンロード	一般情報	[download] file (mid:**, fid:**, file_name:'**', version:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
creator_name	差出人ユーザー名	
data	内容	最大100文字まで出力されます。
fid	コメントID	
file_name	添付ファイル名	
file_name_[1から始まる整数]	添付ファイル名	
folder_id	フォルダーID	
folder_name	フォルダー名	
list_index	同一階層内でのフォルダーの順番	
maintainer_name_[1から始まる整数]	変更または削除を許可するユーザー名	
mid	メッセージID	
parent_folder_id	親フォルダーID	
receiver_name_[1から始まる整数]	受取人ユーザー名	
source_folder_id	ソースフォルダーID	
subject	件名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
user_id	ユーザーID	
version	添付ファイルのバージョン	

1.11.11. 掲示板のログ

システム管理

一般設定

操作	レベル	ログ
• コメント書き込み許可の初期状態 • 書式編集機能の使用許可 • コメントのアンカー機能の使用許可 • 閲覧状況確認の初期状態	重要情報	[config] common (enable_follow:'**', enable_htmleditor:'**', enable_follow_link:'**', enable_acknowledgement:'**', enable_manually_enter_sender:'**', default_value_from:**, enable_confirm_authority_read_and_notification_users:'**')

操作	レベル	ログ
• 差出人の直接入力の許可		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
default_value_from	差出人の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（ユーザー名） • 1（直接入力）
enable_acknowledgement	閲覧状況確認の初期状態	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）
enable_confirm_authority_read_and_notification_users	閲覧権限と通知先確認機能の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）
enable_follow	コメント書き込み許可の初期状態	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）
enable_follow_link	コメントのアンカー機能の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
enable_htmleditor	書式編集機能の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）
enable_manually_enter_sender	差出人の直接入力の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • TRUE（許可する） • FALSE（許可しない）

カテゴリーの設定

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] category (cid:**, name:**, foreign_key:**, parent:**)
カテゴリーの変更	重要情報	[modify] category (cid:**, name:**, foreign_key:**)
カテゴリーの移動	重要情報	[move] category (cid:**, parent:**, list_index:**)
カテゴリーの削除	重要情報	[delete] category (cid:**)
カテゴリーの読み込み	重要情報	[import] category [create] category (cid:**, foreign_key:**, name:**, parent:**) [modify] category (cid:**, foreign_key:**, name:**)
カテゴリーの書き出し	重要情報	[export] category

操作	レベル	ログ
表示名の追加	重要情報	[create] category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] category_local (cid:**, language_code:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')
表示名の読み込み（追加）	重要情報	[import] category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')
表示名の読み込み（変更）	重要情報	[import] category_local (cid:**, language_code:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
表示名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] category_local (cid:**, language_code:'**', category_name:'**')
表示名の書き出し	重要情報	[export] category_local (cid:**, language_code: '**', category_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
foreign_key	カテゴリーキー	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語）

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
list_index	同一階層内でのカテゴリーの順番	
name	カテゴリー名	
next_category_name	変更後のカテゴリー名	
parent	親カテゴリーID	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	

アクセス権の設定

操作	レベル	ログ
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] category (cid:**, security_model:**)
アクセス権の追加	重要情報	[create] access (cid:**, security_model:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の変更	重要情報	[modify] access (cid:**, security_model:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)

操作	レベル	ログ
アクセス権の削除	重要情報	[delete] access (cid:**, security_model:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete_all] access (cid:**, target:**)
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[create] access (cid:**, security_model:'**', uid/gid/rid/dy namic_role:**, auth:'**') [modify] access (cid:**, security_model:'**', uid/gid/rid/dy namic_role:**, auth:'**') [import] access
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] access

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次のいずれかの値が表示されます。 • read • write • read/write • write/follow • read/write/follow
cid	カテゴリーID	
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
target	対象オブジェクト	
uid	ユーザーID	

運用管理権限の設定

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (cid:**, target:**)
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[create] privilege (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**) [modify] privilege (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**) [import] privilege
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] privilege

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
target	対象オブジェクト	
uid	ユーザーID	

通知の設定

操作	レベル	ログ
強制通知の設定	重要情報	[modify] category (cid:**, force_notify:**)
通知の設定の追加	重要情報	[create] notify (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
通知の設定の削除	重要情報	[delete] notify (cid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
通知の設定の全削除	重要情報	[delete_all] notify (cid:**, target:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
force_notify	更新通知の解除を許可しない	次のどちらかの値が表示されます。 • 1(許可しない) • 0（許可する）
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
target	対象オブジェクト	次のいずれかの値が表示されます。 • usergroup • role • dynamic_role
uid	ユーザーID	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
掲示の追加	重要情報	[create] article (aid:**, creator_name:'**', subject:'**', can_follow:**,

操作	レベル	ログ
		start_timestamp:**, end_timestamp:**, enable_acknowledgement:**, maintainer_name_1:'**', maintainer_name_N:'**')
掲示の変更	重要情報	[modify] article (aid:**, creator_name:'**', subject:'**', can_follow:**, start_timestamp:**, end_timestamp:**, enable_acknowledgement:**, maintainer_name_1:'**', maintainer_name_N:'**', notify_check:'**')
掲示の移動	重要情報	[move] article (aid:**)
掲示の削除	重要情報	[delete] article (aid:**, subject:'**')
掲示の閲覧	一般情報	[browse] article (cid:**, aid:**, subject:'**', uid:**)
閲覧状況の書き出し[1]	重要情報	[export] acknowledgment
下書きの保存	重要情報	[create] draft (aid:**)
下書きの変更	重要情報	[modify] draft (aid:**) [modify] draft (aid:**)
下書きの削除	重要情報	[delete] draft (aid:**)
コメントの書き込み	重要情報	[create] follow (aid:**, follow_id:**)
コメントの削除	重要情報	[delete] follow (aid:**, follow_id:**)
コメントのファイル添付	重要情報	[create] file (aid:**, follow_id:**, fid:**)
コメントのファイル削除	重要情報	[delete] file (aid:**, follow_id:**, fid:**)

操作	レベル	ログ
添付ファイルの保存	重要情報	[create] file (aid:**, fid:**)
添付ファイルの削除	重要情報	[delete] file (aid:**, fid:**)
添付ファイルのダウンロード	一般情報	[download] file (uid:**, fid:**, version:**, name:**)

[1] ：バージョン 6.17.0以降のGaroonで表示されます。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
aid	掲示ID	
can_follow	コメント書き込みを許可する	次のどちらかの値が表示されます。 • 1（許可する） • 0（許可しない）
cid	カテゴリーID	
creator_name	差出人	
enable_acknowledgement	閲覧状況確認の初期状態	次のどちらかの値が表示されます。 • 1（閲覧状況を確認する） • 0（閲覧状況を確認しない）
end_timestamp	掲示期間の終了タイムスタンプ	
maintainer_name_［1から始まる整数］	変更または削除を許可するユーザー名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
name	添付ファイル名	
notify_check	「この更新を通知する」の選択状態	次のどちらかの値が表示されます。 • ON（掲示内容の変更を通知する） • OFF（掲示内容の変更を通知しない）
start_timestamp	掲示期間の開始タイムスタンプ	
subject	タイトル	
uid	ユーザーID	
version	添付ファイルのバージョン	

1.11.12. ファイル管理のログ

システム管理

フォルダーの設定

操作	レベル	ログ
フォルダーの登録	重要情報	[create] folder (hid:**, folder:'**')
フォルダーの変更	重要情報	[modify] folder (hid:**, folder:'**')
フォルダーの順番変更	重要情報	[order] folder (hid:**, folder:'**')
フォルダーの移動	重要情報	[move] folder (hid:**, src_hid:**, dst_hid:**, folder:'**')
フォルダーの削除	重要情報	[delete] folder (did:**, folder:'**', pdid:**)
フォルダーの完全削除	重要情報	[permanent delete] folder (did:**, folder:'**', pdid:**)
フォルダーを元に戻す	重要情報	[restore] folder (did:**, folder:'**', pdid:**)
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] folder [import] folder (hid:**, folder:'**', operation:'**')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] folder
表示名の追加	重要情報	[create] folder_local (hid:**, language_code:'**', folder_name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] folder_local (hid:**, language_code:'**', prev_folder_name:'**', next_folder_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] folder_local (hid:**, language_code:'**', folder_name:'**')
表示名の読み込み	重要情報	[import] folder_local (hid:**, language_code:'**', folder_name:'**')

操作	レベル	ログ
表示名の読み込み（変更）	重要情報	[import] folder_local (hid:**, language_code:'**', prev_folder_name:'**', next_folder_name:'**')
表示名の読み込み（削除）	重要情報	[import_delete] folder_local (hid:**, language_code:'**', folder_name:'**')
表示名の書き出し	重要情報	[export] folder_local (hid:**, languageCode:'**', folder_name:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
did	フォルダーID	
dst_hid	移動先フォルダーID	
folder	フォルダータイトル	
hid	フォルダーID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
next_folder_name		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	変更後のフォルダー名	
operation	操作詳細	次のどちらかの値が表示されます。 • create • update
pdid	親フォルダーID	
prev_folder_name	変更前のフォルダー名	
src_hid	移動元フォルダーID	

アクセス権の設定

操作	レベル	ログ
アクセス権の追加	重要情報	[create] access (hid:**, uid/oid/rid:**, folder:'**', security_model:'**', auth:'**')
アクセス権の削除	重要情報	[delete] access (hid:**, uid/oid/rid:**, folder:'**', security_model:'**')
アクセス権の変更	重要情報	[modify] access (hid:**, uid/oid/rid:**, folder:'**', security_model:'**', auth:'**')
アクセス権の全削除	重要情報	[delete_all] access (hid:**, folder:'**')
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] access (hid:**, folder:'**', security_model:'**')

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] access [import] access (hid:**, uid/oid/rid:**, folder:'**', security_model:'**', auth:'**')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] access

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • read • write • read/write
folder	フォルダータイトル	
hid	フォルダーID	
oid	組織ID	
rid	ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • revoke • grant
uid	ユーザーID	

運用管理権限の設定

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege (fid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (fid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (fid:**, target:**)
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[create] privilege (fid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**) [modify] privilege (fid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**) [import] privilege
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] privilege

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
fid	フォルダーID	
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
target	対象オブジェクト	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
uid	ユーザーID	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
ファイルのダウンロード	一般情報	[download] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**)
まとめてダウンロード	一般情報	[download] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**, compress:1)
ファイルの登録	重要情報	[create] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version_setting:**)
ファイルの更新	重要情報	[update] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**)
ファイル情報の変更	重要情報	[modify] file_information (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version_setting:**)
ファイルの移動	重要情報	[move] file (fid:**, src_hid:**, dst_hid:**, file_name:**, title:**)
ファイルの削除	重要情報	[delete] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**)
ファイルの復活	重要情報	[restore] file (hid:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
compress	圧縮ファイル	常に1が表示されます。
dst_hid	移動先フォルダーID garbage（ごみ箱）	
fid	ファイルID	
file_name	ファイル名	
hid	フォルダーID ごみ箱の属しているフォルダーID	
src_hid	移動元フォルダーID garbage（ごみ箱）	
title	ファイルタイトル	
version	バージョン	
version_setting	バージョン管理設定	次のいずれかの値が表示されます。 • 0（管理しない） • -1（無制限） • 0 と-1 以外の数字（設定した世代数)

1.11.13. メモのログ

システム管理

操作	レベル	ログ
• ユーザーあたりの合計ファイルサイズの上限 • 書式編集機能の使用許可	重要情報	[config] common (filesize_limit:**, enable_htmleditor:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
enable_htmleditor	書式編集機能の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
filesize_limit	ユーザーあたりの合計ファイルサイズの上限	次のいずれかの値が表示されます。 • -1（無制限） • 0（ファイルの追加を禁止する） • 設定値のバイト数

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
フォルダーの登録	重要情報	[create] folder (did:**, folder:**, pdid:**)
フォルダーの変更	重要情報	[modify] folder (did:**, folder:**, pdid:**)
フォルダーの削除	重要情報	[delete] folder (did:**, folder:**, pdid:**)
メモの登録	重要情報	[create] memo (iid:**, title:**, did:**)
メモの変更	重要情報	[modify] memo (iid:**, title:**, did:**)
メモの削除	重要情報	[delete] memo (iid:**, title:**, did:**)
ファイルの登録	重要情報	[create] file (did:**, fid:**, file_name:**, title:**, version_setting:**)
ファイルの更新	重要情報	[update] file (did:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**)
ファイル情報の変更	重要情報	[modify] file_information (did:**, fid:**, file_name:**, title:**, version_setting:**)
ファイルの削除	重要情報	[delete] file (did:**, fid:**, file_name:**, title:**)
ファイルの復活	重要情報	[restore] file (did:**, fid:**, file_name:**, title:**, version:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
did	フォルダーID	0（更新一覧）
fid	ファイルID	
file_name	ファイル名	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
folder	フォルダータイトル	
iid	メモID	
pdid	親フォルダーID	
title	メモタイトル ファイルタイトル	
version	バージョン	
version_setting	バージョン管理設定	次のいずれかの値が表示されます。 • 0（管理しない） • -1（無制限） • 0 と-1以外の数値（設定した世代数)

1.11.14. 電話メモのログ

システム管理

アクセス権の設定

操作	レベル	ログ
アクセス権の追加	重要情報	[create] access (object_user/object_group/object_role:**, access_user/access_group/ access_static_role/ access_dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の変更	重要情報	[modify] access (object_user/object_group/object_role:**, access_user/access_group/ access_static_role/ access_dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の削除	重要情報	[delete] access (object_user/object_group/object_role:**, access_user/access_group/ access_static_role/ access_dynamic_role:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete_all] access(object_user/ object_group/object_role:**)
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] access (object_user/object_group/object_role:**, security_model:**)
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] access
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] access

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
access_dynamic_role	動的ロールキー	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
access_group	組織ID	
access_static_role	静的ID	
access_user	ユーザーID	
auth	権限	次のいずれかの値が表示されます。 • add • browse • add/browse
object_group	アクセス対象組織ID	
object_role	アクセス対象ロールID	
object_user	アクセス対象ユーザーID	

個人設定

操作	レベル	ログ
メール転送の設定	重要情報	[config] forward_mail (forward_email:**[, email_address:**])

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
email_address	forward_emailの値がuser_establishedの場合の通知先メールアドレス	
forward_email	通知の種類	次のいずれかの値が表示されます。 • off • user_info • user_established

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
電話メモの追加	重要情報	[create] phone_message (mid:**, client_name:**, matter:**, telephone_number:**, message:**, sender:**, receiver:**, send_time:**)
電話メモの削除	重要情報	[delete] phone_message (mid:**)
電話メモの確認	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] phone_message (mid:**, confirm_time:**)
メール転送に失敗	警告	Could not forward the phonemessage notification

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
client_name	依頼主	
confirm_time	確認時刻タイムスタンプ	
matter	用件	
message	伝言	
mid	メモID	
receiver	受信者ID	
send_time	時刻タイムスタンプ	
sender	送信者ID	
telephone_number	電話番号	

1.11.15. タイムカードのログ

システム管理

一般設定

操作	レベル	ログ
自動打刻設定	重要情報	[config] common (auto_punchout:**)
集計の開始日	重要情報	[config] common (offset_day:**)
月度の表示	重要情報	[config] common (offset_month:**)
外出または復帰の最大数	重要情報	[config] common (absence_max:**)
日付が変わる時刻	重要情報	[config] common (change_of_day:**)
ユーザーによる時刻の修正の許可	重要情報	[config] common (user_modify:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
absence_max	外出または復帰の最大数	数値が表示されます。
auto_punchout	自動打刻	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
change_of_day		時を表す数値が表示されます。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	日付が変わる時刻	
offset_day	集計の開始日	数値が表示されます。
offset_month	月度の表示	集計開始月に加算する数値が表示されます。
user_modify	ユーザーに時刻の修正を許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
時刻の変更	重要情報	[modify] record (uid:**, id:**, date:**, in_src:**, out_src:**, absence_out_src_1:**, absence_in_src_1:**, in_dst:**, out_dst:**, absence_out_dst_1:**, absence_in_dst_1:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
absence_in_dst_[1から始まる整数]	変更後復帰時刻	
	変更前復帰時刻	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
absence_in_src_[1から始まる整数]		
absence_out_dst_[1から始まる整数]	変更後外出時刻	
absence_out_src_[1から始まる整数]	変更前外出時刻	
date	日付	表示形式は、YY/MM/DDです。
id	レコードID	
in_dst	変更後入社時刻	
in_src	変更前入社時刻	
out_dst	変更後退社時刻	
out_src	変更前退社時刻	
uid	ユーザーID	

1.11.16. ToDoリストのログ

個人設定

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] category (cid:**, title:**)
カテゴリー削除	重要情報	[delete] category (cid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
title	カテゴリー名	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
ToDoの追加	重要情報	[create] todo (tid:**, cid:**, title:**)
ToDoの変更	重要情報	[modify] todo (tid:**, cid:**, title:**)
ToDoの削除	重要情報	[delete] todo (tid:**)
ToDoの完了	重要情報	[finish] todo (tid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
tid	ToDoのID	
title	ToDo名	

1.11.17. アドレス帳のログ

システム管理

ブック一覧

操作	レベル	ログ
ブックの登録	重要情報	[create] shared_address_book (bid:**, display_name:**, type:**, id:**)
ブックの変更	重要情報	[modify] shared_address_book (bid:**, display_name:**, id:**)
ブックの順番変更	重要情報	[order] shared_address_book (bid:**, list_index:**)
ブックの削除	重要情報	[delete] shared_address_book (bid:**)
表示名の追加	重要情報	[create] sharedbook_local (bid:'**', language_code:'**', sharedbook_name:'**')
表示名の変更	重要情報	[modify] sharedbook_local (bid:'**', language_code:'**', prev_sharedbook_name:'**', next_sharedbook_name:'**')
表示名の削除	重要情報	[delete] sharedbook_local (bid:'**', language_code:'**', sharedbook_name:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
bid	ブックID	
display_name	ブック名	
id	レコードID	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
list_index	降順番号	
next_sharedbook_name	変更後のブック表示名	
prev_sharedbook_name	変更前のブック表示名	
sharedbook_name	表示名	
type	ブックタイプ	

共有アドレス帳の項目の設定

操作	レベル	ログ
組み込み項目の変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[config] private_address_card_item (iid:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**)
カスタマイズ項目の追加	重要情報	[create] private_address_card_item (iid:**, id:**, type:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**)
カスタマイズ項目の変更	重要情報	[modify] private_address_card_item (iid:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**, display_name:**, id:**)
カスタマイズ項目の順番変更	重要情報	[order] private_address_card_item (iid:**, list_index:**)
カスタマイズ項目の削除	重要情報	[delete] private_address_card_item (iid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
display	一覧表示	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
display_name	ブック名	
id	レコードID	
iid	アイテムID	
list_index	降順番号	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
necessary	必須項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
not_modify	変更不可項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
sso	シングルサインオンID	
type	ブックタイプ	
use	使用項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

個人アドレス帳の項目の設定

操作	レベル	ログ
組み込み項目の変更	重要情報	[config] private_address_card_item (iid:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**)
カスタマイズ項目の追加	重要情報	[create] private_address_card_item (iid:**, id:**, type:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**)
カスタマイズ項目の変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] private_address_card_item (iid:**, use:**, necessary:**, not_modify:**, display:**, sso:**, display_name:**, id:**)
カスタマイズ項目の順番変更	重要情報	[order] private_address_card_item (iid:**, list_index:**)
カスタマイズ項目の削除	重要情報	[delete] private_address_card_item (iid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
display	一覧表示	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
display_name	ブック名	
id	レコードID	
iid	アイテムID	
list_index	降順番号	
necessary	必須項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
not_modify	変更不可項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
sso	シングルサインオンID	
type	ブックタイプ	
use	使用項目	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

使用権限の設定

操作	レベル	ログ
使用権限の登録	重要情報	[create] availability (uid/gid/rid/dynamic_role:**, authorities:**)
使用権限の削除	重要情報	[delete] availability (uid/gid/rid/dynamic_role:**)
使用権限の全削除	重要情報	[delete_all] availability
セキュリティモデルの変更	重要情報	[config] availability (security_model:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
authorities	使用権限	次のどちらかの値が表示されます。 • private_address • shared_address
dynamic_role	動的ロールキー	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke
uid	ユーザーID	

運用管理権限の設定

操作	レベル	ログ
運用管理権限の登録	重要情報	[create] privilege (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の削除	重要情報	[delete] privilege (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete_all] privilege (bid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
bid	ブックID	
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
uid	ユーザーID	

アクセス権の設定

操作	レベル	ログ
アクセス権の登録	重要情報	[create] access (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の変更	重要情報	[modify] access (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の削除	重要情報	[delete] access (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete_all] access (bid:**)
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] access (bid:**, security_model:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auth	アクセス権	次のいずれかの値が表示されます。 • browse • editing • browse/editing
bid	ブックID	
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke
uid	ユーザーID	

CSVファイルからの読み込み

操作	レベル	ログ
アドレス帳の読み込み	重要情報	[import] shared_address_book (bid:**)
アクセス権の読み込み（登録）	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[import] shared_address_book (bid:**) [create] access (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)
アクセス権の読み込み（変更）	重要情報	[import] shared_address_book (bid:**) [modify] access (bid:**, uid/gid/rid/dynamic_role:**, auth:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
auth	アクセス権	次のいずれかの値が表示されます。 • browse • editing • browse/editing
bid	ブックID	
dynamic_role	動的ロールキー	次のいずれかの値が表示されます。 • Everyone • LoginUser • Administrators
gid	組織ID	
rid	静的ロールID	
uid	ユーザーID	

CSVファイルへの書き出し

操作	レベル	ログ
アドレス帳の書き出し	重要情報	[export] shared_address_book (bid:**)
アクセス権の書き出し	重要情報	[export] shared_address_book_access (bid:**)

個人設定

表示する項目の設定

操作	レベル	ログ
ユーザー名簿	重要情報	[config] userlist_card_item (attendee:**, description:**, email_address:**, image:**, post:**, primary_group:**, sort_key:**, telephone_number:**, url:**, usergroups:**)
共有アドレス帳	重要情報	[config] shared_address_card_item (bid:**, company_name:**, company_sort_key:**, company_telephone_number:**, description:**, email_address:**, facsimile_number:**, image:**, map:**, personal_name:**, personal_sort_key:**, personal_telephone_number:**, physical_address:**, post_name:**, route:**, section_name:**, url:**, zip_code:**)
個人アドレス帳	重要情報	[config] private_address_card_item (company_name:**, company_sort_key:**, company_telephone_number:**, description:**, email_address:**,

操作	レベル	ログ
		facsimile_number:**, image:**, map:**, personal_name:**, personal_sort_key:**, personal_telephone_number:**, physical_address:**, post_name:**, route:**, section_name:**, url:**, zip_code:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
attendee	在席情報	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
bid	ブックID	
company_name	会社名	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
company_sort_key	会社名（よみ）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
company_telephone_number	会社電話番号	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
description	メモ	次のどちらかの値が表示されます。 • 0

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• 1
email_address	E-mail	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
facsimile_number	会社ファックス番号	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
image	画像	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
map	地図	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
personal_name	個人名	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
personal_sort_key	個人名（よみ）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
personal_telephone_number	個人電話番号	次のどちらかの値が表示されます。 • 0

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• 1
physical_address	住所	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
post	役職	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
post_name	役職名	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
primary_group	優先する組織	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
route	路線	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
section_name	部課名	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
sort_key	よみ	次のどちらかの値が表示されます。 • 0

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• 1
telephone_number	連絡先	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
url	URL	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
usergroups	所属する組織	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
value	設定値	
zip_code	郵便番号	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

個人アドレス帳の読み込み

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] private_address_book

個人アドレス帳の書き出し

操作	レベル	ログ
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] private_address_book

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
共有アドレス帳への登録	重要情報	[create] shared_address_card (cid:**, bid:**, subject:'**', given_name:'**', family_name:'**', given_sort_key:'**', family_sort_key:'**', company_name:'**', company_sort_key:'**', section_name:'**', zip_code:**, physical_address:'**', route:'**', route_time:**, route_fare:**, company_telephone_number:**, facsimile_number:**, url:'**', post_name:'**', personal_telephone_number:**, email_address:'**', image:'**', description:'**')
共有アドレス帳のアドレスデータの変更	重要情報	[modify] shared_address_card (cid:**, bid:**, subject:'**', given_name:'**', family_name:'**', given_sort_key:'**', family_sort_key:'**', company_name:'**', company_sort_key:'**', section_name:'**', zip_code:**, physical_address:'**', route:'**', route_time:**, route_fare:**, company_telephone_number:**, facsimile_number:**, url:'**', post_name:'**',

操作	レベル	ログ
		personal_telephone_number:**, email_address:'**', image:'**', description:'**')
共有アドレス帳のアドレスデータの削除	重要情報	[delete] shared_address_card (bid:**, cid:**)
個人アドレス帳への登録	重要情報	[create] private_address_card (cid:**, uid:**, subject:'**', given_name:'**', family_name:'**', given_sort_key:'**', family_sort_key:'**', company_name:'**', company_sort_key:'**', section_name:'**', zip_code:**, physical_address:'**', route:'**', route_time:**, route_fare:**, company_telephone_number:**, facsimile_number:**, url:'**', post_name:'**', personal_telephone_number:**, email_address:'**', image:'**', description:'**')
個人アドレス帳のアドレスデータの変更	重要情報	[modify] private_address_card (cid:**, uid:**, subject:'**', given_name:'**', family_name:'**', given_sort_key:'**', family_sort_key:'**', company_name:'**', company_sort_key:'**', section_name:'**', zip_code:**, physical_address:'**', route:'**', route_time:**, route_fare:**, company_telephone_number:**, facsimile_number:**, url:'**', post_name:'**', personal_telephone_number:**,

操作	レベル	ログ
		email_address:'**', image:'**', description:'**')
個人アドレス帳のアドレスデータの削除	重要情報	[delete] private_address_card (cid:**tu)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
bid	ブックID	
cid	データ ID	
company_name	会社名	
company_sort_key	会社名（よみ）	
company_telephone_number	会社電話番号	
description	メモ	
display_name	ブック名	
email_address	E-mail	
facsimile_number	会社FAX番号	
family_name	個人名（姓）	
family_sort_key	個人名（姓・よみ）	
given_name	個人名（名）	
given_sort_key		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	個人名（名・よみ）	
id	レコードID	
image	画像	
personal_telephone_number	個人電話番号	
physical_address	住所	
post_name	役職名	
route	路線経路	
route_fare	路線運賃	
route_time	路線所要時間	
section_name	部課名	
subject	標題	
uid	ユーザーID	
url	URL	
zip_code	郵便番号	

1.11.18. メールのログ

システム管理

一般設定

操作	レベル	ログ
• メールクライアント機能の停止 • ログイン時の新着メールチェック • メールの自動受信 • インクリメンタルサーチ • 添付ファイルダウンロード時の警告 • HTMLメール内の画像参照 • HTMLメールの初期表示 • 送受信記録機能 • メールアカウントの操作 • 受信メールサーバーにメールを残す • 新着メールチェック機能 • 一括メール受信機能 • HTMLメール送信機能 • メールの自動転送 • 開封確認機能 • ステータス管理機能	重要情報	[config] general (disable_mail:**, check_mail_on_login:**, incremental_search:**, displaying_warning_dialog:**, deny_use_html_pict:**, mail_display_plaintext:**, deny_use_history:**, allow_account_operation:'**', deny_leave:**, deny_check_mails:**, deny_all_receive:**, deny_send_html_mail:**, automatic_mail:'**', deny_use_confirm:**, deny_use_status:**, screen_layout_2pane:**, screen_layout_3pane:**)

操作	レベル	ログ
• メール画面の設定		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
allow_account_operation	メールアカウントの操作の許可	次のいずれかの値が表示されます。 • all（追加、変更、および削除を許可） • modify（変更のみ許可） • none（許可しない）
auto_receive_period	自動受信間隔	バージョン 6.17.0以降のGaroonで分単位の時間を設定している場合は、数字のあとに「m」が表示されます。
auto_receive_time_[1から始まる整数]	メールの自動受信時刻	表示形式は、HHMMです。
automatic_mail	メールの自動転送の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
check_mail_on_login	ログイン時の新着メールチェックの利用	
deny_all_receive	一括メール受信の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
deny_check_mails	新着メール チェックの許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_leave	受信メールサーバーにメールを残す許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_send_html_mail	HTMLメール送信の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_use_confirm	開封確認機能の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_use_history	送受信記録機能の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_use_html_pict	HTMLメール内の画像参照の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
deny_use_status	ステータス管理機能の利用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
disable_mail	メールクライアント機能の停止設定	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
incremental_search	インクリメンタルサーチの利用	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
displaying_warning_dialog	添付ファイルダウンロード時の警告の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
mail_display_plaintext	テキストのみ表示する	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
screen_layout_2pane	2ペインの利用（プレビュー非表示）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
screen_layout_3pane	3ペインの利用（プレビュー表示）	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

メールサーバーの設定

操作	レベル	ログ
メールサーバーの登録	重要情報	[create] server (server_id:**, foreign_key:'**', name:'**', smtp:'**', smtp_port:**, smtp_ssl:*, smtp_starttls:*, smtp_auth:'**', pop_before_smtp:*, smtp_timeout_sec:**, retrieve_protocol:'**', retrieve:'**', retrieve_port:**, retrieve_ssl:*, retrieve_auth:'**', retrieve_timeout_sec:**, oauth_client_code:'**')
メールサーバーの変更	重要情報	[modify] server (server_id:*, foreign_key:'**', name:'**', smtp:'**', smtp_port:**, smtp_ssl:*, smtp_starttls:*, smtp_auth:'**', pop_before_smtp:*, smtp_timeout_sec:**, retrieve_protocol:'**', retrieve:'**', retrieve_port:**, retrieve_ssl:*, retrieve_auth:'**', retrieve_timeout_sec:**, oauth_client_code:'**')
メールサーバーの削除	重要情報	[delete] server (server_id:**, foreign_key:'**', name:'**', smtp:'**', smtp_port:**, smtp_ssl:*, smtp_starttls:*, smtp_auth:'**', smtp_timeout_sec:**, retrieve_protocol:'**', retrieve:'**', retrieve_port:**, retrieve_ssl:*, retrieve_auth:'**', retrieve_timeout_sec:**, oauth_client_code:'**', pop3_ssl:*)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
foreign_key	メールサーバーコード	
imap4_ssl	受信メールサーバーとの通信にTLSを使用するかどうか	受信プロトコルがIMPA4の場合に出力されます。 次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
name	メールサーバーの名称	
oauth_client_code	OAuthクライアントコード	メールの送受信にOAuthを使用する場合に出力されます。 使用するOAuthクライアントのOAuthクライアントコードが表示されます。 Garoonが自動的に設定したコードです。
pbsmtp_wait_sec	POP before SMTPの送信までの待ち時間（秒）	
pop_before_smtp	受信後に送信を行う（POP before SMTP）かどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
pop3_ssl	受信メールサーバーとの通信に	受信プロトコルがPOP3の場合に出力されます。 次のどちらかの値が表示されます。 • 0

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	TLSを使用するかどうか	• 1
retrieve	受信メールサーバー名	
retrieve_auth	受信時の認証方式	受信プロトコルがPOP3の場合に出力されます。 次のいずれかの値が表示されます。 • APOP • USER • XOAUTH2
retrieve_port	受信メールサーバーポート番号	
retrieve_protocol	受信プロトコル	次のどちらかの値が表示されます。 • POP3 • IMAP4
retrieve_ssl	受信メールサーバーとの通信にTLSを使用するかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
retrieve_timeout_sec	受信時のタイムアウトまでの時間（秒）	
server_id	メールサーバーID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
smtp	送信メールサーバー名（SMTP）	
smtp_auth	SMTP認証方式	送信メールサーバーがSMTP認証に対応している場合に出力されます。 次のいずれかの値が表示されます。 • NONE • PLAIN • LOGIN • CRAM-MD5 • DIGEST-MD5 • XOAUTH2
smtp_ssl	送信メールサーバーとの通信にTLSを使用するかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
smtp_starttls	送信メールサーバーとの通信にSTARTTLSを使用するかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
smtp_timeout_sec	送信時のタイムアウトまでの時間（秒）	

ユーザーアカウント

操作	レベル	ログ
ユーザーアカウントの追加	重要情報	[create] account (account_id:**, account_code:**, account_name:**, mail_server:**, email:**, retrieve_account:**, retrieve_save:**, smtp_account:**, disabled:**)
ユーザーアカウントの変更	重要情報	[modify] account (account_id:**, account_code:**, account_name:**, mail_server:**, email:**, retrieve_account:**, retrieve_save:**, smtp_account:**, disabled:**)
ユーザーアカウントの削除	重要情報	[delete] account (account_id:**, account_code:**, account_name:**, mail_server:**, email:**, retrieve_account:**, retrieve_save:**, smtp_account:**, disabled:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account_code	ユーザーアカウントコード	
account_id	アカウントID	
account_name	ユーザーアカウント名	
disabled	使用の停止	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
email	Emailアドレス	
mail_server	メールサーバー	
retrieve_account	受信メールアカウント	
retrieve_save	受信メールサーバーにメールを残す	次のどちらかの値が表示されます。 • LEAVE • DELETE
smtp_account	送信メールアカウント	

ユーザーのメールサイズの設定

操作	レベル	ログ
メールサイズの制限の設定	重要情報	[config] user_mail_limit (uid:**, user_limit:**, retrieve_limit:**, send_limit:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
retrieve_limit	受信メールサイズの制限	無制限の場合は、-1と出力されます。
send_limit	送信メールサイズの制限	無制限の場合は、-1と出力されます。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
uid	設定されたユーザーのユーザー ID	
user_limit	1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ	無制限の場合は、-1と出力されます。

メールサイズの制限

操作	レベル	ログ
メールサイズの制限の設定	重要情報	[config] mail_limit (user_limit:**, retrieve_limit:**, send_limit:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
retrieve_limit	受信メールサイズの制限	無制限の場合は、-1と出力されます。
send_limit	送信メールサイズの制限	無制限の場合は、-1と出力されます。
user_limit	1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ	無制限の場合は、-1と出力されます。

CSVファイルからの読み込み

操作	レベル	ログ
メールサーバーの読み込み	重要情報	[import] server (server_id:**, foreign_key:**)
メールアカウントの読み込み	重要情報	[import] account (account_id:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account_id	アカウントID	
foreign_key	メールサーバーコード	
server_id	メールサーバーID	

CSVファイルへの書き出し

操作	レベル	ログ
メールサーバーの書き出し	重要情報	[export] server (server_id:**, foreign_key:**)
ユーザーアカウントの書き出し	重要情報	[export] account (account_id:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account_id	アカウントID	
foreign_key	メールサーバーコード	
server_id	メールサーバーID	

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

操作	レベル	ログ
カスタマイズグループの追加	重要情報	[add] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの変更	重要情報	[modify] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*, oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)
カスタマイズグループの削除	重要情報	[delete] customization_group (id:*, name:'**', apply_status:'**', rid_1:*,oid_1:*, uid_1:*, js_1:'**', ... , css_1:'**'...)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
apply_status	JavaScript/CSSによるカスタマイズ	次のどちらかの値が表示されます。 • applied（適用する） • not applied（適用しない）
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
id	カスタマイズグループID	
js_[1から始まる整数]	JavaScriptカスタマイズで適用	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	するファイルおよびリンク	
name	カスタマイズグループ名	
oid_[1から始まる整数]	組織ID	
rid_[1から始まる整数]	ロールID	
uid_[1から始まる整数]	ユーザーID	

個人設定

メールアカウントの設定

操作	レベル	ログ
メールアカウントの追加	重要情報	[create] account (account_id:**, account_code:'**', account_name:'**', mail_server:**, email:'**', retrieve_account:'**', retrieve_save:'**', disabled:**)
メールアカウントの変更	重要情報	[modify] account (account_id:**, account_code:'**', account_name:'**', mail_server:**, email:'**', retrieve_account:'**', retrieve_save:'**', disabled:**)
メールアカウントの削除	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[delete] account (account_id:**, account_code:'**', account_name:'**', mail_server:**, email:'**', retrieve_account:'**', retrieve_save:'**', disabled:**)
メールアカウントの削除（メールデータも削除する）	重要情報	[delete] mail (mid:**, account_id:**, subject:'**', to:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	メールアカウント	次のどちらかの値が表示されます。 • all（すべてのアカウント） • 選択したメールアカウント
account_code	ユーザーアカウントコード	
account_id	アカウントID	
account_name	ユーザーアカウント名	
disabled	使用の停止	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
email	Emailアドレス	
mail_server	メールサーバー	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
mid	メールID	
retrieve_account	受信メールアカウント	
retrieve_save	受信メールサーバーにメールを残す	次のどちらかの値が表示されます。 • LEAVE • DELETE
smtp_account	送信メールアカウント	
subject	標題	
to	宛先	

開封確認の設定

操作	レベル	ログ
開封確認の設定	重要情報	[config] confirm (use_for_sending:**, response:**, no_response_bcc:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
no_response_bcc	ToまたはCcに含まれないときは返信しない	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
response		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	開封確認の要求に対する返信	次のいずれかの値が表示されます。 • ignore • manual • auto
use_for_sending	「開封確認を要求する」ボタンをメール送信画面に表示する	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

データの読み込み

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import] mail (account:**, folder:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account	メールアカウント	
folder	フォルダー名	

データの書き出し

操作	レベル	ログ
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] mail (account:**, folder:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account	メールアカウント	
folder	フォルダー名	

データの削除

操作	レベル	ログ
メールの一括削除	重要情報	一括削除の開始時と終了時に、それぞれログが出力されます。 [delete_all] Start email deletion process (account:**, delete_timestamp:**, total:**) [delete_all] End delete all mails of user. (account:**, delete_timestamp:**, total:**, delete_count:**)
メールの一括削除の中止	重要情報	[delete_all] Cancel delete all email (delete_timestamp:**, total:**, delete_count:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	メールアカウント	
delete_count	削除したメールの件数	
delete_timestamp	削除を実行した日時	
total	削除の対象となったメールの件数	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
フォルダーの追加	重要情報	[create] folder (account_id:**, folder_id:**, folder_name:**, parent_folder_id:**, memo:**)
フォルダーの変更	重要情報	[modify] folder (account_id:**, folder_id:**, folder_name:**, parent_folder_id:**, memo:**)
フォルダーの移動	重要情報	[move] folder (account_id:**, folder_id:**, folder_name:**, parent_folder_id:**, list_index:**)
フォルダーの削除	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[delete] folder (account_id:**, folder_id:**, folder_name:**)
メールの送信	重要情報	[send] mail (mid:**, subject:**, data:**,filename_1:**, to:**, cc:**, bcc:**)
メールの受信 （手動受信、自動受信）	重要情報	[receive] mail (mid:**, subject:**, from:**, data:**, filename_1:**)
メールの移動	重要情報	[move] mail (mid:**, account_id:**, folder_id:**, source_folder_id:**)
メールの削除	重要情報	[delete] mail (mid:**, account_id:**, subject:**,to:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
account_id	アカウントID	
data	内容	最大100文字まで出力されます。
filename_[1から始まる整数]	添付ファイル名	最大100文字まで出力されます。
folder_id	フォルダーID	
from	差出人	
mid	メールID	
source_folder_id	ソースフォルダーID	
subject	件名	最大100文字まで出力されます。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
to	宛先	

エラー

操作	レベル	ログ
不要なメールを受信しないための内部処理の失敗	警告	[receive] Failed (account_id:**, account:**, protocol:**, command:'**', messages:'**')
メール送受信時に発生した通信処理の失敗[1]	重要	[プロセスID] エラー番号, Last communication logs: [{"timestamp": "**","data": "**"}, ...]

[1] ：バージョン 6.17.0以降のGaroonで表示されます。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	メールアカウント	
account_id	アカウントID	
command	メールサーバー上で実行されたコマンド	
data	通信内容	次の情報はマスキングされて表示されます。 • メールアカウント

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• パスワード • トークン
messages	メールサーバー上のエラーメッセージ	
protocol	受信プロトコル	次のどちらかの値が表示されます。 • POP3 • IMAP4
timestamp	通信を行った日時	

1.11.19. ネット連携サービスのログ

一般設定

操作	レベル	ログ
個別IDの送信	重要情報	[config] common (use_product_id:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
use_product_id		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	ネット連携サービスのサイトに個別IDを送信する	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1

サービス一覧

操作	レベル	ログ
サービスの使用	重要情報	[config] service (sid:**, name:**, activate:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
activate	使用する	
name	サービス名	
sid	サービスID	

イベントデータの受信

操作	レベル	ログ
イベントデータの受信	重要情報	[download] event_data (sid:**, name:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
name	サービス名	
sid	サービスID	

エラー

操作	レベル	ログ
イベントデータパースのエラー	重要情報	parse_error (sid:**, name:**, cache_file:**)
イベントデータ受信のエラー	重要情報	connection_error (sid:**, name:**, url:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
cache_file	キャッシュファイルパス	
name	サービス名	
sid	サービスID	
url	受信URL	

1.11.20. 在席確認のログ

システム管理

一般設定

操作	レベル	ログ
• ステータスの自動設定	重要情報	

操作	レベル	ログ
• ユーザーによる代理人設定の許可		[config] common (personal_proxy_setting:'**') [config] common (auto_set_presence:'**', auto_set_absence:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
auto_set_absence	「不在」の自動設定	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
auto_set_presence	「在席」の自動設定	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
personal_proxy_setting	代理人設定の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

ステータスの設定

操作	レベル	ログ
ステータスの設定	重要情報	[config] system_presence (value:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
value	設定値	

代理人の設定

操作	レベル	ログ
代理人の追加	重要情報	[add] agent_modify (uid/oid:**, agent_uid:**, agent_oid:**)
代理人の一括削除	重要情報	[delete] agent_modify (uid/oid:**, agent_uid:**, agent_oid:**)
代理人の全削除	重要情報	[delete_all] agent_modify (uid/oid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
agent_oid	代理人の組織ID	
agent_uid	代理人のユーザーID	
oid	組織ID	
uid	ユーザーID	

代理人の読み込み

操作	レベル	ログ
CSVファイルからの読み込み	重要情報	[import]agent_modify

代理人の書き出し

操作	レベル	ログ
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export]agent_modify

個人設定

操作	レベル	ログ
ステータスの設定	重要情報	[config] personal_presence (value:'**')
代理人の設定	重要情報	[add] agent_modify (uid:*, agent_uid:*, agent_oid:*)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
agent_oid	代理人の組織ID	
agent_uid	代理人のユーザーID	
uid	ユーザーID	
value	設定値	

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
ステータスの変更	重要情報	[modify] presence information (mid:**, uid:**, info:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
info	在席情報のメモ	
mid	代理人のユーザーID	
uid	ユーザーID	

1.11.21. お気に入りのログ

一般設定

操作	レベル	ログ
お気に入りの上限値	重要情報	[config] common (star_limit:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
star_limit	設定値	

1.11.22. 通知一覧のログ

システム管理

デスクトップ通知の設定

デスクトップ通知は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

操作	レベル	ログ
デスクトップ通知の使用	重要情報	[config] system (allow_desktop_notifications:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
allow_desktop_notifications	デスクトップ通知の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

API / メールによる外部通知設定

操作	レベル	ログ
外部通知の追加	重要情報	[create] system_notifyinfo (aid:**, code:**, name:**)
外部通知の変更	重要情報	[modify] system_notifyinfo (aid:**, code:**, name:**)
外部通知の削除	重要情報	[delete] system_notifyinfo (aid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
aid	外部通知ID	
code	外部通知コード	
name	外部通知表示名	

個人設定

デスクトップ通知の設定

デスクトップ通知は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

操作	レベル	ログ
デスクトップ通知	重要情報	[config] personal (allow_desktop_notifications:'**', reminder_time:'** minutes before')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
allow_desktop_notifications	デスクトップ通知の使用	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF
reminder_time	予定のアラーム	次のいずれかの値が表示されます。 • 1 • 5 • 10 • 15

外部通知の利用

操作	レベル	ログ
外部通知の使用停止	重要情報	[config] personal_notify_set (not_use:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
not_use	外部通知を利用しない	次のどちらかの値が表示されます。 • true（利用しない） • false（利用する）

ユーザー操作

操作	レベル	ログ
APIの外部通知の登録	重要情報	[create] items (app:'**', 'notificationKey': '**', title: '**') by REST API

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
app	外部通知コード	
notificationKey	通知の識別ID	
title	標題	

1.11.23. ワークフローのログ

ワークフローに関するログを説明します。

関連ページ

- ワークフローの一般設定のログ(593ページ)
- 申請フォームの一覧のログ(596ページ)
- 申請フォーム情報に関するログ(599ページ)
- 申請フォームの項目に関するログ(602ページ)
- 申請フォームの項目のアクセス権のログ(614ページ)
- スケジュールへの自動登録に関するログ(615ページ)
- 申請経路に関するログ(618ページ)
- 経路ステップに関するログ(619ページ)
- 経路分岐に関するログ(622ページ)
- 経路の一覧に関するログ(623ページ)
- ワークフローのアクセス権のログ(628ページ)
- ワークフローの運用管理権限のログ(629ページ)
- 申請データの管理のログ(630ページ)
- ワークフローのCSVファイルの操作ログ(631ページ)
- 申請の作成のログ(635ページ)
- 申請の処理のログ(637ページ)
- 代理人の設定のログ(639ページ)
- 申請の公開設定のログ(640ページ)
- 「ワークフロー」ポートレットの設定のログ(641ページ)

1.11.23.1. ワークフローの一般設定のログ

操作	レベル	ログ
• 申請/決裁番号の年次切替 • 差し戻しの使用許可 • 申請者の経路変更の許可 • 運用管理者の経路変更の許可 • システム管理者の経路変更の許可 • 承認予定の使用許可 • 代理申請の許可 • 代理承認の許可 • ユーザーによる代理人設定の許可 • メール通知の使用許可 • 自動書き出し時の文字コード • JavaScript / CSSによるカスタマイズの許可	重要情報	[config] common_set（cutover:**, allow_remand:**, applicant:**, operation_admin:**, system_admin:**, approval_plan:**, substitute_application:**, substitute_approval:**, personal_agent_setting:**, mail_notification:**, mail_notification_url:**, js_css_customization_setting:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
allow_remand	差し戻しの使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
applicant	申請者の経路変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
approval_plan	承認予定の使用許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
cutover	申請/決裁番号の年次切替日時	
js_css_customization_setting	JavaScript/CSSによるカスタマイズの許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on（許可する） • off（許可しない）
mail_notification	メール通知	
mail_notification_url	メール通知先のURL	
operation_admin	運用管理者の経路変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
personal_agent_setting		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	個人の代理人設定の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
substitute_application	代理申請の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
substitute_approval	代理承認の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
system_admin	システム管理者の経路変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

1.11.23.2. 申請フォームの一覧のログ

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] category_add (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)
カテゴリーの変更	重要情報	[modify] category_modify (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)

操作	レベル	ログ
カテゴリーの移動	重要情報	[modify] category_move (cid:**, s_cid:**)
カテゴリーの削除	重要情報	[delete] category_delete (cid:**)
サブカテゴリーの順番変更	重要情報	[modify] category_order (cids_1:**)
申請フォーム追加	重要情報	[create] form_add (cid:**, fid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)
申請フォームのコピー	重要情報	[create] form_copy (fids_1:**)
申請フォームの一括削除	重要情報	[delete] form_delete_multi (fids_1:**)
申請フォームの全削除	重要情報	[delete] form_delete_all (cid:**)
申請フォームのXML読み込み	重要情報	[import] form_import (forms_1:**, items_1:**, paths_1:**, path_steps_1:**, path_skips_1:**, path_conditions_1:**)
申請フォームのXML書き出し	重要情報	[export] form_export
区切り線の追加	重要情報	[create] form_separator_add (cid:**, fid:**)
申請フォームまたは区切り線の順番変更	重要情報	[modify] form_order (cid:**, fids_1:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
cids_[1から始まる整数]	カテゴリーID	
fid	申請フォームID	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
fids_[1から始まる整数]	申請フォームID	
foreign_key	カテゴリーコード 申請フォームコード	
forms_[1から始まる整数]	申請フォーム外部キー	
items_[1から始まる整数]	申請項目外部キー	
memo	メモ	
name	カテゴリー名 フォーム名	
path_conditions_[1から始まる整数]	経路分岐条件名	
path_skips_[1から始まる整数]	経路の分岐項目ID	
path_steps_[1から始まる整数]	経路ステップ外部キー	
paths_[1から始まる整数]	経路外部キー	
s_cid	親カテゴリーID	

1.11.23.3. 申請フォーム情報に関するログ

操作	レベル	ログ
管理者用メモの変更	重要情報	[modify] form_memo_modify (fid:**, admin_memo:**)
申請フォーム情報の変更	重要情報	[modify] form_modify (fid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**, auto_export:**, export_folder:**)
申請フォームの移動	重要情報	[modify] form_move (cid:**, s_cid:**, fid:**)
申請フォームの有効/無効	重要情報	[modify] form_activate (fid:**, active:**)
申請フォームの削除	重要情報	[delete] form_delete (fid:**)
アイコンの設定	重要情報	[modify] form_icon_modify (icon_id:**, icon_type:**, icon_url:**)
申請番号の設定	重要情報	[modify] form_serial_modify (fid:**, serial_type:**, serial_format:**)
申請番号の初期化	重要情報	[modify] form_serial_initialize (fid:**, serial_number:**)
決裁番号の設定	重要情報	[modify]form_serial_modify(fid:**, serial_type:**, serial_format:**, approved_serial_type:**, approved_serial_format:**)
決裁番号の初期化	重要情報	[modify]form_approved_serial_initialize(fid:**, approved_serial_number:**)
	重要情報	

操作	レベル	ログ
JavaScript/CSSによるカスタマイズの変更		[modify] customization (fid:**, apply_status:'**', js_1:'**', css_1;'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
active	申請フォームの有効/無効のフラグ	次のどちらかの値が表示されます。 • active • deactive
admin_memo	管理者用メモ	
apply_status	JavaScript/CSSによるカスタマイズ	次のどちらかの値が表示されます。 • applied（適用する） • not applied（適用しない）
approved_serial_format	決裁番号書式	
approved_serial_type	決裁番号形式	次のどちらかの値が表示されます。 • every • not use
cid	カテゴリーID	
css_[1から始まる整数]	CSSカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
fid	申請フォームID	
foreign_key		

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	申請フォーム コード	
icon_id	アイコンID	
icon_type	アイコン種別	次のいずれかの値が表示されます。 • standard • embedded • url
icon_url	指定のURL	
js_[1から始まる整数]	JavaScriptカスタマイズで適用するファイルおよびリンク	
memo	説明	
name	申請フォーム名	
s_cid	親カテゴリーID	
serial_format	申請番号書式	
serial_number	新規申請番号	
serial_type	申請番号形式	次のいずれかの値が表示されます。 • all • every • not_use

1.11.23.4. 申請フォームの項目に関するログ

操作	レベル	ログ
文字列（1行）項目の追加	重要情報	[create] form_layout_string_single_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**)
文字列（1行）項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_string_single_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**)
文字列（複数行）項目の追加	重要情報	[create] form_layout_string_multiple_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**)

操作	レベル	ログ
文字列（複数行）項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_string_multiple_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**)
メニュー項目の追加	重要情報	[create] form_layout_menu_string_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**)
メニュー項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_menu_string_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**,code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**)
ラジオボタン項目の追加	重要情報	[create] form_layout_radio_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**,

操作	レベル	ログ
		description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**)
ラジオボタン項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_radio_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**)
チェックボックス項目の追加	重要情報	[create] form_layout_checkbox_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**)
チェックボックス項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_checkbox_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**)
数値項目の追加	重要情報	[create] form_layout_numeric_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**,

操作	レベル	ログ
		max_input_number:**, min_input_number:**, required:**)
数値項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_numeric_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, max_input_number:**, min_input_number:**, required:**)
自動計算項目の追加	重要情報	[create] form_layout_calc_numeric_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, not_display:**, calc_type:**, calc_operator_operator:**, calc_operator_operand1_type:**, calc_operator_operand1_value:**, calc_operator_operand2_type:**, calc_operator_operand2_value:**, calc_total_values:**)
自動計算項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_calc_numeric_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**,

操作	レベル	ログ
		option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, not_display:**, calc_type:**, calc_operator_operator:**, calc_operator_operand1_type:**, calc_operator_operand1_value:**, calc_operator_operand2_type:**, calc_operator_operand2_value:**, calc_total_values:**)
日付項目の追加	重要情報	[create] form_layout_date_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, date_type:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**)
日付項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_date_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, date_type:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**)
ファイル添付項目の追加	重要情報	[create] form_layout_file_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**,

操作	レベル	ログ
		br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**,thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**)
ファイル添付項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_file_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**, thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**)
路線ナビ連携項目の追加	重要情報	[create] form_layout_route_search_add (fid:**, iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, search_type:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, reauired:**)
路線ナビ連携項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_route_search_modify (iid:**, foreign_key:**, display_name:**, code:**, search_type:**, br:**, separator:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, reauired:**)
JavaScriptカスタマイズ用項目の追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[create] form_layout_js_customize_add (fid:**, iid:**, foreign_key:'**', code:'**', br:'**')
JavaScriptカスタマイズ用項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_js_customize_add (iid:**, foreign_key:'**', code:'**', br:'**')
JavaScriptカスタマイズ用項目の削除	重要情報	[delete] form_layout_js_customize_add (iid:**)
空行の追加	重要情報	[create] formlayout_blank_add (fid:**, iid:**)
項目の削除	重要情報	[delete] form_layout_delete (iid:**)
項目の一括削除	重要情報	[delete] form_layout_delete_multi (iids_1:**)
項目の全削除[1]	重要情報	[delete] form_layout_delete_all (fid:**)
項目のコピー	重要情報	[create] form_layout_copy (fid:**, iids_1:**)
項目の順番変更	重要情報	[modify] formlayout_order (fid:**, iids_1:**)

[1]：この機能は、バージョン 6.17.0のGaroonで廃止されました。

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
br	右隣への配置	次のどちらかの値が表示されます。 • right_position • not_right_position
calc_operator_operand1_type	演算項目1	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
calc_operator_operand1_value	定数1	
calc_operator_operand2_type	演算項目2	
calc_operator_operand2_value	定数2	
calc_operator_operator	演算子	次のいずれかの値が表示されます。 • plus • minus • multiplication • division
calc_total_values	選択項目の値の総和	
calc_type	計算内容	次のどちらかの値が表示されます。 • operation • total
code	項目コード	
col_size	桁	
date_type	表示形式	次のどちらかの値が表示されます。 • date（日付のみ） • date_time（日付と時刻）
description	説明	
description_editor	説明の書式	次のどちらかの値が表示されます。 • text

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• edit
description_type	説明のアイコン表示	次のどちらかの値が表示されます。 • icon • not_icon
display_name	項目名	
effective_figures	小数点以下の有効桁数	
fid	申請フォームID	
foreign_key	外部キー	
iid	新規申請番号	
iids_[1から始まる整数]	項目ID	
initial_day	日	
initial_hour	時	「表示形式」が「日付と時刻」の場合の「時」です。
initial_minute	分	「表示形式」が「日付と時刻」の場合の「分」です。
initial_month	月	
initial_text_value	直接入力の初期値	
initial_type		

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	「文字列（1行）」項目の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • manual_input • user_info
initial_type	「日付」項目の初期値	次のいずれかの値が表示されます。 • now_date • specific_date • blank_date
initial_user_value	ユーザー情報	
initial_value	初期値 「チェックボックス」項目の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • checked • not_checked
initial_year	年	
inline	ファイル表示	次のどちらかの値が表示されます。 • inline • not_inline
input_chars	入力文字制限	次のいずれかの値が表示されます。 • full • half • no_limit

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
input_numbers	入力値制限	次のどちらかの値が表示されます。 • limit • no_limit
max_files	最大ファイル数	
max_input_number	最大値	
max_input_size	最大入力文字数	
menu_item_type	メニュー項目タイプ	次のどちらかの値が表示されます。 • 1 • 0
menu_items	メニュー内容	
min_input_number	最小値	
minus_type	マイナス値の表示方法	
not_display	計算結果表示	次のどちらかの値が表示されます。 • display • not_display
option_string	前または後に配置する文字列	
option_string_type	前または後の文字配置	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
radio_items	ラジオ項目の内容	
required	必須入力	次のどちらかの値が表示されます。 • required • not_required
right_align	右寄せ表示	次のどちらかの値が表示されます。 • right_align • not_right_align
row_size	行	
search_type	取り込む項目	次のいずれかの値が表示されます。 • route/fare • route • fare
separator	セパレーター	
size	入力幅	
split_rank	桁区切り表示	次のどちらかの値が表示されます。 • split_rank • not_split_rank
thumbnail	イメージの縮小表示	次のどちらかの値が表示されます。 • thumbnail • not_thumbnail

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
thumbnail_xsize	幅	
thumbnail_ysize	高さ	

1.11.23.5. 申請フォームの項目のアクセス権のログ

操作	レベル	ログ
項目のアクセス権の変更	重要情報	[modify] item_access_modify (fid:**, iid:**, psid:**, view:**, edit:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
edit	編集権限	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
fid	申請フォームID	
iid	項目ID	
psid	経路ステップID	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
view	閲覧権限	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

1.11.23.6. スケジュールへの自動登録に関するログ

操作	レベル	ログ
スケジュールへの自動登録の設定	重要情報	[config] schedule cooperation (use:'**', fid:**, event_type:'**', menu_title:'**', start_iid:**, start_display_name:'**', end_iid:**, end_display_name:'**')
予定の自動登録	重要情報	[cooperation] schedule_info (pid:**, fid:**, subject:'**', applicant_user_name:'**', approval_user_name:'**', event_type:'**', menu_title:'**', start_year:**, start_month:**, start_day:**, start_hour:**, start_minute:**, end_year:**, end_month:**, end_day:**, end_hour:**, end_minute:**, timezone:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
applicant_user_name	申請者のユーザー名	代理人が申請した申請でも、本来の申請者のユーザー名が出力されます。
approval_user_name	承認者のユーザー名	代理人が承認した申請でも、本来の承認者のユーザー名が出力されます。
end_day	予定の終了日	
end_display_name	「終了日時」の項目名	
end_hour	予定の終了時間（時）	時刻が設定されている場合にのみ出力されます。
end_iid	「終了日時」の項目ID	
end_minute	予定の終了時間（分）	時刻が設定されている場合にのみ出力されます。
end_month	予定の終了月	
end_year	予定の終了年	
event_type	予定の種類	
fid	申請フォームID	
menu_title	予定メニュー	
pid	申請ID	
start_day	予定の開始日	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
start_display_name	「開始日時」の項目名	
start_hour	予定の開始時間（時）	時刻が設定されている場合にのみ出力されます。
start_iid	「開始日時」の項目ID	
start_minute	予定の開始時間（分）	時刻が設定されている場合にのみ出力されます。
start_month	予定の開始月	
start_year	予定の開始年	
subject	申請の標題	
timezone	予定の日時のタイムゾーン	
use	スケジュールへの自動登録	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

1.11.23.7. 申請経路に関するログ

操作	レベル	ログ
経路情報の追加	重要情報	[create] path_add (fid:**, pid:**, name:**, type:**, foreign_key:**, richeditor:**, description:**, icon:**)
経路情報の変更	重要情報	[modify] path_modify (pid:**, name:**, type:**, foreign_key:**, richeditor:**, description:**, icon:**)
共有経路の設定	重要情報	[modify] path_select (fid:**, pid:**)
専用経路の共有	重要情報	[modify] path_publish (pid:**, type:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
description	説明	
fid	申請フォームID	
foreign_key	経路コード	
icon	説明のアイコン表示	次のどちらかの値が表示されます。 • icon • not_icon
name	経路名	
pid	経路ID	
richeditor	説明の書式	次のどちらかの値が表示されます。 • text

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• edit
type	経路タイプ	

1.11.23.8. 経路ステップに関するログ

操作	レベル	ログ
経路ステップの追加	重要情報	[create] path_step_add (pid:**, psid:**, role:'**', code:'**', type:'**', acceptance_type:'**', change_path:'**')
経路ステップの変更	重要情報	[modify] path_step_modify (psid:**, role:'**', code:'**', path:**, type:'**', acceptance_type:'**', change_path:'**')
経路ステップの順番変更	重要情報	[modify] path_step_order (pid:**, psids_1:**)
経路ステップの削除	重要情報	[delete] path_step_delete (psid:**)
経路ステップの一括削除	重要情報	[delete] path_step_delete_multi (psids_1:**)
初期値の追加	重要情報	[create] default_add (psid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, skip:'**', applicant:'**')
上長の選択	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] default_chief_set (rid:**, psid:**, chief:'**')
初期値に（省略）を設定	重要情報	[modify] default_skip_set (psid:**)
初期値の一括削除	重要情報	[delete] default_delete_multi (psid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, skip:'**', applicant:'**')
初期値の全削除	重要情報	[delete] default_delete_all (psid:**)
初期値変更の許可設定	重要情報	[modify] default_change_path (psid:**, change_path:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
acceptance_type	承認経路の種類	次のどちらかの値が表示されます。 • and • or
applicant	申請者フラグ	次のどちらかの値が表示されます。 • applicant • not_applicant
change_path	経路変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • permission • not_permission
change_path	申請時の初期値変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • allow

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• deny
chief	上長選択フラグ	次のどちらかの値が表示されます。 • chief • not_chief
code	経路ステップ コード	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
path	経路ID	
pid	経路ID	
psid	経路ステップID	
psids_[1から始まる整数]	経路ステップID	
role	経路ステップ名	
skip	省略の設定	次のどちらかの値が表示されます。 • skip • not_skip
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
type	経路種別	次のどちらかの値が表示されます。 • approval • circular

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.9. 経路分岐に関するログ

操作	レベル	ログ
経路分岐情報の追加	重要情報	[create] path_skip_set (fid:**, sid:**, iid:**)
経路分岐条件の削除	重要情報	[delete] path_skip_delete (sid:**)
経路分岐条件の追加	重要情報	[create] path_condition_add (sid:**, pcid:**, name:**, number:**, operator:**, option:**, path_skip:**)
経路分岐条件の変更	重要情報	[modify] path_condition_modify (pcid:**, name:**, number:**, operator:**, option:**, path_skip:**)
経路分岐条件の順番変更	重要情報	[modify] path_condition_order (sid:**, pcids:**)
経路分岐条件の削除	重要情報	[delete] path_condition_delete (pcid:**)
経路分岐条件の一括削除	重要情報	[delete] path_condition_delete_multi (pcids:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
fid	申請フォームID	
iid	項目ID	
name	経路分岐の条件名	
number	数値分岐の条件	
operator	分岐条件	
option	ラジオボタンの分岐条件	
path_skip	スキップする経路ステップID	
pcid	経路分岐条件ID	
pcids_[1から始まる整数]	経路分岐条件ID	
sid	経路分岐情報ID	

1.11.23.10. 経路の一覧に関するログ

操作	レベル	ログ
共有経路情報の追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[create] path_add (fid:**, pid:**, name:**, type:**, foreign_key:**, richeditor:**, description:**, icon:**)
共有経路情報の変更	重要情報	[modify] path_modify (pid:**, name:**, type:**, foreign_key:**, richeditor:**, description:**, icon:**)
共有経路情報の削除	重要情報	[delete] path_delete (pid:**)
共有経路情報の一括削除	重要情報	[delete] path_delete_multi (pids_1:**)
管理者メモの変更	重要情報	[modify] admin_memo_modify (pid:**, admin_memo:**)
経路ステップの追加	重要情報	[create] path_step_add (pid:**, psid:**, role:'**', code:'**', type:'**', acceptance_type:'**', change_path:'**')
経路ステップの変更	重要情報	[modify] path_step_modify (psid:**, role:'**', code:'**', path:**, type:'**', acceptance_type:'**', change_path:'**')
経路ステップの削除	重要情報	[delete] path_step_delete (psid:**)
経路ステップの一括削除	重要情報	[delete] path_step_delete_multi (psids_1:**)
経路ステップの順番変更	重要情報	[modify] path_step_order (pid:**, psids_1:**)
初期値の追加	重要情報	[create] default_add (psid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, skip:**, applicant:**)
上長の選択	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] default_chief_set (rid:**, psid:**, chief:**)
初期値に（省略）を設定	重要情報	[modify] default_skip_set (psid:**)
初期値の一括削除	重要情報	[delete] default_delete_multi (psid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, skip:**, applicant:**)
初期値の全削除	重要情報	[delete] default_delete_all (psid:**)
初期値変更の許可設定	重要情報	[modify] default_change_path (psid:**, change_path:**)
専用経路の共有	重要情報	[modify] path_publish (pid:**, type:**)
区切り線の追加	重要情報	[create] path_separator_add (pid:**)
経路または区切り線の順番変更	重要情報	[modify] path_order (pids_1:**)
XMLファイルからの読み込み	重要情報	[import] path_import (pids_1:**, psids_1:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, crids_1:**, skips:**, applicants:**)
XMLファイルへの書き出し	重要情報	[export] path_export

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
acceptance_type	承認経路の種類	次のどちらかの値が表示されます。 • and • or
admin_memo	管理者用メモ	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
applicant	申請者フラグ	次のどちらかの値が表示されます。 • applicant • not_applicant
change_path	経路変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • permission • not_permission
change_path	申請時の初期値 変更の許可	次のどちらかの値が表示されます。 • allow • deny
chief	上長選択フラグ	次のどちらかの値が表示されます。 • chief • not_chief
cirds_[1から始まる整数]	上長ロールID	
code	経路ステップ コード	
description	説明	
fid	申請フォームID	
foreign_key	経路コード	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
icon		次のどちらかの値が表示されます。 • icon

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
	説明のアイコン表示	• not_icon
name	経路名	
path	経路ID	
pid	経路ID	
psid	経路ステップID	
richeditor	説明の書式	次のどちらかの値が表示されます。 • text • edit
role	経路ステップ名	
skip	省略の設定	次のどちらかの値が表示されます。 • skip • not_skip
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
type	経路タイプ	次のどちらかの値が表示されます。 • publish • monopoly
type	経路種別	次のどちらかの値が表示されます。 • approval • circular

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.11. ワークフローのアクセス権のログ

操作	レベル	ログ
アクセス権の追加	重要情報	[create] access_add (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**, security_model:'**', authority:'**')
アクセス権の一括削除	重要情報	[delete] access_delete_multi (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete] access_delete_all (cid:**)
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] access_model_modify (cid:**, security_model:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
authority	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
cid	カテゴリーID	

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.12. ワークフローの運用管理権限のログ

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege_add (uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
運用管理権限の一括削除	重要情報	[delete] privilege_delete_multi (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete] privilege_delete_all (cid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.13. 申請データの管理のログ

操作	レベル	ログ
申請データの削除	重要情報	[delete] petition_delete (pid:**)
申請データの一括削除	重要情報	[delete] petition_delete_multi (pids_1:**)
申請データの全削除	重要情報	[delete] petition_delete_all (fid:**)
申請データの印刷	重要情報	[print] petition_print
経路ステップの処理者の変更	重要情報	[modify] petition_path_step_modify (add_uids_1:**, deleted_uids_1:**, comment:'**')
CSVファイルへの書き出し	重要情報	[export] petition_export

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
add_uids_[1から始まる整数]	追加ユーザーID	
comment	コメント	
deleted_uids_[1から始まる整数]	削除ユーザーID	
fid	申請フォームID	
pid	申請ID	
pids_[1から始まる整数]	申請ID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.14. ワークフローのCSVファイルの操作ログ

操作	レベル	ログ
カテゴリーの読み込み	重要情報	[import] category_import (parent_foreign_key_1:**, foreign_key_1:**, name_1:**,memo_1:**)
カテゴリーの書き出し	重要情報	[export] category_export
カテゴリー名の読み込み	重要情報	[import] category_local (cid:**, language_code:'**',

操作	レベル	ログ
		prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
カテゴリー名の書き出し	重要情報	[export] category_local (cid:**, languageCode:'**', category_name:'**')
アクセス権の読み込み	重要情報	[import] category_accesses_import (foreign_key_1:**, item_1:**, value_1:**,name_1:**)
アクセス権の書き出し	重要情報	[export] category_accesses_export
運用管理権限の読み込み	重要情報	[create] privilege_add (uids_1:'**', gids_1:'**', srids_1:'**', drids_1:'**') [import] privilege
運用管理権限の書き出し	重要情報	[export] privilege
代理申請者の読み込み	重要情報	[import] agent_petition_import (foreign_key_1:'**', agent_1:'**')
代理申請者の書き出し	重要情報	[export] agent_petition_export
代理承認者の読み込み	重要情報	[import] agent_approval_import (foreign_key_1:'**', agent_1:'**')
代理承認者の書き出し	重要情報	[export] agent_approval_export

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
agent_[1から始まる整数]	代理申請者のログイン名	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	代理承認者のログイン名	
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーID	
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
foreign_key	カテゴリーキー	
foreign_key_[1から始まる整数]	ログイン名	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
item	ロール	
languageCode	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体））

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
memo	メモ	
name	カテゴリー名	
name	ロール名	
next_category_name	変更後のカテゴリー名	
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
parent_foreign_key	親カテゴリーキー	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	
value	セキュリティモデル	

1.11.23.15. 申請の作成のログ

操作	レベル	ログ
申請の作成	重要情報	[create] petition_add (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')
申請を下書きとして保存	重要情報	[create] petition_draft_add (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')
申請の再利用	重要情報	[create] petition_reuse (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')
再利用した申請を下書きとして保存	重要情報	[create] petition_reuse_draft (pid:**, fid:**,name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')
下書きの申請	重要情報	[modify] petition_draft (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')
下書きの編集	重要情報	[modify] petition_draft_draft (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')

操作	レベル	ログ
再申請	重要情報	[modify] remand_petition (pid:**, fid:**, name:'**', icon_type:**, icon_id:**, icon_url:**, serial_type:**, serial_format:**, serial_number:**, subject:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
fid	申請フォームID	
icon_id	アイコンID	
icon_type	アイコン種別	次のいずれかの値が表示されます。 • 0 • 1 • 2
icon_url	アイコンURL	
name	申請フォーム名	
pid	申請ID	
serial_format	申請番号書式	
serial_number	最終申請番号	
serial_type	申請番号タイプ	次のいずれかの値が表示されます。 • 0 • 1 • 2

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
subject	標題	

1.11.23.16. 申請の処理のログ

操作	レベル	ログ
申請の承認	重要情報	[modify]petition_accept (pid:**, comment:**, approved_serial_type:**, approved_serial_format:**, approved_serial_number:**)
申請の却下	重要情報	[modify] petition_reject (pid:**, comment:**)
申請の確認	重要情報	[modify] petition_confirm (pid:**, comment:**)
申請の差し戻し	重要情報	[modify] petition_remand (pid:**, comment:**)
申請の取り戻し	重要情報	[modify] petition_cancel (pid:**, uid:**, status:**, comment:**, ptime:**)
申請の削除	重要情報	[delete] folder_relation_delete (foid:**, pid:**)
申請の一括削除	重要情報	[delete] folder_relation_delete_multi (foid:**, pids_1:**)

操作	レベル	ログ
申請の印刷	重要情報	[print] petition_print
申請のメール通知に失敗	警告	Could not forward the workflow notification
経路ステップの処理者の変更	重要情報	[modify] petition_path_step_modify(add_uids_1:**, deleted_uids_1:**, comment:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
add_uids_[1から始まる整数]	追加ユーザーID	
approved_serial_format	決裁番号書式	
approved_serial_number	決裁番号	
approved_serial_type	決裁番号形式	
comment	コメント	
deleted_uids_[1から始まる整数]	削除ユーザーID	
fid	申請フォームID	
foid	フォルダーID	
pid	申請ID	
pids_[1から始まる整数]	申請ID	
ptime	取り消し時刻 取り戻し時刻	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
status	申請状態	
uid	ユーザーID	

1.11.23.17. 代理人の設定のログ

操作	レベル	ログ
代理人の変更	重要情報	[modify] agent_modify (uid:**, agent_petition_1:'**', agent_approval_1:'**')

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
agent_approval_[1から始まる整数]	代理承認者のユーザーID	
agent_petition_[1から始まる整数]	代理申請者のユーザーID	
uid	ユーザーID	

1.11.23.18. 申請の公開設定のログ

操作	レベル	ログ
アクセス権の追加	重要情報	[create] public_add (uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**, security_modex:'**', authority:'**')
アクセス権の一括削除	重要情報	[delete] public_delete_multi (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete] public_delete_all (cid:**)
セキュリティモデルの変更	重要情報	[modify] public_model_modify (cid:**, security_model:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
authority	権限	次のいずれかの値が表示されます。 • on • off
cid	カテゴリーID	
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.23.19. 「ワークフロー」ポートレットの設定のログ

操作	レベル	ログ
ポートレットの設定	重要情報	[config] portlet_set (folder_type:**, font_size:'**', number:'**', status:'**', transactor:'**', time:'**', rows:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
folder_type	一覧の種類	次のいずれかの値が表示されます。 • 2（受信一覧） • 3（送信一覧） • 6（下書き）
font_size	文字サイズ	
number	番号の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
rows	表示件数	
status	状況の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
time	申請日の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
transactor	申請者または処理者の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

1.11.23.20. ワークフローの個人設定のログ

代理人の変更

操作	レベル	ログ
代理人の変更	重要情報	[modify] agent_modify (uid:**, agent_petition_1:'**', agent_approval_1:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
agent_approval_[1から始まる整数]	代理承認者のユーザーID	
agent_petition_[1から始まる整数]	代理申請者のユーザーID	
uid	ユーザーID	

メール通知の設定

操作	レベル	ログ
メール通知の設定	重要情報	[config] forward_mail (forward:'**', email:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
email	メールアドレス	
forward	メール転送	次のどちらかの値が表示されます。 • ON • OFF

1.11.24. マルチレポートのログ

マルチレポートに関するログを説明します。

関連ページ

- レポートフォームの一覧のログ(644ページ)
- レポートフォーム情報に関するログ(647ページ)
- レポートフォームの項目に関するログ(650ページ)
- マルチレポートのアクセス権のログ(659ページ)
- マルチレポートの運用管理権限のログ(661ページ)
- レポートの絞込のログ(661ページ)
- レポートの管理のログ(665ページ)
- マルチレポートのCSVファイルの操作ログ(665ページ)
- レポートのログ(668ページ)
- 「マルチレポート」ポートレットの設定のログ(670ページ)

1.11.24.1. レポートフォームの一覧のログ

操作	レベル	ログ
カテゴリーの追加	重要情報	[create] category_add (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)
カテゴリーの変更	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[modify] category_modify (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**)
カテゴリーの移動	重要情報	[modify] category_move (cid:**, s_cid:**)
カテゴリーの削除	重要情報	[delete] category_delete (cid:**)
カテゴリー名の追加	重要情報	[create] category_local (cid:**, language_code:**, category_name:**)
カテゴリー名の変更	重要情報	[modify] category_local (cid:**, language_code:**, prev_category_name:**, next_category_name:**)
カテゴリー名の削除	重要情報	[delete] category_local (cid:**, language_code:**, category_name:**)
サブカテゴリーの順番変更	重要情報	[modify] category_order (cids_1:'**',cids_2:'**')
レポートフォームの追加	重要情報	[create] form_add (cid:**, fid:**, name:'**', foreign_key:'**', enable_follow:'**', enable_member:'**', enable_partner:'**', memo:'**')
レポートフォームのコピー	重要情報	[create] form_copy (fids_1:'**')
レポートフォームの一括削除	重要情報	[delete] form_delete_multi (fids_1:'**')
レポートフォームの全削除	重要情報	[delete] form_delete_all (cid:**)
レポートフォームのXML読み込み	重要情報	[import] form_import (forms_1:'**', items_1:'**')
	重要情報	[export] form_export

操作	レベル	ログ
レポートフォームのXML書き出し		
区切り線の追加	重要情報	[create] form_separator_add (cid:**, fid:**)
レポートフォームまたは区切り線の順番変更	重要情報	[modify] form_order (cid:**, fids_1:'**',fids_2:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
cids_[1から始まる整数]	カテゴリーID	
enable_follow	コメントの許可	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
fid	レポートフォームID	
fids_[1から始まる整数]	レポートフォームID	
foreign_key	カテゴリーコード レポートフォームコード	
forms_[1から始まる整数]	レポートフォーム外部キー	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
items_[1から始まる整数]	報告項目外部キー	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
memo	メモ	
name	カテゴリー名 フォーム名	
s_cid	親カテゴリーID	

1.11.24.2. レポートフォーム情報に関するログ

操作	レベル	ログ
管理者用メモの変更	重要情報	[modify] form_memo_modify (fid:**, admin_memo:'**')
レポートフォーム情報の変更	重要情報	[modify] form_modify (fid:**, name:'**', foreign_key:'**', enable_follow:'**',

操作	レベル	ログ
		enable_member:'**', enable_partner:'**', memo:'**')
レポートフォームの移動	重要情報	[modify] form_move (cid:**, s_cid:**, fid:**)
レポートフォームの有効/無効	重要情報	[modify] form_activate (fid:**, active:'**')
レポートフォームの削除	重要情報	[delete] form_delete (fid:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
active	レポートフォームの有効/無効	次のどちらかの値が表示されます。 • active • deactive
admin_memo	管理者用メモ	
cid	カテゴリーID	
enable_follow	コメントの書き込みを許可 するかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
enable_member	参加者の入力欄を使用す るかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
enable_partner	相手側の参加者の入力欄 を使用するかどうか	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
fid	レポートフォームID	
foreign_key	レポートフォームコード	
memo	説明	
name	レポートフォーム名	
s_cid	移動後のカテゴリーID	

1.11.24.3. レポートフォームの項目に関するログ

操作	レベル	ログ
文字列（1行）項目の追加	重要情報	[create] form_layout_string_single_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**)
文字列（1行）項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_string_single_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**)
文字列（複数行）項目の追加	重要情報	[create] form_layout_string_multiple_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**)
文字列（複数行）項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_string_multiple_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**,

操作	レベル	ログ
		description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**)
メニュー項目の追加	重要情報	[create] form_layout_menu_string_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**)
メニュー項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_menu_string_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**)
ラジオボタン項目の追加	重要情報	[create] form_layout_radio_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**)
ラジオボタン項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_radio_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**)

操作	レベル	ログ
チェックボックス項目の追加	重要情報	[create] form_layout_checkbox_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**)
チェックボックス項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_checkbox_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**)
数値項目の追加	重要情報	[create] form_layout_numeric_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, max_input_number:**, min_input_number:**, required:**)
数値項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_numeric_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, max_input_number:**, min_input_number:**, required:**)
日付項目の追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[create] form_layout_date_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, required:**)
日付項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_date_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, required:**)
時刻項目の追加	重要情報	[create] form_layout_time_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, unit:**, initial_type:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**)
時刻項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_time_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**)
ファイル添付項目の追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[create] form_layout_file_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**, thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**)
ファイル添付項目の変更	重要情報	[modify] form_layout_file_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**, thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**)
空行の追加	重要情報	[create] formlayout_blank_add (fid:**, iid:**)
項目の削除	重要情報	[delete] form_layout_delete (iid:**)
項目の一括削除	重要情報	[delete] form_layout_delete_multi (iids_1:**)
項目の全削除[1]	重要情報	[delete] form_layout_delete_all (fid:**)
項目のコピー	重要情報	[create] form_layout_copy (fid:**, iids_1:**)
項目の順番変更	重要情報	[modify] formlayout_order (fid:**, iids_1:**)

[1]：この機能は、バージョン 6.17.0のGaroonで廃止されました。

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
authority	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
cid	カテゴリーID	
col_size	桁	
data_type	外部キー	
description	説明	
description_editor	説明の書式	次のどちらかの値が表示されます。 • text • edit
description_type	説明のアイコン表示	次のどちらかの値が表示されます。 • icon • not_icon
display_name	項目名	
effective_figures	小数点以下の有効桁数	
fid	レポートフォームID	
iid	項目ID	
iids_[1から始まる整数]	項目ID	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
initial_day	日	
initial_hour	時	
initial_minute	分	
initial_month	月	
initial_text_value	直接入力の初期値	
initial_type	「文字列（1 行）」項目の初期値	次のどちらかの値が表示されます。 • manual_input • user_info
initial_type	「日付」項目の初期値	次のいずれかの値が表示されます。 • now_date • specific_date • blank_date
initial_type	「時刻」項目の初期値	次のいずれかの値が表示されます。 • now_time • specific_time • blank_time
initial_user_value	ユーザー情報	
initial_value	初期値	
initial_value		次のどちらかの値が表示されます。 • checked

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
	チェックボックスの初期設定	• not_checked
initial_year	年	
inline	ファイル表示	次のどちらかの値が表示されます。 • inline • not_inline
input_chars	入力文字制限	次のいずれかの値が表示されます。 • full • half • no_limit
input_numbers	入力値制限	次のどちらかの値が表示されます。 • limit • no_limit
max_files	最大ファイル数	
max_input_number	最大値	
max_input_size	最大入力文字数	
menu_item_type	メニュー項目タイプ	次のどちらかの値が表示されます。 • 0 • 1
menu_items	メニュー内容	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
min_input_number	最小値	
minus_type	マイナス値の表示方法	
option_string	前または後に配置する文字列	
option_string_type	前または後の文字配置	
radio_items	ラジオ項目の内容	
required	必須入力	次のどちらかの値が表示されます。 • required • not_required
right_align	右寄せ表示	次のどちらかの値が表示されます。 • right_align • not_right_align
row_size	行	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke
size	入力幅	
split_rank	桁区切り表示	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		次のどちらかの値が表示されます。 • split_rank • not_split_rank
thumbnail	イメージの縮小表示	次のどちらかの値が表示されます。 • thumbnail • not_thumbnail
thumbnail_xsize	幅	
unit	時間の単位	

1.11.24.4. マルチレポートのアクセス権のログ

	レベル	ログ
アクセス権の追加	重要情報	[create] access_add (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**, security_model:**, authority:**)
アクセス権の一括削除	重要情報	[delete] access_delete_multi (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
アクセス権の全削除	重要情報	[delete] access_delete_all (cid:**)
セキュリティモデルの変更	重要情報	

	レベル	ログ
		[modify] access_model_modify (cid:**, security_model)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
authority	権限	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
cid	カテゴリーID	
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
security_model	セキュリティモデル	次のどちらかの値が表示されます。 • grant • revoke
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.24.5. マルチレポートの運用管理権限のログ

操作	レベル	ログ
運用管理権限の追加	重要情報	[create] privilege_add (uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
運用管理権限の一括削除	重要情報	[delete] privilege_delete_multi (cid:**, uids_1:**, gids_1:**, srids_1:**, drids_1:**)
運用管理権限の全削除	重要情報	[delete] privilege_delete_all (cid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
cid	カテゴリーID	
drids_[1から始まる整数]	動的ロールID	
gids_[1から始まる整数]	グループID	
srids_[1から始まる整数]	静的ロールID	
uids_[1から始まる整数]	ユーザーID	

1.11.24.6. レポートの絞込のログ

操作	レベル	ログ
絞込の追加	重要情報	

操作	レベル	ログ
		[create] filter_add (fid:**, name:**, and_or:**)
絞込の変更	重要情報	[modify] filter_modify (fid:**, name:**, and_or:**)
絞込条件の追加	重要情報	[create] filtercondition_add (fid:**, cid:**, type:**, number:**, text:**, condition:**)
絞込条件の変更	重要情報	[modify] filtercondition_modify (fid:**, cid:**, type:**, number:**, text:**, condition:**)
絞込条件の削除	重要情報	[delete] filtercondition_delete (fid:**, cid:**)
絞込のコピー	重要情報	[create] filter_copy (fids_1:**)
絞込の削除	重要情報	[delete] filter_delete (fid:**)
絞込の一括削除	重要情報	[delete] filter_delete_multi (fids_1:**)
カテゴリー内の絞込の全削除	重要情報	[delete] filter_delete_all (cid:**)
絞込の有効化/無効化	重要情報	[modify] filter_activate (fid:**, active:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
active	絞込の有効化/無効化	次のどちらかの値が表示されます。 • active • deactive
and_or	絞込条件	次のどちらかの値が表示されます。 • and

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		• or
cid	カテゴリーID 絞込条件ID	カテゴリー内の絞込の全削除の場合、「cid」はカテゴリーIDを意味します。
condition	絞込条件	絞込条件は、次のとおりです。 • include（を含む） • not_include（を含まない） • equal（と同じ） • not_equal（と異なる） • start（から始まる） • end（で終わる） • after（以降） • before（以前） • bigger（より大きい） • and_over（以上） • smaller（より小さい） • or_less（以下）
fid	絞込ID	
name	絞込名	
number	比較の基準となる値	
text	絞込文字列	
type	絞込の種類	

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
		絞込の種類は、次のとおりです。 • creator（作成者） • date（作成日） • item（項目） • item_detail（項目を指定した場合） • follow（コメント）

1.11.24.7. レポートの管理のログ

操作	レベル	ログ
レポートの削除	重要情報	[delete] report_delete (rid:**)
レポートの一括削除	重要情報	[delete] report_delete_multi (rids_1:**)
レポートの全削除	重要情報	[delete] report_delete_all (fid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
fid	レポートフォームID	
rid	レポートID	
rids_[1から始まる整数]	レポートID	

1.11.24.8. マルチレポートのCSVファイルの操作ログ

操作	レベル	ログ
カテゴリーの読み込み	重要情報	[import] category_import (parent_foreign_key_1:**, foreign_key_1:**, name_1:**, memo_1:**)
カテゴリーの書き出し	重要情報	[export] category_export

操作	レベル	ログ
カテゴリー名の読み込み	重要情報	[import] category_local (cid:**, language_code:'**', prev_category_name:'**', next_category_name:'**')
カテゴリー名の書き出し	重要情報	[export] category_local (cid:**, languageCode:**, category_name:**)
アクセス権の読み込み	重要情報	[import] category_accesses_import (foreign_key_1:**, item_1:**, value_1:**, name_1:**)
アクセス権の書き出し	重要情報	[export] category_accesses_export

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
category_name	カテゴリー名	
cid	カテゴリーコード	
foreign_key	カテゴリーキー	
item	アクセス権の設定項目	
language_code	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（簡体））

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
		• zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
languageCode	言語コード	次のいずれかの値が表示されます。 • ja（日本語） • en（英語） • zh（中国語（简体）） • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
memo	メモ	
name	カテゴリー名 アクセス権の設定対象	
next_category_name	変更後のカテゴリー名	
parent_foreign_key	親カテゴリーキー	
prev_category_name	変更前のカテゴリー名	
value	セキュリティモデル	

1.11.24.9. レポートのログ

操作	レベル	ログ
レポートの作成	重要情報	[create] report_add (rid:**, fid:**, name:**, subject:**, private:**)
レポートの変更	重要情報	[modify] report_modify (rid:**, fid:**, name:**, subject:**, private:**)
レポートの削除	重要情報	[delete] report_delete (rid:**)
レポートの閲覧	重要情報	[browse] report_browse (rid:**, uid:**)
レポートの再利用	重要情報	[create] report_reuse (rid:**, fid:**, name:**, subject:**, private:**)
下書きとしてレポートを保存	重要情報	[create] report_draft_add (rid:**, fid:**, name:**, subject:**, private:**)
下書きの変更	重要情報	[modify] report_draft_modify (rid:**, fid:**, name:**, subject:**, private:**)
下書きの削除	重要情報	[delete] report_draft_delete (rid:**)
コメントの書き込み	重要情報	[create] follow_add (rid:**, follow_id:**, uid:**)
コメントの削除	重要情報	[delete] follow_delete (rid:**, follow_id:**)

プロパティー （アルファベット順）	意味	備考
fid	レポートフォームID	
file_id	ファイルID	
name	レポートフォーム名 添付ファイルの名前	
private	参加者と通知先のユーザー以外には非公開とする	次のいずれかの値が表示されます。 • private（非公開） • public（公開）
rid	レポートID	
subject	標題	
uid	ユーザーID	
version	添付ファイルのバージョン	

1.11.24.10. 「マルチレポート」ポートレットの設定のログ

操作	レベル	ログ
ポートレットの設定	重要情報	[config] portlet_set (display_type:**, fid:**, font_size:**, creator:**, mtime:**, rows:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
creator	作成者の表示	
display_type	一覧の種類	次のいずれかの値が表示されます。 • receive • send • draft • all • filter
fid	絞込ID	
font_size	文字サイズ	
mtime	更新日時の表示	次のどちらかの値が表示されます。 • on • off
rows	表示件数	

1.11.25. リアクションのログ

一般設定

操作	レベル	ログ
利用を許可するアプリケーションの設定	重要情報	[config] common (allow_respond:'sch:**, mssg:**, bllt:*,rprt:**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
allow_respond	リアクションの許可	
bllt	掲示板	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
mssg	メッセージ	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
rprt	マルチレポート	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）
sch	スケジュール	次のどちらかの値が表示されます。 • 0（許可しない） • 1（許可する）

1.11.26. サイボウズ Office連携のログ

サイボウズ Office連携

サイボウズ Office連携のログについては、カスタムアプリ連携ガイド（PDF）の「ログ」を参照してください。

1.11.27. 画像アセットのログ

画像アセット一覧

操作	レベル	ログ
画像アセットの追加	重要情報	[create] file (fid:**, file_name:'**', file_key:'**')
画像アセットの更新	重要情報	[update] file (fid:**, file_name:'**', file_key:'**')
画像アセットの削除	重要情報	[delete] file (fid:**, file_name:'**', file_key:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
fid	ファイルID	
file_key	ファイルキー	
file_name	ファイル名	

1.11.28. 個人設定のログ

パスワードの変更

操作	レベル	ログ
パスワードの変更	重要情報	[change] password (uid:**, name:**, account:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
account	ログイン名	
name	ユーザー名	
uid	ユーザーID	

Myグループの設定

操作	レベル	ログ
Myグループの追加	重要情報	[create] mygroup (mgid:'**', owner:'**', name:'**, memo:'**')
Myグループの変更	重要情報	[modify] mygroup (mgid:'**', owner:'**', name:'**', memo:'**', uids:'**,**', faids:'**')
Myグループの削除	重要情報	[delete] mygroup (mgid:'**', owner:'**', name:'**', memo:'**')
Myグループの順番変更	重要情報	[order] mygroup (mgids:'**, **, **')
Myグループに所属するユーザー/施設の追加	重要情報	[user_assign] mygroup (mgid:'**', uids:'**, **', faids:'**')

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
faids	施設ID（複数）	
memo	メモ	
mgid	MyグループID	
mgids	MyグループID（複数）	
name	Myグループ名	
owner	作成ユーザーID	
uids	ユーザーID（複数）	

1.11.29. コマンド操作のログ

操作	レベル	ログ
予定の削除	重要情報	[delete_all] command_line_delete_event (before_date:**)
メッセージの削除	重要情報	[delete] message (mid:**, creator_name:**, subject:**, data:**, file_name_1:**, receiver_name_1:**)
掲示の削除	重要情報	[delete] article (aid:**, subject:**)
添付ファイルの削除	重要情報	[delete] file (aid:**, fid:**)

プロパティー（アルファベット順）	意味	備考
aid	subject	
before_date	掲示ID	
data	削除する基準となる日付	
fid	内容	
file_name_[1から始まる整数]	フォローID	
mid	添付ファイル名	
receiver_name_[1から始まる整数]	メッセージID	

1.12. ライセンス

Garoonのライセンスについて説明します。

関連ページ

- Garoonの試用期間(676ページ)
- ライセンスを登録する(679ページ)
- ライセンスキーを登録できません。
- 継続サービスライセンスの期限が終了したら、使用できなくなりますか？

1.12.1. Garoonの試用期間

Garoonの試用期間は、Garoonをインストールしてから60日間です。試用期間中は、Garoonのすべての機能を利用できます。
ただし、試用期間が終了した時点で有効なライセンスが登録されていない場合、ユーザーはGaroonを利用できなくなります。

管理者は、システム管理画面にアクセスできますが、「お知らせ」タブに表示される情報の閲覧しか行えません。
システム管理者と「ライセンス」の管理権限を持つ基本システム管理者のみ、システム管理の「ライセンスの管理」画面にアクセスできます。

Garoonを継続して使用する場合は、試用期間が終了する前に、有効なライセンスを登録してください。
詳細は、ライセンスを登録する(679ページ)方法を参照してください。

試用期間終了後のGaroonの表示言語

試用期間が終了したGaroonの表示言語は、ユーザーが設定した言語によって異なります。

- 「日本語」、「English」、「中文（简体）」、または「中文（繁體）」を設定した場合：
  設定した言語で画面が表示されます。
- 「ブラウザーの設定を優先する」を設定した場合：
  Webブラウザーで設定されている言語で画面が表示されます。Garoonが対応していない言語がWebブラウザーに 設定されている場合は、OSに合わせて「日本語」、「English」、「中文（简体）」、または「中文（繁體）」が表示言語に適用されます。

補足

- 試用期間が終了すると、スケジューリングサービス(1927ページ)も停止します。

1.12.2. サービスライセンスとは

サービスライセンスとは、Garoonを安心かつ便利に活用していただくためのサービスです。
システム管理者向けのサポートサービスや、ユーザー向けの便利な機能を提供しています。
詳細は、製品サイトの継続サービスライセンスを参照してください。

補足

- Garoonの試用期間中は、サービスライセンスで提供しているサービスも利用できます。試用期間終了後の動作については、Garoonの試用期間(676ページ)を参照してください。

サービスライセンスの有効期間

サービスライセンスの終了日から30日を経過するまでに継続サービスライセンスを製品内に登録しない場合、次のサービスなどを利用できなくなります。

- ワークフロー、マルチレポート、連携 API
- テクニカルサポートサービス（日本語のみ）
- サイボウズ ネット連携サービス（日本語のみ）
- アーカイブライブラリーサービス

システム管理の「重要なお知らせ」画面に、サービスが停止している旨のメッセージが表示されます。
サービスライセンスの有効期間内に提供されるサービスの詳細は、製品サイトの継続サービスライセンスに含まれるものを参照してください。

1.12.3. ライセンスの管理

Garoonを継続的に利用するには、ライセンスキーを登録する必要があります。

注意

- バージョン 5以前からバージョン 6以降にバージョンアップした場合、バージョン 5のライセンスキーを継続して利用することはできません。「Garoon 6」のライセンスキーを登録してください。

補足

- Garoonでは、ライセンスを登録する際に外部サーバーとの通信は行わないため、インターネットへ接続する必要はありません。外部への接続が制限されている場合でも、ライセンスを登録できます。

ライセンスを登録する

ライセンスキーを登録します。
登録したライセンスは変更および削除できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ライセンス]をクリックします。**
5. **[ライセンスの管理]をクリックします。**
6. **「ライセンスの管理」画面で、[ライセンスを登録する]をクリックします。**



7. **「ライセンスの登録」画面で、お客様番号とライセンスキーを入力し、[登録する]をクリックします。**
   - お客様番号：
     ライセンスキー証明書に記載されているお客様番号を入力します。

- ライセンスキー：
  ライセンスキー証明書に記載されているライセンスキーを入力します。
  ライセンスキーは、5文字ずつ区切って入力します。




8. **「ライセンス内容の確認」画面で、設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。**

ライセンスの登録履歴を確認する


ライセンスの登録履歴を確認します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ライセンス]をクリックします。**
5. **[ライセンスの管理]をクリックします。**
6. **「ライセンスの管理」画面で、[ライセンスの登録履歴]をクリックします。**



7. **「ライセンス登録履歴」画面で、詳細を確認するライセンスキーをクリックします。**



8. **「ライセンス詳細」画面で、ライセンスの情報を確認します。**

1.13. 外部サーバー

「外部サーバー」では、Garoonがメール通知を送信する際に使用する、システムメールアカウントを設定します。

関連ページ

- メール通知を利用できるまでの流れ(695ページ)
- ネット連携サービスの接続先を教えてください。

1.13.1. システムメールアカウントの設定

Garoonがメール通知を送信する際に使用する、システムメールアカウントを設定します。
システムメールアカウントの設定方法は、使用するメールサーバーによって異なります。

- メール用に設定したメールサーバーを使用する(682ページ)
- システムメール用にメールサーバーを設定する(685ページ)

システムメールアカウントとは


システムメールアカウントは、電話メモやワークフローなどのメール通知の送信元に使用されるメールアドレスです。メール機能が有効かどうかにかかわらず、システムメールアカウントを設定すれば、メール通知を送信できます。

メール用に設定したメールサーバーを使用する


Garoonでメールの送受信を行うために設定したメールサーバーを利用して、メール通知を送信します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[外部サーバー]をクリックします。**
5. **[システムメールアカウントの設定]をクリックします。**
6. **「システムメールアカウントの詳細」画面で[変更する]をクリックします。**
7. **「システムメールアカウントの変更」画面の「システムメールアカウント」項目で、「使用する」を選択します。**



8. **「使用するメールサーバー」項目で、「メール用に設定したメールサーバー」を選択し、システムメールアカウントで利用するメールサーバーを選択します。**




9. **「システムメールアドレス」項目に、システムメールアカウントとして使うメールアドレスを入力します。**



SMTP認証を有効にしている場合は、次の項目も入力します。

- 送信用アカウント：
  認証に必要なアカウント名を入力します。
- 送信用パスワード：
  認証に必要なパスワードを入力します。



10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

「システムメールアカウントの詳細」画面が表示されます。

「OAuth認可」項目に「要認可」と表示されている場合は、次の手順に進み、OAuth認可を実行します。



11. 「システムメールアカウントの詳細」画面で、「OAuth認可」項目に表示されているボタンをクリックし、メールアカウントの認証、およびアクセスの許可を行います。

- Gmailのアカウントの場合：
  [Sign in with Google]をクリックします。
- Exchange Onlineのアカウントの場合：
  [Sign in with Microsoft]をクリックします。



12. 「OAuth認可」項目に、「認可済み」と表示されていることを確認します。



システムメール用にメールサーバーを設定する

構築済みのメールサーバーを、システムメールアカウント用のメールサーバーとして登録し、メール通知を送信します。
Garoonをインストールしているサーバーにアクセスできるメールサーバーを使用してください。

Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合は、Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合(691ページ)の手順を参照してください。

Garoonが対応しているメールサーバー

Garoonでは、システムメールアカウントにおいて、次のプロトコル、および認証形式のメールサーバーに対応しています。

- 対応しているプロトコル
  - SMTP
  - SMTP over TLS
  - SMTP STARTTLS
- 対応している認証形式
  - POP before SMTP
  - SMTP Authentication

補足


- **TLSの対応バージョン**
  TLSの対応バージョンは、お使いの環境によって異なります。
  - TLS 1.2、および1.3に対応：
    - Windows Server 2022 Standard Edition
    - Windows Server 2022 Datacenter Edition
    - Red Hat Enterprise Linux 9
  - TLS 1.0、1.1、1.2、および1.3に対応：
    - Red Hat Enterprise Linux 8：
      セキュリティの問題によって、TLS 1.0および1.1は、使用が非推奨とされている暗号化プロトコルです。TLS 1.2以降の使用をご検討ください。

やむを得ず、TLS 1.0および1.1を使用する場合は、OSの設定を変更する必要があります。詳細は、Red Hat社の8.1.5. TLS 1.0 および TLS 1.1 が非推奨にという記事を参照してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[外部サーバー]をクリックします。**
5. **[システムメールアカウントの設定]をクリックします。**
6. **「システムメールアカウントの詳細」画面で[変更する]をクリックします。**
7. **「システムメールアカウントの変更」画面の「システムメールアカウント」項目で、「使用する」を選択します。**




8. **「使用するメールサーバー」項目で、「システムメール用にメールサーバーを設定する」を選択します。**




9. **「システムメールアドレス」項目に、システムメールアカウントとして使うメールアドレスを入力します。**

システムメールアドレスは必ず設定します。




10. メールの送受信にOAuthを使用するかどうかを設定します。

Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する(691ページ)場合は、OAuthの設定が必要です。



11. 送信メールサーバーの情報を設定します。



送信メールサーバーの設定項目

- 送信メールサーバー名（SMTP）：
  送信メールサーバーのIPアドレス、またはホスト名を入力します。 送信メールのプロトコルにはSMTPを使用します。
- 送信メールサーバーポート番号：
  送信メールサーバーのポート番号を半角の数字で入力します。初期値は25です。
- 暗号化通信：
  送信メールサーバーの暗号化通信について設定します。
  送信メールサーバーとの通信を暗号化する場合は、通信方法に合わせて次のどちらかを選択します。
  - TLSを使用する

- STARTTLSを使用する

送信メールサーバーとの通信を暗号化しない場合は、「（使用しない）」を選択します。


- タイムアウトまでの時間：
  送信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を、次の秒数から選択します。初期値は10秒です。
  10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120

12. 必要に応じて、SMTP認証またはPOP before SMTP認証を設定します。

どちらか片方の認証のみ設定できます。SMTP認証とPOP before SMTP認証は同時に使用できません。

SMTP認証の設定項目

送信メールサーバーがSMTP認証に対応している場合に設定します。
SMTP認証の設定項目は、「SMTP認証方式」項目で「（設定なし）」以外を選択すると表示されます。



- SMTP認証方式：
  送信メールサーバーがSMTP認証に対応している場合、認証方式を選択します。 選択できる認証方式は、次のとおりです。
  - PLAIN
  - LOGIN
  - CRAM-MD5
  - DIGEST-MD5
- 送信用アカウント：
  認証に必要なアカウント名を入力します。

- 送信用パスワード：
  認証に必要なパスワードを入力します。

POP before SMTP認証の設定項目

送信メールサーバーがPOP before SMTP認証に対応している場合に設定します。
POP before SMTP認証の設定項目は、「SMTP認証方式」項目で「（設定なし）」を選択し、「受信後に送信を行う（POP before SMTP）」項目で「設定する」を選択すると表示されます。



- 受信後に送信を行う（POP before SMTP）：
  送信メールサーバーがPOP before SMTP認証に対応している場合、「設定する」を選択します。
  「送信までの待ち時間」には、認証が実行されてからメールの送信が開始されるまでの時間を、0～10の秒数から選択します。初期値は0秒です。
- 受信メールサーバー名：
  受信メールサーバーのIPアドレス、またはホスト名を入力します。
- 受信メールサーバーポート番号：
  受信メールサーバーのポート番号を半角の数字で入力します。初期値は110です。

- TLSの使用：
  メールサーバーとの通信を暗号化する場合に選択します。
- APOP認証を行う：
  受信メールサーバーがAPOP認証に対応している場合、「設定する」を選択します。
- 受信用アカウント：
  受信用のアカウント名を入力します。
- 受信用パスワード：
  受信用のパスワードを入力します。
- タイムアウトまでの時間：
  受信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を、次の秒数から選択します。初期値は10秒です。
  10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120

13. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合

システムメールアカウントに、Gmail、またはExchange Onlineのアカウントを使用する方法を説明します。
システムメールアカウントを設定する前にOAuthクライアントの追加(702ページ)が必要です。
OAuthクライアントを追加したあと、次の手順を行ってください。


注意

- 先進認証（OAuth 2.0）に対応しているのは、個人用のメールアカウント（ユーザーメールボックス）のみです。Exchange Onlineの共有メールボックスや配布グループ（メーリングリスト）には対応していません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[外部サーバー]をクリックします。**
5. **[システムメールアカウントの設定]をクリックします。**
6. **「システムメールアカウントの詳細」画面で[変更する]をクリックします。**
7. **「システムメールアカウントの変更」画面の「システムメールアカウント」項目で、「使用する」を選択します。**




8. **「使用するメールサーバー」項目で、「システムメール用にメールサーバーを設定する」を選択します。**



9. **「システムメールアドレス」項目に、システムメールアカウントとして使うメールアドレスを入力します。**




10. 「OAuthの設定」で、「メールの送信にOAuthを使用する」のチェックボックスを選択し、OAuthクライアントを選択します。



OAuthクライアントが設定されていない場合、「メールの送受信にOAuthを使用する」のチェックボックスは選択できません。

OAuthクライアントの追加(702ページ)を参照し、OAuthクライアントを設定してください。



11. 必要に応じて、送信メールサーバーの次の項目を変更します。

- タイムアウトまでの時間：

  送信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を、次の秒数から選択します。初期値は10秒です。

  10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120

「送信メールサーバー名」、「送信メールサーバーポート番号」、および「暗号化通信」は自動で設定されます。



12. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

13. **「システムメールアカウントの詳細」画面で、「OAuth認可」項目に表示されているボタンをクリックし、メールアカウントの認証、およびアクセスの許可を行います。**
    - Gmailのアカウントの場合：
      [Sign in with Google]をクリックします。
    - Exchange Onlineのアカウントの場合：
      [Sign in with Microsoft]をクリックします。




14. **「OAuth認可」項目に、「認可済み」と表示されていることを確認します。**



Garoonのメール通知を停止するには？

- 電話メモやワークフローなどのメール通知を停止する場合は、「システムメールアカウントの変更」画面で、システムメールアカウントを「使用しない」に変更してください。



1.13.2. メール通知を利用できるまでの流れ

Garoonでは、次のアプリケーションでメール通知を利用できます。


- スケジュール
- 電話メモ

- ワークフロー

システム管理者  とユーザー  で、操作する内容が異なります。

すべての操作が完了すると、ユーザーはメール通知を受信できるようになります。

スケジュールのメール通知の場合




各ステップの説明を案内しているページは、次のとおりです。

①：システムメールアカウントの設定(682ページ)

②：予定のメール通知の設定

電話メモのメール通知の場合




各ステップの説明を案内しているページは、次のとおりです。

①：システムメールアカウントの設定(682ページ)

②：電話メモのメール転送の設定

ワークフローのメール通知の場合



各ステップの説明を案内しているページは、次のとおりです。

①：システムメールアカウントの設定(682ページ)

②：メール通知の使用を許可する(1453ページ)

③：メール通知の設定


1.13.3. Webプロキシの設定

Webプロキシを設定します。この設定は、Garoonをインストールしているサーバーからインターネットにアクセスする際、プロキシを経由している場合に必要です。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[外部サーバー]をクリックします。**
5. **[Webプロキシの設定]をクリックします。**
6. **「Webプロキシの設定」画面の「Webプロキシ」項目で、「使用する」を選択します。**
   使用を停止する場合は、「使用しない」を選択します。



7. **「プロキシサーバー名」項目を入力します。**
   プロキシサーバー名は必ず設定します。
   プロキシサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。




8. **「プロキシサーバーポート番号」項目に、プロキシサーバーのポート番号を入力します。**
   プロキシサーバーポート番号は必ず設定します。半角の数字で入力します。
   初期値は8080です。



9. 必要に応じて、「例外アドレス」項目を設定します。

プロキシを使用しないアクセスを許可する場合、許可するアドレスを指定します。

- 複数のアドレスを列挙して指定する場合：
  アドレスを「;」（セミコロン）で区切ります。
- 複数のアドレスを範囲で指定する場合：
  対象のアドレスと部分一致する文字列を指定します。
  たとえば、「.example.com」を指定した場合、「www.example.com」や「some.example.com」など、「.example.com」が含まれるアドレスが許可されます。



10. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

1.13.4. OAuthクライアントの設定

メールの送受信にOAuthを使用するには、プロバイダーとGaroonでOAuthクライアントの設定が必要です。

注意

- HTTPS通信環境でGaroonを運用していない場合、OAuth認証を利用できません。

OAuthを使用してメールを送受信できるまでの流れ

Steps:

Step 1 OAuthクライアントを設定します。

Step 2 OAuthクライアントを設定します。

Step 3 メールサーバーを追加します。

Step 4 ユーザーアカウントを追加します。

Step 5 ユーザーがOAuth認可を実行します。

Step 1 プロバイダーでの作業 **OAuthクライアントを設定します。**

お使いのメールの内容に合わせて、設定をしてください。

Step 2 Garoonでの作業 **OAuthクライアントを設定します。**

Step 1で発行された「クライアント ID」と「クライアント シークレット」が必要です。
詳細は、OAuthクライアントを追加する(702ページ)方法を参照してください。

Step 3 Garoonでの作業 **メールサーバーを追加します。**

詳細は、メールサーバーの設定のGmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合(1393ページ)を参照してください。

Step 4 **Garoonでの作業** **ユーザーアカウントを追加します。**

詳細は、ユーザーアカウントの設定(1404ページ)を参照してください。

Step 5 **Garoonでの作業** **ユーザーがOAuth認可を実行します。**

詳細は、OAuth認可を実行する方法を参照してください。

OAuthクライアントを追加する

OAuthクライアントを追加します。

操作手順：

1. **プロバイダーの画面で、OAuthクライアントを設定し、発行された「クライアント ID」と「クライアント シークレット」をメモ帳などのテキストエディターにコピーします。**
   設定の参考例は、サポートガイドのOAuth認証を参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. [システム設定]をクリックします。
4. 「基本システムの管理」タブを選択します。
5. [外部サーバー]をクリックします。
6. [OAuthクライアントの設定]をクリックします。
7. 「OAuthクライアントの設定」画面で、[追加する]をクリックします。



8. 「OAuthクライアントの追加」画面で、OAuthクライアントの情報を入力します。

OAuthクライアントの情報は、すべて必ず設定します。

- OAuthクライアントの表示名：
  入力した表示名は、「メールサーバーの追加」および「メールサーバーの変更」画面で、OAuthクライアントのドロップダウンリストに表示されます。
- プロバイダー：
  使用するプロバイダーを選択します。
  選択できるプロバイダーは、次のとおりです。
  - Google
  - Microsoft
- クライアントID：
  手順1でコピーしたクライアントIDを入力します。
- クライアントシークレット：
  手順1でコピーしたクライアントシークレットを入力します。



9. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

OAuthクライアントを変更する

OAuthクライアントを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[外部サーバー]をクリックします。**
5. **[OAuthクライアントの設定]をクリックします。**
6. **「OAuthクライアントの設定」画面で、変更するOAuthクライアントの表示名を選択します。**
7. **「OAuthクライアントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「OAuthクライアントの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   設定項目の詳細は、OAuthクライアントを追加する(702ページ)方法を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

OAuthクライアントを削除する

OAuthクライアントを削除します。
メールサーバーの設定に使用されているOAuthクライアントは削除できません。メールサーバーの設定を変更または削除したあと、OAuthクライアントを削除してください。

注意

- 削除したOAuthクライアントは、元に戻せません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. [外部サーバー]をクリックします。
5. [OAuthクライアントの設定]をクリックします。
6. 「OAuthクライアントの設定」画面で、削除するOAuthクライアントの表示名を選択します。
7. 「OAuthクライアントの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「OAuthクライアントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.14. ローカライズ

言語やタイムゾーンの初期値、ロケールなどを設定します。
「ローカライズ」では、次の管理メニューを使用します。

- 一般設定
  印刷用のロケールや、ロケールの初期値などを設定します。
  詳細は、ローカライズの一般設定(708ページ)を参照してください。
- ロケールの設定
  ロケールごとに言語や日付の表示形式などを設定します。
  詳細は、ロケールの設定(714ページ)方法を参照してください。

日付と時刻の形式の優先順位

日付と時刻の形式は、次の優先順位で適用されます。

- (1)ユーザーが個人設定で設定した日付と時刻の形式
- (2)Webブラウザーの言語設定に対応した日付と時刻の形式
  日付と時刻の形式が適用されるWebブラウザーの言語は、次のとおりです。
  - 日本語
  - 英語
  - 中国語（簡体字）
  - 中国語（繁体字）
- (3)ローカライズの「一般設定」画面で設定されている日付および時刻の形式

補足

- 画面を表示するフォントに英語のフォントを割り当てると、¥（半角の円マーク）が\（バックスラッシュ）で表示されます。

言語と表示名について

一部の機能では、複数の言語で表示名を設定できます。
ユーザーが選択した言語の表示名が設定されていない場合は、「標準」に設定している表示名が表示されます。
複数の言語で表示名を設定できる項目は、次のとおりです。

- 組織名
- アプリケーションメニュー
  - アプリケーション内へのリンクの表示名：
    バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「アプリケーション内へのリンクのタイトル」です。
  - 任意のURLへのリンクの表示名：
    バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「任意のURLへのリンクのタイトル」です。

- 拠点名
- ロケール名
- ポータル名
- ポートレットの表示名
- HTMLポートレットのポートレット名
- PHPポートレットのポートレット名
- ポートレットグループのグループ名
- スペース名
- スペースのカテゴリー名
- リンク集の共有カテゴリーのカテゴリー名
- 施設名
- 施設グループ名
- 掲示板のカテゴリー名
- ファイル管理のフォルダー名
- アドレス帳のブック名
- ワークフローのカテゴリー名
- マルチレポートのカテゴリー名

1.14.1. ローカライズの一般設定

ローカライズの「一般設定」画面では、印刷用のロケールやメール通知と電話メモに適用する言語とタイムゾーンを設定します。

選択可能な言語を設定する


ユーザーが選択可能な言語を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「選択可能な言語」項目で、言語を選択します。**
   選択できる言語は、次のとおりです。
   - 日本語
   - English
   - 中文（简体）
   - 中文（繁體）
     繁体字で表示されます。
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

よく使うタイムゾーンを設定する

使用頻度が高いタイムゾーンを、「よく使うタイムゾーン」として追加できます。この設定は、タイムゾーンを選択するドロップダウンリストに反映されます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「よく使うタイムゾーン」項目で、タイムゾーンを選択します。**
   タイムゾーン(2065ページ)のページで、設定できるタイムゾーンを確認してください。

7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


補足

- ユーザー情報に設定されているタイムゾーンがサマータイムに対応している場合、Garoon で使用する日時にもサマータイムが適用されます。

- ユーザーは、システム管理者が設定したタイムゾーンを、個人設定の[ロケールの設定]で変更できます。

印刷用のロケールを設定する

タイムカードやスケジュールなどを印刷するときの、言語や日時の表示形式を設定します。
社内の用途に合わせて、印刷時に見やすいロケールを管理者側で設定しておくと便利です。
実際にユーザーが印刷する際は、システム管理者が設定するロケールか、自分が設定するロケールのどちらかを選択できます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「印刷用のロケール」項目で、言語と形式を選択します。**

設定項目は、次のとおりです。

- 言語
- 日付の長い形式
- 日付の短い形式
- 時刻の形式

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

個人設定でロケールや拠点の変更を許可する

ユーザーに、個人設定でのロケールや拠点の変更を許可するかどうかを設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「個人設定」項目で、ユーザーに変更を許可する項目のチェックボックスを選択します。**
   選択できる項目は、次のとおりです。
   - ロケールの変更を許可する
   - 拠点の変更を許可する
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ユーザー情報に英語表記の入力欄を使用する

ユーザー名の英語表記の入力欄を使用するかどうかを設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ユーザー情報」項目で、「英語表記の入力欄を使用する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ロケールの初期値を設定する

ユーザーが使用する表示言語とタイムゾーンの初期値を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ロケールの初期値」項目で、言語とタイムゾーンを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

1.14.2. ロケールの設定

ロケールとは、地域別や言語別に分けられた設定または情報です。
Garoonを使用する地域や言語によって、日時の表示形式が異なる場合、ロケールごとに、次の項目を設定できます。

- 言語
- 日付の長い形式
- 日付の短い形式
- 時刻の形式



a) ：時刻の形式
b) ：日付の短い形式
c) ：日付の長い形式

補足

- 次の日時には、ロケールで設定した形式は適用されません。
  - 日付を選択するカレンダーの年と月
  - 「予定の登録」画面や検索画面などで、期間を指定するときに使用する日付

- CSVファイル内の日時の項目

ロケールを追加する

ロケールを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[ロケールの設定]をクリックします。**
6. **「ロケールの設定」画面で、[ロケールを追加する]をクリックします。**



7. **「ロケールの追加」画面で、「ロケール名」項目を入力します。**
   標準のロケール名は必ず設定します。
   [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でロケール名を設定できます。
   ユーザーが設定している言語のロケール名を設定していない場合、標準のロケール名が表

示されます。
設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）
  繁体字で表示されます。



8. 「ロケールコード」項目を入力します。


ロケールコードは必ず設定します。
ロケールを識別するための固有のコードです。



9. 「言語」項目で、画面に表示する言語を設定します。


設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）
  繁体字で表示されます。
- ブラウザーの設定を優先する



10. **作成日や更新日などの日付または時刻に適用される表示形式を設定します。**
    設定項目は、次のとおりです。

    - 日付の長い形式
    - 日付の短い形式
    - 時刻の形式



11. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ロケールの設定を変更する

ロケールの設定内容を変更します。
変更した内容はユーザーの個人設定に反映されます。ただし、ユーザーが自分でカスタマイズしたロケールには反映されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [ローカライズ]をクリックします。
5. [ロケールの設定]をクリックします。
6. 「ロケールの設定」画面で、変更するロケールのロケール名をクリックします。
7. 「ロケールの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「ロケールの変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。
9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

ロケールを削除する

選択したロケールを削除します。
ユーザーが使用中の拠点を削除した場合、ユーザーの拠点の設定は「ユーザー独自の設定」として継承されます。

注意

- 削除したロケールは元に戻せません。

1件ずつロケールを削除する

1件ずつロケールを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[ロケールの設定]をクリックします。**
6. **「ロケールの設定」画面で、削除するロケールのロケール名をクリックします。**
7. **「ロケールの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「ロケールの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のロケールをまとめて削除する

削除するロケールを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

4. **[ローカライズ]をクリックします。**
5. **[ロケールの設定]をクリックします。**
6. **「ロケールの設定」画面で、削除するロケールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「ロケールの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.15. API

Garoonで設定できるAPIについて説明します。
Garoonと他システムを連携したい場合は、製品サイトの連携製品・プラグインを探すで、カスタマイズサンプルを参照してください。

関連ページ


- 予定の項目を増やしたい
- プロキシAPIの設定の前に確認すること(722ページ)

- JavaScript / CSSによるカスタマイズ(729ページ)

1.15.1. プロキシAPIの設定

GaroonのプロキシAPIの設定は、JavaScriptでカスタマイズする場合に、必要に応じて利用する機能です。
プロキシAPIの設定を利用すると、カスタマイズに使用するJavaScriptから、外部サービスへのリクエストを送信できるようになります。

プロキシAPIの利用イメージ



プロキシAPIの設定の前に確認すること

Garoonのプロキシ APIの設定は、カスタマイズに必要なJavaScriptファイルを準備したあとで行うことを推奨します。
JavaScriptを使ったカスタマイズは、Garoon全体の画面や、次のアプリケーションで可能です。

- ポータルのHTMLポートレット
- スケジュール
- メッセージ
- メール
- ワークフロー

カスタマイズする前に、必ず注意事項を確認してください。
注意事項の詳細は、カスタマイズの前に確認すること(730ページ)を参照してください。

注意

- 管理者が信頼できる接続先を設定するようにしてください。
- 管理者が信頼できる接続先であったとしても、意図しない第三者がGaroonを通じて、その接続先にアクセスできてしまう可能性があります。
  安全に運用できるよう、Garoonの設定と接続先の設計には十分注意してください。
- 弊社では、お客様がGaroonの設定をすることによって発生した一切の損害について責任を負いません。
  お客様の判断と責任の下で利用してください。
  詳細については、使用許諾契約書を参照してください。
- APIの仕様に関しては、製品サイトのお問い合わせのGaroon APIに関するお問い合わせフォームから、サイボウズのテクニカルサポートにお問い合わせください。
- お客様自身でAPIを使ったJavaScriptなどのプログラム開発が困難な場合は、サイボウズオフィシャルパートナーへご相談ください。
  パートナーは、サイボウズのパートナーネットワークで検索できます。

プロキシAPIの設定を追加する

GaroonにプロキシAPIの設定を登録します。

操作手順：

1. **カスタマイズに使用するJavaScriptでgaroon.base.proxy.send関数を呼び出します。**
   パラメーターやリクエスト仕様、プロキシAPIの設定を利用したカスタマイズ例は、cybozu developer networkの【Garoon JavaScript API】ガルーンのスケジュールをkintoneに連携する方法を参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**

4. **「基本システムの管理」タブを選択します。**

5. **[API]をクリックします。**

6. **[プロキシAPIの設定]をクリックします。**

7. **「プロキシAPIの設定」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「プロキシAPI設定の追加」画面で、「プロキシコード」項目を入力します。**
   プロキシコードは必ず設定します。
   garoon.base.proxy.send関数を呼びだす際に利用するプロキシコードです。関数で指定するコードと一致する必要があります。
   プロキシコードは100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。
   登録済みのプロキシコードと重複している場合、エラーが表示されます。



9. **「メソッド」項目を設定します。**
   garoon.base.proxy.send関数を呼びだす際に利用するHTTPメソッドです。関数で指定するメソッドと一致する必要があります。
   設定できるメソッドは、次のとおりです。

   - GET

- POST
- PUT
- PATCH
- DELETE



10. 「URL」項目を入力します。

URLは必ず設定します。

実行するAPIのURLを入力します。URLは、関数で指定するURLと前方一致する必要があります。



11. 「パラメーター」項目を設定します。

関数で指定した箇所に、登録したパラメーターの情報を付加します。

GETリクエストの際に、ここで設定したパラメーターを付加して送信できます。

12. 「ヘッダー」項目を設定します。

関数で指定した箇所に、登録したヘッダーの情報を付加します。

関数側とプロキシAPIの設定側で指定したヘッダーのキーが重複する場合は、プロキシAPIの設定側が優先されます。

プロキシAPIの設定で、ヘッダーのキーが重複する場合は、最後尾に指定したキーが優先されます。

13. 「ボディ」項目を設定します。

「メソッド」項目がPOST、PUT、またはPATCHの場合に表示される項目です。

ボディの情報が付加される条件は、cybozu developer networkの外部の API を実行するを参照してください。

14. 「ステータス」項目で、「有効」を選択します。




15. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

プロキシAPIの設定を変更する

プロキシAPIの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[API]をクリックします。**
5. **[プロキシAPIの設定]をクリックします。**
6. **「プロキシAPIの設定」画面で、変更するプロキシAPIのプロキシコードをクリックします。**
7. **「プロキシAPI設定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「プロキシAPI設定の変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

プロキシAPIの設定を削除する

プロキシAPIの設定を削除します。

注意


- 削除したプロキシAPIの設定は元に戻せません。

1件ずつプロキシAPIの設定を削除する

1件ずつプロキシAPIの設定を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[API]をクリックします。**
5. **[プロキシAPIの設定]をクリックします。**
6. **「プロキシAPIの設定」画面で、削除するプロキシAPIのプロキシコードを選択します。**
7. **「プロキシAPI設定の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「プロキシAPI設定の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のプロキシAPIの設定をまとめて削除する

削除するプロキシAPIの設定を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[API]をクリックします。**
5. **[プロキシAPIの設定]をクリックします。**
6. **「プロキシAPIの設定」画面で、削除するプロキシAPIのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「プロキシAPI設定の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.16. JavaScript / CSSによるカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使って、Garoon全体の画面や、次のアプリケーションの画面をカスタマイズできます。

- ポータル
- スケジュール
- メッセージ
- メール
- ワークフロー

注意

- カスタマイズを利用するには、有効な継続サービスライセンスが必要です。
  ライセンスの有効期限内にカスタマイズを設定していても、継続サービスライセンスの期限が切れると、カスタマイズは無効になり利用できません。
  ライセンスについての詳細は、製品サイトの継続サービスライセンスを参照してください。

補足

- JavaScriptカスタマイズを使って画像を呼び出したい場合は、Garoonの画像アセット(1920ページ)を利用することもできます。

関連ページ

- カスタマイズの前に確認すること(730ページ)
- Garoon全体のカスタマイズ(735ページ)
- ポータルのカスタマイズ(746ページ)
- スケジュールのカスタマイズ(749ページ)
- メッセージのカスタマイズ(758ページ)
- メールのカスタマイズ(768ページ)
- ワークフローのカスタマイズ(777ページ)

1.16.1. カスタマイズの前に確認すること

カスタマイズの前に必ず確認する項目について説明します。

作業の前に確認すること

- カスタマイズは、PC表示にのみ対応しています。
- JavaScriptでプログラムを作成するには、APIを使用します。
  APIの仕様や使いかたの詳細は、cybozu developer networkのページを参照してください。
- APIの仕様に関しては、製品サイトのお問い合わせのGaroon APIに関するお問い合わせフォームから、サイボウズのテクニカルサポートにお問い合わせください。
- お客様自身でAPIを使ったJavaScriptなどのプログラム開発が困難な場合は、サイボウズ オフィシャルパートナーへご相談ください。
  パートナーは、サイボウズのパートナーネットワークで検索できます。

注意事項

- 弊社では、カスタマイズにより発生する、性能への影響やいかなる結果についても責任を負いません。
  JavaScriptファイルやCSSファイルの読み込みによるカスタマイズは、お客様の判断と責任の下に実行してください。
  また、カスタマイズされた機能に関しては、サポート対象外とさせていただくことをご了承ください。
  詳細については、サイボウズ Garoon 6 サービス規約を確認してください。
- 弊社では、有償無償にかかわらず、カスタマイズサービスを承っておりません。ご了承ください。
- JavaScriptファイルやCSSファイルの読み込みによるカスタマイズの結果、Garoonに著しい負荷や障害等が発生し、Garoonを使用できない状態になることがあります。
  カスタマイズ時の注意点をよくご理解の上、万全の準備をしてから作業してください。
- DOM操作の処理をしていた場合や、Garoonが利用しているJavaScriptライブラリーを利用していた場合などにおいて、Garoonが更新されると、読み込んでいたJavaScriptおよびCSSがエラーになる場合があります。
  Garoonの更新後は動作を確認し、必要に応じて修正したJavaScriptファイルやCSSファイルを読み込んでください。
- サイボウズ製品の著作権は弊社に帰属します。

カスタマイズ例の紹介

カスタマイズ例は、製品サイトやcybozu developer networkのページで紹介しています。次のページを参照してください。

- cybozu developer network：
  Garoon REST API
  Garoon JavaScript API
  Garoon JavaScript コーディングガイドライン

Garoon カスタマイズ Tips
サンプルおよび活用Tipsが紹介されています。

- 製品サイト：
社内システムをつなぐGaroon

カスタマイズが適用される画面

カスタマイズされた項目が適用される画面について説明します。
ただし、使用するAPIの関数によって、カスタマイズが適用される画面が制限される場合があります。

Garoon全体の場合

カスタマイズされた項目は、PC表示でのユーザーの操作画面に適用されます。
次の画面には適用されません。

- システム管理画面
- 運用管理画面
- 個人設定画面
- ログイン画面
- ポップアップウィンドウ

ポータルの場合

ポータルは、HTMLポートレットのみカスタマイズできます。
カスタマイズされた項目は、次の画面に適用されます。

- HTMLポートレットを配置している「ポータル」画面
- システム管理画面、または運用管理画面から表示するプレビュー画面
- 個人設定画面から表示するMyポータルのプレビュー画面

スケジュールの場合

カスタマイズされた項目は、スケジュールの次の画面に適用されます。
ポータルやMyポータルの設定画面からカスタマイズ結果を確認できるのは、プレビュー画面だけです。
「ポータルの設定」画面[1]、および「Myポータルの設定」画面[2]ではカスタマイズ結果を確認することはできません。

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、画面名は「ポータルの詳細」です。 [2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、画面名は「Myポータルの詳細」です。

- グループ日表示
- グループ週表示
- 日表示
- 週表示
- 月表示
- 「予定の登録」画面
- 「予定の変更」画面
- 「予定の詳細」画面
- 次のポートレットを配置している「ポータル」画面
  - スケジュール（グループ日表示）
  - スケジュール（グループ週表示）
  - スケジュール（日表示）
  - スケジュール（週表示）
  - スケジュール（月表示）
- システム管理画面から表示するポータルのプレビュー画面
- 個人設定画面から表示するMyポータルのプレビュー画面

次の予定は、使用するAPIの関数によって、カスタマイズが適用されない場合があります。

- 仮の予定

- 「スケジュール」画面にポップアップウィンドウを表示して登録した予定

メッセージの場合

カスタマイズされた項目は、メッセージの次の画面に適用されます。

- 「メッセージの作成」画面
- 「メッセージの再利用」画面
- 「メッセージの宛先変更」画面
- 「下書きの編集/送信」画面

メールの場合

カスタマイズされた項目は、メールの次の画面に適用されます。

- 「メールの作成」画面
- 「メールの返信」画面
- 「メールを全員に返信」画面
- 「メールの転送」画面
- 「メールの再送信」画面
- 「下書きの編集/送信」画面

ワークフローの場合

カスタマイズされた項目は、ワークフローの次の画面に適用されます。

- 「申請内容の詳細」画面
- 申請者の画面
- 承認者の画面
- 回覧者の画面
- 印刷用画面

- システム管理画面、または運用管理画面から表示する次の画面
  - プレビュー画面
  - 印刷用画面
  - 「申請データの詳細」画面

カスタマイズが適用される優先順位

JavaScriptファイルやCSSファイルは、次の順番で読み込まれます。

- Garoonの製品のJavaScriptファイルやCSSファイル
- Garoon全体のカスタマイズ機能で設定したJavaScriptファイルやCSSファイル
- 各アプリケーションのカスタマイズ機能で設定したJavaScriptファイルやCSSファイル

1.16.2. Garoon全体のカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったGaroon全体のカスタマイズについて説明します。
ここで適用したJavaScriptファイルやCSSファイルは、PC表示でのユーザーの操作画面に影響します。
次の画面には、カスタマイズは適用されません。

- システム管理画面
- 運用管理画面
- 個人設定画面
- ログイン画面
- ポップアップウィンドウ

次のアプリケーションは、各アプリケーションの管理画面でカスタマイズすることを推奨します。

- ポータルのカスタマイズ(746ページ)
- スケジュールのカスタマイズ(749ページ)
- メッセージのカスタマイズ(758ページ)
- ワークフローのカスタマイズ(777ページ)

注意

- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

カスタマイズグループを追加する


カスタマイズの対象や目的ごとに、カスタマイズグループを追加します。
カスタマイズグループには、次の情報を設定します。

- カスタマイズを適用するユーザー、組織、またはロール
- カスタマイズに必要なJavaScriptファイル
- カスタマイズに必要なCSSファイル

操作手順：


1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. [システム設定]をクリックします。
4. 「基本システムの管理」タブを選択します。
5. [カスタマイズ]をクリックします。
6. [JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。
7. 「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを追加する]をクリックします。



8. 「カスタマイズグループの追加」画面で、「カスタマイズグループ名」項目を入力します。

   カスタマイズグループ名は必ず設定します。



9. 「適用対象」項目の[変更する]をクリックし、カスタマイズを適用する対象を選択します。

適用対象を、ユーザー、組織、またはロールから選択します。初期値では、適用対象にログインユーザーが設定されています。

対象の表示順は、自動的に設定されます。変更できません。





10. 「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：

  ファイルの拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。

  5MBまでのファイルをアップロードできます。

- リンク：

  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



11. 「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：

  ファイルの拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。

  5MBまでのファイルをアップロードできます。

- リンク：

  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。




12. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。

順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



13. **「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。**



14. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
15. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを変更する


カスタマイズグループの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [カスタマイズ]をクリックします。
5. [JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。
6. 「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、変更するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。
7. 「カスタマイズグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「カスタマイズグループの変更」画面で、必要な項目を設定します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。
10. カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。


カスタマイズグループを順番変更する

カスタマイズグループの順番を変更します。
「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面に表示されているカスタマイズグループの上から順に、JavaScriptファイルやCSSファイルが読み込まれます。


操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。

3. 「基本システムの管理」タブを選択します。
4. [カスタマイズ]をクリックします。
5. [JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。
6. 「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを順番変更する]をクリックします。



7. 「カスタマイズグループの順番変更」画面で、カスタマイズグループの順番を変更します。



8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
9. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを削除する

カスタマイズグループを削除します。
削除したカスタマイズグループで設定していた内容は無効になります。

注意

- 削除したカスタマイズグループは元に戻せません。


1件ずつカスタマイズグループを削除する

1件ずつカスタマイズグループを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カスタマイズ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**

6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のカスタマイズグループをまとめて削除する

削除するカスタマイズグループを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「基本システムの管理」タブを選択します。**
4. **[カスタマイズ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「カスタマイズグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.16.3. ポータルのカスタマイズ

ポータルのカスタマイズについて説明します。
ポータルは、HTMLポートレットのみカスタマイズできます。カスタマイズする前に、カスタマイズを適用するHTMLポートレットを準備してください。
詳細は、HTMLポートレットを追加する(861ページ)方法を参照してください。


カスタマイズが適用される画面については、ポータルの場合(732ページ)を参照してください。

注意

- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

操作手順：

1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ポータル]をクリックします。**
6. **[HTMLポートレット]をクリックします。**
7. **「HTMLポートレット」画面で、JavaScriptファイルやCSSファイルを適用するHTMLポートレットのポートレット名を選択します。**
8. **「HTMLポートレットの詳細」画面で、[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**



9. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面の「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。**

   ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。


   - ファイル：

     ファイルの拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。

     5MBまでのファイルをアップロードできます。

   - リンク：

     「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



10. **「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。**

    ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

    - ファイル：

      ファイルの拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。

      5MBまでのファイルをアップロードできます。

    - リンク：


      「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。




11. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。

順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



12. 「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。



13. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
14. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

1.16.4. スケジュールのカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったスケジュールのカスタマイズについて説明します。
カスタマイズが適用される画面については、スケジュールの場合(733ページ)を参照してください。

注意

- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。


カスタマイズグループを追加する

カスタマイズの対象や目的ごとに、カスタマイズグループを追加します。
カスタマイズグループには、次の情報を設定します。


- カスタマイズを適用するユーザー、組織、またはロール
- カスタマイズに必要なJavaScriptファイル
- カスタマイズに必要なCSSファイル

操作手順：

1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[スケジュール]をクリックします。**
6. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
7. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを追加する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの追加」画面で、「カスタマイズグループ名」項目を入力します。**
   カスタマイズグループ名は必ず設定します。



9. **「適用対象」項目の[変更する]をクリックし、カスタマイズを適用する対象を選択します。**

   適用対象を、ユーザー、組織、またはロールから選択します。初期値では、適用対象にログインユーザーが設定されています。

   スケジュールが利用できないユーザーも適用対象に選択できます。適用対象に選択してもエラーは表示されません。

   また、スケジュールが利用できないユーザーには、カスタマイズは適用されません。

   対象の表示順は、自動的に設定されます。変更できません。





10. **「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。**

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：
  ファイルの拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。
  5MBまでのファイルをアップロードできます。
- リンク：
  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



11. 「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。


ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：
  ファイルの拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。
  5MBまでのファイルをアップロードできます。
- リンク：
  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。




12. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。
順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



13. **「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。**




14. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
15. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを変更する

カスタマイズグループの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、変更するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
10. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**


カスタマイズグループを順番変更する

カスタマイズグループの順番を変更します。
「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面に表示されているカスタマイズグループの上から順に、JavaScriptファイルやCSSファイルが読み込まれます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを順番変更する]をクリックします。**



7. **「カスタマイズグループの順番変更」画面で、カスタマイズグループの順番を変更します。**



8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
9. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを削除する

カスタマイズグループを削除します。
削除したカスタマイズグループで設定していた内容は無効になります。

注意


- 削除したカスタマイズグループは元に戻せません。

1件ずつカスタマイズグループを削除する

1件ずつカスタマイズグループを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のカスタマイズグループをまとめて削除する

削除するカスタマイズグループを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。
6. 「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「カスタマイズグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

1.16.5. メッセージのカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったメッセージのカスタマイズについて説明します。
カスタマイズが適用される画面については、メッセージの場合(734ページ)を参照してください

注意

- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存している

データにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。


カスタマイズグループを追加する

カスタマイズの対象や目的ごとに、カスタマイズグループを追加します。
カスタマイズグループには、次の情報を設定します。

- カスタマイズを適用するユーザー、組織、またはロール
- カスタマイズに必要なJavaScriptファイル
- カスタマイズに必要なCSSファイル

操作手順：

1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[メッセージ]をクリックします。**
6. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
7. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを追加する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの追加」画面で、「カスタマイズグループ名」項目を入力します。**

   カスタマイズグループ名は必ず設定します。



9. **「適用対象」項目の[変更する]をクリックし、カスタマイズを適用する対象を選択します。**

   適用対象を、ユーザー、組織、またはロールから選択します。初期値では、適用対象にログインユーザーが設定されています。

   メッセージが利用できないユーザーも適用対象に選択できます。適用対象に選択してもエラーは表示されません。

   また、メッセージが利用できないユーザーには、カスタマイズは適用されません。

   対象の表示順は、自動的に設定されます。変更できません。





10. 「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。


- ファイル：

  ファイルの拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。

  5MBまでのファイルをアップロードできます。

- リンク：

  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



11. 「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：
  ファイルの拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。
  5MBまでのファイルをアップロードできます。
- リンク：
  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。




12. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。
順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



13. 「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。



14. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
15. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを変更する

カスタマイズグループの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、変更するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
10. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを順番変更する


カスタマイズグループの順番を変更します。
「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面に表示されているカスタマイズグループの上から順に、JavaScriptファイルやCSSファイルが読み込まれます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを順番変更する]をクリックします。**



7. 「カスタマイズグループの順番変更」画面で、カスタマイズグループの順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。
9. カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。

カスタマイズグループを削除する

カスタマイズグループを削除します。
削除したカスタマイズグループで設定していた内容は無効になります。

注意


- 削除したカスタマイズグループは元に戻せません。

1件ずつカスタマイズグループを削除する

1件ずつカスタマイズグループを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**


複数のカスタマイズグループをまとめて削除する

削除するカスタマイズグループを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「カスタマイズグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

1.16.6. メールのカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったメールのカスタマイズについて説明します。

カスタマイズが適用される画面については、メールの場合(734ページ)を参照してください。

注意

- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

カスタマイズグループを追加する


カスタマイズの対象や目的ごとに、カスタマイズグループを追加します。
カスタマイズグループには、次の情報を設定します。

- カスタマイズを適用するユーザー、組織、またはロール
- カスタマイズに必要なJavaScriptファイル
- カスタマイズに必要なCSSファイル

操作手順：


1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

5. **[メール]をクリックします。**
6. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
7. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを追加する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの追加」画面で、「カスタマイズグループ名」項目を入力します。**

   カスタマイズグループ名は必ず設定します。



9. **「適用対象」項目の[変更する]をクリックし、カスタマイズを適用する対象を選択します。**

   適用対象を、ユーザー、組織、またはロールから選択します。初期値では、適用対象にログインユーザーが設定されています。

   メールが利用できないユーザーも適用対象に選択できます。適用対象に選択してもエラーは表示されません。

   また、メールが利用できないユーザーには、カスタマイズは適用されません。

   対象の表示順は、自動的に設定されます。変更できません。





10. 「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：

  ファイルの拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。

  5MBまでのファイルをアップロードできます。

- リンク：

  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



11. 「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。

ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

- ファイル：

  ファイルの拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。

  5MBまでのファイルをアップロードできます。

- リンク：

  「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



12. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。

順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



13. **「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。**




14. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
15. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを変更する

カスタマイズグループの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、変更するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**




8. **「カスタマイズグループの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
10. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

カスタマイズグループを順番変更する


カスタマイズグループの順番を変更します。
「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面に表示されているカスタマイズグループの上から順に、JavaScriptファイルやCSSファイルが読み込まれます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、[カスタマイズグループを順番変更する]をクリックします。**



7. 「カスタマイズグループの順番変更」画面で、カスタマイズグループの順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。
9. カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。

カスタマイズグループを削除する

カスタマイズグループを削除します。
削除したカスタマイズグループで設定していた内容は無効になります。

注意

- 削除したカスタマイズグループは元に戻せません。

1件ずつカスタマイズグループを削除する

1件ずつカスタマイズグループを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのカスタマイズグループ名をクリックします。**
7. **「カスタマイズグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のカスタマイズグループをまとめて削除する

削除するカスタマイズグループを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**
6. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面で、削除するカスタマイズグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「カスタマイズグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


1.16.7. ワークフローのカスタマイズ

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったワークフローのカスタマイズについて説明します。
カスタマイズが反映されるのは、カスタマイズ適用後に作成した申請データです。
カスタマイズ適用前に作成した申請データには反映されません。

カスタマイズが適用される画面については、ワークフローの場合(734ページ)を参照してください。

ワークフローのカスタマイズを許可する


JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったカスタマイズを許可するかどうかを設定します。
カスタマイズを許可すると、「申請フォームの詳細」画面に、JavaScriptファイルやCSSファイルを適用するための操作リンクや、JavaScriptカスタマイズ用項目を追加するための操作リンクが表示されます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「JavaScript / CSSによるカスタマイズの許可」項目で、「許可する」を選択しま す。**



7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

補足

- カスタマイズを許可する設定から許可しない設定に変更すると、適用中のJavaScriptファイルやCSSファイルは無効になります。

ただし、申請フォームに設定しているJavaScriptカスタマイズ用項目はそのまま残ります。

JavaScriptカスタマイズ用項目を設定する

JavaScriptカスタマイズ用項目の追加、変更、および削除の操作を説明します。
ワークフローのカスタマイズで、申請フォームのデザインを変更する目的で空白やスペースを配置する場合は、JavaScriptカスタマイズ用項目を使用します。JavaScriptカスタマイズ用項目を配置した場所に、JavaScriptやCSSで定義された項目が配置されます。
JavaScriptカスタマイズ用項目はカスタマイズに使用する項目です。カスタマイズしない申請フォームでは設定不要です。
カスタマイズに関する情報は、cybozu developer networkのページを参照してください。

注意

- JavaScriptカスタマイズ用項目の操作中は、ユーザーが利用できないように、申請フォームを無効にすることを推奨します。
  詳細は、申請フォームを無効にする(1590ページ)方法を参照してください。
- JavaScriptカスタマイズ用項目にアクセス権は設定できません。
- JavaScriptカスタマイズ用項目は、経路分岐に利用できません。

JavaScriptカスタマイズ用項目を追加する

申請フォームにJavaScriptカスタマイズ用項目を追加します。
JavaScriptカスタマイズ用項目を追加するには、ワークフローのカスタマイズが許可されている必要があります。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptカスタマイズ用項目を追加する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[JavaScriptカスタマイズ用項目の追加]をクリックします。**



8. **「JavaScriptカスタマイズ用項目の追加」画面で、必要な項目を設定します。**
   - 項目コード：
     JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。100文字まで入力できます。
     半角英数字、「-」（ハイフン）、および「_」（アンダーバー）を使用できます。
     項目コードが1つの申請フォーム内で重複していると、エラーが発生します。
   - 右隣への配置：
     「直前の項目につづけて、右隣に配置する」のチェックボックスを選択すると、1つ前の項目の右に配置されます。




9. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
   追加した項目は、「申請フォームの項目一覧」の末尾に表示されます。

JavaScriptカスタマイズ用項目を変更する

JavaScriptカスタマイズ用項目の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptカスタマイズ用項目を変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、変更するJavaScriptカスタマイズ用項目の項目名をクリックします。**
8. **「JavaScriptカスタマイズ用項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**




9. **「JavaScriptカスタマイズ用項目の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
11. **配置を変更した場合は、プレビュー画面で申請フォームの表示を確認します。**
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

JavaScriptカスタマイズ用項目を順番変更する

JavaScriptカスタマイズ用項目の順番を変更します。
操作手順は、項目や空行の順番を変更する場合と同じです。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptカスタマイズ用項目の順番を変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[順番変更する]をクリックします。**



8. **「項目の順番変更」画面で、JavaScriptカスタマイズ用項目の順番を変更します。**



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

10. **プレビュー画面で申請フォームの表示を確認します。**

    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

JavaScriptカスタマイズ用項目を削除する

JavaScriptカスタマイズ用項目を削除します。

カスタマイズが反映されるのは、カスタマイズ適用後に作成した申請データです。

このため、JavaScriptカスタマイズ用項目を削除しても、カスタマイズ適用前に作成した申請データには反映されません。

注意


- 削除したJavaScriptカスタマイズ用項目は元に戻せません。

1件ずつJavaScriptカスタマイズ用項目を削除する

1件ずつJavaScriptカスタマイズ用項目を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptカスタマイズ用項目を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、削除するJavaScriptカスタマイズ用項目の項目名をクリックします。**
8. **「JavaScriptカスタマイズ用項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. 「JavaScriptカスタマイズ用項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。
10. プレビュー画面で申請フォームの表示を確認します。
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

複数のJavaScriptカスタマイズ用項目をまとめて削除する

削除するJavaScriptカスタマイズ用項目を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptカスタマイズ用項目を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、削除するJavaScriptカスタマイズ用項目のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. **「項目の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**
9. **プレビュー画面で申請フォームの表示を確認します。**
   詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

JavaScript / CSSファイルを適用する


申請フォームにJavaScriptファイルやCSSファイルを適用します。

注意

- カスタマイズ後の動作や表示の確認が完了するまで、ユーザーが利用できないように、申請フォームを無効にすることを推奨します。
  詳細は、申請フォームを無効にする(1590ページ)方法を参照してください。
- JavaScriptファイルやCSSファイルは、URLで指定することを推奨します。
  ファイル形式で指定すると、Garoonのデータにアクセスした際、ファイルを保存しているデータにもアクセスします。サーバーに対する同時アクセス数が増加し、サーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

操作手順：

1. **お客様自身で、JavaScriptファイルやCSSファイルを準備します。**
2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ワークフロー]をクリックします。**
6. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
7. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、JavaScriptファイルやCSSファイルを適用する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
8. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[JavaScript / CSSによるカスタマイズ]をクリックします。**



9. **「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」画面の「JavaScriptカスタマイズ」項目で、適用するJavaScriptファイルを設定します。**

   ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

   - ファイル：

     拡張子が「.js」のファイルのみ追加できます。

     5MBまでのファイルをアップロードできます。

   - リンク：

     「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。



10. **「CSSカスタマイズ」項目で、適用するCSSファイルを設定します。**

    ファイルとリンクを合わせて、30個まで追加できます。

    - ファイル：

      拡張子が「.css」のファイルのみ追加できます。

      5MBまでのファイルをアップロードできます。

    - リンク：

      「https://」で始まる512文字以下のURLを指定します。




11. 必要に応じて、ファイルやリンクの順番を変更します。

JavaScriptファイルは、上から順に実行されます。

順番を変更するファイルやリンクのチェックボックスを選択し、[上へ]または[下へ]をクリックします。



12. 「カスタマイズ」項目で、[適用する]を選択します。



13. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

14. **カスタマイズが適用される画面で、デザインや項目の機能などに問題がないことを確認します。**

15. **申請フォームを有効にします。**


    詳細は、申請フォームの有効化(1588ページ)を参照してください。

2 章 アプリケーション

Garoonのアプリケーションを使用するために必要な、管理者が行う設定を説明します。
アプリケーション名の変更やアプリケーションの利用の許可などの設定については、基本システムのアプリケーション(248ページ)を参照してください。

2.1. ポータル

「ポータル」は、Garoonの入り口となるページ（ポータル）に、「ポートレット」と呼ばれる単位でGaroonの機能を配置し、各機能をかんたんに使えるようにしたアプリケーションです。



ポータルには、よく使うアプリケーションや、社内にお知らせしたいこと、Garoon以外のシステムへのリンクなどを1つのページにまとめることができます。
ポータルは、用途に合わせて複数作成できます。

ポータルには、次の種類があります。

- システム設定ポータル：
  システム管理者、またはポータルのアプリケーション管理者が設定するポータルです。組織ごとに作成できます。

ポータルや、ポータルに配置したポートレットには、アクセス権を設定できます。アクセス権を設定すると、ポータルやポートレットを使用する組織やユーザーを制限できます。
ユーザーは、システム設定ポータルを変更したり非表示にしたりすることはできません。

- Myポータル：
  ユーザーが独自に設定するポータルです。
  ユーザーは、必要なポートレットやよく使うポートレットを、Myポータルの使いやすい場所に配置できます。Myポータルは、作成したユーザーのみが使用できます。
  Myポータルのひな型を使用すると、Myポータルをかんたんに作成できます。Myポータルのひな型はシステム管理者とポータルのアプリケーション管理者だけが作成できます。



動画で確認

- ポータルとは(793ページ)という動画でもポータルの機能についてご紹介しています。



関連ページ

- ポータル作成の流れ(794ページ)
- HTML / PHPポートレットの管理(858ページ)
- ポートレットの種類と設定(895ページ)
- 画面の見かた

2.1.1. 動画：ポータルの便利Tips

Garoonをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 6とは、画面の文言が一部異なる場合があります。

ポータルとは

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：3分33秒）

Garoonのトップ画面を業務に合わせてカスタマイズする

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分26秒）

2.1.2. ポータルの設定

ポータルの設定について説明します。
準備を開始する前に、ポータル作成の流れ(794ページ)を把握しておくと、実際の作業がスムーズに行えます。

関連ページ

- 空白のポータルの追加(797ページ)
- ポータルのアクセス権の設定(800ページ)
- ポートレットの配置(807ページ)
- ポートレットのアクセス権の設定(814ページ)
- ポータルの運用管理権限の設定(844ページ)

2.1.2.1. ポータル作成の流れ



動画で確認

- ポータルを作成する流れについては、Garoonのトップ画面を業務に合わせてカスタマイズする(793ページ)動画でも確認できます。

次の流れでポータルを作成します。

Steps:

Step 1 ポータルの一覧にポータルを追加します。

Step 2 ポータルを使用できるユーザーを指定します。

Step 3 ポータルにポートレットを配置します。

Step 4 ポートレットを使用できるユーザーを指定します。

Step 5 ポートレットの設定をします。

Step 6 ポートレットを公開します。

Step 7 ポータルの表示を確認します。

Step 8 ポータルを公開します。

Step 9 ポータルの運用管理者を設定します。

Step 1 **ポータルの一覧にポータルを追加します。**

詳細は、空白のポータルの追加(797ページ)を参照してください。

Step 2 **ポータルを使用できるユーザーを指定します。**

詳細は、ポータルのアクセス権の設定(800ページ)を参照してください。

Step 3 **ポータルにポートレットを配置します。**

詳細は、ポートレットの配置(807ページ)を参照してください。

Step 4 **ポートレットを使用できるユーザーを指定します。**

詳細は、ポートレットのアクセス権の設定(814ページ)を参照してください。

Step 5 **ポートレットの設定をします。**

必要に応じてポートレットの表示名、または設定の変更をします。
詳細は、ポートレットの設定(822ページ)を参照してください。

Step 6 **ポートレットを公開します。**

ポートレットの設定が完了したら、ポートレットを公開します。
詳細は、ポートレットの公開(826ページ)を参照してください。

Step 7 **ポータルの表示を確認します。**

詳細は、ポータルのプレビュー(828ページ)を参照してください

Step 8 **ポータルを公開します。**

詳細は、ポータルの公開(843ページ)を参照してください。

Step 9 **ポータルの運用管理者を設定します。**

ポータルの運用を一任する運用管理者を設定します。
詳細は、ポータルの運用管理権限の設定(844ページ)を参照してください。

補足

- アクセス権は、ポータル単位でもポートレット単位でも設定できます。
- ポートレットごとに表示内容を変更できます。

2.1.2.2. 空白のポータルの追加

ポータルにポートレットが配置されていない「空白のポータル」を追加する方法を説明します。


アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルに関連する次の文言を改善しました。
  - ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。
  - 新たにポータルを追加する画面の名称を、「ポータルの追加」画面から「空白のポータルを追加」画面に変更しました。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**

6. 「ポータルの一覧」画面で、[ポータルを追加する]をクリックします。



7. 「空白のポータルを追加」画面で、「ポータル名」項目を入力します。



[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でポータル名を設定できます。



設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。

ユーザーが設定している言語のポータル名を設定していない場合、標準のポータル名が表示されます。


8. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
   これでポータルの作成は完了です。
   作成したポータルの中にポートレットを配置する方法については、ポートレットの配置(807ページ)を参照してください。

ポータル名を変更する


ポータル名を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータル名を変更するポータルのポータル名を選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、[ポータル名を変更する]をクリックします。**



8. 「ポータル名の変更」画面で、ポータル名を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.1.2.3. ポータルのアクセス権の設定

ポータルに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限

ポータルの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、ポータルの閲覧が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**

6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、[アクセス権を設定する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**




セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。

9. **「アクセス権の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




10. **「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

11. 「追加する状態」で、許可する権限を確認し、[追加する]をクリックします。



補足

- 「ポータルの設定」画面で、[アクセス権を設定する]の右に表示されている アイコンをクリックすると、セキュリティモデルと、アクセス権を設定している組織、ユーザー、およびロールの総数を確認できます。



アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与された、アクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの設定」画面で、[アクセス権を設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、削除する対象のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. 「ポータルの設定」画面で、[アクセス権を設定する]をクリックします。



8. 「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



9. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.1.2.4. ポートレットの配置

ポータルにポートレットを配置します。


アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。


ポータルのレイアウトを変更する

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、レイアウトを変更するポータルのポータル名をクリックします。**
7. **「ポータルの設定」画面で、「レイアウト」のドロップダウンリストからレイアウトを選択し、[適用する]をクリックします。**
   下段に設定するカラム数と幅の比率を選択します。



下段の「C」、または「D」にすでにポートレットが配置されている場合は、「下段：1カラム」のレイアウトは選択できません。



下段にポートレットを配置している場合、配置しているポートレットの数よりカラムが少ないレイアウトは選択できません。



補足

- 「指定なし」を選択している場合、閲覧権限がないポートレットの幅は、自動的に調整されます。






ポートレットを追加する

ポータルにポートレットを追加します。ポートレットはドラッグアンドドロップで配置します。1つのポータルに追加するポートレットは20個以下を目安にしてください。サーバーに負荷をかけるポートレットを配置したり、大量のポートレットを配置したりすると、Garoonに高い負荷がかかる恐れがあります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、追加するポートレットを選択し、配置先にドラッグします。**



フィルターを使うと、一覧に表示されるポートレットを絞り込めます。
ポートレットを絞り込むには、画面左の[フィルター名]をクリックし、目的のフィルターを選択します。



a) ：HTMLポートレット(942ページ)やPHPポートレット(943ページ)が設定されている場合に表示されます。 b) ：ポートレットグループを設定している場合に、ポートレットグループ名が表示されます。


ポートレットを移動する

配置したポートレットを別のカラムに移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**

5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、移動するポートレットを選択し、移動先にドラッグします。**



ポータルに配置したポートレットを削除する

配置したポートレットを削除します。

注意

- 削除したポートレットは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. 「ポータルの設定」画面で、削除するポートレットの歯車アイコン の[削除]をクリックします。



8. 「配置したポートレットの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.1.2.5. ポートレットのアクセス権の設定

ポートレットに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限

ポートレットの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、ポートレットの閲覧が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意


- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、アクセス権を設定するポートレットの歯車アイコンの[アクセス権を変更]をクリックします。**



8. 「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。




セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。

9. 「アクセス権の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。




10. 「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

11. 「追加する状態」で、許可する権限を確認し、[追加する]をクリックします。



アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与された、ポートレットに対するアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. 「ポータルの設定」画面で、アクセス権を削除するポートレットの歯車アイコン の、[アクセス権を変更]をクリックします。



8. 「アクセス権の一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



9. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. アクセス権を削除するポートレットの歯車アイコンの[アクセス権を変更]をクリックします。



8. 「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



9. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.1.2.6. ポートレットの設定

ポートレットの設定を変更します。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

ポートレットの表示名を変更する

ポータルに配置したポートレットの表示名を変更します。
ただし、次のポートレットは、表示名を変更できません。

- 「アプリケーションメニュー」ポートレット
- 「お知らせ」ポートレット
- 「カレンダー」ポートレット
- 「送信リンク」ポートレット
- 「HTML ポートレット」ポートレット

ユーザーの画面には、ポートレットの表示名のみが表示されます。表示名を変更できないポートレットは、表示名が表示されません。




表示名を設定していない場合は、ポートレット名が表示されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**

6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. 「ポータルの設定」画面で、表示名を変更するポートレットの歯車アイコンの[表示名を変更]をクリックします。



8. 「ポートレットの表示名の変更」画面で、「表示名」項目を入力します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で表示名を設定できます。ユーザーが設定している言語の表示名を設定していない場合、標準の表示名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。



次のポートレットでは、カテゴリー名やフォルダー名のみを表示名に設定することもできます。

- 「掲示板」ポートレット
- 「ファイル管理」ポートレット
- 「メール」ポートレット
- 「ワークフロー」ポートレット
- 「マルチレポート」ポートレット
- 「メッセージ」ポートレット
- 「リンク集」ポートレット

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

ポートレットの設定を変更する

ポートレットの設定を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、設定を変更するポートレットの歯車アイコンの[設定]をクリックします。**



8. 「ポートレットの設定（ポートレット名）」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。

ポートレットによって、設定できる項目が異なります。

詳細は、ポートレットの種類と設定(895ページ)を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.1.2.7. ポートレットの公開

ポートレットごとに公開設定をします。

非公開のポートレットは、ユーザーの画面に表示されません。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

操作手順：


1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。
7. 「ポータルの設定」画面で、公開にするポートレットの[非公開]をクリックします。



[公開中]をクリックすると、ポートレットは非公開になります。



補足

- 「ポータルの設定」画面で、[全ポートレットを公開]をクリックすると、ポータルに配置しているすべてのポートレットが公開されます。



2.1.2.8. ポータルのプレビュー

ポータルを公開する前に、ユーザー画面でどのようにポータルが表示されるかプレビューできます。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

ユーザーを指定してポータルをプレビューする

ポータルを使用するユーザーを指定して、そのユーザーの画面に表示されるポータルをプレビューします。
プレビュー画面には、指定しているユーザーではなく、プレビューを実行しているユーザーのメールやメッセージなどが表示されます。
指定したユーザーがアクセス権を保持していないアプリケーションは、「アプリケーションメニュー」ポートレットに表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、プレビューするポータルのポータル名をクリックします。
7. 「ポータルの設定」画面で、[ユーザーを選択してプレビュー]をクリックします。



8. 「表示の確認（ユーザー 一覧）」画面で、ポータルを使用するユーザーを選択します。
   プレビュー画面にポータルが表示されます。
9. プレビュー画面で、レイアウトや、ポートレットのアクセス権が反映されているかどうかなどを確認します。
   プレビューを終了するには、アイコンをクリックします。



a) ：指定したユーザーが閲覧を許可されていないポートレットは、表示されません。

ユーザーを指定せずにポータルをプレビューする

プレビューを実行するユーザーの画面に表示されるポータルをプレビューします。
プレビュー画面に、プレビューを実行しているユーザーのメールやメッセージなどが表示されます。
アクセス権を保持していないアプリケーションは、「アプリケーションメニュー」ポートレットに表示されません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [ポータルの一覧]をクリックします。
6. 「ポータルの一覧」画面で、プレビューするポータルのポータル名をクリックします。
7. 「ポータルの設定」画面で、[プレビュー]をクリックします。



8. プレビュー画面で、レイアウトや、ポートレットのアクセス権が反映されているかどうかなどを確認します。
   プレビューを終了するには、アイコンをクリックします。



a)：操作しているユーザーが閲覧を許可されていないポートレットは、表示されません。

2.1.2.9. ポータルの削除

ポータルを削除します。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

注意

- 削除したポータルは、元に戻せません。

1件ずつポータルを削除する

1件ずつポータルを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、削除するポータルのポータル名をクリックします。**
7. **「ポータルの設定」画面で、[ポータルを削除する]をクリックします。**



8. **「ポータルの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のポータルをまとめて削除する

削除するポータルを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、削除するポータルのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「ポータルの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.1.2.10. ポータルの表示に関する設定

ポータルの表示に関する次の設定をします。

- ユーザーがGaroonにアクセスしたとき、最初に表示するポータル
- 最初に表示するポータルを自分で設定できるユーザー
- ポータルの表示順

最初に表示するポータルを設定する

ログインしたときに最初に表示するポータルを組織ごとに設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[最初に表示するポータル]をクリックします。**
6. **「最初に表示するポータル」画面で、組織を選択し、[設定する]をクリックします。**



「（トップ）」を選択すると、すべての組織に反映されます。ただし、各組織に対する設定が優先されます。

7. 「最初に表示するポータルの設定」画面で、最初に表示するポータルを選択し、[設定する]をクリックします。



「（未設定）」を選択すると、ポータルの表示順で先頭に設定されているポータルが最初に表示されます。

最初に表示するポータルの設定の使用権限を設定する

最初に表示するポータルの設定の使用権限を、組織、ユーザー、またはロール単位で設定します。
最初に表示するポータルの設定の使用権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「GRANT（許可の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーの使用が制限されています。
使用権限の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

使用権限が付与されたユーザーは、個人設定で最初に表示するポータルの設定ができます。

使用権限を追加する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、使用権限を設定する場合を例に説明します。

注意


- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していた使用権限が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします**

5. **[最初に表示するポータルの設定の使用権限]をクリックします。**


6. **「最初に表示するポータルの設定の使用権限」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



7. **[追加する]をクリックします。**




8. **「使用権限の追加」画面で、使用権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブで表示を切り替えます。
[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

9. [追加する]をクリックします。



使用権限を削除する

ユーザーや組織に付与された使用権限を削除します。
使用権限を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

使用権限を選択して削除する

使用権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします**
5. **[最初に表示するポータルの設定の使用権限]をクリックします。**
6. **「最初に表示するポータルの設定の使用権限」画面で、削除する使用権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「使用権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

使用権限をすべて削除する

使用権限をすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[最初に表示するポータルの設定の使用権限]をクリックします。**
6. **「最初に表示するポータルの設定の使用権限」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



7. **「全使用権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

ポータルの表示順を変更する


「ポータル」画面に表示される、システム設定ポータルの順番を変更します。



操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの表示順]をクリックします。**
6. **「ポータルの表示順」画面で、順番を変更します。**
7. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
   バージョン 6.17.0以降のGaroonでは、ヘッダーにあるポータルの一覧にも変更した表示順が反映されます。



補足

- 「ポータルの一覧」画面で[ポータルを順番変更する]をクリックしても、ポータルの表示順を変更できます。



2.1.2.11. ポータルの公開


ポータルをユーザーに公開します。
非公開のポータルは、ユーザーの画面に表示されません。
ポータルに配置したポートレットが公開中でも、非公開のポータルはユーザー画面に表示されません。

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルを設定する画面の名称を、「ポータルの詳細」画面から「ポータルの設定」画面に変更しました。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの一覧]をクリックします。**
6. **「ポータルの一覧」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「ポータルの設定」画面で、公開にするポータルの[非公開]をクリックします。**



[公開中]をクリックすると、ポータルは非公開になります。



2.1.2.12. ポータルの運用管理権限の設定

ポータルの運用管理権限を設定します。

各アプリケーションの運用管理権限が付与されたユーザーを運用管理者といいます。ポータルの運用管理者に設定されると、「ポータル」画面の[ポータルメニュー][1]をクリックしたときに[ポータルの設定]が表示されるようになります。



[1]：バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルのオプションメニューを開く操作リンク名を、☰アイコンから[ポータルメニュー]に変更しました。

[ポータルの設定]をクリックすると、「ポータルの設定」画面が表示されます。



運用管理者が「ポータルの設定」画面でできる操作は、次のとおりです。

- ポータル名を変更する：
  詳細は、ポータル名を変更する(799ページ)方法を参照してください。
- ユーザーを選択してプレビュー：
  詳細は、ユーザーを指定してポータルをプレビューする(828ページ)方法を参照してください。
- プレビュー：
  詳細は、ユーザーを指定せずにポータルをプレビューする(830ページ)方法を参照してください。
- 全ポートレットを公開：
  詳細は、ポートレットの公開(826ページ)を参照してください。
- アクセス権を設定する：
  詳細は、ポータルのアクセス権の設定(800ページ)を参照してください。
- レイアウト：
  詳細は、ポートレットのレイアウトを変更する(808ページ)方法を参照してください。
- ポータルにポートレットを配置：
  詳細は、ポートレットの配置(807ページ)を参照してください。
- ポートレットの[公開中]または[非公開]の切り替え
  詳細は、ポートレットの公開(826ページ)を参照してください。
- の歯車アイコン：
  ポートレットに関するメニューが表示されます。次の操作ができます。
  - 表示名を変更：
    詳細は、ポートレットの表示名を変更する(822ページ)方法を参照してください。

- 設定：
  詳細は、ポートレットの設定を変更する(825ページ)方法を参照してください。
- アクセス権を変更：
  詳細は、ポートレットのアクセス権の設定(814ページ)を参照してください。
- 削除：
  詳細は、ポータルに配置したポートレットを削除する(813ページ)方法を参照してください。

補足

- 運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたポータルのみです。
- 運用管理者は次の操作ができません。
  - ポータルの削除
  - ポータルの公開

運用管理権限を設定する

ポータルごとに、運用管理権限を付与します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**

5. **[ポータルの運用管理権限]をクリックします。**

6. **「ポータルの運用管理権限」画面で、ポータルを選択します。**


7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. [追加する]をクリックします。



運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの運用管理権限]をクリックします。**
6. **「ポータルの運用管理権限」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

運用管理権限をすべて削除する


運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの運用管理権限]をクリックします。**
6. **「ポータルの運用管理権限」画面で、ポータルを選択します。**

7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.1.2.13. Myポータルの設定

Myポータルは、ユーザー個人が必要なポートレットや、よく使うポートレットを使いやすい場所に配置して、作成できるポータルです。他のユーザーとの共有はできません。
Myポータルの作成をかんたんにするために、アプリケーション管理者がMyポータルのひな型を用意できます。

Myポータルのひな型を作成する

ユーザーがMyポータルを作成するためのひな型を変更します。作成できるひな型は1つです。
このひな型は、ユーザーがMyポータルを作成するときの初期状態になります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[Myポータルのひな型]をクリックします。**
6. **「Myポータルのひな型」画面で、Myポータルのひな型を作成します。**
   Myポータルのひな型に、ユーザーが使うためのポートレットを配置します。
   ポートレットの配置や表示名の変更方法は、通常のポートレットの作業と同じです。詳細は、次のページを参照してください。
   ポートレットの配置(807ページ)
   ポートレットの表示名を変更する(822ページ)

補足

- Myポータルのひな形に「掲示板」ポートレット(916ページ)、または「ファイル管理」ポートレット(919ページ)を配置した場合、システム管理者は表示するカテゴリーやフォルダーを設定できません。
  ユーザー自身で、表示するカテゴリーやフォルダーを設定するよう連絡してください。

Myポータルのひな型を初期化する

作成したMyポータルのひな型を初期状態に戻します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポータルのひな型]をクリックします。
6. 「Myポータルのひな型」画面で、[初期化]をクリックします。



7. 「Myポータルのひな型の初期化」画面で、[はい]をクリックします。

Myポータルの使用権限を設定する

Myポータルに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 使用権限

Myポータルの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、Myポータルの使用が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、使用権限を設定する場合を例に説明します。


注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していた使用権限が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[Myポータルの使用権限]をクリックします。**
6. **セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



7. **「Myポータルの使用権限」画面で、[追加する]をクリックします。**




8. **「使用権限の追加」画面で、権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

9. [追加する]をクリックします。



Myポータルの使用権限を削除する

ユーザーや組織に付与された、Myポータルに対する使用権限を削除します。
使用権限を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

Myポータルの使用権限を選択して削除する

使用権限を選択して削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポータルの使用権限]をクリックします。
6. 「Myポータルの使用権限」画面で、使用権限を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「使用権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

Myポータルの使用権限をすべて削除する

使用権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[Myポータルの使用権限]をクリックします。**
6. **「Myポータルの使用権限」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



7. **「全使用権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.1.3. HTML / PHPポートレットの管理

Garoonでは、HTMLやPHPを利用して、独自のポートレットを作成することができます。
また、作成したHTML、またはPHPポートレットは、用途ごとにグループ化して管理するとポートレットを探しやすくなります。

関連ページ

- HTMLポートレットの設定(859ページ)
- PHPポートレットの設定(869ページ)
- ポートレットグループの設定(877ページ)
- ポートレットグループの運用管理権限の設定(883ページ)

2.1.3.1. HTMLポートレットの設定

HTMLポートレットは、HTMLタグを記述して作成するポートレットです。
HTMLポートレットにタグを記述して、Garoon以外のシステムやWebサイトなどを表示します。

補足

- Garoon以外のシステムやWebサイトなどを表示する場合、お使いのWebブラウザーの設定によっては、サードパーティー Cookieの読み取りを許可する必要があります。

注意事項

- 弊社では、カスタマイズにより発生する、性能への影響やいかなる結果についても責任を負いません。
  HTMLによるカスタマイズは、お客様の判断と責任の下に実行してください。
  また、カスタマイズされた機能に関しては、サポート対象外とさせていただくことをご了承ください。
  詳細については、Garoon 6 サービスライセンス規約を確認してください。

- 弊社では、有償無償にかかわらず、カスタマイズサービスを承っておりません。ご了承ください。
- HTMLによるカスタマイズの結果、Garoonに著しい負荷や障害等が発生し、Garoonを使用できない状態になることがあります。
  カスタマイズ時の注意点をよくご理解の上、万全の準備をしてから作業してください。
- DOM操作の処理をしていた場合や、Garoonが利用しているJavaScriptライブラリーを利用していた場合などにおいて、Garoonが更新されると、読み込んでいたJavaScriptおよびCSSがエラーになる場合があります。
  Garoonの更新後は動作を確認し、必要に応じて修正したJavaScriptファイルやCSSファイルを読み込んでください。
- サイボウズ製品の著作権は弊社に帰属します。

HTMLタグに関する注意点

HTMLポートレットが正常に動作するように、次の点に注意してタグを正しく記述します。


小文字の使用

HTMLタグは小文字で記述します。

終了タグの使用

開始タグと終了タグは必ずセットで記述します。HTMLタグが完結していないポートレットをポータルに配置すると、ポータルの編集画面が正しく表示されない、ポートレットを移動できないなどの問題が発生する場合があります。
ネスト構造のHTMLタグは、開始タグと終了タグが交差しないように記述します。

例：



記述不要のタグ

html、head、bodyタグは、HTMLポートレットに記述する必要はありません。

セキュアコーディングガイドラインの確認

JavaScriptを記載する場合は、セキュアコーディングガイドラインを確認してください。
クロスサイトスクリプティングやCSSインジェクションを防ぐ

HTMLポートレットを追加する

HTMLポートレットを作成します。システム管理者の設定によって、Myポータルの使用権限が許可されている場合は、ユーザーがMyポータルで使用することもできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[HTMLポートレット]をクリックします。**
6. **「HTMLポートレット」画面で、[HTMLポートレットを追加する]をクリックします。**



7. 「HTMLポートレットの追加」画面で、「ポートレット名」項目を入力します。

標準のポートレット名は必ず設定します。


[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でポートレット名を設定できます。

ユーザーが設定している言語のポートレット名を設定していない場合、標準のポートレット名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。


- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。




8. 「グループ」項目を設定します。

ポートレットを分類するポートレットグループを選択します。




9. 「Myポータル」項目を設定します。

追加したHTMLポートレットをユーザーがMyポータルで利用できるようにする場合は、「Myポータルでの利用を許可する」のチェックボックスを選択します。



10. 「ポートレットの内容」項目を設定します。

HTMLタグや書式編集を使用して、ポートレットの内容を記述します。



ポートレットの内容に次の機能を利用して、HTMLポートレットをカスタマイズすることもできます。

- キーワードの記述：
  使用できるキーワード(863ページ)を記述すると、ポートレットを使用するユーザーの情報を表示できます。

11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

使用できるキーワード

キーワードを使用すると、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報を、HTMLポートレットに表示できます。
キーワードは、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報に置き換わります。
使用できるキーワードは、次のとおりです。

キーワード	意味
%Name%	ユーザー名
%ID%	Garoonのシステム内で使用されているユーザーID
%Account%	ログイン名
%Mail%	ユーザー情報に登録されているE-mail
%Password%	パスワード
%session_password%	ログインユーザーが使用し、セッションに保存されているパスワード
%Tel%	ユーザー情報に登録されている連絡先
%URL%	ユーザー情報に登録されているURL

補足

- パスワードに一部の記号を使用すると、HTMLポートレットでエラーが発生する、またはキーワードが正しく動作しないなどの問題が発生する場合があります。
  詳細は、パスワードの制限(127ページ)を参照してください。
- ユーザー情報にカスタマイズ項目が追加されている場合は、次の書式を使用してHTMLポートレットに追加できます。
  - 書式：%grn.common.login.login.extension.ユーザー情報項目の項目コード%
  - 記述例：%grn.common.login.login.extension.item_01%


HTMLポートレットを変更する

HTMLポートレットを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[HTMLポートレット]をクリックします。**
6. **「HTMLポートレット」画面で、変更するHTMLポートレットのポートレット名を選択します。**
7. **「HTMLポートレットの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「HTMLポートレットの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

HTMLポートレットをJavaScript / CSSでカスタマイズする

JavaScriptファイルやCSSファイルを使って、HTMLポートレットの画面をカスタマイズできます。


詳細は、ポータルのカスタマイズ(746ページ)を参照してください。

HTMLポートレットの表示を確認する

HTMLポートレットを公開する前に、ユーザー画面でどのようにポートレットが表示されるかプレビューできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[HTMLポートレット]をクリックします。**
6. **「HTMLポートレット」画面で、プレビューするHTMLポートレットを選択します。**
7. **「HTMLポートレットの詳細」画面で、[表示を確認する]をクリックします。**



HTMLポートレットを削除する

HTMLポートレットを削除します。

注意


- 削除したHTMLポートレットは、元に戻せません。
  削除するHTMLポートレットがポータルやMyポータルで使用されている場合は、削除しても問題ないことを確認してください。

1件ずつHTMLポートレットを削除する

HTMLポートレットを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[HTMLポートレット]をクリックします。**
6. **「HTMLポートレット」画面で、削除するポートレットのHTMLポートレットのポートレット名を選択します。**
7. **「HTMLポートレットの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. 「HTMLポートレットの削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数のHTMLポートレットをまとめて削除する

複数のHTMLポートレットをまとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [HTMLポートレット]をクリックします。
6. 「HTMLポートレット」画面で、削除するポートレットのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「HTMLポートレットの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.1.3.2. PHPポートレットの設定

PHPポートレットは、PHPスクリプトを記述して、動的な内容を表示できるポートレットです。
アンケートの回答やワンタイムパスワードなど、値が変化するコンテンツを表示する場合に使用します。
PHPポートレットでは、ユーザー情報のユーザー名、パスワード、メールアドレスなどを、パラメーターとして使用できます。

注意

- Garoonのバージョンによって、PHPポートレットで使用できるPHPのバージョンが異なります。
  古いバージョンのPHPを使用しているPHPポートレットを使うと、エラーが発生する場合があります。
  Garoonが対応するPHPのバージョンは、次のとおりです。
  - Garoon バージョン 6.0.x：PHP 8.1
  - Garoon バージョン 6.17.x：PHP 8.3

注意事項

- 弊社では、カスタマイズにより発生する、性能への影響やいかなる結果についても責任を負いません。
  PHPによるカスタマイズは、お客様の判断と責任の下に実行してください。
  また、カスタマイズされた機能に関しては、サポート対象外とさせていただくことをご了承ください。
  詳細については、Garoon 6 サービスライセンス規約を確認してください。
- 弊社では、有償無償にかかわらず、カスタマイズサービスを承っておりません。ご了承ください。

- PHPによるカスタマイズの結果、Garoonに著しい負荷や障害等が発生し、Garoonを使用できない状態になることがあります。
  カスタマイズ時の注意点をよくご理解の上、万全の準備をしてから作業してください。
- サイボウズ製品の著作権は弊社に帰属します。

PHPポートレットを追加する

PHPポートレットを追加します。PHPポートレットはGaroonの管理者のみが作成できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[PHPポートレット]をクリックします。**
6. **「PHPポートレット」画面で、[PHPポートレットを追加する]をクリックします。**



7. **「PHPポートレットの追加」画面で、「ポートレット名」項目を入力します。**


標準のポートレット名は必ず設定します。
[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でポートレット名を設定できます。
ユーザーが設定している言語のポートレット名を設定していない場合、標準のポートレット名が表示されます。
設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）
  繁体字で表示されます。




8. 「グループ」項目を設定します。

ポートレットを分類するポートレットグループを選択します。




9. 「Myポータル」項目を設定します。

追加したPHPポートレットをユーザーがMyポータルで利用できるようにする場合は、「Myポータルでの利用を許可する」のチェックボックスを選択します。



10. 「ポートレットの内容」項目を設定します。

PHPのコードを使用して、ポートレットの内容を記述します。



ポートレットの内容に次の機能を利用して、PHPポートレットをカスタマイズすることもできます。

- キーワードの記述：
  使用できるキーワード(872ページ)を記述すると、ポートレットを使用するユーザーの情報を表示できます。

11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

使用できるキーワード

キーワードを使用すると、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報を、PHPポートレットに表示できます。
キーワードは、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報に置き換わります。
使用できるキーワードは、次のとおりです。

キーワード	意味
%Name%	ユーザー名
%ID%	Garoonのシステム内で使用されているユーザーID

キーワード	意味
%Account%	ログイン名
%Mail%	ユーザー情報に登録されているE-mail
%Password%	パスワード
%session_password%	ログインユーザーが使用し、セッションに保存されているパスワード
%Tel%	ユーザー情報に登録されている連絡先
%URL%	ユーザー情報に登録されているURL

補足

- パスワードに一部の記号を使用すると、PHPポートレットでエラーが発生する、またはキーワードが正しく動作しないなどの問題が発生する場合があります。
  詳細は、パスワードの制限(127ページ)を参照してください。
- ユーザー情報に追加したカスタマイズ項目を、次の書式を使用してPHPポートレットに追加できます。
  - 書式：%grn.common.login.login.extension.カスタマイズ項目の項目コード%
  - 記述例：%grn.common.login.login.extension.item_01%


PHPポートレットを変更する

PHPポートレットを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[PHPポートレット]をクリックします。**
6. **「PHPポートレット」画面で、変更するPHPポートレットのポートレット名をクリックします。**
7. **「PHPポートレットの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「PHPポートレットの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

PHPポートレットの表示を確認する


PHPポートレットを公開する前に、ユーザー画面でどのようにポートレットが表示されるかプレビューできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[PHPポートレット]をクリックします。**
6. **「PHPポートレット」画面で、プレビューするPHPポートレットのポートレット名をクリックします。**
7. **「PHPポートレットの詳細」画面で、[表示の確認]をクリックします。**



PHPポートレットを削除する

PHPポートレットを削除します。

注意

- 削除したPHPポートレットは、元に戻せません。
  削除するPHPポートレットがポータルやMyポータルで使用されている場合は、削除しても問題ないことを確認してください。


1件ずつPHPポートレットを削除する

PHPポートレットを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[PHPポートレット]をクリックします。**
6. **「PHPポートレット」画面で、削除するPHPポートレットのポートレット名をクリックします。**
7. **「PHPポートレットの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「PHPポートレットの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のPHPポートレットをまとめて削除する

複数のPHPポートレットをまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[PHPポートレット]をクリックします。**
6. **「PHPポートレット」画面で、削除するポートレットのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「PHPポートレットの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.1.3.3. ポートレットグループの設定

作成したHTMLポートレット、またはPHPポートレットを、ポートレットグループとしてまとめることができます。

ポートレットグループを設定すると、HTMLポートレット、またはPHPポートレットを使用する目的でグループ化し、ポータルを作成するときにすばやくポートレットを選択できます。
作成したポートレットグループにポートレットを所属させる場合は、HTMLポートレット、またはPHPポートレットポートレットの詳細画面から操作します。
詳細は、次のページを参照してください。
HTMLポートレットの設定(859ページ)
PHPポートレットの設定(869ページ)

ポートレットグループを追加する

HTMLポートレット、またはPHPポートレットをグループ化するためのポートレットグループを作成します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループ]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループ」画面で、[ポートレットグループを追加する]をクリックします。**



7. 「ポートレットグループの追加」画面で、グループ名を入力します。

標準のグループ名は必ず設定します。


[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でグループ名を設定できます。

ユーザーが設定している言語のグループ名を設定していない場合、標準のグループ名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。



8. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

ポートレットグループを変更する

ポートレットグループのグループ名を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループ]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループ」画面で、ポートレットグループのポートレットグループ名をクリックします。**
7. **「ポートレットグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「ポートレットグループの変更」画面で、グループ名を変更し、[変更する]をクリックします。**

ポートレットグループを削除する

ポートレットグループを削除します。
削除したポートレットグループに所属していたHTMLポートレット、またはPHPポートレットの所属は解除されます。ポートレット自体は削除されません。

注意

- 削除したポートレットグループは、元に戻せません。

1件ずつポートレットグループを削除する

ポートレットグループを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループ]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループ」画面で、削除するポートレットグループのポートレットグループ名をクリックします。**
7. **「ポートレットグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「ポートレットグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のポートレットグループをまとめて削除する

複数のポートレットグループをまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループ]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループ」画面で、削除するポートレットグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「ポートレットグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.1.3.4. ポートレットグループの運用管理権限の設定

HTMLポートレットの運用管理権限を、ポートレットグループごとに設定します。
各アプリケーションの運用管理権限が付与されたユーザーを運用管理者といいます。HTMLポートレットの運用管理者に設定されると、「ポータル」画面の[ポータルメニュー][1]をクリックしたときに[HTMLポートレットの設定]が表示されるようになります。



[1]：バージョン 6.17.0のGaroonで、ポータルのオプションメニューを開く操作リンク名を、アイコンから[ポータルメニュー]に変更しました。

[HTMLポートレットの設定]をクリックすると、「HTMLポートレット」画面が表示されます。



運用管理者が「HTMLポートレット」画面でできる操作は、次のとおりです。

- HTMLポートレットを追加する：
  詳細は、HTMLポートレットを追加する(861ページ)方法を参照してください。
- 変更する：
  詳細は、HTMLポートレットを変更する(864ページ)方法を参照してください。
- 削除する：
  詳細は、HTMLポートレットを削除する(866ページ)方法を参照してください。
- 表示を確認する：
  詳細は、HTMLポートレットの表示を確認する(866ページ)方法を参照してください。
- JavaScript / CSSによるカスタマイズ：
  詳細は、ポータルのカスタマイズ(746ページ)を参照してください。
- HTMLポートレットデータをXMLファイルで管理する
  - HTMLポートレットを読み込む
  - HTMLポートレットを書き出す

  詳細は、ポートレットデータをXMLファイルで管理する(890ページ)方法を参照してください。
- HTMLポートレット名をCSVファイルで管理する
  - HTMLポートレット名を読み込む
  - HTMLポートレット名を書き出す


詳細は、ポートレット名をCSVファイルで管理する(892ページ)方法を参照してください。

運用管理権限を設定する

ポートレットグループごとに、運用管理権限を付与します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループの運用管理権限]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループの運用管理権限」画面で、ポートレットグループを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




8. **「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. [追加する]をクリックします。



運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポートレットグループの運用管理権限]をクリックします。**
6. **「ポートレットグループの運用管理権限」画面で、ポートレットグループを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

運用管理権限をすべて削除する

運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ポータルの運用管理権限]をクリックします。**

6. **「ポータルの運用管理権限」画面で、ポータルを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.1.3.5. ファイルを使ったポートレットデータの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

ポートレットのデータをファイルで管理します。
ファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- XMLファイル：
  - HTMLポートレットデータ
  - PHPポートレットデータ
- CSVファイル：
  - HTMLポートレット名
  - PHPポートレット名

ポートレットデータをXMLファイルで管理する

ポートレットのデータをXMLファイルで管理します。

補足

- XMLファイルは編集せず、データのバックアップやリストアのためだけに使用することを推奨します。

XMLファイルから読み込む

データをXMLファイルから読み込みます。


操作手順：

1. **データを読み込むためのXMLファイルを準備します。**
   読み込むXMLファイルは、Garoonから書き出したものを使用してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ポータル]をクリックします。**
6. **[ファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「ファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **XMLファイルを選択し、[読み込む]をクリックします。**



XMLファイルに書き出す

ポートレットのデータをXMLファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ファイルへの書き出し]をクリックします。**

6. **「ファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **ポートレットの書き出し画面で、データを書き出すポートレットを選択し、[追加]をクリックして、[次へ]をクリックします。**
   複数のポートレットを選択できます。



8. **設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。**
9. **Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**

ポートレット名をCSVファイルで管理する

ポートレット名をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

ポートレット名をCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、ポータル(2105ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ポータル]をクリックします。**
6. **[ファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「ファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは, 次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. **CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

ポートレット名をCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ポータル]をクリックします。**
5. **[ファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「ファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを設定します。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、[はい]を選択します。
- 書き出す言語：
  この項目は、HTMLポートレット名、またはPHPポートレット名を書き出す場合に表示されます。
  HTMLポートレット名、またはPHPポートレット名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.1.4. ポートレットの種類と設定

「ポートレット」は、Garoonの各アプリケーションを、小さなコンテンツとしてトップページ（ポータル）に配置できるようにしたものです。
ポートレットには、スケジュールや掲示板など、さまざまなものが用意されています。また、HTMLやPHPで独自のポートレットを作成することもできます。
ポートレットの種類やポートレットの設定について説明します。

関連ページ

- ポータル作成の流れ(794ページ)
- ポートレットの配置(807ページ)
- ポートレットの設定を変更する(825ページ)
- 画面の見かた
- Myポータルへのポートレットの配置

2.1.4.1. ポータルのポートレット

ポータルのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「アプリケーションメニュー」ポートレット
- 「お知らせ」ポートレット
- 「カレンダー」ポートレット
- 「送信リンク」ポートレット

「アプリケーションメニュー」ポートレット

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、アプリケーションメニューに関連する次の文言を改善しました。
  - 「タイトル」の文言を「表示名」に変更しました。

使用可能なアプリケーションのアイコン、またはリンクを表示するポートレットです。
アイコンやリンクをクリックすると、各アプリケーションの画面が表示されます。




ポートレットの設定項目

- 文字サイズ
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 折り返し：
  「折り返す個数」項目で指定した個数でアプリケーションメニューを折り返します。
- 折り返す個数：
  指定した個数でアプリケーションメニューを折り返します。
  「折り返し」の「アプリケーションメニューを固定で折り返す」のチェックボックスを選択すると有効になります。
  選択できる個数は、5から20個までです。
- 形式：
  アプリケーションメニューに表示されるメニューの表示名とアイコンの表示形式を選択します。
  選択できる形式は、次のとおりです。
  - アイコンの下に表示名を表示
  - アイコンの横に表示名を表示
  - アイコンだけを表示
  - 表示名だけを表示

「お知らせ」ポートレット

ポータルに任意の文字列を表示するポートレットです。
社内の共通の告知やメッセージなどを表示できます。




ポートレットの設定項目

- 内容：
  ポータルに表示する文字列を入力します。
  書式編集を使用できます。
- 枠/背景の設定：
  文字列に枠線や背景を設定する場合は、「設定する」のチェックボックスを選択し、背景の色を選択します。

「カレンダー」ポートレット

カレンダーを表示するポートレットです。
カレンダーの表示方法を変更すると、同じポータルに配置したスケジュールポートレットの表示も切り替わります。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：

  表示する文字のサイズを選択します。

  選択できる文字サイズは、次のとおりです。

  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ

- 使用するシステムカレンダー：

  詳細は、カレンダー(336ページ)を参照してください。

- カレンダーの表示形式：

  カレンダーを表示する形式を設定します。

  表示できる形式は、次のとおりです。

  - 1ヶ月
  - 2ヶ月（今月/翌月）
  - 2ヶ月（前月/今月）
  - 3ヶ月（前月/今月/翌月）
  - 3ヶ月（今月/翌月/翌々月）
  - 3ヶ月（前々月/前月/今月）

- 週の開始日：

  週の開始を月曜日にする場合は、チェックボックスを選択します。

- 表示項目：
  表示する項目を選択します。
  - 六曜：
    ポートレットに六曜を表示するかどうかを選択します。
    システム管理者が六曜のイベントデーターを受信していない場合、六曜を表示することはできません。
  - 天気予報：
    天気予報を表示する地域を設定します。表示したい地域が含まれる地方の ▶ アイコンをクリックして、地域のチェックボックスを選択します。

「送信リンク」ポートレット

送信リンクを表示するポートレットです。このポートレットからメッセージ、またはメールの作成が行えます。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.2. スペースのポートレット

スペースのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「共有ToDo（担当ToDo）」ポートレット
- 「共有ToDo（依頼ToDo）」ポートレット

「共有ToDo（担当ToDo）」ポートレット

自分が担当者に設定された、未完了の共有ToDoを表示するポートレットです。最大20件表示されます。
ToDo名は、締切日に応じて、次の色で表示されます。

- 赤太字：
  締切日を過ぎたToDo
- 青太字：
  締切日当日のToDo
- 青字：
  締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

「共有ToDo（依頼ToDo）」ポートレット

自分が依頼した共有ToDoを表示するポートレットです。完了したToDoも表示されます。最大20件表示されます。
ToDo名は、締切日に応じて、次の色で表示されます。

- 赤太字：
  締切日を過ぎたToDo

- 青太字：
  締切日当日のToDo
- 青字：
  締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.3. 「リンク集」ポートレット

リンク集を表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 共有/個人：
  共有リンク集か、個人リンク集のどちらかを表示します。
- カテゴリー：
  表示するカテゴリーを設定します。

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 表示列数：
  ポートレット内のリンクの配列を列数で指定します。
  設定できる列数は、1から3列までです。

2.1.4.4. スケジュールのポートレット

スケジュールのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット
- 「スケジュール（グループ週表示）」ポートレット
- 「スケジュール（日表示）」ポートレット
- 「スケジュール（週表示）」ポートレット
- 「スケジュール（月表示）」ポートレット
- 「スケジュール（年表示）」ポートレット
- 「スケジュール検索」ポートレット

注意


- 組織の予定を表示するには、システム管理者が「組織の予定の表示」を許可している必要があります。詳細は、組織の予定を表示する(1026ページ)を参照してください。

動画で確認

- 「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット、および「スケジュール（グループ週表示）」ポートレットは、組織の予定だけを表示できます。
  動画で、ポータルに複数の組織の予定を並べて表示する方法を紹介しています。

「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット

選択したユーザー、組織、または施設グループに所属する施設の、1日の予定を表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ

- 大サイズ

- 対象：
  ポートレットに表示する対象を選択します。選択できる対象は、次のとおりです。
  - ログインユーザー
  - 施設グループ
  - Myグループ：
    ユーザーがMyグループを設定している場合にだけ、Myポータルの「ポートレットの設定（スケジュール（グループ日表示））」画面に表示されます。
    MyグループおよびMyポータルについての詳細は、次のページを参照してください。
    Myグループの設定
    Myポータルの追加
  - 組織：
    「（トップ）」以外の組織をクリックすると選択できます。
    システム管理者が「組織の予定の表示」を許可している場合は、次のいずれかを選択できます。
    - 組織の予定だけを表示する：
      表示したい組織を選択し、「組織の予定のみ表示する」のチェックボックスを選択します。選択できる組織は1つです。
    - 組織の予定と、その組織に所属しているユーザーの予定の両方を表示する：
      表示したい組織を選択し、「組織の予定のみ表示する」のチェックボックスの選択を外します。

「スケジュール（グループ週表示）」ポートレット

選択したユーザー、組織、または施設グループに所属する施設の、1週間の予定を表示するポートレットです。




ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 対象：
  ポートレットに表示する対象を選択します。選択できる対象は、次のとおりです。 選択できる対象は、次のとおりです。
  - ログインユーザー
  - 施設グループ
  - Myグループ：
    ユーザーがMyグループを設定している場合にだけ、Myポータルの「ポートレットの設定（スケジュール（グループ週表示））」画面に表示されます。
    MyグループおよびMyポータルについての詳細は、次のページを参照してください。
    Myグループの設定
    Myポータルの追加

- 組織：
  「（トップ）」以外の組織をクリックすると選択できます。
  システム管理者が「組織の予定の表示」を許可している場合は、次のいずれかを選択できます。
  - 組織の予定だけを表示する：
    表示したい組織を選択し、「組織の予定のみ表示する」のチェックボックスを選択します。選択できる組織は1つです。
  - 組織の予定と、その組織に所属しているユーザーの予定の両方を表示する：
    表示したい組織を選択し、「組織の予定のみ表示する」のチェックボックスの選択を外します。

「スケジュール（日表示）」ポートレット

選択したユーザー、組織、または施設の1日の予定を表示するポートレットです。




ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 対象：
  ポートレットに予定を表示する対象を選択します。
  ユーザー、組織、または施設を選択し、[入力]をクリックします。

「スケジュール（週表示）」ポートレット

選択したユーザー、組織、または施設の1週間の予定を表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 対象：
  ポートレットに予定を表示する対象を選択します。
  ユーザー、組織、または施設を選択し、[入力]をクリックします。

「スケジュール（月表示）」ポートレット

選択したユーザー、組織、または施設の1か月の予定を表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：

  表示する文字のサイズを選択します。

  選択できる文字サイズは、次のとおりです。

  - 小サイズ
  - 標準サイズ

- 大サイズ

- 対象：

  ポートレットに予定を表示する対象を選択します。

  ユーザー、組織、または施設を選択し、[入力]をクリックします。

「スケジュール（年表示）」ポートレット

ログインユーザーの1年間のイベントを表示するポートレットです。他のユーザーの1年間のイベントは表示できません。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：

  表示する文字のサイズを選択します。


  選択できる文字サイズは、次のとおりです。

  - 小サイズ

- 標準サイズ
- 大サイズ

「スケジュール検索」ポートレット

ユーザー名や施設名で、予定を検索します。
キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーや施設をOR検索できます。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.5. メッセージのポートレット

メッセージのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「メッセージ」ポートレット
- 「未確認メッセージ」ポートレット
- 「メッセージ閲覧状況」ポートレット

「メッセージ」ポートレット

指定したフォルダーのメッセージを表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- フォルダー：
  ポートレットに表示するメッセージのフォルダーを選択します。
  選択できるフォルダーは、次のとおりです。
  - 受信箱
  - 送信箱
  - 下書き
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。「標題」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 差出人
  - 日時
  - 備考
- 順番：
  メッセージを表示する順番を選択します。
  作成順か更新順を選択します。

- 件数：
  ポートレットに表示するメッセージの件数を選択します。
  20件まで選択できます。

「未確認メッセージ」ポートレット

閲覧状況が未確認の、閲覧状況確認メッセージを表示するポートレットです。
システム管理者が閲覧状況の動作モードを「手動」に設定している場合、ユーザーがメッセージを開くと、メッセージの確認ボタンが表示されます。
ユーザーが、[確認しました]をクリックすると、そのメッセージは「未確認メッセージ」ポートレットから削除されます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。「標題」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 差出人
  - 日時
  - フォルダー

- 件数：
  ポートレットに表示するメッセージの件数を選択します。
  20件まで選択できます。

「メッセージ閲覧状況」ポートレット

閲覧状況確認メッセージの閲覧状況を確認します。標題をクリックすると、メッセージを閲覧できます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。「標題」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 閲覧状況
  - 作成日時

- フォルダー

2.1.4.6. 掲示板のポートレット

掲示板のポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「掲示板」ポートレット
- 「未確認掲示」ポートレット

「掲示板」ポートレット

掲示板の掲示を表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- カテゴリー：
  表示するカテゴリーを設定します。
- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ

- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「タイトル」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 内容
  - 差出人
  - 更新日時
- 件数：
  ポートレットに表示する掲示の件数を選択します。
  20件まで選択できます。

「未確認掲示」ポートレット

次の条件を満たす、未読の掲示が表示されます。

- 「閲覧状況を確認する」のチェックボックスが選択されている
- 自分が通知先に設定されている



補足

- 一度「掲示の詳細」画面を表示した掲示は、未確認掲示ポートレットから削除されます。
- 掲示を表示するカテゴリーを選択していても、ポートレット名をクリックすると、選択したカテゴリー以外の未読の掲示も表示されます。

ポートレットの設定項目

- 表示する掲示：
  ポートレットに表示する掲示を選択します。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - すべての掲示
  - カテゴリー内の掲示：
    選択したカテゴリーの掲示だけが表示されます。
    カテゴリーの選択方法は、組織 / カテゴリー / フォルダーの選択を参照してください。
- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「タイトル」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 差出人
  - 日時
  - カテゴリー
- 件数：
  ポートレットに表示する掲示の件数を選択します。
  20件まで選択できます。

2.1.4.7. 「ファイル管理」ポートレット

指定したフォルダーのファイルを表示するポートレットです。




ポートレットの設定項目

- フォルダー：
  表示するフォルダーを設定します。
- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「タイトル」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - ファイル名
  - 更新者
  - 更新日時
  - サイズ

- 件数：
  ポートレットに表示するファイルの件数を選択します。
  20件まで選択できます。

2.1.4.8. 「メモ」ポートレット

「メモ」ポートレットは、ポータルのテキストボックスで作成したメモを保存できるポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ

- 大サイズ

- 登録フォルダー：
  設定できるフォルダーは、「更新一覧」のみです。
- 入力欄の縦の長さ：
  入力欄の縦の長さを文字数で設定します。
  設定できる文字数は、次のとおりです。
  - 3
  - 5
  - 10
  - 20
  - 30

2.1.4.9. 「電話メモ」ポートレット

指定した組織やグループの電話メモを表示するポートレットです。



補足

- 電話メモのメール転送を設定しているユーザーには、「転送設定」に ✔ が表示されます。

ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 対象：
  ポートレットに表示する対象を選択します。「組織」を選択する場合は、「（トップ）」以外を選択してください。
  選択できる対象は、次のとおりです。
  - 全員
  - 優先する組織
  - 組織

2.1.4.10. 「タイムカード」ポートレット

タイムカードが表示されます。出社時刻や、退社時刻をタイムカードに記録します。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.11. 「ToDoリスト」ポートレット

未完了の個人のToDoリストが表示されます。
ToDo名は、締切日に応じて、次の色で表示されます。

- 赤太字：
  締切日を過ぎたToDo
- 青太字：
  締切日当日のToDo
- 青字：
  締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 表示件数：
  ポートレットに表示するToDoの件数を選択します。
  設定できる件数は、（全て）、または1から10件です。
- 重要度：
  ポートレットに表示するToDoの重要度を選択します。
- ソート：
  ポートレットに表示するToDoをソートする項目を選択します。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - カテゴリー
  - 締切日
  - 重要度


2.1.4.12. アドレス帳のポートレット

アドレス帳のポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「ユーザー名簿」ポートレット
- 「アドレス帳検索」ポートレット

「ユーザー名簿」ポートレット

ユーザー名簿を表示するポートレットです。ユーザー名をクリックすると、ユーザー情報を確認できます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 表示する項目：
  表示するブック名は、ユーザー名簿のみです。
  項目で、ユーザー情報の項目を選択します。
- 対象：
  ポートレットに表示する対象を選択します。「組織」を選択する場合は、「（トップ）」以

外を選択してください。
選択できる対象は、次のとおりです。

- 全員
- 優先する組織
- 選択した組織

「アドレス帳検索」ポートレット

アドレス帳の各ブックからアドレスを検索します。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.13. メールのポートレット

メールのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「新着メール情報」ポートレット
- 「メール」ポートレット

「新着メール情報」ポートレット

新着メールの件数を表示するポートレットです。表示するアカウントを指定できます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- アカウント：
  ポートレットに表示するメールアカウントを選択します。
  デフォルトのアカウントか全てのアカウントを選択します。
- 新着メールチェック：
  新着メールをチェックする間隔を設定します。
  新着メールのチェックを設定する場合、メールチェックを行う間隔を選択します。
  ドロップダウンリストから、60分までの5分単位で選択します。

「メール」ポートレット

メールの一覧を表示するポートレットです。表示するアカウントやフォルダーを指定できます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- フォルダー：
  複数のメールアカウントを使用しているユーザーは、ポートレットに表示するメールアカウントをMyポータルで選択します。システム設定ポータルでは、デフォルトアカウントが設定されています。
  ポートレットに表示するメールアカウントのフォルダーを選択します。選択できるフォルダーは、次のとおりです。
  - 受信箱
  - 送信箱
  - 下書き
  - ユーザーが作成したフォルダー（Myポータルのみ）
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。「標題」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - ステータス
  - 差出人
  - 日時
  - サイズ

- 順番：

  メールの表示順を設定します。

  送信日時順、または受信日時順を選択します。


- 件数：

  ポートレットに表示するメールの件数を選択します。

  20件まで選択できます。

2.1.4.14. 「ワークフロー」ポートレット

指定したフォルダーの申請を一覧で表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- 一覧の種類：

  ポートレットに申請を表示するフォルダーを選択します。


  選択できるフォルダーは、次のとおりです。

  - 受信一覧
  - 送信一覧
  - 下書き

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。「申請フォーム名（標題）」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 番号
  - 優先度
  - 状況
  - 申請者/処理者
  - 申請日
- 件数：
  ポートレットに表示する申請の件数を選択します。
  20件まで選択できます。

2.1.4.15. 「マルチレポート」ポートレット

指定したフォルダーや、絞込で絞り込んだレポートを、一覧で表示するポートレットです。



ポートレットの設定項目

- レポート/絞込：
  ポートレットに表示するレポートの種類、またはレポートに適用する絞込を選択します。
  指定できるフォルダーまたは絞込は、次のとおりです。
  - 受信一覧
  - 送信一覧
  - 下書き
  - いずれかの絞込
- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「レポートフォーム名（標題）」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 作成者
  - 更新日時
- 件数：
  ポートレットに表示する申請の件数を選択します。
  20件まで選択できます。


2.1.4.16. ネット連携サービスのポートレット

ネット連携サービスのポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「天気予報」ポートレット

「天気予報」ポートレット

日本国内の天気予報を表示するポートレットです。表示する地域を選択できます。表示できるのは日本国内の天気予報だけです。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ
  - 大サイズ
- 六曜：
  ポートレットに六曜を表示するかどうかを選択します。
  システム管理者が六曜のイベントデーターを受信していない場合、六曜を表示することはできません。
- 天気予報：
  天気予報を表示する地域を設定します。
  表示したい地域が含まれる地方の ▶ アイコンをクリックして、地域のチェックボックスを選択します。

2.1.4.17. 「在席情報」ポートレット

在席情報を表示するポートレットです。自分の在席情報を確認または変更します。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.1.4.18. 「お気に入り」ポートレット

お気に入りに登録したアプリケーションの一覧が表示されます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
  表示する文字のサイズを選択します。
  選択できる文字サイズは、次のとおりです。
  - 小サイズ
  - 標準サイズ

- 大サイズ

- アプリケーション：
  選択したアプリケーションのお気に入りが、ポートレットに表示されます。
  選択できるアプリケーションは、次のとおりです。
  - （すべて）
  - スケジュール
  - メッセージ
  - 掲示板
  - ファイル管理
  - メール
  - マルチレポート
  - スペース
- 表示項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「タイトル」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - 追加日時
- 件数：
  ポートレットに表示するお気に入りの件数を選択します。
  20件まで選択できます。

2.1.4.19. 通知一覧のポートレット

通知一覧のポートレットには、次の種類のポートレットがあります。

- 「通知一覧」ポートレット
- 「確認済みの通知」ポートレット

「通知一覧」ポートレット

各アプリケーションの通知が一覧で表示されます。




通知が未読と既読で分類されているだけでなく、[すべて]と[@自分宛]のボタンを利用して、一覧に表示する通知を絞り込めます。

初期値は、「すべて」の未読通知の表示が選択されています。



パーツの説明

番号	説明
1	**ポートレット名：** ポートレットの設定で、ポートレット名を設定している場合は、設定したポートレット名が表示されます。 ポートレット名をクリックすると、「通知一覧」画面が表示されます。
2	• **[すべて]ボタン：** すべての通知が表示されます。 • **[@自分宛]ボタン：** 自分宛の通知が表示されます。自分宛として扱われる通知については、自分宛の通知とはを参照してください。 自分宛の未読通知がある場合、「@自分宛」の横に自分宛の未読通知の件数が表示されます。自分宛の未読通知が100件以上 ある場合、「99+」と表示されます。
3	• **[未読]ボタン：** 未読通知が表示されます。 • [既読]ボタン： 既読通知が表示されます。
4	**更新ボタン：** 表示しているの通知を最新の情報に更新します。 たとえば、「@自分宛」の未読通知を表示している場合は、自分宛の未読通知の情報が更新されます。
5	**更新情報：** 各アプリケーションの更新情報が通知されます。通知の標題をクリックすると、詳細画面に移動し、その情報は既読扱いになります。 通知にマウスカーソルをあわせ、通知の左側に表示される[既読にする]ボタンをクリックすると、詳細画面へ移動せずに通知を既読にできます。

番号	説明
	 [さらに表示]をクリックすると、詳細画面へ移動せずに、通知を展開表示して内容を確認したり、既読にしたりできます。 展開表示した通知は、[隠す]をクリックして、折りたたみ表示に戻せます。 通知内容が長文の場合、展開表示した通知内容の末尾に[続きを読む]が表示されます。クリックすると、詳細画面に移動し、その情報は既読扱いになります。 
6	• **[すべてを選択/選択を外す]ボタン：** クリックすると、すべての通知の左側にチェックボックスが選択された状態で表示されます。 再度クリックすると、チェックボックスが非表示になります。 

番号	説明
	• **[既読にする]ボタン：** 通知のチェックボックスが選択されている場合に有効になります。チェックボックスが選択された通知をまとめて既読にできます。
7	**[通知一覧]のリンク：** 通知一覧」画面が表示されます。

次のアプリケーションの通知が表示されます。

- スペース
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- 電話メモ
- メール（E-mail）
- ワークフロー
- マルチレポート
- 外部通知：
  システム管理者が設定した、ほかのシステムからの通知です。

内容を確認した通知は、既読扱いになり、「未読」から削除されます。
ただし、ワークフローと電話メモの通知は、次の操作を行うまで「未読」から削除されません。

- ワークフロー：申請の処理
- 電話メモ：電話メモの確認

ポートレットの設定項目

- アプリケーションの表示順：
  ポートレットに通知を表示するアプリケーションの順番を設定します。

- 共通設定：
  - デザインの切替：
    表示される通知の情報量を選択します。
    選択できる項目は、次のとおりです。
    - 一行表示：
      通知の情報が一行で表示されます。
    - 複数行表示：
      通知の情報が複数行で表示されます。
  - 文字サイズ：
    表示する文字のサイズを選択します。
    選択できる文字サイズは、次のとおりです。
    - 小サイズ
    - 標準サイズ
    - 大サイズ
  - 項目：
    ポートレットに表示する項目を選択します。
    「標題」は、非表示にできません。
    選択できる項目は、次のとおりです。
    - 内容
    - 名前
    - 日時
- アプリケーションごとの設定
  - 形式：
    各アプリケーションデータを表示する形式を選択します。
    選択できる項目は、次のとおりです。
    - 一覧：
      通知の標題が表示されます。
    - 件数：
      通知の件数が表示されます。通知が100件以上ある場合は「99+」と表示されます。
      この項目を選択すると、「項目」と「件数」の設定は無効になります。

◦ 件数：
「形式」に「一覧」を選択した場合に、ポートレットに表示する通知の件数を選択します。
20件まで選択できます。

補足

- 外部通知の表示位置は変更できません。外部通知は、アプリケーションの通知の下に表示されます。
- 「通知一覧」ポートレットの表示に関する項目の初期値は、[各アプリケーションの管理]の「通知一覧」の「通知一覧ポートレットの表示設定」と「通知一覧ポートレット」で設定できます。
詳細は、「通知一覧」ポートレットの初期設定(1888ページ)を参照してください。

「確認済みの通知」ポートレット

確認済みの通知が表示されます。



ポートレットの設定項目

- 文字サイズ：
表示する文字のサイズを選択します。
選択できる文字サイズは、次のとおりです。
◦ 小サイズ

- 標準サイズ
- 大サイズ

- 項目：
  ポートレットに表示する項目を選択します。
  「標題」は、非表示にできません。
  選択できる項目は、次のとおりです。
  - スペース名
  - 内容
  - 名前
  - 日時
- アプリケーション：
  選択したアプリケーションの確認済みの通知が、ポートレットに表示されます。
  選択できるアプリケーションは、次のとおりです。
  - （全て）
  - スケジュール
  - メッセージ
  - 掲示板
  - ファイル管理
  - 電話メモ
  - メール
  - ワークフロー
  - マルチレポート
- 件数：
  ポートレットに表示する確認済みの通知の件数を選択します。
  20件まで選択できます。

補足

- 「確認済みの通知」ポートレットの表示に関する項目の初期値は、[各アプリケーションの管理]の「通知一覧」の「確認済み通知ポートレット」で設定できます。
  詳細は、「確認済み通知」ポートレットの初期設定(1890ページ)を参照してください。

2.1.4.20. HTMLポートレット

HTMLで作成したポートレットです。
表示されるHTMLポートレットは、次のとおりです。

- システム管理者が作成したHTMLポートレット：
  システム管理者がHTMLポートレットを作成する場合は、HTMLポートレットの設定(859ページ)を参照してください。
- ユーザーが作成したHTMLポートレット ：
  ユーザー自身が作成したHTMLポートレットは、個人設定の「Myポータルの設定」画面[1]左のポートレット一覧にだけ表示されます。
  ユーザーが個人設定で、HTMLポートレットを作成する場合は、ユーザーヘルプのHTMLポートレットの設定を参照してください。


[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、画面名は「Myポータルの詳細」です。

ポートレットの設定項目

このポートレットには、ポートレットの設定項目はありません。

2.1.4.21. PHPポートレット

PHPスクリプトを記述して作成する ポートレットです。
PHPポートレットは、システム管理者が作成します。
詳細は、PHPポートレットの設定(869ページ)を参照してください。



ポートレットの設定項目

このポートレットには、「ポートレットの設定項目」はありません。

2.2. スペース

「スペース」とは、組織を横断したメンバーで、プロジェクトを推進できるアプリケーションです。
ディスカッション、共有ToDo、添付ファイルなどをひとつに集約し、「誰が、いつ、何をするか」を明確にします。
システム管理者やアプリケーション管理者は、スペースの公開方法の初期値の設定や、カテゴリーの設定などができます。
添付ファイルのサイズの上限は、ファイルの一般設定(281ページ)で制限します。

動画で確認

- スペースとはという動画でもスペースの機能についてご紹介しています。

スペースを管理できるユーザー

スペースを管理できるユーザーは次のとおりです。

- システム管理者：
  Administratorsロールに所属するユーザーです。
- スペースのアプリケーション管理者：
  システム管理者から、スペースの管理権限を付与されたユーザーです。
  スペースに関してのみ、システム管理者と同じ操作を行えます。
- スペースの管理者：
  管理権限を付与された、スペースのメンバーです。
  スペースの管理者を設定しない場合、そのスペースのすべてのメンバーがスペースの管理者になります。

管理者の種類によって、実行できるスペースの操作は次のように異なります。

操作	システム管理者 スペースのアプリケーション管理者	スペースの管理者
カテゴリーの設定	✔	
非公開スペースの閲覧	✔	
スペースの変更	✔	✔
スペースのメモの変更	✔	✔
スペースの移動	✔	✔
スペースの削除	✔	✔

操作	システム管理者 スペースのアプリケーション管理者	スペースの管理者
スペースの一括削除	✔	
フォルダーの追加	✔	✔
フォルダーの変更	✔	✔
フォルダーの削除	ディスカッションが含まれていないフォルダーのみ削除できます。	ディスカッションが含まれていないフォルダーのみ削除できます。
ディスカッションの追加	✔	✔
ディスカッションの変更	✔	✔
ディスカッションの移動	同じスペース内でのみ、ディスカッションを移動できます。	管理するスペース内、および、メンバーに設定されている別のスペースにディスカッションを移動できます。
ディスカッションの削除	✔	✔
共有ToDoの変更	✔	✔
共有ToDoの削除	✔	✔
コメントの削除	✔	
添付ファイルの削除	✔	

注意

- **スペース情報を変更する場合**
  公開中のスペースを非公開にすると、メンバー以外のユーザーによるディスカッションのフォローは解除されます。再度公開しても、フォローは解除されたままです。
  メンバー以外のユーザーは、ディスカッションを再度フォローする必要があります。

補足

- 「システム管理（各アプリケーション）」の「スペース」の「カテゴリーの設定」画面で、 のアイコンが表示されているスペースは非公開のスペースです。
  システム管理者、スペースのアプリケーション管理者、およびスペースに参加しているメンバーのみが閲覧できます。



- モバイル表示では、システム管理者を含むすべてのユーザーが、ほかのユーザーのコメントを削除できません。

「いいね！」の表記を変更する方法

リアクション機能の「いいね！」の表記は変更できます。
表記の変更は、「スペース」の管理画面ではなく、「アプリケーション名の変更」画面で設定します。詳細は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。

2.2.1. スペースの一般設定

スペースの「一般設定」画面では、スペースの基本的な機能を設定します。

公開方法の初期値を設定する

「スペースの作成」画面の「公開方法」の初期値を設定します。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「公開方法の初期設定」項目で、公開か非公開のどちらかを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

使用期限の無期限設定を許可しない

スペースの使用期限の無期限設定を許可するかどうかを設定します。
初期設定は、使用期限の無期限設定を許可する設定です。
システム管理者が使用期限の無期限設定を許可しない設定にすると、ユーザーは「スペースの作成」画面、「スペースの変更」画面、または「スペースの再利用」画面の「使用期限」の項目で、使用期限に「無期限」を設定できなくなります。

- 使用期限の無期限設定を許可しない場合



- 使用期限の無期限設定を許可する場合



使用期限の無期限設定を許可しないことで、更新されないまま放置されるような無駄なスペースの作成が抑制され、ディスク容量の消費を制御することに役立ちます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「使用期限の無期限設定」項目で、「許可する」のチェックボックスの選択を外します。**

使用期限の無期限設定を許可する場合は、「許可する」のチェックボックスを選択します。

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

使用期限の初期値を設定する

「スペースの作成」画面の「使用期限」の初期値を設定します。
初期値を設定しておくと、ユーザーが使用期限を設定する手間を省くことができます。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [スペース]をクリックします。

5. [一般設定]をクリックします。

6. 「一般設定」画面の「使用期限の初期値」項目で、使用期限の初期値を設定します。
次のどちらかを選択します。初期設定は、「無期限」に設定されています。

- 無期限：
  システム管理者が、使用期限の無期限設定を許可している場合にだけ選択できます。
- 使用期限の日数を設定：
  現在の日付から何日後に使用期限となるのかを、初期値として設定します。
  半角で、0から10000までの正の整数値を入力してください。
  「0」を指定した場合、使用期限の初期値は、現在の日付になります。

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.2.2. カテゴリーの設定

カテゴリーを設定し、スペースを管理します。
たとえばプロジェクト別のカテゴリーを作成すると、プロジェクトに関連するスペースをまとめられます。
カテゴリーは階層化できます。
カテゴリーを設定できるのは、システム管理者、およびスペースのアプリケーション管理者だけです。

カテゴリーを追加する

カテゴリーを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、親カテゴリーを選択し、[追加する]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの追加」画面で、「タイトル」項目を入力します。

タイトルは必ず設定します。


[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でタイトルを設定できます。

ユーザーが設定している言語のタイトル設定していない場合、標準のタイトルが表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。


- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。




8. 「カテゴリーコード」項目を設定します。

カテゴリーコードは必ず設定します。
カテゴリーを識別するための固有のコードです。



9. 必要に応じて、「メモ」項目を設定します。



10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- 「カテゴリーの設定」画面の上に表示されている「使用データ量」は、選択しているカテゴリー内のスペース、ディスカッション、共有ToDo、コメント、および添付ファイルのデータの合計です。



カテゴリーを変更する

カテゴリーを変更します。
「ルート」は変更できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、変更するカテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。**



   カテゴリー名の右の[詳細]をクリックしても、「カテゴリーの詳細」画面が表示されます。

7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**




8. **「カテゴリーの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

カテゴリーを移動する

サブカテゴリーを、ほかのカテゴリーの下に移動します。
「ルート」は移動できません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、移動するカテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。**



カテゴリー名の右の[詳細]をクリックしても、「カテゴリーの詳細」画面が表示されます。

7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。



8. 「カテゴリーの移動」画面の「移動後のカテゴリー」項目で、移動先のカテゴリーを選択します。

[1つ上へ]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動します。

カテゴリー名をクリックすると、クリックした親カテゴリーに移動します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

サブカテゴリーを順番変更する


カテゴリー内のサブカテゴリーの順番を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、サブカテゴリーの順番を変更するカテゴリーを選択し、[サブカテゴリーを順番変更する]をクリックします。**



7. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、サブカテゴリーの順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを削除する

空のカテゴリーを削除します。

スペースやサブカテゴリーが含まれているカテゴリー、および「ルート」は削除できません。

注意

- 削除したカテゴリーは、元に戻せません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、削除するカテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。**



   カテゴリー名の右の[詳細]をクリックしても、「カテゴリーの詳細」画面が表示されます。

7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. 「カテゴリーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.2.3. CSVファイルでのカテゴリーの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

カテゴリーのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- カテゴリー
- カテゴリー名

CSVファイルから読み込む

スペースのカテゴリーのデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、スペース(2109ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[スペース]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

スペースのカテゴリーのデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  カテゴリー名を書き出す場合に表示される項目です。
  カテゴリー名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.2.4. スペースの管理

システム管理画面でのスペースの変更や移動、削除方法について説明します。

スペースを移動する

スペースをほかのカテゴリーに移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストからスペースの状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。**
   ドロップダウンリストに表示されるスペースの状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 使用期限内
   - 使用期限切れ



7. 移動するスペースのチェックボックスを選択し、[移動する]をクリックします。

8. 「スペースの一括移動」画面の「移動後のカテゴリー」項目で、移動先のカテゴリーを選択します。

[1つ上へ]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動します。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

スペースを削除する

スペースを削除します。
スペースを削除すると、スペース内のディスカッション、共有ToDo、添付ファイルなどのすべてのデータが削除されます。

スペースを削除できるユーザーは、次のとおりです。

- **スペースの管理者が設定されている場合**
  - システム管理者
  - スペースのアプリケーション管理者
  - スペースの管理者
- **スペースの管理者が設定されていない場合**
  - システム管理者
  - スペースのアプリケーション管理者
  - スペースのメンバー

ここでは、システム管理画面からスペースを削除する方法を説明します。一度に複数のスペースを削除できます。

注意

- 削除されたデータは元に戻せません。
  運用に支障がないかどうかを十分確認してからスペースを削除してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スペース]をクリックします。
5. [カテゴリーの設定]をクリックします。
6. 「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストからスペースの状態を選択し、[絞り込む]をクリックします。
   ドロップダウンリストに表示されるスペースの状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 使用期限内
   - 使用期限切れ



7. 削除するスペースのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。
8. 「スペースの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

補足

- ユーザー操作画面の「スペースの詳細」画面で、[削除する]をクリックしても、スペースを削除できます。
  詳細は、スペースの削除を参照してください。

使用期限切れのスペースを一括削除する

システム管理画面で、指定した日付より前に、使用期限が切れたスペースを一括削除する方法を説明します。

注意

- 削除されたデータは元に戻せません。
  運用に支障がないかどうかを十分確認してからスペースを削除してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[期限切れスペースを削除する]をクリックします。**



7. **「期限切れスペースの一括削除」画面で、削除する指定日を設定し、[削除する]をクリックします。**
   初期設定は、現在の日付の1年前です。

8. **「期限切れスペースの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

更新されていない使用期限内のスペースを一括削除する

システム管理画面で、指定した日付以降更新されていない、使用期限内のスペースを一括削除する方法を説明します。使用期限切れのスペースは、削除対象外です。

注意

- 削除されたデータは元に戻せません。
  運用に支障がないかどうかを十分確認してからスペースを削除してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スペース]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[期限内のスペースを削除する]をクリックします。**



7. **「期限内のスペースの一括削除」画面で、削除する指定日を設定し、[削除する]をクリックします。**
   初期設定は、現在の日付の1年前です。
8. **「期限内のスペースの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.3. リンク集

「リンク集」とは、よく利用するWebサイトのURLを登録し、かんたんにアクセスするためのアプリケーションです。
リンク集には、次の2種類のリンクがあります。

- 共有リンク：
  すべてのユーザーが共有して使用できるリンクです。システム管理者が設定します。
- 個人リンク：
  登録したユーザーだけが使用できる、ユーザー個人のリンクです。

管理者ヘルプでは、システム設定画面で行う、共有リンクの設定について説明します。

関連ページ

- リンク集の一般設定(971ページ)
- 共有カテゴリーの設定(973ページ)
- 共有カテゴリーの運用管理権限の設定(981ページ)
- 共有カテゴリーのアクセス権の設定(988ページ)
- 共有リンクの設定(996ページ)
- 個人リンクの設定

2.3.1. リンク集の一般設定

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、リンクの設定に関連する次の文言を改善しました。
  - 「リンク先を別ウィンドウで開く」項目の文言を「リンク先を新規タブで開く方法」に変更しました。
  - 「タイトル/URL」のラジオボタンを「タイトルをクリックする」に変更しました。
  - 「アイコン」のラジオボタンを「アイコンをクリックする」に変更しました。

共有カテゴリー内のリンクのタイトル、またはアイコンのどちらをクリックした場合にリンク先の画面が新規タブで表示されるかを設定します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面で、リンク先を新規タブで開く方法を選択します。**

設定項目は、次のとおりです。

- タイトルをクリックする：

  タイトルをクリックすると、リンク先が新規タブで表示されます。


  タイトルの右に表示される アイコンをクリックすると、リンク先が同じタブで表示されます。



- アイコンをクリックする：

  タイトルの右に表示される アイコンをクリックすると、リンク先が新規タブで表示されます。

  タイトルをクリックすると、リンク先が同じタブで表示されます。



7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.3.2. 共有カテゴリーの設定

共有カテゴリーを設定します。

共有カテゴリーを追加する

共有カテゴリーを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、親カテゴリーを選択し、[共有カテゴリーを追加する]をクリックします。**



7. 「共有カテゴリーの追加」画面で、タイトルを入力します。

タイトルは必ず設定します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でタイトルを設定できます。

ユーザーが設定している言語のタイトルを設定していない場合、「標準」のタイトルが表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）


  繁体字で表示されます。



8. 「カテゴリーコード」項目に、カテゴリーコードを入力します。

カテゴリーコードは必ず設定します。


共有カテゴリーを識別するための固有のコードです。



9. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

カテゴリーの説明を入力します。

設定すると、設定した共有カテゴリーの画面にメモが表示されます。




10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

共有カテゴリーを変更する

共有カテゴリーを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「共有カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「共有カテゴリー情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

共有カテゴリーを移動する


共有カテゴリーを移動します。
「ルート」は移動できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [リンク集]をクリックします。
5. [共有リンク集]をクリックします。
6. 「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。



7. 「共有カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]クリックします。




8. 「共有カテゴリーの移動」画面の「移動後の親カテゴリー」項目で、移動先の共有カテゴリーを選択します。

   キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先の共有カテゴリーを検索できます。

   [1つ上]をクリックすると、1つ上の共有カテゴリーに移動します。

   共有カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。




9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

サブカテゴリーを順番変更する

サブカテゴリーの順番を変更します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「共有カテゴリーの詳細」画面で、[サブカテゴリーを順番変更する]をクリックします。



8. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、サブカテゴリーの順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

共有カテゴリーを削除する

共有カテゴリーを削除します。
共有カテゴリーを削除すると、共有カテゴリー内のすべての共有リンクが削除されます。また、配下のサブカテゴリーとサブカテゴリー内の共有リンクも削除されます。
「ルート」カテゴリーは削除できません。

注意

- 削除した共有カテゴリーは、元に戻せません。
- 運用管理者は、運用管理権限を付与された共有カテゴリーを削除できます。そのため、共有カテゴリー内の閲覧権限のないサブカテゴリーを意図せず削除してしまう恐れがあります。
  共有カテゴリーを削除しても問題ないことを、システム管理者、またはアプリケーション管理者に確認してください。

補足


- 15階層以上のサブカテゴリーが設定されている共有カテゴリーは削除できません。サブカテゴリーを14個以下に減らして、共有カテゴリーを削除してください。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [リンク集]をクリックします。
5. [共有リンク集]をクリックします。
6. 「共有リンク集」画面で、削除する共有カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。



7. 「共有カテゴリーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「共有カテゴリーの削除」画面で、[はい]をクリックします。


2.3.3. 共有カテゴリーの運用管理権限の設定

運用管理者は、システム管理者からカテゴリーの運用管理権限を付与されているユーザーです。運用管理者に設定されると、「リンク集」画面、および「カテゴリーの詳細」画面に[オプション]が表示され、ユーザー画面で共有リンクを管理できるようになります。

ただし、運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたカテゴリーのみです。

運用管理者ができる操作は、次のとおりです。


「リンク集」画面の場合：



- 共有リンクを追加する：
  詳細は、共有リンクを追加する(996ページ)方法を参照してください。
- 共有区切り線を追加する：
  詳細は、区切り線を追加する(1001ページ)方法を参照してください。
- 共有カテゴリーを追加する：
  詳細は、共有カテゴリーを追加する(973ページ)方法を参照してください。
- オプション：
  - 共有リンク/区切り線を読み込む
  - 共有リンク/区切り線を書き出す

  詳細は、共有リンク / 区切り線をCSVファイルで管理する(1007ページ)方法を参照してください。

「カテゴリーの詳細」画面の場合：



- 変更する：
  詳細は、共有カテゴリーを変更する(975ページ)方法を参照してください。
- 移動する：
  詳細は、共有カテゴリーを移動する(976ページ)方法を参照してください。


- 削除する：
  詳細は、共有カテゴリーを削除する(980ページ)方法を参照してください。
- アクセス権を設定する：
  詳細は、アクセス権を設定する(989ページ)方法を参照してください。
- サブカテゴリーを順番変更する：
  詳細は、サブカテゴリーを順番変更する(978ページ)方法を参照してください。
- リンク/区切り線を順番変更する：
  詳細は、共有リンク / 区切り線を順番変更する(1002ページ)方法を参照してください。

運用管理権限を登録する


共有カテゴリーごとに、運用管理者を登録します。
運用管理者の設定は、サブカテゴリーに継承されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

運用管理権限を削除する

共有カテゴリーを管理する運用管理者を削除します。
運用管理権限を削除されたユーザーの画面には、共有リンク集を管理するためのメニューが表示されなくなります。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。


運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**




8. 「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

運用管理権限をすべて削除する

設定された運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [リンク集]をクリックします。
5. [運用管理権限の設定]をクリックします。
6. 「運用管理権限の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.3.4. 共有カテゴリーのアクセス権の設定

カテゴリーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限

共有カテゴリーに設定したアクセス権は、サブカテゴリーには継承されません。

リンク集の権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、全カテゴリーの閲覧が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意


- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. **セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



8. **「アクセス権の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




9. **「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

10. 「追加する状態」で、「閲覧」が選択されていることを確認します。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、アクセス権を削除する対象のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

設定されたアクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**

5. [アクセス権の設定]をクリックします。
6. 「アクセス権の設定」画面で、共有カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.3.5. 共有リンクの設定

共有カテゴリーに共有リンク、または区切り線を設定する方法を説明します。

共有リンクを追加する

共有カテゴリーに共有リンクを追加します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[共有リンクを追加する]をクリックします。**



7. **「共有リンクの追加」画面で、タイトルを入力します。**
   タイトルは必ず設定します。




8. 「URL」項目に、URLを入力します。

URLは必ず設定します。

リンク先のURLには、次の文字を使用できます。

- a-z
- A-Z
- 0-9
- 記号：
  - % : / ? # [ ] @ ! $ & ' ( ) * + , ; = - . _ ~


「MMS://」で始まるURLは、共有リンクに使用できません。



9. 必要に応じて、「メモ」項目を設定します。

共有リンクの説明を入力します。

「メモ」項目に入力した内容は、「リンクの詳細」画面に表示されます。



10. 必要に応じて、「シングルサインオン」項目を設定します。

ほかのシステムにシングルサインオンでログインする際、ユーザー情報の項目をログイン情報に含める場合に選択します。設定済みのシングルサインオンから選択します。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- リンク集の「一般設定」では、共有リンクを新規タブで開く際にリンクのタイトルをクリックするか、アイコンをクリックするかを選択できます。設定方法の詳細は、リンク集の一般設定(971ページ)を参照してください。

共有リンクを変更する

共有リンクを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、変更する共有リンクの[詳細]をクリックします。**



7. 「共有リンクの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「共有リンク情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

共有リンクを移動する

共有リンクを別の共有カテゴリーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [リンク集]をクリックします。
5. [共有リンク集]をクリックします。
6. 「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、移動する共有リンクの[詳細]をクリックします。



7. 「共有リンクの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。



8. 移動先の共有カテゴリーを選択し、[移動する]をクリックします。

   キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先の共有カテゴリーを検索できます。

   [1つ上]をクリックすると、1つ上の共有カテゴリーに移動します。

   共有カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

区切り線を追加する

共有カテゴリーに区切り線を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[共有区切り線を追加する]をクリックします。**



7. **「共有区切り線の追加」画面で、[はい]をクリックします。**
   追加した区切り線は、共有カテゴリーの一番下に表示されます。


共有リンク / 区切り線を順番変更する

共有カテゴリーのリンク、または区切り線の順番を変更します。
共有リンクまたは区切り線の順番は、同じカテゴリーの中だけで変更できます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「共有カテゴリーの詳細」画面で、[共有リンク/区切り線を順番変更する]をクリックします。



8. 「共有リンク/区切り線の順番変更」画面で、共有リンクや区切り線の順番を変更します。



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

共有リンク / 区切り線を削除する

共有カテゴリーの共有リンク、または区切り線を削除します。

注意

- 削除した共有リンクは、元に戻せません。

1件ずつ共有リンクを削除する

共有リンクを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、削除する共有リンクの[詳細]をクリックします。**



7. **「共有リンクの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「共有リンクの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の共有リンク / 区切り線をまとめて削除する

共有カテゴリーの共有リンク、または区切り線を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**

5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択します。**
7. **削除する共有リンク、または区切り線のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「共有リンク/区切り線の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.3.6. CSVファイルを使ったデータ管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。

- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

リンク集のデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- 共有リンク
- 区切り線のデータ
- アクセス権

共有リンク / 区切り線をCSVファイルで管理する

共有リンク、または区切り線の設定をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

共有カテゴリーに、共有リンク、または区切り線のデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、共有リンクおよび区切り線(2112ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**

4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[リンク集]をクリックします。**
6. **[共有リンク集]をクリックします。**
7. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[共有リンク/区切り線を読み込む]をクリックします。**



8. **「共有リンク/区切り線の読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. **「共有リンク/区切り線の読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

共有カテゴリーの共有リンク、または区切り線のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[共有リンク集]をクリックします。**
6. **「共有リンク集」画面で、共有カテゴリーを選択し、[共有リンク/区切り線を書き出す]をクリックします。**



7. **「共有リンク/区切り線の書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを設定します。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

アクセス権をCSVファイルで管理する

アクセス権の設定をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

アクセス権の設定をCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. データを読み込むためのCSVファイルを作成します。
CSVファイルで管理できる項目については、リンク集のアクセス権(2113ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. [システム設定]をクリックします。

4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[リンク集]をクリックします。**
6. **[アクセス権の読み込み]をクリックします。**
7. **「アクセス権の読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
8. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. **「アクセス権の読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

アクセス権の設定をCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[リンク集]をクリックします。**
5. **[アクセス権の書き出し]をクリックします。**
6. **「アクセス権の書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを設定します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行に項目名を書き出す：
     CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. **設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。**
8. **Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**

2.4. スケジュール

「スケジュール」は、予定を管理するアプリケーションです。
組織やユーザーの予定の登録や施設の予約ができます。
システム管理者やアプリケーション管理者は、予約管理をする施設の登録やアクセス権の設定などができます。

「いいね！」の表記を変更する方法

リアクション機能の「いいね！」の表記は変更できます。
表記の変更は、「スケジュール」の管理画面ではなく、「アプリケーション名の変更」画面で設定します。詳細は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。

関連ページ

- 予定の項目を増やしたい
- スケジュールの一般設定(1015ページ)
- 予定メニューの設定(1034ページ)
- 施設グループの設定(1051ページ)
- 施設グループの運用管理権限の設定(1060ページ)
- 施設の設定(1065ページ)
- スケジュールのアクセス権の設定(1095ページ)
- 予定の登録

2.4.1. 動画：スケジュールの便利Tips

Garoonをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoonとは、画面の文言が一部異なる箇所があります。
  たとえば、動画の中の「Garoonシステム管理」は、パッケージ版 Garoonでは「システム設定」になります。

予定メニューの設定方法

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分59秒）

予定メニュー連携機能

Webのページには動画を用意しています。


（再生時間：2分54秒）

2.4.2. スケジュールの一般設定

スケジュールの「一般設定」画面では、スケジュールの基本的な機能を設定します。

予定登録時の時間単位を設定する

予定の登録や施設を予約できる時間の単位を選択します。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「予定（予約）を設定する単位」項目で、時間単位を選択します。**
   設定できる時間単位は、次のとおりです。
   - 5分単位
   - 10分単位
   - 15分単位

- 30分単位

7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

繰り返し予定の登録期間を設定する

繰り返し予定を登録できる期間を設定します。

繰り返し予定の登録期間を「1ヶ月」に設定した場合の例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「繰り返し予定の登録期間」項目で、期間を選択します。**

設定できる期間は、次のとおりです。

- 1ヶ月
- 2ヶ月
- 3ヶ月
- 4ヶ月
- 5ヶ月
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

非公開の予定の登録を許可する

非公開の予定の登録を許可するかどうかを設定します。
非公開の予定の登録を許可する場合は、予定の公開方法の初期値も設定します。


非公開の予定とは？

登録者、参加者、および共有先のユーザーだけが閲覧、変更、または削除できる予定です。それ以外のユーザーは、非公開の予定の詳細を閲覧できません。
一般設定で、非公開の予定の登録を許可すると、ユーザーは非公開の予定を登録できるようになります。
非公開の予定の登録を許可しない場合は、予定の登録画面に、公開方法の項目が表示されません。すべての予定が公開されます。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面の「非公開の予定」項目で、「登録できる」のチェックボックスを選択します。



7. 予定の公開方法の初期値を選択します。
   予定の公開方法の初期値は、非公開の予定の登録を許可した場合のみ設定できます。
   設定できる初期値は、次のとおりです。
   - 公開
   - 非公開
8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

非公開の予定を完全に隠す

非公開の予定を、登録者、参加者、および共有先以外のユーザーにどのように表示するかを設定します。
予定が入っていることだけを表示するか、何も表示しないかを選択できます。

非公開の予定の表示の違い

- **ログインユーザーが登録者、または参加者や共有先に設定されている場合**

  予定のタイトルの横に、非公開のアイコン が表示されます。



  ログインユーザーが共有先に設定されている場合は、共有予定欄に非公開の予定が表示されます。




- **ログインユーザーが登録者でない、かつ、参加者や共有先に設定されていない場合**

  予定の時間に「予定あり」と表示されます。予定の内容は表示されません。



  非公開の予定を完全に隠す設定にすると、非公開の予定に関する情報が何も表示されません。非公開の予定が登録されていることがわかりません。



なお、施設を使う予定の場合、利用する施設の予定には、その施設が使われる時間と予定の登録者が表示されます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「非公開の予定の表示」項目で、「登録された非公開の予定を完全に隠す」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

共有先に組織/ロールを指定することを許可する

予定の共有先に、組織やロールを指定できるようにするかどうかを設定します。



予定の共有先にロールを指定する場合は、ユーザーにロールの使用を許可する必要があります。詳細は、ロールの使用許可(159ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「予定の共有先に組織/ロールを指定」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

補足

- 所属する組織やロールが予定の共有先に指定されていても、権限のない予定は閲覧できません。

上位の組織やロールを予定の共有先に指定する場合は、子組織や子ロールでアクセス権を設定してください。
詳細は、スケジュールのアクセス権の設定(1095ページ)を参照してください。

予定の共有先への通知を設定する

共有先が指定されている予定の更新通知を、参加者以外のユーザーに送信するかどうかを設定します。

注意

- 予定の共有先が多い場合、予定の登録、変更、および削除の処理が遅延する恐れがあります。
  一般設定の「予定の共有先に組織/ロールを指定」を許可している環境で、予定の共有先に多数のユーザーが指定される運用が想定される場合は、「共有先のユーザーには通知しない」のチェックボックスを選択することを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「予定の共有先への通知設定」項目で、「共有先のユーザーには通知しない」のチェックボックスを選択します。**

「共有先のユーザーには通知しない」のチェックボックスを選択すると、参加者だけに予定の更新通知が送信されます。予定の共有先に設定されたユーザーには、更新通知は送信されません。

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

共有予定を表示する

注意

- 所属する組織とロールの合計が51件以上であるユーザーの場合、共有予定を表示する設定にしていても、スケジュールの一覧画面に共有予定は表示されません。
  スケジュールの一覧画面に共有予定を表示するには、所属する組織とロールの合計を50件以下に減らす運用をご検討ください。

スケジュールの一覧画面に、共有予定を表示するかどうかを設定します。
共有予定は、自分のスケジュールの一覧画面にだけ表示されます。
スケジュールの一覧画面で、共有予定を表示する設定にしている場合は、予定の共有先への通知を設定する(1022ページ)ことを推奨します。

- **スケジュールの一覧画面に共有予定を表示する場合：**
  ログインユーザーのスケジュールの一覧画面に表示されます。



- **スケジュールの一覧画面に共有予定を表示しない場合：**
  ログインユーザーのスケジュールの一覧画面に表示されません。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**


3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共有予定の表示」項目で、「スケジュールの一覧画面に表示する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

共有先の初期値を自動で追加する

予定を登録する際に、予定の共有先の初期値を自動で「共有先」欄に追加するかどうかを設定します。

共有先の初期値については、予定の共有先の初期値の設定(1104ページ)を参照してください。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面の「共有先の初期値の自動追加」項目で、「予定を作成したときに共有先の初期値を自動で追加する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

組織の予定を表示する

組織の予定の表示を有効にすると、参加者に組織を選択できます。



参加者に組織を選択して登録した予定は、スケジュール画面に組織の予定として表示できます。



操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「組織の予定の表示」項目で、「表示する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

祝日を表示する

スケジュールに祝日を表示するかどうかを設定します。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「祝日の表示」項目で、「表示する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

「（全施設）」を表示する

施設を選択するドロップダウンリストに、「（全施設）」を表示するかどうかを設定します。

注意

- 多くの施設や施設グループを登録している場合、「（全施設）」を表示しない設定を推奨します。「（全施設）」を表示すると、パフォーマンスが低下する恐れがあります。

「（全施設）」を表示する場合



「（全施設）」を表示しない場合




操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面の「（全施設）の表示」項目で、「表示する」のチェックボックスを選択します。
7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

施設名を表示する

予定のタイトルに施設名を併記するかどうかを設定します。



操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。

6. **「一般設定」画面の「施設名の表示」項目で、「予定のタイトルの前/後に表示する」のチェックボックスを選択します。**
7. **施設名の表示位置を選択します。**
   選択できる表示位置は、次のとおりです。
   - タイトルの前
   - タイトルの後
8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ドラッグアンドドロップでの予定の移動を許可する

ドラッグアンドドロップを使用した予定の移動を許可するかどうかを設定します。
ドラッグアンドドロップで予定を移動できる画面、またはポートレットは次のとおりです。

- 「日表示」画面
- 「週表示」画面
- 「スケジュール（日表示）」ポートレット
- 「スケジュール（週表示）」ポートレット

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面の「ドラッグアンドドロップの使用」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**
   必要に応じて、ユーザーにドラッグアンドドロップで予定を移動できるようになったことを連絡してください。
   システム管理者が、ドラッグアンドドロップの使用を許可すると、スケジュールの個人設定の「表示の設定」画面に、「ドラッグアンドドロップの使用」項目が表示されます。
   詳細は、ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更する方法を参照してください。

予定へのファイル添付を許可する

予定へのファイル添付を許可するかどうかを設定します。ファイル添付を許可すると、ユーザーは「予定の登録」画面や「予定の変更」画面で、ファイルを添付できます。
ただし、次の画面ではファイルを添付できません。


- 繰り返し予定
- 仮の予定
- 予定の調整、または空き時間の検索を使用した予定の登録画面（バージョン 6.17.0以降のGaroonをお使いの場合）
- 予定の調整を使用した予定の登録画面（バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合）

ファイルの添付機能を許可から禁止に変更すると、添付ファイルは非表示になりますが、添付済みのファイルは削除されずに残ります。
ファイルの添付機能を許可に戻すと、添付済みのファイルが再度表示されます。

ファイルの添付を許可する場合



ファイルの添付を許可しない場合



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ファイルの添付」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

出欠確認の使用を許可する

出欠確認の使用を許可するかどうかを設定します。
出欠確認は、予定の参加者の出欠を確認する機能です。通常予定でのみ使用できます。
出欠確認の使用を許可すると、「予定の登録」画面や「予定の変更」画面に「出欠を確認する」のチェックボックスが表示されます。ユーザーがチェックボックスを選択すると、予定の参加者

に出席するかどうか回答を求めることができます。
ユーザーは、自分が参加者として設定されている出欠確認予定や、自分が登録した出欠確認予定の回答状況を、一覧でまとめて確認できます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「出欠確認の使用」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
7. **「予定の登録」画面の「出欠確認」項目で、「出欠を確認する」の初期状態を有効にする場合は、「チェックを入れる」のチェックボックスを選択します。**
8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.4.3. 予定メニューの設定

予定メニューは、予定のタイトルの前に表示される予定の種類を表す文字列です。
ユーザーは、予定を登録するとき、タイトル欄から予定メニューを選択できます。
予定メニューを利用することで、予定内容を簡易的に示せます。
たとえば、全社会議や早退など、会社での利用頻度が高い予定メニューを設定しておくと便利です。



a) ：管理者が追加した予定メニュー
b) ：ユーザーが設定した予定メニュー

予定メニューは、ユーザーでも設定できます。
システム管理者が、すべてのユーザーが利用するメニューを準備するのに対し、ユーザーは、システム管理者が設定したメニューに、自分の用途に応じたメニューを追加できます。
詳細は、個人設定の予定メニューの設定を参照してください。
ユーザーが独自に追加したメニューは、他のユーザーのドロップダウンリストには表示されません。
ユーザーが追加した予定メニューは、システム管理者が追加した予定メニューより上に表示されます。



動画で確認

- 予定メニューの設定方法は、予定メニューの設定方法(1014ページ)動画でも確認できます。

予定メニューを追加する

予定メニューとして表示する表示名と、背景の色を設定します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニューの設定]をクリックします。**

6. 「予定メニューの設定」画面で、[追加する]をクリックします。



7. 予定メニューの表示名を入力します。

100文字まで入力できます。



8. 予定メニューの背景の色を選択します。

背景色を付けない場合は、無色 を選択します。



9. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

予定メニューを変更する

予定メニューの表示名や色を変更します。
変更した表示名や色は、変更前に登録された予定の予定メニューには反映されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニューの設定]をクリックします。**
6. **「予定メニューの設定」画面で、必要に応じて、予定メニューの設定を変更します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


予定メニューを順番変更する

予定メニューの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニューの設定]をクリックします。**
6. **「予定メニューの設定」画面で、[順番変更する]をクリックします。**



7. **「予定メニューを並び替える」画面で、予定メニューの順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

予定メニューを削除する

予定メニューを削除します。
予定メニューを削除しても、登録済みの予定から、予定メニューが削除されることはありません。

注意

- 削除した予定メニューは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定メニューの設定]をクリックします。
6. 「予定メニューの設定」画面で、削除する予定メニューの[削除する]をクリックします。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.4.4. 予定メニュー連携の設定

予定メニュー連携は、予定の登録や変更時に選択する「予定メニュー」に連携して、あらかじめ設定しておいた文字や画像などを「予定の詳細」画面に表示する機能です。
予定メニュー連携が設定されている予定メニューを選択すると、予定の詳細画面に予定メニュー名の項目が表示されます。



たとえば、会議室を使用する場合の注意事項や、社用車のナンバーなどを設定しておけば、設定した予定メニューを選択すると、「予定の詳細」画面に自動的に項目を表示できます。

動画で確認

- 予定メニュー連携の設定方法は、予定メニュー連携機能(1014ページ)動画でも確認できます。

予定メニュー連携を追加する


予定メニュー連携を設定する前に、予定メニューを登録する必要があります。
1つの予定メニューに複数の予定メニュー連携を設定している場合は、先に登録した予定メニュー連携が適用されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニューの設定]をクリックし、「予定メニューの設定」画面で、連携する予定メニューが登録済みであることを確認します。**
   目的の予定メニューがない場合は追加します。詳細は、予定メニューを追加する(1035 ページ)方法を参照してください。

6. **[予定メニューの連携]をクリックします。**
7. **「予定メニュー連携」画面で、[予定メニュー連携を追加する]をクリックします。**



8. **「予定メニュー連携の追加」画面の「予定メニュー名」項目を設定します。**
   予定メニュー名は必ず設定します。
   連携する予定メニューをドロップダウンリストから選択します。




9. 「ポートレット」項目を設定します。

「予定の詳細」画面に表示する文字列やリンク先のURLなどを記述します。
次の機能を利用して、表示する内容のカスタマイズもできます。

- HTMLを利用した記述：
  HTMLを記述する前に、必ず注意事項(859ページ)を確認してください。
  また、予定メニュー連携が正常に動作するように、HTMLタグに関する注意点(1044ページ)を参照してHTMLタグを記述してください。
- キーワードの記述：
  使用できるキーワード(1044ページ)を記述するとユーザー情報を表示できます。

なお、「ポートレット」項目のドロップダウンリストから「コメント」を選択すると、初期設定のHTMLタグとサンプルの文字列が入力されます。

```
<font color="blue">ここにコメントが書けます。</font>
```



10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

HTMLタグに関する注意点

予定メニュー連携が正常に動作するように、次の点に注意してタグを正しく記述します。


小文字の使用

HTMLタグは小文字で記述します。

終了タグの使用

開始タグと終了タグは必ずセットで記述します。HTMLタグが完結していないと、予定の詳細画面が正しく表示されないなどの問題が発生する場合があります。
ネスト構造のHTMLタグは、開始タグと終了タグが交差しないように記述します。

例：



記述不要のタグ

html、head、bodyタグは記述する必要はありません。

セキュアコーディングガイドラインの確認

JavaScriptを記載する場合は、セキュアコーディングガイドラインを確認してください。
クロスサイトスクリプティングやCSSインジェクションを防ぐ

使用できるキーワード

キーワードを使用するとユーザー情報を表示できます。
使用できるキーワードは、次のとおりです。

キーワード	説明
%Name%	ユーザー名
%ID%	Garoonのシステム内で使用されているユーザーID
%Account%	ログイン名
%Mail%	ユーザー情報に登録されているE-mail
%Tel%	ユーザー情報に登録されている連絡先
%URL%	ユーザー情報に登録されているURL
%grn.common.login.login.extension. ユーザー情報項目の項目コード%	ユーザー情報に設定している項目 例： %grn.common.login.login.extension.item_01%

予定メニュー連携を変更する

予定メニュー連携の設定を変更します。
予定メニュー連携の設定を変更すると、変更前に登録された予定に表示される内容が更新されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定メニューの連携]をクリックします。
6. 「予定メニュー連携」画面で、予定メニュー連携を変更する予定メニュー名をクリックします。
7. 「予定メニュー連携の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「予定メニュー連携の変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

予定メニュー連携を順番変更する

システム管理の「予定メニュー連携」画面に表示される予定メニュー連携の順番を変更します。
予定メニュー連携の順番は、ユーザー画面には影響しません。


補足

- 1つの予定メニューに複数の予定メニュー連携を設定している場合は、先に登録した予定メニュー連携が適用されます。
  表示順を変更しても、予定メニュー連携が適用される順番は変わりません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニューの連携]をクリックします。**
6. **「予定メニュー連携」画面で、[予定メニュー連携を順番変更する]をクリックします。**



7. **「予定メニュー連携の順番変更」画面で、予定メニュー連携の順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

予定メニュー連携を削除する

登録されている予定メニュー連携を削除します。

注意

- 削除した予定メニュー連携は、元に戻せません。

補足

- 1つの予定メニューに複数の予定メニュー連携を設定している場合、最初に登録された予定メニュー連携を削除すると、次に登録された予定メニュー連携が適用されます。

1件ずつ予定メニュー連携を削除する

予定メニュー連携を1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニュー連携]をクリックします。**
6. **「予定メニュー連携」画面で、削除する予定メニュー連携の予定メニュー名をクリックします。**
7. **「予定メニュー連携の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**
8. **「削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の予定メニュー連携をまとめて削除する

複数の予定メニュー連携をまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**

5. **[予定メニュー連携]をクリックします。**
6. **「予定メニュー連携」画面で、削除する予定メニュー名のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「予定メニュー連携の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

全予定メニュー連携を削除する

すべての予定メニュー連携を一括削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定メニュー連携]をクリックします。**
6. **「予定メニュー連携」画面で、[全予定メニュー連携を削除する]をクリックします。**

7. **「全予定メニュー連携の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.4.5. 施設グループの設定

施設グループは、複数の施設を目的に合わせてまとめたグループです。
ユーザーは、予定を登録するときに、施設欄で施設グループを選択できます。
施設グループは最大で3階層まで作成できます。



施設グループを追加する

施設グループを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**

6. 「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[子施設グループを追加する]をクリックします。

4階層目以降の階層には施設グループを追加できません。



7. 「施設グループの追加」画面で、施設グループ名を入力します。

標準の施設グループ名は必ず設定します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で施設グループ名を設定できます。

ユーザーが設定している言語の施設グループ名を設定していない場合、「標準」の施設グループ名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。




8. **「施設グループコード」項目に、施設グループコードを入力します。**

   施設グループを識別するための固有のコードです。

   既存の施設グループと重複するコードは、設定できません。


   何も入力しない場合、自動で「（施設グループ名）_code」が設定されます。施設グループ名がほかの施設グループと重複する場合は、「_code」の前に連番が追加されます。



9. **必要に応じて「メモ」項目を設定します。**

   施設グループの説明を入力します。

   メモに入入力した内容は、ユーザーの画面に表示されません。



10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

施設グループを変更する

施設グループの設定を変更します。


「親施設グループ」の項目を変更する場合は、施設グループを移動する(1055ページ)方法を参照してください。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設/施設グループ]をクリックします。
6. 「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[詳細]をクリックします。



7. 「施設グループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「施設グループの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

施設グループを移動する

施設グループをほかの施設グループに移動します。


子施設グループがある場合は、子施設グループも一緒に移動されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[詳細]をクリックします。**




7. **「施設グループの詳細」画面で、[施設グループを移動する]をクリックします。**



8. **「施設グループの移動」画面の「移動後の親施設グループ」項目で、移動先の施設グループを選択します。**

   キーワードを入力し、[施設グループ検索]をクリックすると、移動先の施設グループを検索できます。

   施設グループ名をクリックすると、クリックした施設グループに移動します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**


施設グループを順番変更する

施設を予約する際に表示される施設グループを順番変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[子施設グループを順番変更する]をクリックします。**



7. **「施設グループの順番変更」画面で、施設グループの順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

施設グループを削除する

登録されている施設グループを削除します。施設グループを削除すると、子施設グループもすべて削除されます。

注意

- 削除した施設グループは、元に戻せません。


補足

- 施設グループを削除しても、所属している施設は削除されません。
- 所属する施設グループが削除された施設は、「（施設グループに未所属の施設）」に移動されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「施設グループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「施設グループの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.4.6. 施設グループの運用管理権限の設定

運用管理者は、システム管理者から施設グループの運用管理権限を付与されているユーザーです。
施設の運用管理者に設定されると、スケジュール画面に[オプション]が表示され、権限を付与されている施設、または施設グループの管理ができます。



運用管理者が操作できること

運用管理者ができる操作は、次のとおりです。

- 施設、または施設グループの設定：
  詳細は、次のページを参照してください。
  施設の設定(1065ページ)
  施設グループの設定(1051ページ)
- アクセス権の設定：
  詳細は、スケジュールのアクセス権(1095ページ)を参照してください。
- 施設の利用申請の処理：
  「施設の利用申請」が有効な場合、ユーザーから申請された施設の利用申請を処理できます。
  詳細は、施設の利用申請を参照してください。

予約設定が可能な期間や、予約設定の可能な最長時間など、施設の予約に関する制限が設定されていても、運用管理者には適用されません。
詳細は、施設予約の設定変更(1077ページ)を参照してください。

運用管理権限を追加する


施設グループごとに、運用権限を付与します。

運用管理権限の設定は、子施設や子施設グループに継承されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。**




7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




8. 「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。



運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**

5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

運用管理権限をすべて削除する

設定された運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設/施設グループ]をクリックします。
6. 「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[運用管理権限を設定する]をクリックします。
7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.4.7. 施設の設定

スケジュールで施設を使用するための設定について説明します。

施設を追加する

施設を追加します。施設が所属する施設グループを指定できます。

施設が所属できるのは、1つの施設グループだけです。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[施設を追加する]をクリックします。**




7. **「施設の追加」画面で、施設名を入力します。**
   標準の施設名は必ず設定します。
   [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語で施設名を設定できます。
   ユーザーが設定している言語の施設名を設定していない場合、標準の施設名が表示されます。
   設定できる言語は、次のとおりです。

   - 日本語
   - English

- 中文（简体）
- 中文（繁體）


  繁体字で表示されます。



8. 「施設コード」項目を入力します。

施設コードは必ず設定します。

施設コードとは、施設を識別するための固有のコードです。



補足

- すでに登録されている施設コードは使用できません。登録済みの施設コードを確認するには、施設情報や施設名のデータをCSVファイルに書き出してください。 詳細は、CSVファイルに書き出す(1116ページ)を参照してください。

9. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

施設の説明を入力します。「メモ」項目に入力した内容は、ユーザーの「施設の詳細」画面に表示されます。

メモ項目には、HTMLタグを記述できます。ただし、scriptタグは使用できません。

改行する場合は、改行位置にbrタグを記述します。

html、head、bodyタグは記述する必要はありません。



10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

施設を変更する

施設の設定を変更します。
「親施設グループ」項目を変更する場合は、所属する施設グループを変更する(1076ページ)方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、変更する施設の[変更]をクリックします。**



7. 「施設情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- 「施設/施設グループ」画面で、変更する施設の施設名をクリックし、「施設の詳細」画面で[変更する]をクリックしても施設情報を変更できます。



所属する施設グループを変更する

施設が所属する施設グループを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、所属する施設グループを変更する施設の施設名をクリックします。**



7. **「施設の詳細」画面で、[施設グループを変更する]をクリックします。**



8. **「所属施設グループの変更」画面の「移動後の親施設グループ」項目で、変更する施設グループを選択します。**
   キーワードを入力し、[施設グループ検索]をクリックすると、移動先の施設グループを検索できます。
   施設グループ名をクリックすると、クリックした施設グループに移動します。



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

選択した施設を施設グループから外す

所属している施設グループから、施設を外します。
所属グループから外された施設は、「（施設グループに未所属の施設）」に移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設/施設グループ]をクリックします。
6. 「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択します。
7. 所属から外す施設のチェックボックスを選択し、[施設グループから外す]をクリックします。



8. 「施設の一括所属解除」画面で、[はい]をクリックします。


施設を順番変更する

施設グループ内の施設の順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設/施設グループ]をクリックします。**
6. **「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、[施設を順番変更する]をクリックします。**



7. **「施設の順番変更」画面で、施設の順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

施設を1件ずつ削除する

登録されている施設を1件ずつ削除します。削除された施設を登録している予定は、施設予約が解除されます。

注意

- 削除した施設は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設/施設グループ]をクリックします。
6. 「施設/施設グループ」画面で、施設グループを選択し、削除する施設の[削除]をクリックします。



7. 「施設の削除」画面で、[はい]をクリックします。

補足

- 「施設/施設グループ」画面で、削除する施設の施設名をクリックし、「施設の詳細」画面で、[削除する]をクリックしても施設を削除できます。



施設を一括削除する

登録されている施設を一括で削除します。削除された施設を登録している予定は、施設予約が解除されます。
施設を一括削除できるのは、施設グループの運用管理者のみです。

注意

- 削除した施設は、元に戻せません。

操作手順：

1. 「スケジュール」画面で、[オプション]の[施設の設定]をクリックします。



2. 「施設の設定」画面で、施設グループを選択します。
3. 削除する施設のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



4. **「施設の一括削除」画面で[はい]をクリックします。**

2.4.8. 施設予約の設定変更

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、「予約設定の可能な最大時間」項目の文言を「予約設定の可能な最長時間」に変更しました。

施設グループや施設の予約に関する設定を変更します。
親施設グループの設定を反映したり、予約設定が可能な期間を設定したりできます。

注意

- 運用管理権限を持つユーザーには、「設定の変更」画面で設定する次の項目の制限が適用されません。
  設定にかかわらず、権限を付与されている施設、および施設グループの予約を登録、または変更できます。
  - 予約設定の可能な期間
  - 予約設定の可能な最長時間
  - 予約を変更可能なユーザー
  - 繰り返しの施設予約

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設予約の設定]をクリックします。
6. 「施設予約の設定」画面で、施設グループを選択し、設定を変更する施設グループ名、または施設名をクリックします。




7. 「設定の変更」画面の「設定の継承」項目で、所属している親施設グループの内容を反映するかどうかを設定します。
   - **所属している親施設グループの内容を反映しない場合：**

     「親施設グループの内容を反映する」のチェックボックスの選択を外し、手順8に進みます。



- **所属している親施設グループの内容を反映する場合：**
  「親施設グループの内容を反映する」のチェックボックスを選択し、手順14に進みます。
  「親施設グループの内容を反映する」のチェックボックスを選択している場合は、施設予約のほかの設定は変更できません。



補足


- 「親施設グループの内容を反映する」のチェックボックスを選択した場合、施設予約の設定は、次のように継承されます。
  - **施設グループが複数の階層を持っている場合：**
    1つ上の階層の施設グループの設定が継承されます。
    1つ上の施設グループが、その親の施設の設定を継承している場合、さらに上の階層の施設グループの設定が継承されます。
  - **上の階層に施設グループがない場合：**
    「施設予約の一括設定」画面で設定した値が適用されます。
  - **施設や施設グループを移動した場合：**
    変更先の親施設グループの設定が継承されます。
    親施設グループの設定を変更すると、継承している施設グループと施設にも変更した内容が反映されます。

◦ **施設を追加した場合：**
所属する施設グループの設定が適用されます。

8. **「予約設定の可能な期間」項目で、施設を何ヶ月先まで予約できるかを設定します。**

設定できる期間は、次のとおりです。

- 無制限
- 上限を指定する
  半角数字で上限を入力します。
  1ヶ月単位で設定できます。



9. **「予約設定の可能な最長時間」項目で、1回あたりに予約できる最長の時間を設定します。**

設定できる時間は、次のとおりです。

- 無制限：
  24時間以上の予約を許可する場合は、「無制限」を選択します。
- 時間を指定する：
  ドロップダウンリストから、23時間30分までの30分単位で選択します。



10. **「予約を変更可能なユーザー」項目で、施設予約を変更できるユーザーを選択します。**

選択できるユーザーは、次のとおりです。

- 予約者のみ

- 予約者と予定の参加者
- アクセス権のあるすべてのユーザー



11. 「一覧でのメモ表示」項目で、施設に設定されているメモの内容を表示するかどうかを設定します。



「表示する」のチェックボックスを選択すると、施設の一覧画面に、施設に設定されているメモを表示できます。



12. 「繰り返しの施設予約」項目で、施設の繰り返し予約を許可するかどうかを設定します。


「登録できる」のチェックボックスを選択すると、ユーザーは、施設の繰り返し予定を登録できるようになります。

繰り返し予定に設定されている施設は、「登録できる」のチェックボックスの選択を外しても、予定期間が終了するまで繰り返しの施設予約が有効です。




13. 「施設の利用申請」項目で、施設の利用時に施設の運用管理者の承認を必要とするかどうかを設定します。


「有効にする」のチェックボックスを選択すると、ユーザーは、施設の利用時に承認が必要になります。



「施設の利用申請」項目で、[利用申請の処理者を確認する]をクリックすると、選択している施設グループ、または所属する施設グループと、親施設グループの運用管理権限を確認できます。



[利用申請の処理者を確認する]をクリックし、「利用申請の処理者の確認」ダイアログで[運用管理権限を設定する]をクリックすると、施設グループの運用管理権限の設定(1060 ページ)ができます。



補足

- 施設の利用申請を承認または却下できるのは、施設グループの運用管理者だけです。施設の利用申請は、通常予定でのみ使用できます。
  詳細は、施設の利用申請を処理する方法を参照してください。
- 繰り返し予定に設定されている施設が、利用申請が必要な施設に変更された場合、エラーが発生してユーザーが予定を変更できません。施設の運用管理者だけが、その予定を変更できます。

14. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

施設予約の設定を一括で適用する

すべての施設と施設グループに対して、施設予約の設定を一括で適用します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設予約の設定]をクリックします。**
6. **「施設予約の設定」画面で、[施設予約の一括設定]をクリックします。**



7. **「施設予約の一括設定」画面で、必要な項目を変更します。**
8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**
   すべての施設グループと施設に設定した内容が適用されます。


2.4.9. 施設予約情報の項目の設定

施設予約情報には、次の2種類の項目があります。

- 組み込み項目
  初期設定で用意されている項目です。
- カスタマイズ項目
  必要に応じて、管理者が追加できる項目です。

組み込み項目の設定を変更する


組み込み項目を、施設の一覧で表示するかどうかの設定を変更します。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設予約情報の項目]をクリックします。**

6. **「施設予約情報の項目」画面で、変更する組み込み項目の項目名をクリックします。**



7. **「項目の詳細」画面で[変更する]をクリックします。**



8. **施設の一覧で表示する場合は、「項目の変更」画面の「一覧表示」項目で、「標準で表示する」のチェックボックスを選択します。**
9. **変更内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

複数の組み込み項目の設定をまとめて変更する


組み込み項目を、施設の一覧で表示するかどうかをまとめて設定することもできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設予約情報の項目]をクリックします。
6. 「施設予約情報の項目」画面で、 施設一覧で表示する組み込み項目の「一覧表示」のチェックボックスを選択します。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

カスタマイズ項目を追加する

施設予約にカスタマイズ項目を追加します。



操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。


歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設予約情報の項目]をクリックします。
6. 「施設予約情報の項目」画面で、[カスタマイズ項目を追加する]をクリックします。



7. 「カスタマイズ項目の追加」画面で、「項目名」項目を入力します。


項目名は必ず設定します。



8. 「項目コード」項目を入力します。

項目コードは必ず設定します。


項目を識別するための固有のコードです。




9. **「項目タイプ」項目で、ドロップダウンリストからタイプを選択します。**
   選択できるタイプは、次のとおりです。

   - 文字列（1行）
   - 文字列（複数行）
   - メニュー

     1行に1つメニューを記述します。記述したメニューのどれか1つを初期値に設定できます。



10. **追加したカスタマイズ項目を使用可能にする場合は、「使用」項目で、「使用する」のチェックボックスを選択します。**
11. **スケジュールの一覧画面にカスタマイズ項目を表示するかどうかを設定します。**
    - 項目の値を表示する場合：



      「一覧表示」項目の「標準で表示する」のチェックボックスを選択します。

    - 項目の値と項目名を表示する場合：



「一覧表示」および「一覧での項目名表示」項目の「標準で表示する」のチェックボックスを選択します。

12. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

カスタマイズ項目を変更する

カスタマイズ項目の設定を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設予約情報の項目]をクリックします。**
6. **「施設予約情報の項目」画面で、変更するカスタマイズ項目の項目名をクリックします。**



7. **「項目の詳細」画面で[変更する]をクリックします。**



8. **「項目の変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

複数のカスタマイズ項目の設定をまとめて変更する

カスタマイズ項目の設定を、まとめて変更できます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設予約情報の項目]をクリックします。
6. 「施設予約情報の項目」画面で、必要に応じて、まとめて変更可能な項目の設定を変更します。

   まとめて変更可能な項目は、次のとおりです。

   - 「使用する」項目
   - 「一覧表示」項目
   - 「一覧での項目名表示」項目



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

カスタマイズ項目を順番変更する

カスタマイズ項目の順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[施設予約情報の項目]をクリックします。**
6. **「施設予約情報の項目」画面で、[カスタマイズ項目を順番変更する]をクリックします。**



7. **「カスタマイズ項目の順番変更」画面で、カスタマイズ項目の順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カスタマイズ項目を削除する

カスタマイズ項目を削除します。

注意

- 削除したカスタマイズ項目は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [施設予約情報の項目]をクリックします。
6. 「施設予約情報の項目」画面で、削除するカスタマイズ項目の項目名をクリックします。



7. 「項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.4.10. スケジュールのアクセス権

スケジュールのアクセス権とは、Garoonに登録された予定を閲覧したり変更したりできるユーザーを制限する機能です。
アクセス権を設定すると、そのユーザーが操作できるリンクやボタン、選択できるユーザーだけがスケジュールの画面に表示されるようになります。



a) ：予定の閲覧と、予約が可能な施設
b) ：予定は閲覧できるが、予約できない施設

アクセス権を設定する際に注意すべき点については、アクセス権の設定時に考慮すべき項目(1095ページ)を参照してください。
設定手順については、スケジュールのアクセス権の設定(1098ページ)を参照してください。

2.4.10.1. アクセス権の設定時に考慮すべき項目

アクセス権を設定する際は、次の項目について検討した上で作業を進めてください。

- アクセス権の対象とするユーザー/組織/施設
- アクセス権を付与するユーザー
- 権限の種類
- セキュリティモデル

アクセス権の対象とするユーザー/組織/施設

どのユーザー、組織、施設に対してアクセス権を設定するかをあらかじめ決めておきます。
ユーザーは、組織やロール単位でも選択できます。施設は、施設グループ単位でも選択できます。

補足

- 組織の予定に対してアクセス権を設定した場合、その設定は選択した組織のスケジュールと、その組織に所属するすべてのユーザーのスケジュールに適用されます。
- 施設グループに対してアクセス権を設定した場合、その設定は施設グループに所属するすべての施設に適用されます。
  たとえば、施設グループ「会議室」に、「セミナールーム」と「第1会議室」という2つの施設が所属している場合、「会議室」に設定したアクセス権が、「セミナールーム」と「第1会議室」の両方に適用されます。

アクセス権を付与するユーザー

アクセス権の対象とする予定にアクセスできるユーザーをあらかじめ決めておきます。
ユーザーは、組織やロール単位でも選択できます。

補足

- **アクセス権が重複する場合**
  施設と所属している施設グループの両方にアクセス権を設定している場合に優先されるアクセス権については、施設グループと施設に異なるアクセス権が設定されている場合(68 ページ)を参照してください。
  1人のユーザーのスケジュールに対して、ユーザーと、そのユーザーの所属組織または所属

ロールのアクセス権が設定されている場合は、ユーザーのアクセス権が優先されます。詳細は、組織、ユーザー、およびロールで、異なる権限が設定されている場合(67ページ)を参照してください。

権限の種類

予定にアクセスできるユーザーに対して付与する権限をあらかじめ決めておきます。
権限には、次の4種類があります。

- 閲覧権限
- 追加権限
- 変更権限
- 削除権限

注意事項

- ログインユーザーが参加者である予定は、閲覧権限だけを設定しても予定の変更または削除が可能です。
- ログインユーザーが予定に参加していない、かつ、予定を閲覧できないユーザーが参加している予定は、予定の詳細画面を表示してもエラー（GRN_SCHD_13002）が発生します。

セキュリティモデル

予定にアクセスできるユーザーを設定する際、事前に「操作を許可する対象を選択する」か「操作を制限する対象を選択する」かを選択する必要があります。この機能を「セキュリティモデル」と言います。
選択したセキュリティモデルによって、ユーザーに権限を与える方法が変わります。

セキュリティモデルについての詳細は、次のページを参照してください。
セキュリティモデル(59ページ)

セキュリティモデルによる優先される権限の違いについては、次のページを参照してください。
セキュリティモデルによる優先される権限の違い(65ページ)

ユースケース

たとえば、「社長の予定は役職者と秘書だけが閲覧できる」といった運用をしたいとします。
この場合、アクセス権は次のように設定します。

- アクセス権の対象ユーザーを「社長」に設定
- セキュリティモデルを「GRANT（許可の対象を選択する）」に設定
- アクセス権を付与するユーザーを「役職者」と「秘書」ロールに設定
- 「追加する状態」（権限）のうち、「閲覧」を選択

このように設定すると、「社長」の予定は「役職者」と「秘書」だけが閲覧可能になります。そのほかのユーザーは、社長の予定の閲覧/追加/変更/削除、または共有先への追加ができません。

2.4.10.2. スケジュールのアクセス権の設定

特定のユーザーや組織、施設の予定に対して、アクセス権を設定します。

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意


- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

補足

- セキュリティモデルの初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」です。そのため、すべてのユーザーに、スケジュールの閲覧、追加、変更、および削除が許可されています。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、ロール、施設グループ、または施設を選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。




8. **[追加する]をクリックします。**

9. **「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブで表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



10. **「追加する状態」で、許可する権限のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。**



追加、編集、削除の権限は、閲覧権限がないと利用できません。
ユーザーに追加、変更、または削除の権限を設定する際は、必ず閲覧権限も一緒に設定してください。

アクセス権を変更する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、ロール、施設グループ、または施設を選択します。**

7. **「アクセス権一覧」画面で、変更するアクセス権の[変更]をクリックします。**
8. **「アクセス権の変更」画面で、必要に応じてアクセス権を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**

6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、ロール、施設グループ、または施設を選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**
8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、ロール、施設グループ、または施設を選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**
8. **「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.4.11. 予定の共有先の初期値の設定

共有先としてよく選択するユーザー、組織、またはロールを、共有先の初期値に設定できます。たとえば、社長の予定は役職者と秘書に共有する場合、共有先の初期値として設定しておくと、すばやく簡単に共有先を選択できるようになります。

補足

- 予定の共有先は、予定の登録時にユーザー自身で変更できます。
- 個人設定でも、予定の共有先の初期値の設定が可能です。
- 予定を登録する際、予定の共有先の初期値を自動で「共有先」欄に追加するかどうかを設定できます。
  詳細は、共有先の初期値を自動で追加する(1025ページ)を参照してください。

共有先の初期値を追加する

ユーザーごとに、予定の共有先の初期値を設定します。

注意

- 予定の共有先が多い場合、予定の登録、変更、および削除の処理が遅延する恐れがあります。
  共有先の初期値を減らすか、一般設定の予定の共有先に組織/ロールを指定することを許可する(1020ページ)設定をしていて、多数の共有先を指定する運用が想定される場合は、次の設定をすることを推奨します。
- スケジュールの一般設定
  「予定の共有先への通知設定」項目で、「共有先のユーザーには通知しない」のチェックボックスを選択します。
  詳細は、予定の共有先への通知を設定する(1022ページ)方法を参照してください。


操作手順：

1. **予定の共有先の初期値を設定する前に、次の準備が完了していることを確認します。**
   - **ロールの選択許可**
     予定の共有先の初期値にロールを設定する場合は、「ロールの設定」画面で、ユーザーのロール選択が許可されているかどうかを確認します。
     詳細は、ロールの使用許可(159ページ)を参照してください。
   - **予定の共有先に組織/ロールを指定**
     ユーザーが予定の共有先に組織やロールを指定できるようにするためには、スケジュールの「一般設定」画面で、「予定の共有先に組織/ロールを指定」項目を許可する設定になっているかどうかを確認します。
     詳細は、共有先に組織/ロールを指定することを許可する(1020ページ)方法を参照してください。


2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**

4. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
5. [スケジュール]をクリックします。
6. [予定の共有先の初期値]をクリックします。
7. 「予定の共有先の初期値」画面で、組織を選択し、共有先の初期値を設定するユーザーのユーザー名をクリックします。



8. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。




9. 「初期値の追加」画面で、共有先の初期値に設定するユーザー、組織、またはロールを選択し、[候補]をクリックします。



スケジュールの一般設定で「予定の共有先に組織/ロールを指定」を許可していない場合は、共有先に組織やロールを指定しても無効になります。

「ユーザー/組織」タブで、組織を選択してからユーザー検索をすると、選択した組織とその子組織に検索の範囲を絞り込めます。「ロール」タブで、「（すべて）」をクリックすると、Garoonで使用している全ロールが選択された状態で一覧に表示されます。

Administratorsロール、Everyoneロール、およびLoginUserロールは選択できません。



10. **「選択済み」欄の内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

共有先の初期値を順番変更する


ユーザーごとに、予定の共有先の初期値の順番を変更します。
共有先の順番は、予定の登録時にユーザー自身で変更できます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**

5. [予定の共有先の初期値]をクリックします。
6. 「予定の共有先の初期値」画面で、組織を選択し、共有先の初期値の表示順を変更するユーザーのユーザー名をクリックします。
7. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[初期値を順番変更する]をクリックします。



8. 「初期値の順番変更」画面で、ユーザー、組織、またはロールの順番を変更します。



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

共有先の初期値を削除する

予定の共有先の初期値を削除します。

注意

- 削除した初期値は、元に戻せません。

共有先の初期値を選択して削除する

設定された共有先の初期値を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定の共有先の初期値]をクリックします。**
6. **「予定の共有先の初期値」画面で、組織を選択し、共有先の初期値を削除するユーザーのユーザー名をクリックします。**
7. **「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、削除する共有先の初期値のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

共有先の初期値をすべて削除する

共有先の初期値をすべて削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[予定の共有先の初期値]をクリックします。**
6. **「予定の共有先の初期値」画面で、組織を選択し、共有先の初期値を削除するユーザーのユーザー名をクリックします。**
7. **「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.4.12. 予定の一括削除

指定した日時より前に登録されたすべての予定を一括で削除します。
予定の一括削除の操作に伴う更新情報は、通知されません。
予定を一括削除できるのは、システム管理者とアプリケーション管理者のみです。


注意

- 削除した予定は、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[スケジュールの一括削除]をクリックします。**
6. **「スケジュールの一括削除」画面で、削除の基準の日付を選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「スケジュールの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.4.13. CSVファイルでのスケジュールのデータ管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。

- 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
- 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

スケジュールのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- 予定
- 施設情報
- 施設名
- 施設グループ情報
- 施設グループ名
- 施設グループの運用管理権限
- アクセス権
- 予定の共有先の初期値

CSVファイルから読み込む

スケジュールのデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、スケジュール(2117ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. [システム設定]をクリックします。

4. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

5. [スケジュール]をクリックします。

6. [CSVファイルからの読み込み]をクリックします。

7. 「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。

8. 手順1で作成したCSVファイルを選択します。

9. 読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行をスキップする：
  先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

スケジュールのデータをCSVファイルに書き出します。


補足

- 予定データをCSVファイルに書き出した場合、開始日と終了日はYYYY/MM/DDの形式で出力されます。
- 繰り返し予定は通常予定として書き出されます。
- 次の予定は書き出せません。
  - 期間予定
  - 非公開の予定

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[スケジュール]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
   予定データを書き出す場合は、手順7に進みます。
   書き出すデータが予定データ以外の場合は、手順8に進みます。
7. **予定データを書き出す場合は、予定を書き出す組織、ユーザー、または施設を選択し、[追加]をクリックして、[次へ]をクリックします。**

複数の組織、ユーザー、および施設を選択できます。



8. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 書き出す予定期間：

  この項目は、予定を書き出す場合に表示されます。

  書き出す予定の期間を選択します。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを設定します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 登録者を書き出す：
  この項目は、予定を書き出す場合に表示されます。
  CSVファイルに予定の登録者を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  この項目は、施設名、または施設グループ名を書き出す場合に表示されます。
  施設名、または施設グループ名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

9. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

10. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.5. メッセージ

メッセージは、特定のユーザー間でコミュニケーションするためのアプリケーションです。
たとえば、メッセージの本文に議題や情報を記載して、コメント欄で意見を交換するといった使い方ができます。

「いいね！」の表記を変更する方法


リアクション機能の「いいね！」の表記は変更できます。
表記の変更は、「メッセージ」の管理画面ではなく、「アプリケーション名の変更」画面で設定します。詳細は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。

2.5.1. メッセージの一般設定

メッセージの「一般設定」画面では、メッセージの基本的な機能を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「閲覧状況確認の初期状態」項目で、「閲覧状況を確認する」の初期状態を設定します。**
   閲覧状況確認を使用すると、メッセージの宛先に設定されているユーザーが、いつメッセージを閲覧したのかを確認できます。



「チェックを入れる」のチェックボックスを選択すると、「メッセージの作成」画面で、「閲覧状況を確認する」のチェックボックスが選択された状態になります。



7. 「書式編集機能の使用許可」項目で、書式編集機能の使用を許可するかどうかを設定します。



8. 「閲覧状況確認の動作モード」項目で、閲覧状況確認が設定されているメッセージが、閲覧済みメッセージとして扱われるタイミングを設定します。


次のいずれかの項目を選択します。

- 手動：
  宛先のユーザーが「メッセージの詳細」画面で、[確認しました]をクリックすると、閲覧済みのメッセージとして処理されます。
  詳細は、閲覧状況の確認を参照してください。
- 自動：
  宛先のユーザーが「メッセージの詳細」画面を表示すると、閲覧済みのメッセージとして扱われます。



9. **「コメントのアンカー機能の使用許可」項目で、コメントでアンカー機能を使用できるかどうかを設定します。**

   アンカー機能とは、コメントに「>>2」のように記入すると、2番目のコメントへのリンクが生成される機能です。



   アンカー機能の使用を許可すると、過去に作成したメッセージでも、アンカー機能が使用できるようになります。




10. **「変更/削除の許可」項目で、「メッセージの作成」画面の「変更/削除の許可」項目の初期値を設定します。**


    「メッセージの作成」画面では、「変更/削除の許可」項目で、差出人以外のユーザーにもメッセージの変更や削除を許可するかどうかを設定できます。
    システム管理者は初期値を設定します。設定項目は、次のとおりです。

    - 宛先のユーザー
    - 差出人のみ

- 許可するユーザーを設定する



システム管理者が設定した初期値が、ユーザーの操作画面に反映されます。
「メッセージの作成」画面例：



11. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.5.2. メッセージの一括削除

不要なメッセージを一括で削除します。
最終更新日を指定し、その日付より前のメッセージを削除します。
下書き保存しているメッセージも含めて削除されます。

指定した日付以降に、次の操作が行われたメッセージは残ります。

- メッセージ本文の更新
- コメントの書き込み

- コメントの削除


注意

- 削除したメッセージは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メッセージ]をクリックします。**
5. **[メッセージの一括削除]をクリックします。**
6. **「メッセージの一括削除」画面で、削除する基準となる日付（最終更新日）を設定します。**



例：最終更新日に2025年4月16日を指定した場合

- 最終更新日が2025年4月15日のメッセージ：削除されます。
- 最終更新日が2025年4月16日のメッセージ：削除されません。

7. **[削除する]をクリックします。**
8. **「メッセージの一括削除（確認）」ダイアログで、[削除する]をクリックします。**
   「メッセージの一括削除（実行中）」画面が表示されます。画面を更新すると、削除処理の最新の進捗状況を確認できます。
   削除処理を途中で止める場合は、[処理を中止する]をクリックしてください。



   一括削除が完了すると、「メッセージの一括削除（完了）」画面が表示されます。

2.5.3. メッセージの検索


メッセージを検索して、メッセージの詳細を確認します。
システム管理者またはアプリケーション管理者は、宛先に自分を含まないすべてのメッセージの閲覧ができます。
ただし、下書きのメッセージの閲覧はできません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. [メッセージ]をクリックします。
5. [メッセージの検索]をクリックします。
6. 「メッセージの検索」画面で、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。



メッセージの検索条件

検索条件	説明
検索文字列	検索項目に含まれるキーワードを入力します。
対象ユーザー	メッセージの差出人、またはコメントの送信者が検索の対象になります。 次のどちらかを選択します。初期値は、「全ユーザー」です。 • 全ユーザー • ユーザー選択 「ユーザー選択」を選択した場合、目的のユーザーを選択します。
検索期間	メッセージの最終更新日で、検索範囲を設定します。 初期値は、「今日から3か月前まで」です。
検索項目	

検索条件	説明
	キーワードを検索する項目を設定します。 設定できる項目は、次のとおりです。初期値は、すべての項目が選択されています。 • 標題 • 本文 • 差出人 • 宛先 • コメント

7. 「検索結果」で、内容を閲覧するメッセージの標題をクリックし、内容を閲覧します。




検索した文字列が同一メッセージ内の本文とコメントに存在した場合、「検索結果」には次のように表示されます。

- 本文内に存在する検索文字列：一致した数に関わらず1行分表示されます。
- コメント内に存在する検索文字列：一致したコメントの数に応じて表示されます。

補足

- 「メッセージの詳細」画面で、添付ファイルの[詳細]をクリックすると、「添付ファイルの詳細」画面が表示されます。
  「添付ファイルの詳細」画面では、添付ファイルの更新、削除、およびファイル情報の変更ができます。
  詳細は、次のページを参照してください。
  ファイルの更新
  ファイル情報の変更
  ファイルの削除



2.6. 掲示板

「掲示板」は、連絡事項を一度に多くの社員に伝えるためのアプリケーションです。部署や目的ごとにカテゴリーを作成し、連絡事項や業務に関する情報を掲示できます。

「いいね！」の表記を変更する方法

リアクション機能の「いいね！」の表記は変更できます。
表記の変更は、「掲示板」の管理画面ではなく、「アプリケーション名の変更」画面で設定します。詳細は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。

関連ページ

- 掲示板の一般設定(1129ページ)
- カテゴリーの設定(1133ページ)

- カテゴリーの運用管理権限の設定(1143ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定(1150ページ)
- 通知の設定(1167ページ)
- 掲示の管理(1177ページ)
- 掲示の書き込み

2.6.1. 動画：掲示板の便利Tips

掲示板をさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

掲示板のカテゴリーに更新通知を設定する（管理者権限が必要）

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分27秒）


2.6.2. 掲示板の一般設定

掲示板の「一般設定」画面では、掲示板の基本的な機能を設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「コメント書き込み許可の初期状態」項目で、「コメントの書き込みを許可する」の初期状態を設定します。**



「チェックを入れる」のチェックボックスを選択すると、「掲示を書き込む」画面で、「コメントの書き込みを許可する」のチェックボックスが選択された状態になります。




7. **「書式編集機能の使用許可」項目で、書式編集機能の使用を許可するかどうかを設定します。**

書式編集機能の使用許可	☑許可する

8. 「コメントのアンカー機能の使用許可」項目で、コメントでアンカー機能を使用できるかどうかを設定します。

コメントのアンカー機能の使用許可	☑許可する


アンカー機能とは、コメントに「>>2」のように記入すると、2番目のコメントへのリンクが生成される機能です。
アンカー機能の使用を許可すると、過去に作成した掲示でも、アンカー機能が使用できるようになります。



9. 「閲覧状況確認の初期状態」項目で、「閲覧状況を確認する」の初期状態を設定します。

閲覧状況確認の初期状態	☑チェックを入れる


閲覧状況確認を使用すると、掲示の通知先に設定されているユーザーが、いつ掲示を閲覧したのかを確認できます。
「チェックを入れる」のチェックボックスを選択すると、「掲示を書き込む」画面で、「閲覧状況を確認する」のチェックボックスが選択された状態になります。



補足

- 閲覧状況は、掲示の閲覧権限を持つユーザーが確認できます。システム管理または運用管理の「掲示の詳細」画面では、閲覧状況を確認できません。

10. 「差出人の直接入力の許可」項目で、「差出人」の初期値を選択します。




差出人の直接入力を許可すると、掲示の差出人を、ユーザー名ではなく組織名などの任意の名称にできます。
ユーザー名と任意の名称のどちらを差出人にするかは、「掲示を書き込む」または「掲示の変更」画面で選択できます。



差出人の直接入力を許可しない場合、掲示の差出人は、掲示を書き込んだユーザーの名前になります。

11. 「閲覧権限と通知先確認機能の使用許可」項目で、閲覧権限と通知先確認機能の使用を許可するかどうかを設定します。



閲覧権限と通知先確認機能の使用を許可すると、ユーザーは「掲示の詳細」画面の[オプション]から閲覧権限と通知先を確認できます。



補足

- 「閲覧権限の確認」ダイアログには、掲示板のカテゴリーのアクセス権の設定が反映されます。
  セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合は、閲覧を許可している対象が表示され、セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、閲覧を許可されていない対象が表示されます。
- 次のユーザーは、「閲覧権限の確認」や「通知先の確認」のダイアログに表示されません。
  - 掲示板を利用できないユーザー
  - 削除されたユーザー

12. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.6.3. カテゴリーの設定

カテゴリーの設定をします。

補足

- 「カテゴリーの設定」画面では、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。
  詳細は、キーボード操作を参照してください。

カテゴリーを追加する

カテゴリーを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリーを追加する]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの追加」画面で、「タイトル」項目を入力します。

標準のタイトルは必ず設定します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でタイトルを設定できます。

ユーザーが設定している言語のタイトルを設定していない場合、標準のタイトルが表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。




8. 「カテゴリーコード」項目を設定します。

カテゴリーコードは必ず設定します。


カテゴリーを識別するための固有のコードです。

「カテゴリーコード」の前後に入力された全角スペース、半角スペース、タブ、改行（LF）、行頭復帰（CR）、垂直タブ、およびNUL文字は、すべて削除して登録されます。



9. 必要に応じて、「メモ」項目を設定します。

カテゴリーの説明を入力します。設定すると、カテゴリーの画面にメモが表示されます。




10. 「アクセス権」項目、および「通知設定」項目で、親カテゴリー、または同じ親カテゴリーに所属するほかのカテゴリーの設定を適用するかどうかを設定します。

初期値は、親カテゴリー、または親のサブカテゴリーの設定が適用されています。


- **親カテゴリー、または親のサブカテゴリーの設定を適用しない場合：**

  「親カテゴリーか親のサブカテゴリーのアクセス権を適用する」、および「親カテゴリーか親のサブカテゴリーの通知設定を適用する」のチェックボックスの選択を外します。




- **親カテゴリー、または親のサブカテゴリーの設定を適用する場合：**

  「親カテゴリーか親のサブカテゴリーのアクセス権を適用する」、および「親カテゴリーか親のサブカテゴリーの通知設定を適用する」のチェックボックスを選択します。




設定を適用するカテゴリーは、「アクセス権」および「通知設定」のドロップダウンリストから選択します。



補足

- アクセス権、および通知設定を適用したあとに、適用元のカテゴリーの設定が変更されても、適用先のカテゴリーには反映されません。
- ドロップダウンリストから適用したカテゴリーの設定内容を確認する場合は、[アクセス権を確認する]、および[通知先を確認する]をクリックし、設定内容を確認します。



11. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

カテゴリーを変更する

カテゴリーの設定を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。**



7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. 「カテゴリーの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを移動する


サブカテゴリーを、ほかのカテゴリーの下に移動します。
「ルート」カテゴリーは移動できません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [カテゴリーの設定]をクリックします。
6. 「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。




8. 「カテゴリーの移動」画面の「移動後の親カテゴリー」項目で、移動するカテゴリーを選択します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

[1つ上]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動します。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。数字はサブカテゴリーの数を表します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

サブカテゴリーを順番変更する


サブカテゴリーの順番を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします。**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[サブカテゴリーを順番変更する]をクリックします。**



7. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、サブカテゴリーの順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを削除する

空のカテゴリーを削除します。

次のカテゴリーは削除できません。

- 「ルート」カテゴリー

- 掲示やサブカテゴリーを含むカテゴリー

注意

- 削除したカテゴリーは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします**
5. **[カテゴリーの設定]をクリックします**
6. **「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリーの詳細]をクリックします。**



7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. 「カテゴリーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.6.4. カテゴリーの運用管理権限の設定

運用管理者は、システム管理者からカテゴリーの運用管理権限を付与されているユーザーです。
運用管理者に設定されると、「掲示板」画面の[オプション]から、ユーザー画面でカテゴリーと掲示を管理できるようになります。
ただし、運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたカテゴリーのみです。



運用管理者ができる操作は、次のとおりです。

- カテゴリーの追加：
  詳細は、カテゴリーを追加する(1133ページ)方法を参照してください。
- サブカテゴリーの順番変更：
  詳細は、サブカテゴリーを順番変更する(1140ページ)方法を参照してください。

- カテゴリー詳細：
  選択しているカテゴリーの詳細を表示します。
- アクセス権の設定：
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1150ページ)を参照してください。
- 運用管理権限の設定：
  選択しているカテゴリーに運用管理者を設定します。
- 通知の設定：
  詳細は、通知の設定(1167ページ)を参照してください。
- 掲示の管理：
  詳細は、掲示の管理(1177ページ)を参照してください。

補足

- 「運用管理権限の設定」画面では、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。
  詳細は、キーボード操作を参照してください。


運用管理権限を追加する

カテゴリーごとに、運用権限を付与します。
運用管理権限の設定は、サブカテゴリーに継承されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[運管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




8. **「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を追加する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. [追加する]をクリックします。



運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。

運用管理権限を削除すると、権限を削除されたユーザーは、ユーザー画面でカテゴリーや掲示を管理できなくなります。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。


運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して、削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[運管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


運用管理権限をすべて削除する

設定された運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[運管理権限の設定]をクリックします。**

6. 「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.6.5. カテゴリーのアクセス権の設定

カテゴリーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限
- 書き込み権限
- コメントの書き込み権限

掲示板の権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、次のとおりです。

- ルート： セキュリティモデルには「GRANT（許可の対象を選択する）」が設定されます。
  すべてのユーザーに、掲示の閲覧が許可されています。
- サブカテゴリー：
  - 親カテゴリーや親のサブカテゴリーのアクセス権を適用した場合：
    選択した親カテゴリーか親のサブカテゴリーの、セキュリティモデルと権限が設定されます。
  - 親カテゴリーや親のサブカテゴリーのアクセス権を適用しない場合：
    セキュリティモデルには「REVOKE（制限の対象を選択する）」が設定されます。
    すべてのユーザーに掲示の閲覧、掲示の書き込み、およびコメントの書き込みが許可されます。

アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

補足

- 次の画面で、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。詳細は、キーボード操作を参照してください。
  - 「アクセス権の設定」画面
  - 「アクセス権の一括適用」画面

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. **「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



8. **[追加する]をクリックします。**




9. **「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブで表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

10. 「追加する状態」で、許可する権限のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。




アクセス権の組み合わせ

アクセス権で掲示板の操作を制限すると、ログインユーザーが操作可能なカテゴリーだけが、掲示板の画面に表示されるようになります。

アクセス権を所持するユーザーの画面：



アクセス権がないユーザーの画面：



セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合

社外秘カテゴリーに対するアクセス権のセキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **社外秘に対するすべての操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧、書込、コメントの権限を付与します。



- **社外秘に対して、掲示の閲覧だけを加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧の権限を付与します。



- **社外秘に対して、掲示の書き込みを加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧および書込の権限を付与します。



- **社外秘に対して、コメントの書き込みを加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧およびコメントの権限を付与します。



- **社外秘に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

社外秘フォルダーに対するアクセス権のセキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **社外秘に対するすべての操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、閲覧、書込、コメントの権限を外します。



- **社外秘に対して、掲示の書き込みを加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、書込の権限を外します。



- **社外秘に対して、コメントの書き込みを加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、コメントの権限を外します。



- **社外秘に対して、掲示の書き込み、およびコメントの書き込みを加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、書込およびコメントの権限を外します。



- **社外秘に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



アクセス権を変更する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. 「アクセス権の一覧」画面で、変更するアクセス権の[変更]をクリックします。



8. 「アクセス権の変更」画面で、必要に応じてアクセス権を変更します。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。


- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

アクセス権をほかのカテゴリーに適用する


カテゴリーのアクセス権をコピーし、ほかのカテゴリーに適用します。
コピー先のカテゴリーのアクセス権の設定は、コピー元の設定で上書きされます。

ルートには、ほかのカテゴリーのアクセス権の設定を適用できません。
ほかのカテゴリーのアクセス権の設定を適用後にコピー元のカテゴリーの設定を変更しても、コピー先のカテゴリーには反映されません。


操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [アクセス権の設定]をクリックします。
6. 「アクセス権の設定」画面で、アクセス権のコピー元のカテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「アクセス権の一覧」画面で、[アクセス権をほかのカテゴリーに適用する]をクリックします。



8. 「アクセス権の一括適用」画面で、アクセス権を適用するカテゴリーのチェックボックスを選択します。

画面の右側に、コピー元のアクセス権の設定の一覧が表示されます。

「ルート」をクリックすると、カテゴリーの選択をすべて解除できます。



9. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。

2.6.6. 通知の設定

カテゴリーの通知について説明します。

更新通知と強制通知の違い

管理者が掲示板で設定できる通知は、更新通知と強制通知の2種類です。どちらもカテゴリーごとに設定します。
更新通知や強制通知が設定されたカテゴリー内で、掲示が作成または更新されると、指定された宛先に通知が送信されます。
ユーザーが受信した通知は、「通知一覧」ポートレットに表示されるため、ユーザーが掲示を見逃すことを防げます。

更新通知と強制通知の違いは、次のとおりです。

	更新通知	強制通知
機能の概要	指定した宛先に、掲示の作成や更新のタイミングで通知します。 ユーザーは、通知が不要であれば、管理者が設定した更新通知を解除できます。 また、ユーザー自身でも更新通知を設定可能です。	指定した宛先に、掲示の作成や更新のタイミングで通知します。 ユーザー自身では、管理者が設定した強制通知を解除できません。
管理者が操作する場合	カテゴリー単位で、通知の設定や解除ができます。 掲示単位では操作できません。	カテゴリー単位で、通知の設定や解除ができます。 掲示単位では操作できません。
ユーザーが操作する場合	カテゴリー単位で、通知の設定や解除ができます。 更新通知が設定されたカテゴ	操作できません。

	更新通知	強制通知
	リー内であれば、掲示単位で通知のON/OFFを切り替えられます。	

補足

- 通知先に設定されているユーザーが、そのカテゴリーの閲覧を許可されていない場合は、権限のないユーザーへの通知は送信されません。
- 掲示の編集者が、掲示本文を更新する際に、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外している場合は、通知は送信されません。

カテゴリーに更新通知を設定する

カテゴリーの更新通知の設定方法について説明します。

通知先を追加する


選択したカテゴリーに更新通知を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**


5. [通知の設定]をクリックします。

6. 「通知の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。




7. 「通知先の一覧」画面で、強制通知が「OFF（更新通知の解除を許可する）」になっていることを確認します。


強制通知が「ON（更新通知の解除を許可しない）」の場合は、[変更]をクリックし、「OFF（更新通知の解除を許可する）」に変更します。



8. [追加する]をクリックします。




9. 「通知先の追加」画面で、通知を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

10. [追加する]をクリックします。



通知先を削除する

カテゴリーに設定された通知先を削除します。
選択したカテゴリーの通知設定をほかのカテゴリーに適用している場合、通知先を削除しても適用先のカテゴリーには反映されません。

注意


- 削除した通知先は、元に戻せません。

通知先を選択して削除する

通知先を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[通知の設定]をクリックします。**
6. **「通知の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. 「通知先の一覧」画面で、削除する通知先のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「通知先の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。


通知先をすべて削除する

カテゴリーに設定された通知先をすべて削除します。


操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [通知の設定]をクリックします。
6. 「通知の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「通知先の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします



8. 「全通知先の削除」画面で、[はい]をクリックします。

通知設定をほかのカテゴリーに適用する

カテゴリーの通知設定をコピーし、ほかのカテゴリーに適用します。
コピー先のカテゴリーの通知設定は、コピー元の設定で上書きされます。


「ルート」カテゴリーには、ほかのカテゴリーの通知設定を適用できません。
ほかのカテゴリーの通知設定を適用後にコピー元のカテゴリーの設定を変更しても、コピー先のカテゴリーには反映されません。

補足


- 「通知設定の一括適用」画面では、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。
  詳細は、キーボード操作を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[通知の設定]をクリックします。**
6. **「通知の設定」画面で、通知設定のコピー元のカテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「通知先の一覧」画面で、「通知設定をほかのカテゴリーに適用する」をクリックします。**



8. **「通知設定の一括適用」画面で、通知設定を適用するカテゴリーのチェックボックスを選択します。**

「ルート」カテゴリーをクリックすると、カテゴリーの選択がすべて解除されます。




9. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**
10. **「通知設定の一括適用」画面で、[はい]をクリックします。**

カテゴリーに強制通知を設定する


カテゴリーの強制通知の設定方法について説明します。
カテゴリーの強制通知をONに設定すると、ユーザーはそのカテゴリーの通知を解除できません。
強制通知は、対象ユーザーに確実に閲覧してもらいたい掲示が格納されているカテゴリーに設定すると便利です。
初期状態では、強制通知は「OFF（更新通知の解除を許可する）」に設定されています。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[通知の設定]をクリックします。**
6. **「通知の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「通知先の一覧」画面で、「強制通知」の[変更]をクリックします。**



8. **「強制通知の変更」画面で、「ON（更新通知の解除を許可しない）」を選択し、[変更する]をクリックします。**



強制通知を解除する場合は、「OFF（更新通知の解除を許可する）」を選択します。

強制通知の設定を解除すると、更新通知の扱いになります。

更新通知を解除するには、更新通知の対象を削除する必要があります。

詳細は、通知先を削除する(1171ページ)方法を参照してください。

2.6.7. 掲示の管理

システム管理画面で行う、掲示の管理について説明します。

補足

- 「掲示の管理」、または「掲示の詳細」画面で[オプション]をクリックすると、掲示に関する次の情報を確認できます。
  - 閲覧権限の確認
  - 通知先の確認
  - 変更/削除を許可されたユーザー：
    「掲示の詳細」画面で表示されます。



詳細は、画面の見かたを参照してください。

- 「掲示の管理」画面で、掲示に含まれるキーワードを入力して、掲示を検索することもできます。



操作の詳細は、掲示の検索を参照してください。

掲示を変更する

「掲示の詳細」画面で、掲示の内容を変更します。
「掲示の詳細」画面では、添付ファイルやコメントを削除できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。**
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。


   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ



7. 変更する掲示のタイトルをクリックします。



8. 「掲示の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



9. 「掲示の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。

10. 掲示の変更を通知先のユーザーに通知するかどうかを設定します。

通知しない場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外します。

バージョン 6.17.0以降のGaroonでは、チェックボックスの選択を外しても、本文で新たに宛先に指定したユーザーには通知されます。

11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

掲示を移動する

選択した掲示をほかのカテゴリーに移動します。
移動後にはじめて「掲示の詳細」画面を表示すると、本文が未読を表す背景色（黄色）で表示されます。

1件ずつ掲示を移動する

掲示を1件ずつ別のカテゴリーに移動します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。**
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ




7. 移動する掲示のタイトルをクリックします。



8. 「掲示の詳細」画面で、[移動する]をクリックします。



9. **「掲示の移動」画面の「移動後のカテゴリー」項目で、移動先のカテゴリーを選択します。**
   キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。
   [1つ上]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動します。
   カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。数字はサブカテゴリーの数を表します。



10. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

複数の掲示をまとめて移動する

複数の掲示をまとめて別のカテゴリーに移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [掲示の管理]をクリックします。
6. 「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ



7. 移動する掲示のチェックボックスを選択し、[移動する]をクリックします。




8. 「掲示の一括移動」画面で移動先のカテゴリーを選択し、[移動する]をクリックします。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

[1つ上]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動します。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。数字はサブカテゴリーの数を表します。



補足

- 「掲示の閲覧状況」に表示されるユーザー数「（a/b）」の「b」は、掲示を移動しても変わりません。
  a：掲示を閲覧したユーザーの人数
  b：掲示を作成した時点で、カテゴリーの通知先に設定されているユーザーの人数

掲示の添付ファイルを操作する

掲示の本文、またはコメントに添付されたファイルを操作します。
書式編集機能を利用して挿入した画像は、操作できません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。**
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 掲示開始待ち


- 公開中
- 期限切れ



7. 添付ファイルを操作する掲示のタイトルをクリックします。



8. 「掲示の詳細」画面で、[添付ファイル一覧]をクリックします。



9. 「添付ファイルの一覧」画面で、操作するファイルのタイトルをクリックします。



10. 「添付ファイルの詳細」画面で、目的の操作のリンクをクリックします。



添付ファイルの操作方法は、次のページを参照してください。

ファイルの更新

ファイル情報の変更

ファイルの削除

掲示をファイルに出力する

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

掲示をテキストファイルに出力します。
下書きの掲示は、ファイルに出力できません。
ファイルに出力される項目は、次のとおりです。

- 標題
- 差出人
- カテゴリー
- 日時
- 掲示期間
- 本文
- 添付ファイルのファイル名：
  ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。
- コメント：
  「掲示の詳細」画面とは逆の順番で、日時が古いコメントが上に表示されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。**
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。


   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ



7. **ファイルに出力する掲示のタイトルをクリックします。**



8. 「掲示の詳細」画面で、[ファイルに出力する]をクリックします。




9. 「ファイルに出力する」画面で、「文字コード」項目を設定します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- UTF-8（Unicode）
- Shift-JIS（日本語）
- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

「次回からこの画面を表示しない」のチェックボックスを選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、掲示がファイルに出力されるようになります。



10. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

11. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

掲示を削除する

掲示を削除します。
削除した掲示は、すべてのユーザーから見えなくなります。

注意

- 削除した掲示は、元に戻せません。削除する前に、対象の掲示を確認してください。

1件ずつ掲示を削除する

掲示を1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [掲示の管理]をクリックします。
6. 「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ



7. 削除する掲示のタイトルをクリックします。



8. **「掲示の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「掲示の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の掲示をまとめて削除する

複数の掲示をまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [掲示の管理]をクリックします。
6. 「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、ドロップダウンリストから掲示の状態を選択して、[絞り込む]をクリックします。
   ドロップダウンリストに表示される掲示の状態は、次のとおりです。
   - すべて
   - 掲示開始待ち
   - 公開中
   - 期限切れ



7. 削除する掲示のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「掲示の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

掲示待ちの掲示をすべて削除する

選択したカテゴリー内の掲示待ちの掲示（未公開の掲示）を一括削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [掲示の管理]をクリックします。
6. 「掲示の管理」画面で、[掲示待ち掲示を削除する]をクリックします。



7. **「掲示開始待ちの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

期間切れの掲示をすべて削除する

選択したカテゴリー内の、掲示期間を過ぎた掲示（期間切れの掲示）を一括削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、[期限切れ掲示を削除する]をクリックします。**



7. 「期限切れ掲示の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

公開中の掲示を日付を指定して削除する

選択したカテゴリー内で、次の条件をすべて満たす掲示を一括削除します。


- 公開中の掲示である
- 最終更新日が指定した日付より前である

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [掲示の管理]をクリックします。
6. 「掲示の管理」画面で、[公開中の掲示を削除する]をクリックします。



7. 「公開中掲示の一括削除」画面で、削除の基準となる日付を指定し、[削除する]をクリックします。



選択した日付以降に更新された掲示は削除されません。
例：「削除する掲示の日付」に2012年8月7日を指定した場合

- 最終更新日が2012年8月6日の掲示：削除されます。
- 最終更新日が2012年8月7日の掲示：削除されません。

8. **「公開中掲示の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

カテゴリー内の全掲示を削除する

選択したカテゴリー内の掲示をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリー内の全掲示を削除する]をクリックします。**



7. **「カテゴリー内の全掲示の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

掲示のコメントを削除する

掲示に書き込まれたコメントを削除します。


注意

- 削除したコメントは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[掲示板]をクリックします。**
5. **[掲示の管理]をクリックします。**
6. **「掲示の管理」画面で、カテゴリーを選択し、コメントを削除する掲示のタイトルをクリックします。**

7. **「掲示の詳細」画面で、削除するコメントの[削除する]をクリックします。**



8. **「コメントの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.6.8. CSVファイルでの掲示板の管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

掲示板のデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- カテゴリー
- カテゴリー名
- アクセス権

- 運用管理権限
- 通知設定

CSVファイルから読み込む

掲示板のデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、掲示板(2136ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[掲示板]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行をスキップする：
  先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

掲示板のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [掲示板]をクリックします。

5. [CSVファイルへの書き出し]をクリックします。

6. 「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。

7. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  この項目は、カテゴリー名を書き出す場合に表示されます。
  カテゴリー名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.7. ファイル管理

「ファイル管理」は、社内で共有するファイルを管理するためのアプリケーションです。部署や目的ごとにフォルダーを作成してファイルを分類できます。

フォルダーにアクセス権を設定すると、組織、ユーザー、またはロールに対して、ファイルの閲覧や追加を制限できます。

フォルダーに通知を設定すると、ファイルが追加、更新された場合に、指定したユーザーに通知が送信されます。

関連ページ

- ファイル管理の一般設定(1206ページ)
- フォルダーの設定(1207ページ)
- フォルダーの運用管理権限の設定(1222ページ)
- フォルダーのアクセス権の設定(1229ページ)
- 通知の設定(1244ページ)
- ファイルの追加

2.7.1. ファイル管理の一般設定

ファイル管理の「一般設定」画面では、ファイル管理の基本的な機能を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「削除したファイル/フォルダーの保存期間」項目で、保存期間を選択します。**
   ファイル管理から削除したファイルやフォルダーを一時保存する期間を設定します。
   システム管理者とアプリケーション管理者だけが、削除されたフォルダーを復旧できます。
   設定できる日数は、1日刻みで、1から10日間です。



7. **「一括ダウンロードの上限値」項目で、ファイルサイズを選択します。**
   複数のファイルを1つのzipファイルにまとめてダウンロードするときに、一度にダウンロードできるファイルサイズの上限値を設定します。
   zipファイルに圧縮される前のファイルサイズの合計値を設定します。初期値は30MBです。
   選択できるファイルサイズは、次のとおりです。

   - 5MB

- 10MB
- 30MB
- 50MB
- 100MB
- 300MB
- 無制限



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.7.2. フォルダーの設定

ファイル管理のファイルは、フォルダーごとに管理をします。
部門ごとにフォルダーを設定し、アクセス権や更新通知を設定します。フォルダーは階層化できます。

フォルダーを追加する

フォルダーにサブフォルダーを追加します。
サブフォルダーを追加する際、親フォルダー、または親フォルダー内のサブフォルダーに設定されているアクセス権と通知設定を継承できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [フォルダーの設定]をクリックします。
6. 「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーを追加する]をクリックします。



7. 「フォルダーの追加」画面で、「タイトル」項目を設定します。

標準のタイトルは必ず設定します。


[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でタイトルを設定できます。

ユーザーが設定している言語のタイトルを設定していない場合、標準のタイトルが表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）

  繁体字で表示されます。




8. 「フォルダーコード」項目を設定します。

フォルダーコードは必ず設定します。


フォルダーを識別するための固有のコードです。

「フォルダーコード」の前後に入力された全角スペース、半角スペース、タブ、改行（LF）、行頭復帰（CR）、垂直タブ、およびNUL文字は、すべて削除して登録されます。



9. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

フォルダーの説明を入力します。設定すると、フォルダーの画面にメモが表示されます。




10. 「アクセス権」項目、および「通知設定」項目で、親フォルダー、または同じ親フォルダーに所属するほかのフォルダーの設定を適用するかどうかを設定します。

初期値は、親フォルダー、または親のサブフォルダーの設定が適用されます。

- **親フォルダー、または親のサブフォルダーの設定を適用しない場合：**

  「親フォルダーか親のサブフォルダーのアクセス権を適用する」、および「親フォル


ダーか親のサブフォルダーの通知設定を適用する」のチェックボックスの選択を外します。



- **親フォルダー、または親のサブフォルダーの設定を適用する場合：**
  「親フォルダーか親のサブフォルダーのアクセス権を適用する」、および「親フォルダーか親のサブフォルダーの通知設定を適用する」のチェックボックスを選択します。




設定を適用するフォルダーは、「アクセス権」および「通知設定」のドロップダウンリストから選択します。



補足

- アクセス権、および通知設定を適用したあとに、適用元のフォルダーの設定が変更されても、適用先のフォルダーには反映されません。
- ドロップダウンリストから適用したフォルダーの設定内容を確認する場合は、[アクセス権を確認する]、および[通知先を確認する]をクリックし、設定内容を確認します。



11. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

フォルダーを変更する


フォルダーの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーの詳細]をクリックします。**



7. 「フォルダーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「フォルダーの情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

フォルダーを移動する

サブフォルダーを、ほかのフォルダーの下に移動します。
フォルダーを移動すると、フォルダー内のファイルやサブフォルダーもあわせて移動されます。
ルートフォルダーは移動できません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーの詳細]をクリックします。**
7. **「フォルダーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。**




8. **「フォルダーの移動」画面の「移動後の親フォルダー」項目で、移動するフォルダーを選択します。**

   キーワードを入力し、[フォルダー検索]をクリックすると、移動先のフォルダーを検索できます。

   [1つ上]をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。

   フォルダー名をクリックすると、クリックしたサブフォルダーに移動します。数字はサブフォルダーの数を表します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

サブフォルダーを順番変更する

サブフォルダーの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[サブフォルダーを順番変更する]をクリックします。**



7. **「サブフォルダーの順番変更」画面で、フォルダーの順番を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

フォルダーを削除する

フォルダーを削除します。
フォルダーを削除すると、フォルダー内のファイルやサブフォルダーもあわせて削除されます。
ルートフォルダーは削除できません


注意

- 削除されたフォルダーやファイルは、元に戻せません。
- 運用管理者は、削除対象の親フォルダーに運用管理権限が付与されている場合、フォルダーを削除できます。そのため、フォルダー内の閲覧権限のないサブフォルダーを意図せず削除してしまう恐れがあります。
  フォルダーを削除しても問題ないことを、システム管理者、またはアプリケーション管理者に確認してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーの詳細]をクリックします。**



7. **「フォルダーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「フォルダーの削除」画面で、[はい]をクリックします。**


フォルダーを完全に削除する

削除されたフォルダーを完全に削除します。
選択したフォルダーに含まれるすべてのサブフォルダーとファイルも、完全に削除されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、「削除済み」が表示されているフォルダーを選択します。**



7. **[完全に削除する]をクリックします。**



8. 「フォルダーの完全削除」画面で、[はい]をクリックします

削除したフォルダーを元に戻す

削除されたフォルダーを元に戻します。
削除されたフォルダーを元に戻せるのは、システム管理者とアプリケーション管理者のみです。
フォルダーを戻すと、削除する前に保存されていたサブフォルダーやファイルも元に戻ります。
ただし、削除する前に設定していたアクセス権を、すべて元に戻すことはできません。
元に戻したときのアクセス権、通知先、運用管理権限の設定は、次のとおりです。

- アクセス権：
  - 親フォルダー：
    セキュリティモデルに「GRANT（許可の対象を選択する）」が設定され、アクセス権の設定数が0になります。
    アクセス権を設定するまで、すべての組織、ユーザー、またはロールは、ファイルの閲覧と追加ができません。
  - 親フォルダー内のサブフォルダー：
    フォルダーを削除する前の設定に戻ります。
    ただし、親フォルダーにアクセス権を設定するまで、ファイルの閲覧と追加ができません。


- 通知先：
  - 親フォルダーとサブフォルダーの両方で、フォルダーを削除する前の設定に戻ります。
- 運用管理権限：
  - 親フォルダーとサブフォルダーの両方で、フォルダーを削除する前の設定に戻ります。

補足

- フォルダー内のファイルだけを、元に戻すことはできません。フォルダーごと元に戻す必要があります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、「削除済み」が表示されているフォルダーを選択します。**



7. **[元に戻す]をクリックします。**



8. **「フォルダーの復元」画面で、[はい]をクリックします。**
   フォルダーは、削除される前に保存されていた親フォルダーに移動します。

フォルダーの使用量を確認する

フォルダーの使用量を確認します。
使用量は、フォルダーごとに確認することできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**

5. [フォルダーの設定]をクリックします。

6. 「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーの詳細]をクリックします。



7. 「フォルダーの詳細」画面で、[使用量の一覧]をクリックします。



8. 「使用量の一覧」画面で、フォルダーの使用量を確認します。



2.7.3. フォルダーの運用管理権限の設定

運用管理者は、システム管理者からフォルダーの運用管理権限を付与されているユーザーです。
運用管理者に設定されると、「ファイル管理」画面に[オプション]が表示され、ユーザー画面で、フォルダーやファイルを管理するためのメニューが表示されます。
ただし、運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたフォルダーのみです。



運用管理者ができる操作は、次のとおりです。

- フォルダーを追加する：
  詳細は、フォルダーを追加する(1207ページ)方法を参照してください。
- フォルダー詳細：
  選択しているフォルダーの詳細を表示します。
- サブフォルダーを順番変更する：
  詳細は、サブフォルダーを順番変更する(1214ページ)方法を参照してください。
- アクセス権の設定：
  詳細は、フォルダーのアクセス権の設定(1229ページ)を参照してください。
- 運用管理権限の設定：
  選択しているフォルダーに運用管理者を設定します。
- 通知の設定：
  詳細は、通知の設定(1244ページ)を参照してください。

- ファイルの表示順：
  詳細は、ファイルの表示順の初期値を設定する(1253ページ)方法を参照してください。

運用管理権限を追加する

フォルダーごとに、運用権限を付与します。
運用管理権限の設定は、サブフォルダーに継承されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。




8. 「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。



運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。
運用管理権限を削除すると、権限を削除されたユーザーは「ファイル管理」画面でフォルダーを管理できなくなります。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [運用管理権限の設定]をクリックします。
6. 「運用管理権限の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、削除する運用管理権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

運用管理権限をすべて削除する

設定された運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [運用管理権限の設定]をクリックします。
6. 「運用管理権限の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.7.4. フォルダーのアクセス権の設定

フォルダーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限
- 書き込み権限（フォルダーにファイルを追加する権限）

ファイル管理の権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、次のとおりです。

- ルート：
  「アクセス権の設定」が次のように設定されているため、すべてのユーザーにファイルの閲覧が許可されています。
  - セキュリティモデルに「GRANT（許可の対象を選択する）」が設定されている
  - アクセス権の一覧で、ログインユーザーに閲覧権限が付与されている
- サブカテゴリー
  - 親フォルダーや親のサブフォルダーのアクセス権を適用した場合：
    選択した親フォルダーか親のサブフォルダーの、セキュリティモデルと権限が設定されます。
  - 親フォルダーや親のサブフォルダーのアクセス権を適用しない場合：
    セキュリティモデルには「REVOKE（制限の対象を選択する）」が設定されます。
    すべてのユーザーに、ファイルの閲覧と追加が許可されます。

アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アクセス権を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**


セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。
詳細は、セキュリテイモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



8. 「アクセス権の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。




9. 「アクセス権の追加」画面で、アクセス権を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

10. 「追加する状態」で、許可する権限のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。




アクセス権の組み合わせ

アクセス権でファイル管理の操作を制限すると、ユーザーが操作可能なフォルダーだけが、ファイル管理の画面に表示されるようになります。

アクセス権を所持するユーザーの画面：



アクセス権がないユーザーの画面：



セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合

社外秘フォルダーに対するアクセス権のセキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **社外秘に対するすべての操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**
  加藤 大輔さんに、閲覧、書き込みの権限を付与します。



- **社外秘に対して、ファイルの閲覧だけを加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧の権限を付与します。



- **社外秘に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

社外秘フォルダーに対するアクセス権のセキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **社外秘に対するすべての操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**
  加藤 大輔さんから、閲覧、書き込みの権限を外します。



- **社外秘に対して、ファイルの書き込みを加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、書き込みの権限を外します。



- **社外秘に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



アクセス権を変更する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、変更する権限の[変更]をクリックします。**



8. 「アクセス権の変更」画面で、必要に応じてアクセス権を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

設定したアクセス権をまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. 「アクセス権の一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をほかのフォルダーに適用する

フォルダーのアクセス権をコピーし、ほかのフォルダーに適用します。
コピー先のフォルダーのアクセス権の設定は、コピー元の設定で上書きされます。
ルートには、ほかのフォルダーのアクセス権の設定を適用できません。
ほかのフォルダーのアクセス権の設定を適用後にコピー元のフォルダーの設定を変更しても、コピー先のフォルダーには反映されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、アクセス権をコピーするフォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. 「アクセス権の一覧」画面で、[アクセス権をほかのフォルダーに適用する]をクリックします。



8. 「アクセス権の一括適用」画面で、アクセス権を適用するフォルダーのチェックボックスを選択します。

「ルート」をクリックすると、フォルダーの選択をすべて解除できます。



9. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。

2.7.5. 通知の設定

フォルダーの更新通知の設定方法について説明します。
通知先は、組織、ユーザー、またはロールを設定できます。

補足

- 通知先に設定されていても、そのフォルダーの閲覧を許可されていない場合は、更新通知は送信されません。

通知先を追加する

フォルダーごとに、更新通知の通知先を設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[通知の設定]をクリックします。**
6. **「通知の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「通知先の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**




8. **「通知先の追加」画面で、通知を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。



通知先を削除する

フォルダーに設定した通知先を削除します。

注意

- 削除した通知先は、元に戻せません。

通知先を選択して削除する

通知先を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [通知の設定]をクリックします。
6. 「通知の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「通知先の一覧」画面で、削除する通知先のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. **「通知先の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

通知先をすべて削除する

設定された通知先をすべて削除します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [通知の設定]をクリックします。
6. 「通知の設定」画面で、フォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「通知先の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全通知先の削除」画面で、[はい]をクリックします。

通知設定をほかのフォルダーに適用する


フォルダーの通知設定をコピーし、ほかのフォルダーに適用します。
コピー先のフォルダーの通知設定は、コピー元の設定で上書きされます。
ルートには、ほかのフォルダーの通知設定を適用できません。
ほかのフォルダーの通知設定を適用後にコピー元のフォルダーの設定を変更しても、コピー先のフォルダーには反映されません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[通知の設定]をクリックします。**
6. **「通知の設定」画面で、通知設定をコピーするフォルダーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「通知先の一覧」画面で、[通知設定をほかのフォルダーに適用する]をクリックします。**



8. **「通知設定の一括適用」画面で、通知設定を適用するフォルダーのチェックボックスを選択し、[適用する]をクリックします。**



「ルート」をクリックすると、フォルダーの選択をすべて解除できます。

9. **「通知設定の一括適用」画面で、[はい]をクリックします。**

2.7.6. ファイルの管理

システム管理画面で行う、ファイルの管理について説明します。

ファイルの表示順の初期値を変更する

フォルダーを選択したときに、表示されるファイルの表示順の初期値を設定します。
ユーザーがタイトルやファイル名などでソートして、ファイルの表示順を変更しても、初期値は変更されません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、[ファイルの表示順]をクリックします。**



7. **「ファイルの表示順」画面で、「表示順の初期値」項目を設定します。**
   次のいずれかの初期値を選択し、「昇順」または「降順」を選択します。

   - タイトル
   - ファイル名
   - 更新日時



8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ファイルを移動する

ファイルをほかのフォルダーに移動します。
更新通知が設定されているフォルダーにファイルを移動すると、通知先に更新通知が送信されます。

1件ずつファイルを移動する

ファイルを1件ずつ別のフォルダーに移動します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [フォルダーの設定]をクリックします。
6. 「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、移動するファイルのタイトルをクリックします。



7. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイルを移動する]をクリックします。



8. **「ファイルの移動」画面の「移動後のフォルダー」項目で、移動先のフォルダーを選択します。**
   キーワードを入力し、[フォルダー検索]をクリックすると、移動先のフォルダーを検索できます。
   [1つ上へ]をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。
   フォルダー名をクリックすると、クリックしたサブフォルダーに移動します。数字はサブフォルダーの数を表します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

複数のファイルをまとめて移動する

複数のファイルをまとめて別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [フォルダーの設定]をクリックします。
6. 「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択します。



7. 移動するファイルのチェックボックスを選択し、[移動する]をクリックします。



8. 「ファイルの一括移動」画面の「変更後のフォルダー」項目で、移動先のフォルダーを選択します。

キーワードを入力し、[フォルダー検索]をクリックすると、移動先のフォルダーを検索できます。
[1つ上へ]をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。
フォルダー名をクリックすると、クリックしたサブフォルダーに移動します。数字はサブフォルダーの数を表します。



9. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

ファイルを削除する

ファイルを削除します。
削除したファイルは、「ごみ箱」に移動されます。「ごみ箱」のファイルは、指定した期間保存されます。
「ごみ箱」の保存期間の設定については、ファイルの一般設定(1206ページ)を参照してください。

注意

- 「ごみ箱」内のファイルを削除すると完全に削除され、元に戻せません。

1件ずつファイルを削除する

ファイルを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択し、削除するファイルのタイトルをクリックします。**



7. **「ファイルの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. 「ファイルの削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数のファイルをまとめて削除する

複数のファイルをまとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [フォルダーの設定]をクリックします。
6. 「フォルダーの設定」画面で、フォルダーを選択します。



7. 削除するファイルのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「ファイルの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

削除したファイルを元に戻す

削除して「ごみ箱」に移動されたファイルを削除前の状態に復旧します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ファイル管理]をクリックします。**
5. **[フォルダーの設定]をクリックします。**
6. **「フォルダーの設定」画面で、ファイルが「ごみ箱」に移動される前に保存されていたフォルダーを選択します。**
7. **[ごみ箱]をクリックします。**



8. **元に戻すファイルのチェックボックスを選択し、[元に戻す]をクリックします。**
   ファイルが削除される前に保存されていたフォルダーに移動します。



2.7.7. CSVファイルでのファイル管理の管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

ファイル管理のデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- フォルダー

- フォルダー名
- アクセス権
- 運用管理権限
- 通知設定

CSVファイルから読み込む

ファイル管理のデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、ファイル管理(2148ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ファイル管理]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行をスキップする：
  先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

ファイル管理のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [ファイル管理]をクリックします。

5. [CSVファイルへの書き出し]をクリックします。

6. 「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。

7. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  この項目は、フォルダー名を書き出す場合に表示されます。
  フォルダー名を書き出す言語を設定します。書き出す言語は複数設定できます。
  選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.8. メモ

個人のメモやファイルを保存するためのアプリケーションです。メモやファイルを追加したユーザー本人だけが閲覧、変更、および削除できます。
システム管理者やアプリケーション管理者は、ユーザーが「メモ」で利用する機能を管理します。

関連ページ

- メモの一般設定(1267ページ)
- メモの操作
- ファイルの操作

2.8.1. メモの一般設定

メモの「一般設定」画面では、メモの基本的な機能を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メモ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ユーザーあたりの合計ファイルサイズの上限」項目で、ファイルサイズの上限を設定します。**
   ユーザーあたりの合計ファイルサイズの上限とは、1人のユーザーがメモに保存できる、次のファイルのサイズの合計です。

   - フォルダーに追加されたファイル
   - メモに添付されたファイル

   選択できる値は、次のとおりです。

   - 無制限
   - 0 MB（ファイルの追加を禁止する）
   - 1MB
   - 3MB
   - 5MB
   - 10MB
   - 50MB
   - 100MB

   「0 MB（ファイルの追加を禁止する）」を設定すると、ユーザーはファイルの追加や添付、更新ができなくなります。

7. **「書式編集機能の使用許可」項目で、書式編集機能の使用を許可するかどうかを設定します。**
8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.9. 電話メモ

「電話メモ」は、外出中、離席中など不在のユーザー宛にかかってきた電話の、伝言を残すためのアプリケーションです。
システム管理者やアプリケーション管理者などの管理者は、アクセス権を設定することで、電話メモを閲覧できるユーザーや、登録できるユーザーを制限できます。

関連ページ

- 電話メモの一般設定(1269ページ)
- 電話メモのアクセス権の設定(1270ページ)
- 電話メモの登録

2.9.1. 電話メモの一般設定


電話メモの「一般設定」画面では、電話メモの基本的な機能を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[電話メモ]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. 「一般設定」画面で、電話メモのシングルサインオンを選択します。

ドロップダウンリストには、基本システムの「シングルサインオン」に登録されている、電話メモに関連するシングルサインオンが表示されます。



シングルサインオンを設定した場合、「電話メモ」画面でユーザー名をクリックすると、そのユーザーは指定されたシステムにシングルサインオンでログインできます。
詳細は、シングルサインオンの設定(237ページ)を参照してください。

7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.9.2. 電話メモのアクセス権の設定

1人のユーザーの電話メモに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限
- 登録権限

電話メモの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、電話メモの閲覧と登録が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

セキュリティモデルごとのアクセス権の設定例は、次を参照してください。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

アクセス権を設定する


セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[電話メモ]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択します。**
7. **「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。




8. [追加する]をクリックします。



9. 「アクセス権の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブで表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



10. 「追加する状態」で、「閲覧」のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。



アクセス権の組み合わせ

アクセス権で電話メモの操作を制限すると、ログインユーザーが操作可能なリンクだけが有効になります。



a)：電話メモの登録と閲覧ができる

b)：電話メモを登録できないが、閲覧できる

c)：電話メモを登録できるが閲覧できない

d)：電話メモの登録と閲覧ができない

アクセス権が重複する場合の権限

1人のユーザーの電話メモに対して、ユーザーと、そのユーザーの所属組織または所属ロールのアクセス権が設定されている場合は、ユーザーのアクセス権が優先されます。詳細は、組織、ユーザー、およびロールで、異なる権限が設定されている場合(67ページ)を参照してください。

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合

木村 修さんに対するアクセス権のセキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **木村 修さんに対するすべての操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例**：
  加藤 大輔さんに、閲覧、および登録の権限を付与します。



- **木村 修さんに対して、電話メモの閲覧だけを加藤 大輔さんに許可する場合の例**：
  加藤 大輔さんに、閲覧の権限を付与します。



- **木村 修さんに対して、電話メモの登録だけを加藤 大輔さんに許可する場合の例**：
  加藤 大輔さんに、登録の権限を付与します。



- **木村 修さんに対して、加藤 大輔さんのすべての操作を禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

木村 修さんに対するアクセス権のセキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **木村 修さんに対するすべての操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例**：
  加藤 大輔さんから、閲覧、および登録の権限を外します。



- **木村 修さんに対して、電話メモの閲覧を加藤 大輔さんに禁止する場合の例**：
  加藤 大輔さんから、閲覧の権限を外します。




- **木村 修さんに対して、電話メモの登録を加藤 大輔さんに禁止する場合の例**：
  加藤 大輔さんから、登録の権限を外します。



- **木村 修さんに対して、加藤 大輔さんのすべての操作を許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



アクセス権を変更する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[電話メモ]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、アクセス権を変更する組織、ユーザー、またはロールを選択します。**
7. **「アクセス権の一覧」画面で、変更するアクセス権の[変更]をクリックします。**



8. **「アクセス権の変更」画面で、必要に応じてアクセス権を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[電話メモ]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択します。**
7. **「アクセス権の一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[電話メモ]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**

6. **「アクセス権の設定」画面で、組織、ユーザー、ロール、施設グループ、または施設を選択します。**

7. **「アクセス権一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.9.3. CSVファイルでのアクセス権の管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

電話メモのアクセス権をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

電話メモのアクセス権をCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、電話メモ(2160ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[電話メモ]をクリックします。**
6. **[アクセス権の読み込み]をクリックします。**
7. **「アクセス権の読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
8. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. 「アクセス権の読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

電話メモのアクセス権データをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [電話メモ]をクリックします。

5. [アクセス権の書き出し]をクリックします。

6. 「アクセス権の書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.10. タイムカード

タイムカードは、ユーザーの出社時刻や退社時刻を管理するアプリケーションです。
システム管理者は、ユーザーがタイムカードを使用するための設定を行います。
勤怠データを集計する際は、CSVファイルにタイムカードのデータを書き出すと便利です。

関連ページ

- タイムカードの一般設定(1286ページ)

- 各ユーザーのタイムカードの閲覧(1293ページ)
- 勤務時間の記録

2.10.1. タイムカードの一般設定

タイムカードの「一般設定」画面では、タイムカードの基本的な機能を設定します。

自動打刻を利用する

自動打刻を利用すると、ユーザーの出社時刻と退社時刻が自動的に記録されます。

打刻のタイミング

自動打刻と手動打刻によって、タイムカードに打刻されるタイミングが異なります。

- **自動打刻の場合**
  - 出社の打刻
    「日付が変わる時刻」に設定されている時刻以降で、最初にGaroonにアクセスした時刻が打刻されます。
  - 退社の打刻
    「日付が変わる時刻」に設定されている時刻までで、最後にGaroonにアクセスした時刻が打刻されます。
    ただし、一度打刻されたあと、5分以内に再度アクセスしても新しい打刻はされません。5分経ってからアクセスしたときだけ、その時刻が退社の打刻として記録されます。たとえば、「日付が変わる時刻」が5:00だった場合、4:53、4:58、4:59にアクセスすると、4:58が退社時刻になります。

- **手動打刻の場合**
  - 出社の打刻
    タイムカードの[出社]をクリックした時刻が打刻されます。
  - 退社の打刻
    タイムカードの[退社]をクリックした時刻が打刻されます。

Garoonへのアクセスとは

次のような操作をすると、Garoonにアクセスしたとみなされます。

- タイムカードの[出社]または[退社]をクリックする
- メールの[受信]または[一括受信]をクリックする
- Garoonのアプリケーション画面を表示する
  例：掲示板を表示する
- Garoonの画面を再読み込みする

補足

- 次の操作では、退社の打刻はされません。
  - Garoonからログアウトする
  - Webブラウザーを閉じる
  - パソコンを終了する

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「タイムカードの自動打刻を利用する」項目で、「利用する」のチェックボックスを選択します。**
   タイムカードの自動打刻を利用しない場合は、「利用する」のチェックボックスの選択を外します。
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

集計の開始日を設定する

月ごとの集計が始まる日を設定します。
設定した開始日が「タイムカード」画面の1番上に表示されます。

集計の開始日が16日の例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「集計の開始日」項目で、集計を開始する日付を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

月度の表示を設定する

何月度のタイムカードとして表示するかを設定をします。
たとえば、給与の締め日が15日の場合に、3月の給与計算の対象となる2月16日から3月15日までの1か月間を「3月度」として表示するように設定できます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面の「月度の表示」項目で、集計開始日の月に加算する値を選択します。**
   - 0：
     集計開始日の月と、月度が一致する場合に選択します。
     たとえば、2月16日から3月15日のタイムカードを「2月度」と表示したい場合は、「0」を選択します。
   - 1、2、3
     集計開始日の月と、月度が一致しない場合に選択します。
     たとえば、2月16日から3月15日のタイムカードを「3月度」と表示したい場合は、「1」を選択します。

7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

外出/復帰の最大数を設定する

1日のうちで外出、または復帰の時刻の記録を何回まで許可するかを設定します。
「外出/復帰の最大数」を回数で指定すると、指定した回数に応じてユーザーの「タイムカード」画面に[外出]と[復帰]が表示されます。
ユーザーが[外出]または[復帰]をクリックした時刻が、外出時刻または復帰時刻として記録されます。

最大数が2回の例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「外出/復帰の最大数」項目で、外出と復帰の最大数を選択します。**
   選択できる回数は、1回から6回までです。「使用しない」も選択できます。

7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

日付が変わる時刻を設定する

設定した時刻を過ぎると、次の日のタイムカードに自動的に移動します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「日付が変わる時刻」項目で、時刻を選択します。**

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

ユーザーに時刻の修正を許可する


タイムカードに打刻された時刻の修正を、ユーザーに許可するかどうかを設定します。
システム管理者、またはアプリケーション管理者は、ユーザーに時刻の修正を許可するかどうかにかかわらず、ユーザーのタイムカードの時刻を修正できます。
ユーザーに時刻の修正を許可しない場合、ユーザーの「時刻の修正」画面に次の項目は表示されません。

- 出社/退社
- 外出/復帰

ユーザーに時刻の修正を許可する場合の例：



ユーザーに時刻の修正を許可しない場合の例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ユーザーに時刻の修正を許可する」項目で、「許可する」のチェックボックスを選択します。**
   時刻の修正を許可しない場合は、「許可する」のチェックボックスの選択を外します。

7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.10.2. 各ユーザーのタイムカードの閲覧

各ユーザーのタイムカードを閲覧したり修正したりできます。

タイムカードの時刻は、各ユーザーのロケールの設定で指定している時刻の形式で表示されま

す。
タイムカードの設定で使用する日時には、ユーザー情報に設定されているタイムゾーンが適用されます。

IPアドレスの表示

ユーザーのタイムカードの時刻欄には、時刻が打刻されたときのユーザーのアクセス元のIPアドレスを表示できます。



IPアドレスが記録されるタイミングは、次のとおりです。

- タイムカードに時刻が打刻されたとき
- ユーザーの「タイムカード」画面、または「タイムカード」ポートレットで、次のいずれかのボタンがクリックされたとき
  - 出社
  - 退社
  - 外出
  - 復帰
- タイムカードが修正されたとき

タイムカードを修正する

選択したユーザーのタイムカードに打刻された時間や備考を修正できます。
システム管理者、またはアプリケーション管理者は、ユーザーに時刻の修正を許可するかどうか

にかかわらず、ユーザーのタイムカードの時刻を修正できます。
記録されたIPアドレスは修正できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[タイムカードの一覧]をクリックします。**
6. **「タイムカード一覧」画面で、組織を選択し、月度をクリックします。**



7. **「タイムカード」画面で、「備考および修正」欄の アイコンをクリックします。**



8. **「時刻の修正」画面で、タイムカードを修正します。**



9. **修正内容を確認し、[修正する]をクリックします。**

タイムカードを印刷する

選択したユーザーのタイムカードを印刷します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[タイムカードの一覧]をクリックします。**
6. **「タイムカード一覧」画面で、組織を選択し、月度をクリックします。**



7. **「タイムカード」画面で、[印刷用画面]をクリックします。**



8. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。

- 文字サイズ：
  印刷する文字のサイズを選択します。
- ロケール：
  日付と時刻を表示する形式を設定します。
  ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。
  ロケールについての詳細は、印刷用のロケールを設定する(711ページ)方法を参照してください。
- 打刻情報の表示：
  タイムカードに時刻が記録されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスを印刷するかどうかを設定します。
  IPアドレスを印刷する場合は、「IPアドレスを表示する」のチェックボックスを選択します。

9. [印刷する]をクリックし、Webブラウザーの印刷機能を使って、タイムカードを印刷します。

2.10.3. CSVファイルでのタイムカードの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。

- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

選択したユーザーのタイムカードをCSVファイルに書き出します。
CSVファイルには、次の項目が書き出されます。

- ログイン名
- ユーザー名
- 打刻した日付
- 出社時刻
- 出社時刻IPアドレス
- 退社時刻
- 退社時刻IPアドレス
- 外出時刻
- 外出時刻IPアドレス
- 復帰時刻
- 復帰時刻IPアドレス
- 備考

補足

- CSVファイルに書き出したタイムカードは、Garoonに読み込めません。
- 外出と復帰は、「一般設定」画面の「外出/復帰の最大数」に設定している回数と同じ数だけ書き出されます。
  外出と復帰の設定についての詳細は、外出/復帰の最大数を設定する(1290ページ)方法を参照してください。

ユーザーごとのデータをCSVファイルに書き出す

選択したユーザーのタイムカードのデータを、CSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[タイムカード]をクリックします。**
5. **[タイムカードの一覧]をクリックします。**
6. **「タイムカードの一覧」画面で、書き出すユーザーの組織と、月度を選択します。**



7. **「タイムカード」画面で、[CSVファイルへ書き出す]をクリックします。**



8. **「タイムカードの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 書き出す期間：
     書き出すデータの範囲を選択します。
   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行に項目名を書き出す：
     CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

9. **設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。**
10. **Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**


複数のユーザーのデータをCSVファイルに書き出す

選択した複数のユーザーのタイムカードのデータを、1つのCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [タイムカード]をクリックします。
5. [タイムカードの書き出し]をクリックします。
6. 「タイムカードの書き出し」画面で、書き出すユーザーの組織とユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



7. [次へ]をクリックします。



8. **「タイムカードの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 書き出す期間：
     書き出すデータの範囲を選択します。
   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行に項目名を書き出す：
     CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

9. **設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。**
10. **Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**

2.11. アドレス帳

「アドレス帳」は、企業または個人の連絡先や住所録を管理するアプリケーションです。
ほかのユーザーとアドレスを共有できる「共有アドレス帳」、ユーザー本人だけが使用できる

「個人アドレス帳」、Garoonに登録されたユーザーを表示する「ユーザー名簿」があります。
共有アドレス帳は、目的別にアドレスデータをまとめた「ブック」から構成されます。
ブックに取引先のアドレスデータを登録しておくと、ブック内のデータを引用してメールを作成したり、報告書の会社名を入力したりできます。
システム管理者やアプリケーション管理者は、ブックの管理や、ブックのアクセス権の設定などができます。

関連ページ

- ブックの設定(1306ページ)
- アドレス帳の項目の設定(1311ページ)
- アドレス帳の使用権限の設定(1327ページ)
- ブックの運用管理権限の設定(1338ページ)
- ブックのアクセス権の設定(1344ページ)
- アドレスの登録

2.11.1. アドレス帳の種類

Garoonには、4つのアドレス帳があります。

- **Myアドレスグループ**
  ユーザー名簿、個人アドレス帳、および共有アドレス帳から、自分がよく使用するアドレスをグループにまとめられる機能です。
  Myアドレスグループは、作成したユーザーだけが利用できます。
- **ユーザー名簿**
  Garoonに登録されているユーザー情報です。

ユーザー名簿のデータは、追加、変更、および削除できません。

ユーザー名簿は非表示にできません。

- **個人アドレス帳**

  ユーザー個人が使用するアドレス帳です。ユーザーは、個人アドレス帳に任意のアドレスを追加、変更、および削除できます。

  個人アドレス帳は、ほかのユーザーとは共有できません。

- **共有アドレス帳**

  共有アドレス帳は、システム管理者やアプリケーション管理者が作成した「ブック」から構成されます。

  会社内に共有できる、取引先や関連会社などのアドレスデータをブック単位でまとめることで、重複したアドレスデータの登録を防いだり、目的のアドレスデータを探しやすくしたりできます。

  ブックの追加、変更、および削除は、システム管理者やアプリケーション管理者のみ操作可能です。

  各ブックへのアドレスデータの登録は、ユーザー自身で行います。



ユーザー名簿やアドレスの表示順について

- **アドレス帳：**

  アドレスの表示順は変更できません。

  アドレスは「個人名（よみ）」でソートされます。

  「個人名（よみ）」が設定されていない場合は、「表示名」でソートされます。

- **ユーザー名簿：**

  ユーザー名簿の表示順は変更できません。

ユーザー名簿は表示優先度の順番でソートされます。
表示優先度が同じ場合は、ユーザーが登録された順番でソートされます。

2.11.2. ブックの設定

共有アドレス帳は、ブックごとにアドレス情報を設定します。
複数のブックを追加できます。


ブックを追加する

共有アドレス帳として使うブックを追加します。複数のブックを追加できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[ブック一覧]をクリックします。**
6. **「ブック一覧」画面で、[ブックを作成する]をクリックします。**



7. 「ブックの追加」画面で、ブック名を入力します。

標準のブック名は必ず設定します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でブック名を設定できます。

ユーザーが設定している言語のブック名を設定していない場合、標準のブック名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）
- 中文（繁體）


  繁体字で表示されます。



8. 「ブックコード」項目を入力します


ブックコードは必ず設定します。

ブックを識別するための固有のコードです



9. 「ブックタイプ」項目で、「標準データベース」を選択します。

初期値で、「標準データベース」が設定されています。変更する必要はありません。



10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**


ブックを変更する

共有アドレス帳のブック名やブックコードを変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[ブック一覧]をクリックします。**
6. **「ブック一覧」画面で、変更するブックを選択します。**
7. **「ブックの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. 「ブックの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- ブックに設定したカスタマイズ項目の項目名や項目コードを変更する場合は、カスタマイズ項目を変更する(1318ページ)方法を参照してください。

ブックを順番変更する

共有アドレス帳のブックの順番を変更します。
表示順を変更できるブックは共有アドレス帳だけです。Myアドレスグループ、ユーザー名簿、および個人アドレス帳の表示順は変更できません。



操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [アドレス帳]をクリックします。
5. [ブック一覧]をクリックします。
6. 「ブック一覧」画面で、[ブックを順番変更する]をクリックします。



7. 「ブックの順番変更」画面で、ブックの順番を変更します。
8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

ブックを削除する

共有アドレス帳を削除します。削除できるブックは共有アドレス帳だけです。
ブックを削除すると、ブックに登録したアドレスも削除されます。


注意

- 削除されたブックやアドレスは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[ブック一覧]をクリックします。**
6. **「ブック一覧」画面で、削除するブックを選択します。**
7. **「ブックの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「ブックの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.11.3. アドレス帳の項目の設定

アドレス帳の項目を設定します。
個人アドレス帳および共有アドレス帳には、次の2種類の項目があります。

- 組み込み項目：
  初期設定で設定されている項目です。項目を使用するかどうかや、アドレス帳に項目を表示

するかどうかを設定できます。

組み込み項目は、次のとおりです。

- 表示名
  「表示名」項目は変更できません。
- 個人名
- 個人名（よみ）
- 会社名
- 会社名（よみ）
- 部課名
- 郵便番号
- 住所
- 路線
- 会社電話番号
- 会社FAX番号
- URL
- 役職名
- 個人電話番号
- E-mail
- 画像
- メモ

- カスタマイズ項目：
  システム管理者が必要に応じて追加する項目です。


アドレス帳の項目を追加する

個人アドレス帳または共有アドレス帳に、カスタマイズ項目を追加します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[項目の設定]をクリックします。**
6. **「項目の設定」画面で、項目を追加するブックを選択します。**
7. **「項目一覧」画面で、[カスタマイズ項目を追加する]をクリックします。**



8. **「カスタマイズ項目の追加」画面で、必要な項目を設定し、[追加する]をクリックします。**



アドレス帳の項目の設定項目

次の項目を設定します。

項目	説明
項目名	項目の表示名を入力します。 組み込み項目の項目名は変更できません。
項目タイプ	項目のタイプを選択します。 組み込み項目の項目のタイプは変更できません。 カスタマイズ項目を設定する場合に、選択できる項目タイプは、次のとおりです。 • **文字列（1行）：** 改行できない入力欄です。 • **文字列（複数行）：** 改行できる入力欄です。

項目	説明
	• **URL：** WebサイトのURLを入力する項目です。 • **画像URL：** 画像ファイルの保存先のURLを入力する項目です。 • **E-mail：** メールアドレスを入力する項目です。設定によって、メールソフトと連携できます。 • **ファイル：** アドレス帳にファイルを添付するための項目です。 • **IP電話：** IP電話の連絡先を入力する項目です。設定によって、IP電話の機能と連携できます。
項目コード	項目を識別するための固有のコードです。 組み込み項目の項目コードは変更できません。
使用	アドレス帳の入力項目として使用するかどうかを選択します。
一覧表示	「アドレス帳」画面の一覧に項目を表示するかどうかを選択します。 「標準で表示する」のチェックボックスの選択を外しても、「アドレスの詳細」画面には項目が表示されます。
必須項目	入力を必須にするかどうかを選択します。
ユーザー変更不可	ユーザーに設定の変更を許可するかどうかを選択します。
シングルサインオン	ほかのシステムにシングルサインオンでログインする際、ユーザー情報の項目をログイン情報に含める場合に選択します。設定済みのシングルサインオンから選択します。

項目	説明
	次の組み込み項目の場合は、シングルサインオンの項目を設定できません。 • 路線 • URL • 画像 カスタマイズ項目の次の項目タイプを選択した場合は、シングルサインオンの項目を設定できません。 • ファイル • URL • 画像URL 詳細は、シングルサインオンの設定(237ページ)を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

補足

- 「必須項目にする」と「ユーザーは変更できない」のチェックボックスが両方選択されている場合、ユーザー画面で項目の値が空欄のままアドレスを保存してもエラーは発生しません。
- ユーザーが変更できない項目は、CSVファイルでデータを管理します。
  詳細は、CSVファイルでのアドレス帳の管理(1356ページ)を参照してください。

アドレス帳の項目を変更する

個人アドレス帳または共有アドレス帳の、アドレス帳の項目を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[項目の設定]をクリックします。**
6. **「項目の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「項目一覧」画面で、変更する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「項目の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
   設定項目の詳細は、アドレス帳の項目の設定項目を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

アドレス帳の項目の設定を一括で変更する

個人アドレス帳または共有アドレス帳の、アドレス帳の項目を一括で変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[項目の設定]をクリックします。**
6. **「項目の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「項目一覧」画面で、設定を変更する項目のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**



アドレス帳の項目を順番変更する

アドレス帳のカスタマイズ項目の順番を変更します。

カスタマイズ項目は組み込み項目の下に表示されます。組み込み項目は順番を変更できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [アドレス帳]をクリックします。
5. [項目の設定]をクリックします。
6. 「項目の設定」画面で、ブックを選択します。
7. 「項目一覧」画面で、[カスタマイズ項目を順番変更する]をクリックします。



8. 「カスタマイズ項目の順番変更」画面で、カスタマイズ項目の順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

項目を削除する

個人アドレス帳または共有アドレス帳の、カスタマイズ項目を削除します。
組み込み項目は削除できません。

注意

- カスタマイズ項目を削除すると、項目に登録されている内容も、アドレス帳から削除されます。
  削除したカスタマイズ項目と情報は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[項目の設定]をクリックします。**
6. **「項目の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「項目一覧」画面で、削除する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.11.4. 管理者とユーザーが可能な操作

管理者と、管理権限を持たないユーザーでは、アドレス帳で操作できることが異なります。
アクセス権による制限がない場合、次の操作が可能です。

管理者の場合

管理者は次の操作が可能です。

ユーザー名簿

操作	システム管理者	アプリケーション管理者	運用管理者
閲覧	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。
ユーザー情報の追加	✔ システム管理でユーザー情報を変更すると、ユーザー名簿に変更が反映されます。		
ユーザー情報の変更	✔ システム管理でユーザー情報を変更すると、ユーザー名簿に変更が反映されます。		
ユーザー情報の順番変更	✔ システム管理でユーザー情報を変更すると、ユーザー名簿に変更が反映されます。		

操作	システム管理者	アプリケーション管理者	運用管理者
ユーザー情報の削除	✔ システム管理でユーザー情報を変更すると、ユーザー名簿に変更が反映されます。		

共有アドレス帳

操作	システム管理者	アプリケーション管理者	運用管理者
ブックの作成	✔	✔	
ブックの変更	✔	✔	
項目の設定	✔	✔	✔
ブックの順番変更	✔	✔	
ブックの削除	✔	✔	
アクセス権の設定	✔	✔	✔
アドレスの追加	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。
アドレスの変更	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。
アドレスの削除			

操作	システム管理者	アプリケーション管理者	運用管理者
	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。
他のブックへのアドレスのコピー	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。	✔ ユーザー画面で操作可能です。
CSVファイルを使用したデータの入出力	✔	✔	✔

ユーザーの場合

管理権限を持たないユーザーは、次の操作が可能です。

ユーザー名簿

操作	ユーザー
閲覧	✔
アドレスの追加	
アドレスの変更	
アドレスの順番変更	
アドレスの削除	

Myアドレスグループ

操作	ユーザー
閲覧[1]	✔
追加[1]	✔
変更[1]	✔
順番変更[1]	✔
削除[1]	✔
アドレスの追加[2]	✔
アドレスの順番変更[2]	✔
アドレスの削除[2]	✔

[1] ：自分が作成したMyアドレスグループのみ、操作可能です。

[2] ：ユーザー名簿や個人アドレス帳などに登録済みのアドレスを、Myアドレスグループに追加、変更、および削除の操作のみ可能です。

詳細は、Myアドレスグループの設定を参照してください。

個人アドレス帳

操作	ユーザー
アドレスの追加	✔
アドレスの変更	✔
アドレスの削除	✔

共有アドレス帳

操作	ユーザー
ブックの作成	
ブックの変更	
項目の設定	
ブックの順番変更	
アクセス権の設定	
アドレスの追加	✔
アドレスの変更	✔
アドレスの削除	✔
他のブックへのアドレスのコピー	✔
CSVファイルを使用したデータの入出力	

2.11.5. アドレス帳の使用権限の設定

個人アドレス帳、または共有アドレス帳に対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 使用権限

アドレス帳の権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべての

ユーザーに、アドレス帳の使用が許可されています。
使用権限の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

注意

- 共有アドレス帳の使用を許可されたユーザーは、共有アドレス帳の全ブックを使用できます。
  ブックの利用を制限する場合は、アクセス権をあわせて設定してください。
  詳細は、ブックのアクセス権の設定(1344ページ)方法を参照してください。

使用権限を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**

5. **[使用権限の設定]をクリックします。**

6. **「使用権限の設定」画面で、セキュリティモデルに「GRANT（許可の対象を選択する）」が選択されていることを確認します。**

   「REVOKE（制限の対象を選択する）」が選択されている場合は、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。


   詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



7. **[追加する]をクリックします。**



8. **「使用権限の追加」画面で、使用権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**




ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

9. 「追加する状態」で、使用を許可するアドレス帳を選択し、[追加する]をクリックします。

次の選択肢が表示されます。

- 使用不可
- 共有アドレス帳のみ
- 個人アドレス帳のみ




使用権限の組み合わせ

使用権限でアドレス帳の操作を制限すると、操作可能なログインユーザーのアドレス帳の画面に、個人アドレス帳、および共有アドレス帳が表示されるようになります。

個人アドレス帳と共有アドレス帳の両方とも使用できるユーザー画面：



個人アドレス帳と共有アドレス帳の両方とも使用できないユーザー画面：



セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合

加藤大輔さんに対する使用権限のセキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **個人アドレス帳と共有アドレス帳の両方の操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、すべて使用可の権限を付与します。



- **個人アドレス帳の操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、個人アドレス帳のみの権限を付与します。



- **共有アドレス帳の操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、共有アドレス帳のみの権限を付与します。



- **加藤 大輔さんのすべての操作を禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんを使用権限一覧から削除します。



セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

加藤大輔さんに対する使用権限のセキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」場合を例に説明します。


- **個人アドレス帳と共有アドレス帳の両方の操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんに使用不可の権限を付与します。




- **個人アドレス帳の操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、共有アドレス帳のみの権限を付与します。



- **共有アドレス帳の操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、個人アドレス帳のみの権限を付与します。



- **加藤 大輔さんのすべての操作を許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんを使用権限一覧から削除します。



使用権限を削除する

ユーザーや組織に付与された、アドレス帳に対する使用権限を削除します。
使用権限を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  使用権限を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

使用権限を選択して削除する

使用権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[使用権限の設定]をクリックします。**
6. **「使用権限の設定」画面で、削除する使用権限のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「使用権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

使用権限をすべて削除する

使用権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[使用権限の設定]をクリックします。**

6. **「使用権限の設定」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



7. **「全使用権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.11.6. ブックの運用管理権限の設定

運用管理者は、システム管理者から共有アドレス帳の運用管理権限を付与されているユーザーです。
運用管理者に設定されると、「アドレス帳」画面に[オプション]が表示され、共有アドレス帳の項目の設定、アクセス権の設定、およびCSVファイルを使ったアドレス帳データの入出力ができるようになります。
ただし、運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたブックのみです。



運用管理者ができる操作は、次のとおりです。

- 項目を設定する：
  詳細は、アドレス帳の項目の設定(1311ページ)を参照してください。
- アクセス権を設定する：
  詳細は、ブックのアクセス権の設定(1344ページ)を参照してください。
- アドレスを読み込む：
  詳細は、CSVファイルから読み込む(1356ページ)方法を参照してください。
- アドレスを書き出す：
  詳細は、CSVファイルに書き出す(1358ページ)方法を参照してください。

運用管理権限を追加する

ブックごとに運用権限を付与します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
   共有アドレス帳にブックを設定していない場合、[運用管理権限の設定]は表示されません。
6. **「運用管理権限の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**



ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

運用管理権限を削除する

組織やユーザーに付与された運用管理権限を削除します。

注意

- 削除した運用管理権限は、元に戻せません。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、運用管理権限を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

運用管理権限をすべて削除する

設定された運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**

5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.11.7. ブックのアクセス権の設定

共有アドレス帳のブックに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限
- 編集権限

アドレス帳の権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。そのため、すべてのユーザーに、アドレス帳の閲覧および編集が許可されています。
アクセス権の考え方については、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アクセス権を設定する


セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。
- 個人アドレス帳には、アクセス権を設定できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
   共有アドレス帳にブックを設定していない場合、[アクセス権の設定]は表示されません。
6. **「アクセス権の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。



8. [追加する]をクリックします。




9. 「アクセス権の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。



ロールを選択するには、「ロール」タブで表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブをクリックすると、表示を切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。


10. 「追加する状態」で、許可する権限のチェックボックスを選択し、[追加する]をクリックします。




アクセス権の組み合わせ

アクセス権でアドレス帳の操作を制限すると、ユーザーが操作可能なブックだけが、アドレス帳の画面に表示されるようになります。

アクセス権を所持するユーザーの画面：



アクセス権がないユーザーの画面：



セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合

取引先ブックに対するアクセス権のセキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **取引先に対するすべての操作を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧、編集の権限を付与します。



- **取引先に対して、ブックの閲覧だけを加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧の権限を付与します。



- **取引先に対して、ブックの編集を加藤 大輔さんに許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんに、閲覧および編集の権限を付与します。



- **取引先に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合

取引先ブックに対するアクセス権のセキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」場合を例に説明します。

- **取引先に対するすべての操作を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、閲覧、編集の権限を外します。




- **取引先に対して、ブックの編集を加藤 大輔さんに禁止する場合の例：**

  加藤 大輔さんから、編集の権限を外します。



- **取引先に対して、加藤 大輔さんのすべての操作を許可する場合の例：**

  加藤 大輔さんをアクセス権一覧から削除します。



アクセス権を変更する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、変更するアクセス権の[変更]をクリックします。**



8. **「アクセス権の変更」画面で、必要に応じてアクセス権を変更します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与された、ブックに対するアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、削除するアクセス権のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、ブックを選択します。**
7. **「アクセス権一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.11.8. CSVファイルでのアドレス帳の管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

アドレス帳のデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- 共有アドレス帳のアドレス
- アクセス権

CSVファイルから読み込む

アドレス帳のデータを、CSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、アドレス帳(2166ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[アドレス帳]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
   共有アドレス帳にブックを追加していない場合、[CSVファイルからの読み込み]は表示されません。
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - ブック：
     読み込むブックを選択します。
   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. **CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

アドレス帳のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[アドレス帳]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
   共有アドレス帳にブックを追加していない場合、[CSVファイルへの書き出し]は表示されません。
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。
   - ブック：
     書き出すブックを選択します。
   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.12. メール

「メール」は、E-mailを送受信するためのアプリケーションです。マルチアカウントに対応しています。
システム管理者やアプリケーション管理者は、メールサイズの上限値の設定や、ユーザーが変更可能な設定の制限などができます。

注意

- Garoonにはメールサーバー機能がありません。E-mailを送受信するには、メールサーバーを用意する必要があります。
  詳細は、メールサーバーの設定(1385ページ)を参照してください。

メールが対応している文字コード

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「日本語（JIS）」を「JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「日本語（EUC）」を「EUC（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

Garoonのメール機能が対応している文字コードは次のとおりです。

- UTF-8（Unicode）
- Shift-JIS（日本語）
- JIS（日本語）
- EUC（日本語）
- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）
  受信メールの文字コードが「Windows-874」の場合は、自動的にタイ語と判定されます。

関連ページ

- メールの一般設定(1361ページ)
- メールサーバーの設定(1385ページ)
- ユーザーアカウントの設定(1404ページ)
- メールサイズの制限の設定(1425ページ)

2.12.1. メールの一般設定

メールの「一般設定」画面では、メールの基本的な機能を設定します。

共通設定

「一般設定」画面の「共通設定」で設定することを説明します。
「共通設定」では、ログイン時の新着メールチェックや、メールの自動受信に関する設定など、全ユーザーに共通する設定をします。

メールクライアント機能を停止する

Garoonをメールクライアントとして使用しない場合、システム管理者はメールクライアント機能を停止できます。この機能は、メールサーバーのメンテナンス時など、一時的にメールの送受信を停止したい場合にも便利です。
メールクライアント機能を停止しても、受信済みのメールは閲覧できます。
メールクライアント機能を停止すると、次の機能が使えなくなります。

- メールの送受信


- 新着メールのチェック
- 個人設定の「メール」に関する操作（メールアカウントの設定、メールデータの書き出しや読み込みなど）

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「メールクライアント機能の停止」項目で、「設定する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

ログイン時の新着メールチェックを設定する

新着メールチェックは、メールサーバーが受信したメールを確認し、新着メールの件数を「メール」画面や「新着メール情報」ポートレットに表示する機能です。
ユーザーがGaroonにログインしたときに、新着メールを確認するかどうかを設定します。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [メール]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面の「共通設定」の「ログイン時の新着メールチェック」項目で、「設定する」を選択します。
7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

補足

- Garoonが新着メールチェックで確認したメールを閲覧するには、ユーザーが「メール」画面で[受信]または[一括受信]をクリックする必要があります。
  詳細は、メールの受信を参照してください。

メールの自動受信を設定する

指定した時刻、または指定した間隔ごとに、メールを自動受信します。
メールの自動受信中は、Garoonの負荷が高くなります。深夜や早朝など、Garoonへのアクセスが少ない時間帯にメールを自動受信しておくと、アクセスが集中する時間帯にサーバーに掛かる負荷を軽減できます。

1人のユーザーが複数のメールアカウントを使用している場合は、ユーザーの「メール」画面に最初に表示されるアカウントのメールだけが自動受信されます。



a)：最初に表示されるメールアカウント

補足


- 「自動受信の指定時間」と「自動受信の繰り返し時間」を両方設定している場合は、両方とも有効です。
- メールの振り分けや通知などの設定は、自動的に受信したメールに対しても有効です。
- 受信メールのサイズ制限を超えるメールは自動受信できません。
- メールの自動受信で、1アカウントあたり一度に受信できるメールの上限は、次のとおりです。
  - 受信メール件数：100件
  - 受信メールサイズ：500MB

指定した時刻にメールを自動受信する

自動受信の時間を設定すると、毎日指定した時刻にメールを自動受信できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「メールの自動受信」項目で、「設定する」を選択します。**
7. **「自動受信の指定時間」項目で、メールを自動受信する時刻を設定します。**
   [時間を追加する]をクリックすると、自動受信する時間を複数設定できます。



8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

指定した間隔でメールを自動受信する

繰り返し受信する時間を設定すると、指定した間隔で定期的にメールを自動で受信できます。

自動受信が実行される時刻

「一般設定」画面で[設定する]をクリックした日時が、タイムゾーンを変換せずにそのままUTC（協定世界時）として保存され、繰り返しの基準時刻になります。

このため、実際に自動受信される時刻は、設定した時刻とはタイムゾーンの時差分だけずれます。システム管理者のタイムゾーンがJST（日本標準時）の場合、基準時刻は設定時刻の9時間後になります。

設定例（JSTの場合）

自動受信の繰り返し時間：12時間
[設定する]をクリックした日時：11月22日12時34分

- 基準時刻：11月22日21時34分（設定時刻の9時間後）
- 1回目：11月22日21時34分
- 2回目：11月23日9時34分

- 以降：21時34分、9時34分に受信

繰り返し時間が9時間より短い場合

自動受信のタイミングは、基準時刻より前に繰り返し時間ごとに設定されます。このため1回目の受信は、9時間より早くなります。

繰り返し時間：6時間
[設定する]をクリックした日時：11月22日12時34分

- 基準時刻：11月22日21時34分（設定時刻の9時間後）
- 1回目：11月22日15時34分（設定時刻の3時間後）
- 以降：21時34分、3時34分、9時34分、15時34分に受信

補足

- 指定した時刻にメールを受信したい場合は、指定した時刻にメールを自動受信する方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「メールの自動受信」項目で、「設定する」を選択します。**
7. **「自動受信の繰り返し時間」項目で、繰り返し時間を設定します。**

繰り返し時間に設定できる時間は、次のとおりです。

5分、10分、15分、30分は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで設定できます。

- （指定なし）
  自動受信の繰り返しを停止する場合は、「（指定なし）」を設定します。
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 1時間
- 3時間
- 6時間
- 12時間
- 24時間



8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

インクリメンタルサーチを利用する

メールアドレスのインクリメンタルサーチを利用するかどうかを設定します。
インクリメンタルサーチとは、1文字入力するごとに逐次検索が実行され、検索対象をすばやく見つけられる機能です。
初期値は「利用する」に設定されています。
インクリメンタルサーチ（逐次検索）については、メールのインクリメンタルサーチ（逐次検索）の仕様を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **「一般設定」画面の「共通設定」の「インクリメンタルサーチ」項目で、「利用する」を選択します。**
6. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

HTMLメール内の画像参照を許可する

HTMLメールに画像のリンクが挿入されている場合に、リンク先の参照を許可するかどうかを設定します。
画像の参照を許可しない場合は、HTMLメールの詳細画面で、リンク先の画像や[画像を表示する]が表示されません。

画像参照が許可されている場合の画面例：



画像参照が許可されていない場合の画面例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「HTML メール内の画像参照」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

HTMLメールの初期表示をテキスト形式にする

ユーザーが「HTMLメールの詳細」画面を表示した場合に、HTMLメールの表示を無効にし、テキストのみで表示するかどうかを設定できます。
「テキストのみ表示する」設定にすると、ユーザーの「メールの詳細」画面には、[HTML形式で表示する]のリンクが表示されます。リンクをクリックすると、別ウィンドウにHTML形式でメールの内容が表示されます。
HTMLメール内に画像ファイルが挿入されている場合は、画像も別ウィンドウに表示されます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. 「一般設定」画面の「共通設定」の「HTMLメールの初期表示」項目で、「テキストのみ表示する」のチェックボックスを選択します。
7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

補足

- HTMLメール内に画像ファイルが挿入されている場合、[HTML形式で表示する]をクリックしても、表示された別ウィンドウには、[画像を表示する]のリンクは表示されません。
- HTMLメールをテキストだけで表示していた場合、そのメールへの返信、または転送メールもテキスト形式のメールになります。


送受信記録機能を許可する

送受信記録機能の使用を許可するかどうかを設定します。送受信履歴とは、特定のメールアドレスの対応履歴を確認できる機能です。
使用を許可すると、ユーザーは「送受信記録の表示」画面で、差出人ごとに送受信したメールや送信日時などを確認できます。


送受信記録機能の使用が許可されている場合



a) : 差出人のリンク、または、 宛先のリンクをクリックすると、「送受信記録の表示」画面が表示されます。



送受信記録機能の使用が許可されていない場合



a)：差出人、または宛先のリンクが操作できない状態になります。アイコンも表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「送受信記録機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

添付ファイルのダウンロード時の警告を非表示にする

メールの添付ファイルをダウンロードする際に表示される、セキュリティに関する警告を非表示にします。
初期値は「表示する」に設定されています。ファイルをダウンロードすることによるセキュリティ面でのリスクについて、ユーザーにその都度注意喚起したい場合は、設定を「表示する」のままにしてください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「共通設定」の「添付ファイルダウンロード時の警告」項目で、「表示しない」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


ユーザーが変更可能な設定

「一般設定」画面の「ユーザーが変更可能な設定」で設定することを説明します。
「ユーザーが変更可能な設定」では、新着メールチェック機能の使用可否や、メールの自動転送の使用可否など、ユーザーに変更を許可する項目を設定します。

メールアカウントの操作を許可する

ユーザーにメールアカウントの追加、変更、および削除を許可するかどうかを設定します。
許可すると、ユーザーは「個人設定」画面で、メールアカウントの追加や変更などができます。


メールアカウントの追加、変更、および削除が許可されている場合の画面例：



メールアカウントの変更のみが許可されている場合の画面例：



メールアカウントの追加、変更、および削除が禁止されている場合の画面例：




補足

- メールアカウントの操作をユーザーに許可していない場合でも、OAuth認可を実行することはできます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [メール]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面の「メールアカウントの操作」項目で、「許可する」を選択し、ユーザーに許可する操作を設定します。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

受信メールサーバーにメールを残す

受信メールサーバーにメールを残す設定の変更を許可するかどうかを設定します。
変更を許可すると、ユーザーは個人設定で、受信メールサーバーにメールを残すかどうかを設定できます。

注意

- 受信メールサーバーでPOP3を使用していて、UIDLコマンドに対応していない場合は、受信メールサーバーにメールを残さない設定で利用してください。
  メールを残す設定をしていると、エラーが発生してメールを受信できません。

補足

- 受信メールサーバーにメールを残さない場合、ユーザーがメールを受信すると、メールサーバーからメールが削除されます。ほかのメールクライアントを併用している場合は、Garoonで受信したメールをほかのメールクライアントで受信できなくなります。
  受信メールにIMAPサーバーを使用している場合は、受信メールサーバーにメールを残す設定を推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「受信メールサーバーにメールを残す」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

新着メールチェック機能の使用を許可する

ユーザーに、新着メールチェック機能の使用を許可するかどうかを設定します。
使用を許可すると、ユーザーは個人設定で、「新着メール情報」ポートレットで新着メールの件数をチェックする間隔を変更できます。

新着メールチェック機能の使用が許可されている場合の画面例：



新着メールチェック機能の使用が許可されていない場合の画面例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面の「新着メールチェック機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


一括メール受信機能を設定する

1人のユーザーに複数のメールアカウントが設定されている場合に、メールの一括受信を許可するかどうかを設定します。

一括受信が許可されている場合の画面例：

ユーザーのメール画面に[一括受信]が表示されます。

[一括受信]をクリックすると、使用中のすべてのメールアカウントのメールが一括で受信されます。



一括受信が許可されていない場合の画面例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「一括メール受信機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

HTMLメール送信機能の使用を許可する

HTMLメール送信機能の使用を許可するかどうかを設定します。
許可すると、ユーザーは、書式編集を使用してHTMLメールを作成し、送信できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「HTML メール送信機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

メールの自動転送を許可する

メールの自動転送を許可するかどうかを設定します。
自動転送を利用すると、Garoonで受信したメールが、転送先のメールアドレスに自動的に転送されます。
転送先のメールアドレスは、ユーザーの「個人設定」画面で設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「メールの自動転送」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

補足

- 転送されたメールの送信元と、ユーザーが自動転送設定で指定した転送先のメールアドレスが一致する場合、そのメールは転送されません。

開封確認機能の使用を許可する

開封確認の使用を許可するかどうかを設定します。
開封確認は、宛先のユーザーがメールを開封したことを、送信者にメールで自動的に通知する機能です。
開封確認を使用すると、送信先がメールを読んだかどうかを確認できます。
ただし、宛先のユーザーが開封確認の通知を承諾しないと、開封確認メールは送信されません。

メールの送信者が受信した開封確認が設定されたメールの画面例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「開封確認機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


ステータス管理機能の使用を許可する

ステータス管理機能の使用を許可するかどうかを設定します。
ステータス管理機能は、メールにステータスを設定し、メールの処理状況を管理する機能です。
ステータス管理機能の使用を許可すると、ユーザーは次のステータスを設定できます。


- 未設定
- 未処理
- 要送信

- 処理済
- 保留
- 送信待ち

ステータス管理機能の使用が許可されている場合の画面例：



ステータス管理機能の使用が許可されていない場合の画面例：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ステータス管理機能」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

メールのプレビュー表示の使用可否を設定する

ユーザーに利用を許可する「メール」画面の構成を選択します。
2ペインと3ペインの両方の画面構成を利用する設定にした場合、ユーザーは「メール」画面の[オプション]で、プレビューの表示または非表示を選択できます。

2ペイン（プレビュー非表示）

「メール」画面に、フォルダーと、フォルダー内のメールの一覧が表示されます。
メールの標題の左横に表示されている「+」をクリックすると、メールの本文が表示されます。



3ペイン（プレビュー表示）


ユーザーの「メール」画面に、フォルダー、フォルダー内のメールの一覧、および選択したメールのプレビューが表示されます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「メール画面の設定」項目で、表示する「メール」画面の構成を選択します。**



7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.12.2. メールサーバーの設定

Garoonにはメールサーバー機能が含まれていません。メールの送受信には、別途メールサーバーが必要です。
Garoonでは、次のプロトコルおよび認証形式を使用するメールサーバーに対応しています。

メールの受信

- 対応しているプロトコル
  - POP3
  - POP3 over TLS
  - IMAP4
  - IMAP4 over TLS
- 対応している認証形式
  - APOP
  - Gmail、およびExchange Onlineの先進認証（OAuth 2.0）

メールの送信

- 対応しているプロトコル
  - SMTP
  - SMTP over TLS
  - SMTP STARTTLS
- 対応している認証形式
  - POP before SMTP
  - SMTP Authentication
  - Gmail、およびExchange Onlineの先進認証（OAuth 2.0）

注意

- **IMAPサーバーを使用する場合**：
  メールサーバーにIMAPサーバーを使用する場合は、次の点に注意する必要があります。
  - IMAPサーバーでメールを取得すると、INBOXフォルダーの未読メールだけが取得されます。
  - 受信メールサーバーにメールを残す設定を有効にします。
    受信メールサーバーにメールを残さない設定でメールを受信すると、メールサーバー

からメールが削除されます。
ほかのメールクライアントを併用している場合は、Garoonで受信したメールをほかのメールクライアントで受信できなくなります。

- HTTPS通信環境でGaroonを運用していない場合、OAuth認証を利用できません。

補足

- 送受信したメールは、Garoonに保存されます。
- **Gmail、およびExchange Onlineの先進認証（OAuth 2.0）**
  システム管理でOAuthクライアントを指定したメールサーバーの設定を行い、ユーザーが「メールアカウントの詳細」画面から認可操作を行うと、先進認証（OAuth 2.0）を利用したメールの送受信ができるようになります。
- **TLSの対応バージョン**
  TLSの対応バージョンは、お使いの環境によって異なります。
  - TLS 1.2、および1.3に対応：
    - Windows Server 2022 Standard Edition
    - Windows Server 2022 Datacenter Edition
    - Red Hat Enterprise Linux 9
  - TLS 1.0、1.1、1.2、および1.3に対応：
    - Red Hat Enterprise Linux 8：
      セキュリティの問題によって、TLS 1.0および1.1は、使用が非推奨とされている暗号化プロトコルです。TLS 1.2以降の使用をご検討ください。
      やむを得ず、TLS 1.0および1.1を使用する場合は、OSの設定を変更する必要があります。詳細は、Red Hat社の8.1.5. TLS 1.0 および TLS 1.1 が非推奨にという記事を参照してください。


メールサーバーを追加する

構築済みのメールサーバーを、Garoonでのメールの送受信に使用するメールサーバーとして登録します。
複数のメールサーバーを追加できます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサーバーの設定]をクリックします。**
6. **「メールサーバーの設定」画面で、[メールサーバーを追加する]をクリックします。**




7. **「メールサーバーの追加」画面で、メールサーバーコードを入力します。**
   メールサーバーコードは必ず設定します。
   メールサーバーを識別するための固有のコードです。
   同じメールサーバーの名称を複数のメールサーバーに設定しても、メールサーバーコードが異なるため、個別のメールサーバーとして認識され ます。



8. 「メールサーバーの名称」項目を入力します。


メールサーバーの名称は必ず設定します。

入力した名称は、「ユーザーアカウントの追加」画面、または「ユーザーアカウントの変更」画面で、メールサーバーのドロップダウンリストに表示されます。



9. メールの送受信にOAuthを使用するかどうかを設定します。

Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合(1393ページ)は、OAuthの設定が必要です。



10. 送信メールサーバーの情報を設定します。



送信メールサーバーの設定項目

送信メールサーバー名（SMTP）	送信メールサーバー名は必ず設定します。 例： smtp.example.com 送信メールのプロトコルにはSMTPを使用します。
送信メールサーバーポート番号	送信メールサーバーポート番号は必ず設定します。 送信メールサーバーのポート番号を半角数字で入力します。


暗号化通信	送信メールサーバーの暗号化通信について設定します。 送信メールサーバーとの通信を暗号化する場合は、通信方法に合わせて次のどちらかを選択します。 • TLSを使用する • STARTTLSを使用する 送信メールサーバーとの通信を暗号化しない場合は、「使用しない」を選択します。

11. 必要に応じて、SMTP認証、またはPOP before SMTP認証を設定します。

どちらか片方の認証のみ設定できます。SMTP認証とPOP before SMTP認証は同時に使用できません。

SMTP認証の設定項目

送信メールサーバーがSMTP認証に対応している場合に設定します。




SMTP認証方式	SMTP認証の認証方式を選択します。 ドロップダウンリストから、次の認証方式を選択します。 • PLAIN • LOGIN • CRAMMD5 • DIGEST-MD5
送信用のアカウントとパスワード	「SMTP認証方式」項目で「（設定なし）」以外を選択すると表示されます。 次のどちらかを選択します。 • 設定する： ユーザーアカウントに設定しているアカウント名とパスワードが認証に使用されます。

	• 設定しない： 受信メールアカウントと受信メールパスワードが認証に使用されます。

POP before SMTP認証の設定項目

送信メールサーバーがPOP before SMTP認証に対応している場合に設定します。



SMTP認証方式	「（設定なし）」を選択します。
受信後に送信を行う（POP before SMTP）	受信後に送信を行うかどうかを設定します。 次のどちらかを選択します。 • 設定する： 「設定する」を選択した場合、送信までの待ち時間を設定します。 ドロップダウンリストから、0秒から最大10秒まで設定できます。 • 設定しない

12. 「タイムアウトまでの時間」項目を設定します。

送信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を選択します。10秒から120秒まで設定できます。



13. 受信メールサーバーの情報を設定します。



受信メールサーバーの設定項目

受信プロトコル	次のどちらかの受信プロトコルを選択します。 • POP3 • IMAP4
受信メールサーバー名	受信メールサーバー名は必ず設定します。 例： pop.example.com
受信メールサーバーポート番号	受信メールサーバーポート番号は必ず設定します。 受信メールサーバーのポート番号を半角数字で入力します。
TLSの使用	受信メールサーバーとの通信にTLSを使用する場合は、「メールサーバーとの通信にTLSを使用する」のチェックボックスを選択します。
APOP認証	メールの受信時にAPOP認証を使用する場合は、「使用する」を選択します。
タイムアウトまでの時間	受信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を選択します。 10秒から最大で120秒まで設定できます。

14. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

Gmail / Exchange Onlineのアカウントを使用する場合


Garoonでのメールの送受信にGmail、またはExchange Onlineのアカウントを使用する方法を説明します。
サーバーを追加する前にOAuthクライアントの設定(700ページ)が必要です。OAuthクライアントを設定したあと、メールサーバーを追加してください。

注意

- 先進認証（OAuth 2.0）に対応しているのは、個人用のメールアカウント（ユーザーメールボックス）のみです。Exchange Onlineの共有メールボックスや配布グループ（メーリングリスト）には対応していません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサーバーの設定]をクリックします。**
6. **「メールサーバーの設定」画面で、[メールサーバーを追加する]をクリックします。**




7. 「メールサーバーの追加」画面で、メールサーバーコードを入力します。

メールサーバーコードは必ず設定します。

メールサーバーを識別するための固有のコードです。


同じメールサーバーの名称を複数のメールサーバーに設定しても、メールサーバーコードが異なるため、個別のメールサーバーとして認識されます。




8. 「メールサーバーの名称」項目を入力します。

メールサーバーの名称は必ず設定します。

入力した名称は、「ユーザーアカウントの追加」画面、または「ユーザーアカウントの変更」画面で、メールサーバーのドロップダウンリストに表示されます。




9. 「OAuthの設定」で、「メールの送受信にOAuthを使用する」のチェックボックスを選択し、OAuthクライアントを選択します。



OAuthクライアントが設定されていない場合、「メールの送受信にOAuthを使用する」のチェックボックスは選択できません。

OAuthクライアントの設定(700ページ)を参照し、OAuthクライアントを追加してください。



10. 必要に応じて、送信メールサーバーの次の項目を変更します。

- タイムアウトまでの時間：
  送信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を選択します。10秒から120秒まで設定できます。

「送信メールサーバー名」、「送信メールサーバーポート番号」、および「暗号化通信」は自動で設定されます。



11. 必要に応じて、受信メールサーバーの次の項目を変更します。

- 受信プロトコル：
  次のどちらかの受信プロトコルを選択します。
  - POP3
  - IMAP4
- タイムアウトまでの時間：
  受信メールサーバーとの通信がタイムアウトするまでの時間を選択します。10秒から120秒まで設定できます。

「受信メールサーバー名」、「受信メールサーバーポート番号」、および「TLSの使用」は自動で設定されます。



12. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

メールサーバーを変更する

メールサーバーの情報を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサーバーの設定]をクリックします。**
6. **「メールサーバーの設定」画面で、設定を変更するメールサーバーを選択します。**
7. **「メールサーバーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「メールサーバーの変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。**
   設定項目の詳細は、メールサーバーを追加する方法を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

メールサーバーの順番を変更する

次の画面に表示されるメールサーバーの順番を変更します。


- 「メールサーバーの設定」画面
- 「ユーザーアカウントの追加」画面
- 「ユーザーアカウントの変更」画面

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサーバーの設定]をクリックします。**

6. **「メールサーバーの設定」画面で、[メールサーバーを順番変更する]をクリックします。**



7. **「メールサーバーの順番変更」画面で、メールサーバーの順番を変更します。**



8. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

メールサーバーを削除する

メールサーバーを削除します。

メールサーバーを削除しても、ユーザーアカウントに設定しているメールの情報は削除されません。



必要に応じて、ユーザーアカウントの設定を変更します。

詳細は、ユーザーアカウントを変更する(1409ページ)方法を参照してください。

注意

- 削除したメールサーバーは、元に戻せません。

1件ずつメールサーバーを削除する

1件ずつメールサーバーを削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサーバーの設定]をクリックします。**
6. **「メールサーバーの設定」画面で、削除するメールサーバーを選択します。**



7. **「メールサーバーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「メールサーバーの削除」画面で、[はい]をクリックします。**


全メールーサーバーを削除する

すべてのメールサーバーを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールサーバーの設定]をクリックします。
6. 「メールサーバーの設定」画面で、[全メールサーバーを削除する]をクリックします。



7. 「全メールサーバーの削除」で、[はい]をクリックします。

2.12.3. メールサーバーの移行

メールサーバーを移行するときに、Garoonで行う設定を説明します。
ここでは、移行先のメールサーバーとメールアカウントをGaroonに新たに追加する方法を説明します。
ユーザーは、メールアカウントを切り替えることで、移行先、または移行元のメールサーバーで送受信したメールを参照できます。



注意

- 弊社では、メールサーバー移行に伴うデータの紛失やトラブルに対する保証はいたしかねます。ご了承ください。
  また、お客様がご契約のメールサーバー側の設定については、弊社のサポート対象外です。お客様の判断と責任の下に実行してください。

移行先のメールサーバーとメールアカウントをGaroonに新たに追加する設定を、次の順序で行います。

Steps:

Step 1 移行先のメールサーバーの情報を追加します。

Step 2 登録されているユーザーアカウントをCSVファイルに書き出します。

Step 3 CSVファイルに、移行先のユーザーアカウントの情報を追加します。

Step 4 Step 3で編集したCSVファイルを読み込みます。

Step 5 移行先のメールサーバーの設定で、メールが送受信できることを確認します。

Step 1 **移行先のメールサーバーの情報を追加します。**

移行元のメールサーバーの情報は、まだ削除しないでください。
詳細は、メールサーバーを追加する(1387ページ)方法を参照してください。

Step 2 **登録されているユーザーアカウントをCSVファイルに書き出します。**

詳細は、CSVファイルに書き出す(1433ページ)を参照してください。

Step 3 **CSVファイルに、移行先のユーザーアカウントの情報を追加します。**

CSVファイルで管理できる項目については、ユーザーアカウント(2178ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

Step 4 **Step 3で編集したCSVファイルを読み込みます。**

詳細は、CSVファイルから読み込む(1431ページ)方法を参照してください。

Step 5 **移行先のメールサーバーの設定で、メールが送受信できることを確認します。**

詳細は、次のページを参照してください。
メールの送信
メールの受信

補足

- 必要に応じて、DNS情報を切り替えてください。
  DNS情報の切り替えは、お客様のメールサーバーのご契約業者にお問い合わせください。
- メールサーバー移行後、移行元のメールサーバーとユーザーアカウントの情報を削除したい場合、次の作業を行います。
  - ユーザーアカウントを削除する(1419ページ)
    メールデータを残す場合は、「アカウントのすべてのメールデータも削除する」のチェックボックスの選択を外してください。メールデータを削除すると復旧できません。
  - メールサーバーを削除する(1398ページ)

- 移行元のメールアカウントで送受信したメールを、移行先のメールアカウントに移動することもできます。
  複数のメールをまとめて移動する方法を参照してください。



利用中のメールアカウントで、移行元と移行先の両方のメールサーバーからメールを受信したいときは？

1つのメールアカウントで複数のメールサーバーのメールを受信することはできません。
お使いのメールアカウントを引き続き使いたい場合は、お使いのメールアカウントのメールサーバーを、移行先のメールサーバーに変更します。
そうすると、ユーザーは、メールアカウントを切り替えることなく、移行先のメールサーバーからのメールだけを受信できます。移行元のメールサーバーからのメールは受信しません。
設定の詳細は、次のページを参照してください。

- メールサーバーを変更する(1396ページ)
- ユーザーアカウントを変更する(1409ページ)

また、特定の条件下で「受信メールサーバー名」を変更した場合、過去のメールを再受信する現象が発生します。
詳細は、よくあるご質問の受信メールサーバー名、受信メールサーバーポート番号、または受信メールアカウントを変更すると、過去のメールを再受信してしまう。という記事を参照してください。

2.12.4. ユーザーアカウントの設定

ユーザーアカウントは、メールの送受信に使用するアカウントです。ユーザーは、設定されたユーザーアカウントをメールアカウントとして使用します。
複数のアカウントを設定されたユーザーは、メールアカウントを選択して、メールを送受信しま

す。
CSVファイルを使用してユーザーアカウントを管理することも可能です。詳細は、CSVファイルでのメールの管理(1430ページ)を参照してください。

注意

- Microsoftの個人用アカウントは、OAuth認証を利用できません。職場、または学校アカウントを利用してください。

ユーザーアカウントを追加する

ユーザーごとにアカウントを追加します。
1人のユーザーに対して複数のユーザーアカウントを設定できます。

注意

- Exchange Onlineのアカウントを追加する場合、個人用のメールアカウント（ユーザーメールボックス）を追加してください。共有メールボックスや配布グループ（メーリングリスト）は利用できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**

5. [ユーザーアカウント]をクリックします。

6. 「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。



7. 「ユーザーアカウント一覧」画面で、[ユーザーアカウントを追加する]をクリックします。




8. 「ユーザーアカウントの追加」画面で、ユーザーアカウントコードを入力します。

ユーザーアカウントコードは必ず設定します。


ユーザーアカウントを識別するための固有のコードです。

同じユーザーアカウントの名称を複数のユーザーアカウントに設定しても、ユーザーアカウントコードが異なるため、個別のユーザーアカウントとして認識されます。




9. 「ユーザーアカウント」項目に、ユーザーアカウント名を入力します。

空欄にすると、「E-mail」項目に入力したアドレスがユーザーアカウント名になります。



10. メールアカウントの設定をします。



メールアカウントの設定項目

メールサーバー	メールサーバーは必ず設定します。 アカウントを追加する前に、目的のメールサーバーを設定する必要があります。 詳細は、メールサーバーを追加する(1387ページ)方法を参照してください。

	[詳細]をクリックすると、メールサーバーの詳細を確認できます。
E-mail	選択したメールサーバーで使用するメールアドレスを入力します。 E-mailは必ず設定します。 入力可能な文字は次のとおりです。 • a-z • A-Z • 0-9 • 記号： - . ! # $ ' % & * + / = ? ^ _ ` { | } ~
受信メールアカウント	メールを受信するメールアカウントを入力します。 受信メールアカウントは必ず設定します。
受信メールパスワード	受信メールアカウントのパスワードを入力します。
受信メールサーバーのメール	受信メールサーバーにメールを残すかどうかを設定します。 メールを受信メールサーバーに残さない場合は、「メールをサーバーから削除する」を選択します。
送信メールアカウント	「メールサーバー」項目で、SMTP認証が設定されているメールサーバーを選択した場合、そのサーバーが送信用のアカウントとパスワードを設定していると表示されます。 送信メールサーバーに設定されている、メールアカウントを入力します。
送信メールパスワード	「メールサーバー」項目で、SMTP認証が設定されているメールサーバーを選択した場合、そのサーバーが送信用のアカウントとパスワードを設定していると表示されます。 送信メールサーバーに設定されている、メールアカウントのパスワードを入力します。

使用の停止	表示しているメールアカウントを使用しない場合は、「使用停止する」のチェックボックスを選択します。

11. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
    GmaillまたはExchange Onlineのアカウントを使用する場合、メールを送受信するには、ユーザーによる認可が必要です。
    個人設定の「メールアカウントの詳細」画面からOAuth認可を実行するよう、ユーザーに連絡してください。

ユーザーアカウントを変更する

ユーザーアカウントの設定を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。**



7. **「ユーザーアカウント一覧」画面で、変更するユーザーアカウントをクリックします。**



8. **「ユーザーアカウントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「ユーザーアカウントの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。**
   設定項目の詳細は、ユーザーアカウントを追加する方法を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

ユーザーアカウントを順番変更する

ユーザーアカウント一覧や、ユーザーの「メール」画面に表示されるユーザーアカウントの順番を変更します。
設定した順番は、「メール」画面で、メールアカウントを選択するドロップダウンリストの表示順に反映されます。
最上段に記述されているユーザーアカウントが、標準のメールアカウントになります。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。**



7. 「ユーザーアカウント一覧」画面で、[ユーザーアカウントを順番変更する]をクリックします。



8. 「ユーザーアカウントの順番変更」画面で、ユーザーアカウントの順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

ユーザーアカウントの使用を停止する

メールアカウントを削除せずに、ユーザーがメールを使用できないようにするには、ユーザーアカウントの使用を停止します。

ユーザーアカウントの使用が停止された例：



ユーザーアカウントの使用を停止すると、停止したアカウントのメールを送受信できなくなります。
使用を停止する前に送受信したメールは、送信一覧や受信一覧などのフォルダーに残ります。

1件ずつユーザーアカウントの使用を停止する

1件ずつユーザーアカウントの使用を停止します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。**



7. **「ユーザーアカウント一覧」画面で、使用を停止するユーザーのユーザーアカウントを選択します。**



8. 「ユーザーアカウントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



9. 「ユーザーアカウントの変更」画面の「使用の停止」項目で、「使用を停止する」のチェックボックスを選択します。



10. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足

- 停止しているユーザーアカウントを再開するには、「ユーザーアカウントの変更」画面で「使用を停止する」のチェックボックスの選択を外します。
  使用を開始すると、停止中にメールサーバーに送信されたメールを受信できます。

複数のユーザーアカウントをまとめて使用を停止する

ユーザーアカウントを選択して、まとめて使用停止にします。


操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [メール]をクリックします。
5. [ユーザーアカウント]をクリックします。
6. 「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。




7. 「ユーザーアカウント一覧」画面で、使用を停止するユーザーアカウントのチェックボックスを選択し、[使用停止する]をクリックします。



8. 「ユーザーアカウントの一括停止」画面で、[はい]をクリックします。

使用停止中のユーザーアカウントは、「ユーザーアカウント一覧」画面で、グレーで表示されます。



補足

- 停止しているユーザーアカウントを再開するには、「ユーザーアカウント一覧」画面で使用を再開するユーザーアカウントのチェックボックスを選択し、[使用再開する]をクリックします。使用を開始すると、停止中にメールサーバーに送信されたメールを受信できます。



ユーザーアカウントを削除する

ユーザーアカウントを削除します。ユーザーアカウントを削除すると、削除したアカウントのメールを送受信できなくなります。

ユーザーアカウントを削除する際、メールデータも削除するかどうかを選択できます。

- **ユーザーアカウントとメールデータの両方を削除した場合**：
  削除したユーザーアカウントと同じユーザーアカウントコードを使って、新しいユーザーアカウントを追加できます。
- **ユーザーアカウントだけを削除した場合**：
  削除したユーザーアカウントと同じユーザーアカウントコードを使って、新しいユーザーアカウントを追加することはできません。
  メールデータが残っているアカウントは、「ユーザーアカウント一覧」画面で、ユーザーアカウントの情報が赤い文字で表示されます。



注意

- 削除したユーザーアカウント、およびメールデータは元に戻せません。

1件ずつユーザーアカウントを削除する

1件ずつユーザーアカウントを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。**



7. **「ユーザーアカウント一覧」画面で、削除するユーザーアカウントを選択します。**




8. **「ユーザーアカウントの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「ユーザーアカウントの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

   メールデータも削除する場合は、「アカウントのすべてのメールデータも削除する」のチェックボックスを選択します。



複数のユーザーアカウントをまとめて削除する

複数のユーザーアカウントをまとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、ユーザーを選択します。**



7. **「ユーザーアカウント一覧」画面で、削除するユーザーアカウントのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「ユーザーアカウントの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**
   メールデータも削除する場合は、「アカウントのすべてのメールデータも削除する」のチェックボックスを選択します。



全ユーザーアカウントを削除する

ユーザーアカウントをすべて削除します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーアカウント]をクリックします。**
6. **「ユーザーアカウント」画面で、[全ユーザーアカウントを削除する]をクリックします。**



7. **「全ユーザーアカウントの削除」画面で、[はい]をクリックします。**
   メールデータも削除する場合は、「アカウントのすべてのメールデータも削除する」のチェックボックスを選択します。



2.12.5. メールサイズの制限の設定

メールの制限値を設定します。
サイズが大きいメールを送受信すると、メールサーバーとの通信処理に大きな負荷がかかり、システムのパフォーマンスが低下する恐れがあります。受信メールや送信メールのサイズを制限して、メールの送受信によるパフォーマンスの低下を防止します。

注意

- 受信メールサーバーでPOP3を使用している場合、「個々のメールのサイズ制限の設定」を設定するには、受信メールサーバーがUIDLコマンドに対応している必要があります。
- 送信メールサイズの制限は、エンコード後のデータに適用されます。
  添付ファイルや、ASCII以外の文字コードで記述されているメールは、送信時にASCIIにエンコードされます。送信前のメールサイズが制限サイズ以下でも、エンコードによって制限値を超えると、エラーが発生します。
  詳細は、よくあるご質問の制限サイズ以下のメールを送信する際に、エラー（GRN_MAIL_24155）が発生し、メールの送信に失敗します。という記事を参照してください。

受信メールサイズの制限によってメールを受信できない場合の対処

システム管理者が設定している受信メールサイズの制限値を超えたメールは、受信できません。ユーザーの「メール」画面に、メールを受信できなかったことを示すメッセージが表示されます。



ユーザーから相談を受けた場合は、ユーザーに次のどちらかの操作を依頼してください。

- 受信できなかったメールをメールサーバーから削除する。
- 受信できなかったメールをほかのメールソフトで受信する。

詳細は、受信メールサイズの制限値を超えた場合のページでも案内しています。

全ユーザーにメールサイズの制限を設定する

ユーザー1人あたりのメールサイズの制限値を設定します。
すべてのユーザーに同じ設定が適用されます。

注意

- すべてのユーザーに同じ設定を適用する「メールサイズの制限」画面で設定した値は、ユーザーごとに設定する「ユーザーのメールサイズの設定」画面で設定した値を上書きします。
  「メールサイズの制限」画面で設定した値を変更する場合は、「ユーザーのメールサイズの設定」画面で設定した値が上書きされても運用に問題ないかどうかを確認してください。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[メールサイズの制限]をクリックします。**
6. **「メールサイズの制限」画面で、メールの総サイズの設定の「1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ」項目を設定します。**
   保存できるメールの総サイズの上限を設定します。
   総サイズとは、1人のユーザーが使用しているすべてのアカウントの、フォルダーに保存されるメールサイズの合計です。
   設定できる最大値は（無制限）です。ドロップダウンから10MB～1024MBの範囲で選択することもできます。
   また、（上限を指定する）から1MB以上の任意の値を設定できます。

7. **個々のメールのサイズ制限の設定の「受信メールサイズの制限」項目を設定します。**
   1件あたりの受信メールのサイズの上限を設定します。
   設定できる最大値は（無制限）です。ドロップダウンから256KB～100MBの範囲で選択することもできます。

8. **「送信メールサイズの制限」項目を設定します。**
   一度に送信できるメールサイズの上限を設定します。
   設定できる最大値は（無制限）です。ドロップダウンから256KB～30MBの範囲で選択することもできます。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**



ユーザーごとにメールサイズを制限する

ユーザーごとにメールサイズの制限値を設定します。
たとえば、すべてのユーザーの制限値を一括で設定したあと、メールの使用頻度の低いユーザーに対して、個別に制限値を設定するといった運用が可能です。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[ユーザーのメールサイズの設定]をクリックします。**
6. **「ユーザーのメールサイズの設定」画面で、設定を変更するユーザーの[変更]をクリックします。**



複数のメールアカウントを設定しているユーザーの「総メールサイズ」には、メールアカウントの合計サイズが表示されます。

7. **「メールサイズの制限の設定」画面で、メールの総サイズの設定の「1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ」項目を設定します。**

   保存できるメールの総サイズの上限を設定します。

   総サイズとは、1人のユーザーが使用しているすべてのアカウントの、フォルダーに保存されるメールサイズの合計です。 設定できる最大値は（無制限）です。ドロップダウンから10MB～1024MBの範囲で選択することもできます。

   また、（上限を指定する）から1MB以上の任意の値を設定できます。

8. **個々のメールのサイズ制限の設定の「受信メールサイズの制限」項目を設定します。**

   1件あたりの受信メールのサイズの上限を設定します。


   設定できる最大値は（無制限）です。ドロップダウンから256KB～100MBの範囲で選択することもできます。

9. **「送信メールサイズの制限」項目を設定します。**

   一度に送信できるメールサイズの上限を設定します。

   設定できる値の最大値は（無制限）です。ドロップダウンから256KB～30MBの範囲で選択することもできます。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**



2.12.6. CSVファイルでのメールの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

メールのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- メールサーバー

- ユーザーアカウント
- メールサイズ制限値

CSVファイルから読み込む

メールのデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

注意

- **メールの送受信にOAuthを使用している場合**
  メールサーバーの「OAuthクライアント」項目は、CSVファイルから読み込めません。既存のメールサーバーのデータをCSVファイルから読み込むと、「OAuthクライアント」項目の設定内容が削除されます。この場合、「OAuthクライアント」項目の再設定と、ユーザーによる認可が必要です。



  システム管理からメールサーバーの「OAuthクライアント」項目を再設定したあと、個人設定の「メールアカウントの詳細」画面からOAuth認可を実行するよう、ユーザーに連絡してください。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、メール(2173ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[メール]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. **CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

メールのデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[メール]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを設定します。
     選択できる文字コードは次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.13. ワークフロー

「ワークフロー」は、経費処理の申請や稟議書の決裁などを行うためのアプリケーションです。Webブラウザーで業務プロセスに沿った申請フォームを柔軟に設計できます。申請の処理状況はモバイル端末からも確認できます。
システム管理者やアプリケーション管理者は、申請フォームの作成やアクセス権の設定などができます。

関連ページ

- 動画：ワークフローの設定方法（初めてワークフローを設定する管理者向け）(1435ページ)
- ワークフローの特徴(1440ページ)
- ワークフローの設定の流れ(1443ページ)
- 申請の提出
- ワークフローの目的別ガイド

2.13.1. 動画：ワークフローの便利Tips

ワークフローをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsやワークフローの設定方法を動画でご紹介します。

補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoonとは、画面の文言が一部異なる箇所があります。
  たとえば、動画の中の「Garoonシステム管理」は、パッケージ版 Garoonでは「システム設定」になります。


ワークフローの設定方法

Garoonのワークフローを初めて利用する管理者向けに、必要な設定について動画で詳しく説明します。

この動画の対象	現在、スケジュールなどのほかのアプリケーションを利用していて、初めてワークフローの利用を検討しているシステム管理者
前提条件	「課長」「部長」などの承認者の役職の設定がすでに終わっている
動画の構成	6つの動画で構成されています。 「まず概要を知りたい」という方は、「イントロ編」と「初級編」をご覧ください。 「中級編」では、アクセス権などのより高度な設定について説明しています。

1. イントロ編


Garoonのワークフローでできることや、この動画で設定するユースケースを紹介します。



（再生時間：7分11秒）

2. 初級編（1） 申請フォームの作成

簡単な紙の稟議書のフォーマットを横に見ながら、ワークフローの申請フォームを作成します。



（再生時間：6分31秒）

3. 初級編（2） 承認経路の作成

作成した申請フォームに、課長と部長が承認する承認経路を設定します。さらに申請金額が一定額を超えると承認経路が変わるように設定します。

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：8分39秒）

4. 中級編（1） カテゴリー、アクセス権、申請データの公開設定、上長の設定

申請フォームをカテゴリーで分類し、さらにアクセス権を設定するなどの高度な設定について説明します。

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：12分11秒）

5. 中級編（2） 一般設定

「申請者が承認経路を変更できるか」、「承認者が申請を差し戻すことができるか」、といった全般的な設定を「一般設定」の画面で行います。デフォルトの設定から、変更する必要がある場合にご確認ください。

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：7分57秒）

6. 申請・承認編

作成した申請フォームを使って、Garoonのワークフロー上での申請と承認を実際にやってみます。

Webのページには動画を用意しています。


（再生時間：3分58秒）

ワークフローの申請をスケジュールに自動登録する

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分16秒）

ワークフローの申請データを公開する



（再生時間：4分14秒）

2.13.2. ワークフローで最初に確認すること

準備を開始する前に、ワークフローの処理のイメージや、準備の流れを把握しておきましょう。
実際の作業がスムーズに行えます。

関連ページ


- ワークフローの特徴(1440ページ)
- ワークフローの設定の流れ(1443ページ)
- ワークフローの一般設定(1445ページ)
- 申請フォームの作成の流れ(1546ページ)

2.13.2.1. ワークフローの特徴

申請から処理までのイメージや、ワークフローで使用する用語について説明します。

申請の処理のイメージ

ユーザーの申請は、次の流れで処理されます。



ワークフローの用語

ワークフローでは、次の用語を使用します。

申請

用語	説明
申請フォーム	申請の内容を入力するフォームです。
申請データ	

用語	説明
	ユーザーが提出した申請のデータです。1回の申請で、1件の申請データを作成します。

経路

用語	説明
申請経路	申請データを承認または回覧する順路の総称です。経路と呼ぶこともあります。 承認経路や回覧経路で構成されています。
承認経路	申請データを承認する経路です。複数の経路ステップを設定できます。
回覧経路	申請データを回覧する経路です。複数の経路ステップを設定できます。
経路ステップ	承認や回覧を行う工程です。承認者や回覧者の人数を増やす場合は、経路ステップを追加します。
経路種別	次の経路ステップに進む場合の条件を表します。経路種別には、「承認（全員）」、「承認（誰か1人）」、および「回覧」があります。 • 「承認（全員）」および「回覧」： 同じ経路ステップの処理者が、全員承認または確認すると、次の経路ステップに申請が進みます。 • 「承認（誰か1人）」： 同じ経路ステップの処理者のうち、誰か1人が承認すると、次の経路ステップに申請が進みます。承認しなかったほかの処理者は、確認のみ行います。

ユーザー

用語	説明
申請者	申請データを提出するユーザーです。
処理者	申請データを処理するユーザーです。承認者、回覧者、最終承認者、最終回覧者の総称です。
承認者	申請データを承認するユーザーです。
回覧者	申請データを回覧するユーザーです。
最終承認者	承認経路の最後の経路ステップに設定されたユーザーです。
最終回覧者	回覧経路の最後の経路ステップに設定されたユーザーです。
代理人	代理申請者と代理承認者の総称です。
代理申請者	委任者の代わりに、申請データを提出するユーザーです。
代理承認者	委任者の代わりに、申請データを処理するユーザーです。
委任者	代理人に申請や承認を委任した、本来の申請者または承認者です。

処理

用語	説明
状況	申請データの処理状況です。申請者や処理者の操作によって変化します。
取り戻し	申請者が、申請を一時的に取り下げることを指します。 処理者が誰も処理していない場合だけ、申請を取り戻せます。
取り消し	申請者が、申請を撤回することを指します。申請を取り消した時点で、処理が終了します。 最終承認者が承認していない場合だけ、申請を取り消せます。

2.13.2.2. ワークフローの設定の流れ

ユーザーがワークフローを使用するために必要な設定を、次の順序で行います。

Steps:

Step 1 ワークフローの一般設定を行います。

Step 2 カテゴリーを設定します。

Step 3 カテゴリーにアクセス権を設定します。

Step 4 共有経路を設定します。

Step 5 申請フォームを設定します。

Step 6 申請フォームをユーザーに公開します。

Step 1 **ワークフローの一般設定を行います。**

ワークフローの基本的な機能を設定します。

詳細は、ワークフローの一般設定(1445ページ)を参照してください。

Step 2 **カテゴリーを設定します。**

ワークフローの申請フォームを分類するカテゴリーを設定します。

詳細は、カテゴリーの設定(1459ページ)を参照してください。

Step 3 **カテゴリーにアクセス権を設定します。**

カテゴリーごとに、申請フォームを使用できるユーザーを制限できます。

詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。

Step 4 **共有経路を設定します。**

現在使用している承認などの手続きを基に、ワークフローで使用する共有経路を設定します。
詳細は、共有経路の設定(1492ページ)を参照してください。
申請フォームごとに経路が異なる場合は、申請フォームを作成するときに専用経路を設定できます。

Step 5 **申請フォームを設定します。**

ユーザーが申請を行うための申請フォームを設定します。
詳細は、次のページを参照してください。
申請フォームの設定(1546ページ)
申請フォームの項目の設定(1592ページ)
経路情報の設定(1644ページ)

Step 6 **申請フォームをユーザーに公開します。**

詳細は、申請フォームの有効化(1588ページ)を参照してください。

補足


- 必要に応じて、次の設定をしてください。
- カテゴリーの運用管理権限の設定(1485ページ)
- 代理人の設定(1456ページ)
- 経路分岐の設定(1697ページ)

2.13.2.3. ワークフローの一般設定

ワークフローの一般設定では、申請番号や決裁番号を切り替える日時や、申請後の経路変更を許可するかどうかなど、ワークフローの基本的な機能を設定します。

申請 / 決裁番号の年次切替を設定する

申請データに付与される申請番号や決裁番号を1年ごとに初期化し、年度を切り替える日時を設定します。
この設定は、申請フォームごとの申請番号や決裁番号を使用している場合に適用されます。
詳細は、申請 / 決裁番号の設定(1567ページ)を参照してください。



年次切替のイメージ

年次切替の日時と、申請番号書式を次のように設定している場合を例に説明します。

例1：

- 年次切替の日時：9月1日9時00分
- 申請番号書式：%YYYY%-%00SN%

申請日	申請番号	説明
2019年8月30日	2018-228	年次切替より前の日付であるため、%YYYY%は「2018」と表示されます。
2019年9月5日	2019-01	

例2：

- 年次切替の日時：1月10日9時00分
- 申請番号書式： %YYYY%-%00SN%

申請日	申請番号	説明
2018年12月20日	2018-228	年次切替より前の日付であるため、%YYYY%は「2018」と表示されます。
2019年1月12日	2019-01	


補足

- 申請フォームごとの申請番号や決裁番号を使用している場合、申請番号や決裁番号は、手動で初期化することもできます。詳細は、次のページを参照してください。
  申請番号を初期化する(1573ページ)
  決裁番号を初期化する(1575ページ)

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「申請/決裁番号の年次切替」項目で、切り替える日時を選択します。**
   選択肢の日時には、ログインユーザーのタイムゾーンが適用されます。



   設定済みの日時を変更する場合、次の日時が画面に表示されます。

   - 設定済みの日時をUTCの標準時に変換した日時：
     ドロップダウンリストの右に表示されます。
   - 設定済みの日時に、ローカライズの一般設定(708ページ)で「ロケールの初期値」項目に設定しているタイムゾーンを適用した日時：
     ドロップダウンリストの下に表示されます。



   設定を無効にする場合、「-- 月」「-- 日」「-- 時」「-- 分」を選択します。

7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

差し戻しを許可する

承認者による申請の差し戻しを許可するかどうかを設定します。
差し戻しを許可しない場合、承認者は、承認または却下のいずれかで申請データを処理します。
詳細は、申請の処理を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「差し戻しの使用許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

申請者の経路変更を許可する

申請者による経路変更を許可するかどうかを設定します。
経路変更を許可しない場合、申請者は、提出した申請データの経路ステップの処理者を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「申請者の経路変更の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

運用管理者の経路変更を許可する

運用管理者による経路変更を許可するかどうかを設定します。
経路変更を許可しない場合、運用管理者は、進行中の申請データの経路ステップの処理者を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「運用管理者の経路変更の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

システム管理者の経路変更を許可する

システム管理者による経路変更を許可するかどうかを設定します。
経路変更を許可しない場合、システム管理者は、進行中の申請データの経路ステップの処理者を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「システム管理者の経路変更の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

承認予定の使用を許可する

承認予定一覧の使用を許可するかどうかを設定します。
承認予定一覧の使用を許可すると、ユーザーは、「ワークフロー（承認予定一覧）」画面で、自分が処理者に設定されている申請データの進行状況を確認できます。



補足

- ユーザーが回覧経路の処理者としてのみ設定されている場合、その申請データの進行状況は表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「承認予定の使用許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

代理申請を許可する

代理人による申請を許可するかどうかを設定します。
代理申請の詳細は、次のページを参照してください。
代理人の設定(1456ページ)
申請の代理提出

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「代理申請の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

代理承認を許可する

代理人による承認を許可するかどうかを設定します。
代理承認の詳細は、次のページを参照してください。
代理人の設定(1456ページ)
申請の代理処理

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「代理承認の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

ユーザーによる代理人設定を許可する

ユーザーに代理申請者や代理承認者の設定を許可するかどうかを設定します。
詳細は、代理人の設定を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ユーザーによる代理人設定の許可」項目で、「許可する」を選択します。**
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

メール通知の使用を許可する

「ワークフロー（最新一覧）」画面に表示される内容を、ユーザーがメールで受信できるようにするかどうかを設定します。

補足

- メール通知を使用するためには、システムメールアカウントの設定(682ページ)が必要です。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「メール通知の使用許可」項目で、「許可する」を選択します。**
   「許可する」を選択した場合は、通知メールに記載される、ワークフローを表示するためのURLを入力します。
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**
   システム管理者側の準備が整ったら、ユーザーに、個人設定で、メール通知の設定を有効にするよう連絡してください。

自動書き出し時の文字コードを設定する

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

最終的に承認された申請データが自動的にCSVファイルに書き出される時の、エンコードに使用する文字コードを選択します。
詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「自動書き出し時の文字コード」項目で、文字コードを選択します。**
   CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
   選択できる文字コードは、次のとおりです。
   - UTF-8（Unicode）
   - Shift-JIS（日本語）
   - ASCII
   - Latin1（西ヨーロッパ語）
   - GBK/GB2312（簡体字中国語）
   - TIS-620（タイ語）
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

JavaScript / CSSによるカスタマイズを許可する

JavaScriptファイルやCSSファイルを使ったカスタマイズを許可するかどうかを設定します。
詳細は、JavaScript / CSSによるカスタマイズ(729ページ)を参照してください。

2.13.2.4. 代理人の設定

ユーザーの代理人を設定します。代理人を設定しておくと、申請者や処理者が不在の場合に、ほかのユーザーで申請の処理を滞ることなく進められます。

- **代理申請者：**
  本来の申請者の代わりに、申請データを提出するユーザーです。
  操作方法は、申請の代理提出を参照してください。
- **代理承認者：**
  本来の承認者の代わりに、申請データを処理するユーザーです。
  操作方法は、申請の代理処理を参照してください。

ユーザーごとに、代理申請者と代理承認者を1人ずつ設定できます。
代理申請者と代理承認者は同一のユーザーを設定できます。
代理申請者が提出した申請に対して、委任者も次の操作が行えます。

- 閲覧
- 取り戻し
- 取り消し
- 再利用

補足

- 代理申請や代理承認を行うには、一般設定で、代理申請や代理承認を許可する必要があります。詳細は、次のページを参照してください。
  代理申請を許可する(1451ページ)
  代理承認を許可する(1452ページ)

- 代理人に設定されたことは、代理人のユーザーに通知されません。
- 代理承認者に通知は送信されません。ワークフローで通知が送信される操作については、ワークフローの通知の仕様を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[代理人の設定]をクリックします。**
6. **「代理人の設定」画面で、組織を選択し、代理人を設定するユーザーの[変更]をクリックします。**



7. **「代理人の変更」画面で、代理申請者または代理承認者を選択し、[追加]をクリックします。**
   代理申請者または代理承認者のどちらか一方のみを設定することもできます。
   代理人を削除するには、設定されている代理申請者または代理承認者を選択し、[削除]をクリックします。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.13.3. カテゴリーの管理

申請フォームを分類するためのカテゴリーの設定方法を説明します。
カテゴリーごとに、アクセス権や運用管理者を設定できます。

関連ページ


- カテゴリーを追加する(1460ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)
- 申請データの公開設定(1478ページ)
- カテゴリーの運用管理権限の設定(1485ページ)

2.13.3.1. カテゴリーの設定

申請フォームを分類するカテゴリーを設定します。
次のカテゴリーは、あらかじめ設定されています。変更、移動、および削除できません。

- （ルート）：
  「（ルート）」を最上位のカテゴリーとして、システム管理者が作成したカテゴリーが表示されます。
- （未分類）：
  システム管理者が作成したカテゴリーに分類されない申請フォームを保存するカテゴリーです。

カテゴリーは、ユーザーの「申請の作成（申請フォームの選択）」画面に表示されます。



カテゴリーを追加する

カテゴリーを追加します。カテゴリーは階層化できます。
「（未分類）」には、サブカテゴリーを追加できません。

補足

- サブカテゴリーを追加する場合、サブカテゴリーに親カテゴリーのアクセス権は適用されません。アクセス権は、カテゴリーごとに設定する必要があります。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ワークフロー]をクリックします。**


5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**

6. **「申請フォームの一覧」画面で、[カテゴリーを追加する]をクリックします。**
   サブカテゴリーを追加する場合は、親カテゴリーを選択したあと、[カテゴリーを追加する]をクリックします。



7. **「カテゴリーの追加」画面で、「タイトル」項目にカテゴリー名を入力します。**
   標準のカテゴリー名は必ず設定します。
   [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でカテゴリー名を設定できます。
   ユーザーが設定している言語のカテゴリー名を設定していない場合、標準のカテゴリー名が表示されます。
   設定できる言語は、次のとおりです。


   - 日本語
   - English
   - 中文（简体）
   - 中文（繁體）
     繁体字で書き出されます。




8. 「カテゴリーコード」項目を入力します。

カテゴリーコードは必ず設定します。


カテゴリーを識別するための固有のコードです。



9. 必要に応じて、「メモ」項目にカテゴリーの説明を入力します。



入力した内容は、ユーザーの「申請の作成（申請フォームの選択）」画面に表示されます。




10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

カテゴリーを変更する

カテゴリーの設定内容を変更します。
「（ルート）」および「（未分類）」は変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「カテゴリーの変更」画面で、必要な項目を設定します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを移動する

カテゴリーを移動します。

カテゴリーを移動すると、カテゴリー内の申請フォームやサブカテゴリーもあわせて移動されま

す。
「（ルート）」および「（未分類）」は移動できません。

補足

- 移動先の親カテゴリーにアクセス権が設定されていると、ユーザーによっては、移動したカテゴリー内の申請フォームを使えなくなる場合があります。親カテゴリーのアクセス権を確認してからカテゴリーを移動してください。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、移動するカテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**




7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。



8. 「カテゴリーの移動」画面で、移動先の親カテゴリーを選択します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。



9. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。


サブカテゴリーを順番変更する

サブカテゴリーの表示順を変更します。
「（ルート）」および「（未分類）」は表示順を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、サブカテゴリーの表示順を変更するカテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[サブカテゴリーを順番変更する]をクリックします。**



8. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、表示順を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを削除する

カテゴリーを削除します。

カテゴリーを削除すると、サブカテゴリーもあわせて削除されます。削除したカテゴリーおよび

サブカテゴリー内の申請フォームは、「（未分類）」に移動されます。
「（ルート）」および「（未分類）」は削除できません。

注意

- 削除したカテゴリーは元に戻せません。

補足

- サブカテゴリーの階層が15個以上ある場合、親カテゴリーを削除できません。
- 運用管理者は、自分に運用管理権限がないカテゴリーを削除できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「カテゴリーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.3.2. カテゴリーのアクセス権の設定

カテゴリー内の申請フォームの使用権限を設定できます。
カテゴリーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限

「（未分類）」には、アクセス権を設定できません。

ワークフローの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。すべてのユーザーに、全カテゴリー内の申請フォームの使用が許可されています。
アクセス権の考えかたについては、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アクセス権を設定する

カテゴリーごとにアクセス権を設定します。
セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [アクセス権の設定]をクリックします。
6. 「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。
   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。




8. 「アクセス権一覧」の[追加する]をクリックします。



9. 「アクセス権の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、アクセス権を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.3.3. 申請データの公開設定

カテゴリーごとに、申請データを公開するかどうかを設定します。
申請データを公開すると、申請者や申請経路の処理者以外のユーザーも、「ワークフロー（公開一覧）」画面で申請データを閲覧できます。
公開されるのは、最終承認者の処理が完了した申請データです。進行中の申請データは公開されません。
「（未分類）」には、公開設定を設定できません。

公開設定は、セキュリティモデルと組み合わせて、許可または制限する対象を設定します。
初期設定は、「GRANT（許可の対象を選択する）」に設定されています。申請者や申請経路の処理者以外のユーザーに、申請データは公開されていません。
公開設定の考えかたについては、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

注意

- ユーザー画面に「公開一覧」フォルダーを表示するには、「（ルート）」に公開設定を設定する必要があります。

- サブカテゴリーに公開設定を設定する場合は、サブカテゴリーのすべての親カテゴリーにも公開設定を設定する必要があります。
- 公開した申請データの項目は、アクセス権の設定にかかわらず、すべて閲覧できます。項目にアクセス権を設定している場合は、その項目を公開しても問題ないかどうか確認してください。
- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。

公開設定を設定する

セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、公開設定を設定する場合を例に説明します。



動画で確認

- 設定手順は、ワークフローの申請データを公開する(1439ページ)動画でも確認できます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの公開設定]をクリックします。**
6. **「申請データの公開設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. 「公開設定の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。

セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。




8. 「公開設定一覧」の[追加する]をクリックします。



9. 「公開先の追加」画面で、公開先に設定する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

公開設定を削除する

カテゴリーに設定されている公開設定を削除します。
公開設定を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  公開設定を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  公開設定を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

公開設定を選択して削除する

公開設定を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの公開設定]をクリックします。**
6. **「申請データの公開設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「公開設定の一覧」画面で、公開設定を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「公開設定の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

公開設定をすべて削除する

公開設定をすべて削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの公開設定]をクリックします。**
6. **「申請データの公開設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「公開設定の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. 「全公開設定の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.3.4. カテゴリーの運用管理権限の設定

申請フォームのカテゴリーごとに、運用管理権限を設定します。
各アプリケーションの運用管理権限が付与されたユーザーを運用管理者といいます。カテゴリーの運用管理権限を設定すると、運用管理者の「ワークフロー」画面に[オプション]が表示されるようになります。



運用管理者は、[オプション]から、申請データや申請フォームを管理できます。
運用管理者ができる操作は、次のとおりです。

- 申請データの管理：
  詳細は、申請データの管理(1713ページ)を参照してください。
- 申請フォームの管理：
  詳細は、申請フォームの設定(1546ページ)を参照してください。
  運用管理権限がないカテゴリー内の申請フォームも閲覧できます。
- アクセス権の設定：
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。
- 申請データの公開設定：
  詳細は、申請データの公開設定(1478ページ)を参照してください。

補足

- 運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたカテゴリーのみです。
- 運用管理者は、権限を付与されたカテゴリー内、およびそのサブカテゴリー内の申請データと申請フォームを管理できます。

運用管理権限を追加する

カテゴリーごとに運用管理権限を付与します。運用管理権限は、組織、ユーザー、またはロールに対して付与できます。
「（未分類）」には運用管理権限を設定できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。



8. 「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を付与する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

運用管理権限を削除する

ユーザーや組織に付与された運用管理権限を削除します。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「運用管理権限の一覧」画面で、運用管理権限を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. 「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

運用管理権限をすべて削除する

運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [運用管理権限の設定]をクリックします。

6. 「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.4. 共有経路の設定

申請フォームには申請経路を設定する必要があります。ここでは、共有経路の設定手順や経路に関する設定を説明します。

関連ページ

- 共有経路と専用経路の違い(1492ページ)
- 承認経路の設定（共有経路）(1497ページ)
- 回覧経路の設定（共有経路）(1518ページ)
- 共有経路一覧の設定(1541ページ)
- 共有経路の適用(1645ページ)

2.13.4.1. 共有経路と専用経路の違い

ワークフローでは、「共有経路」と「専用経路」を作成できます。
処理フローが汎用であるか特殊であるかに応じて、申請フォームにどちらかの経路を設定します。

- **共有経路**：
  あらかじめ作成しておき、複数の申請フォームで共有できる経路です。
  「経路一覧」画面から作成や編集を行います。
- **専用経路**：
  申請フォームを作成するときに、その申請フォーム専用のものとして作成する経路です。
  「申請フォームの詳細」画面から作成や編集を行います。

経路の組み合わせ

申請経路は、次のような組み合わせで作成できます。

- **承認経路のみ**
  回覧を省略し、承認を受けるための経路のみで構成します。
  申請に対して回覧まで行う必要がない場合、この構成で経路を作成します。
- **回覧経路のみ**
  承認や却下などの決裁を不要として、申請に関して回覧する経路のみで構成します。
  回覧のみが目的の場合、この構成で経路を作成します。
- **承認経路＋回覧経路**
  まず申請内容の承認を受けるための経路を経て、次に回覧するための経路に移る最大構成です。
  重要な決裁を含む申請などを行う場合などに、この構成で経路を作成します。

2.13.4.2. 共有経路の追加

共有経路を追加します。
経路名や経路コードなど、経路の基本情報を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、[共有経路を追加する]をクリックします。**



7. 「共有経路の追加」画面で、必要な項目を設定します。
8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

共有経路の設定項目



項目	説明
経路名	経路名を入力します。
経路コード	経路を識別するための固有のコードです。
経路の説明	共有経路の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「説明をアイコン表示にする」のチェックボックスを選択します。

項目	説明
	入力した内容は、ユーザーの「申請の作成（経路の設定）」画面に表示されます。

2.13.4.3. 共有経路の変更

共有経路の管理者用メモや経路情報を変更します。


管理者用メモを変更する

管理者用メモに、作業履歴やメモを記載します。
管理者用メモは、システム管理画面だけに表示されます。ユーザー画面には表示されません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**

6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、管理者用メモを変更する共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「管理者用メモ」の[変更する]をクリックします。**



8. **「管理者メモの変更」画面で、作業履歴やメモを入力します。**



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**


経路情報を変更する

共有経路の経路情報を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路の一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、経路情報を変更する共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「経路情報」の[変更する]をクリックします。



8. 「共有経路の変更」画面で、必要な項目を設定します。
   詳細は、共有経路の設定項目(1494ページ)を参照してください。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.13.4.4. 承認経路の設定（共有経路）

申請を承認するための経路ステップを設定します。複数の経路ステップを設定できます。
各経路ステップに応じた承認者をあらかじめ設定することもできます。

経路ステップを追加する

承認経路の経路ステップを追加します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「承認経路」の[追加する]をクリックします。**



8. **「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

承認経路の経路ステップの設定項目



項目	説明
経路種別	経路ステップの承認のスタイルを選択します。 • 承認（全員）： 複数の承認者を設定できます。 設定したすべての処理者が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。 設定した処理者のうち、誰か1人が申請を差し戻すと、その時点で申請は差し戻されます。却下した場合も同様です。 • 承認（誰か1人）： 複数の承認者を設定できます。 設定した処理者のうち、誰か1人が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。
経路ステップ名	経路ステップ名を入力します。
経路ステップコード	JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、経路ステップコードの設定は不要です。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。 1つの申請フォームで、経路ステップコードが重複していると、エラーが表示されます。 コードは100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。
経路変更の許可	処理者に経路変更を許可する場合は、「許可する」のチェックボックスを選択します。

項目	説明
	経路変更を許可すると、処理者がこの経路ステップで処理する際、同じ経路ステップ内のほかの処理者や、以後の経路ステップの処理者を変更できます。

経路ステップに初期値を設定する

経路ステップに初期値を設定しておくと、申請者の作業を簡略化できます。
組織、ユーザー、またはロールを使って設定します。



初期値を追加する

経路ステップの初期値を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**




9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[追加する]をクリックします。**



10. 「初期値の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

初期値に上長を設定する

経路ステップの初期値にロールを追加した場合、ユーザーが申請する際に、設定したロールを所持するユーザーから申請者の上長のみを表示するように設定できます。
上長として表示されるのは、申請者の「優先する組織」、またはその上位の組織に属しているユーザーです。

上長として表示されるユーザー


経路ステップの初期値に上長を設定した場合、次の条件で、上長として処理者欄に表示されるユーザーが決定されます。

1. 申請者の「優先する組織」に所属し、指定されたロールを所持するユーザー
2. 申請者の「優先する組織」の上位の組織に所属し、指定されたロールを所持するユーザー

1の条件に合致するユーザーが存在する場合、そのユーザーが上長として処理者欄に表示されます。
1の条件に合致するユーザーが存在しない場合、2の条件に合致するユーザーが上長として処理者欄に表示されます。


利用イメージ

営業1課に所属するユーザーが申請データを作成する場合を例に説明します。
申請者の「優先する組織」は、営業1課です。
申請者の上長は、営業部部長と営業1課課長です。営業部部長は「部長」、営業1課課長は「課長」のロールを所持しています。




承認経路の経路ステップ1の初期値に「課長」、経路ステップ2の初期値に「部長」のロールを設定した場合、申請データの作成時に、各ロールに所属するすべてのユーザーが処理者に設定されます。
申請者は、その処理者の中から自分の上長を選択する必要があります。

上長の設定前：



経路ステップ1および経路ステップ2に上長を設定すれば、各経路ステップの処理者に、自分の上長だけが自動的に設定されます。

上長の設定後：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**


4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、上長を設定するロールの[変更]をクリックします。



10. 「上長選択の変更」画面で、「申請者の上長を選択する」のチェックボックスを選択します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

上長を設定すると、「経路の詳細」画面で、ロール名の後ろに「（上長）」と表示されます。



初期値に「（省略）」を設定する

処理者がいないことが想定される経路ステップには、初期値に「（省略）」を設定できます。
「（省略）」を設定した経路ステップは、申請データの処理がスキップされます。



補足

- 最終承認の経路ステップは省略できません。初期値に「（省略）」を設定しても、ユーザーの「申請の作成（経路の設定）」画面には反映されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**

7. **「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**

8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[（省略）の設定]をクリックします。**



10. **「（省略）の設定」画面で、[はい]をクリックします。**
    この経路ステップに対して、既に初期値を設定している場合、すべての初期値を削除して「（省略）」が削除されます。

申請者による初期値の変更を許可する

申請データの作成時に、申請者による経路ステップの初期値の変更を許可するかどうかを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値変更の許可」の[変更する]をクリックします。**



10. **「初期値変更の許可」画面で、「申請者による初期値の変更を許可する」のチェックボックスを選択します。**
    許可しない場合は、チェックボックスの選択を外します。



11. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

初期値を選択して削除する

経路ステップに設定した初期値を選択して削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、初期値から削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。



10. 「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

初期値をすべて削除する

経路ステップに設定した初期値をすべて削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[すべて削除]をクリックします。



10. 「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。

経路ステップを変更する

承認経路の経路ステップの設定内容を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面の「承認経路」で、変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、承認経路の経路ステップの設定項目を参照してください。
10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

経路ステップを順番変更する

承認経路内の経路ステップの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「承認経路」の[順番変更する]をクリックします。



8. 「経路ステップの順番変更」画面で、経路ステップの順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路ステップを削除する

承認経路の経路ステップを削除します。

注意

- 削除した経路ステップは元に戻せません。

1件ずつ経路ステップを削除する

1件ずつ承認経路の経路ステップを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面の「承認経路」で、削除する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. 「経路ステップの削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数の経路ステップをまとめて削除する

削除する承認経路の経路ステップを選択し、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面の「承認経路」で、削除する経路ステップのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「経路ステップの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.4.5. 回覧経路の設定（共有経路）

申請を回覧するための経路ステップを設定します。複数の経路ステップを設定できます。
各経路ステップに応じた回覧者をあらかじめ設定することもできます。

経路ステップを追加する

回覧経路の経路ステップを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。


3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の[追加する]をクリックします。



8. 「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定します。
9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

回覧経路の経路ステップの設定項目



項目	説明
経路ステップ名	経路ステップ名を入力します。
経路ステップコード	JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、経路ステップコードの設定は不要です。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できま

項目	説明
	す。 1つの申請フォームで、経路ステップコードが重複していると、エラーが表示されます。 コードは100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。
経路変更の許可	処理者に経路変更を許可する場合は、「許可する」のチェックボックスを選択します。 経路変更を許可すると、処理者がこの経路ステップで処理する際、同じ経路ステップ内のほかの処理者や、以後の経路ステップの処理者を変更できます。

経路ステップに初期値を設定する

経路ステップに初期値を設定しておくと、申請者の作業を簡略化できます。
組織、ユーザー、またはロールを使って設定します。



初期値を追加する

経路ステップの初期値を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**

6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[追加する]をクリックします。**




10. **「初期値の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

申請者を初期値に設定する場合、ロールから「（申請者本人）」を選択します。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

初期値に上長を設定する

経路ステップの初期値にロールを追加した場合、ユーザーが申請する際に、設定したロールを所持するユーザーから申請者の上長のみを表示するように設定できます。
上長として表示されるのは、申請者の「優先する組織」、またはその上位の組織に属しているユーザーです。

上長として表示されるユーザー


経路ステップの初期値に上長を設定した場合、次の条件で、上長として処理者欄に表示されるユーザーが決定されます。

1. 申請者の「優先する組織」に所属し、指定されたロールを所持するユーザー
2. 申請者の「優先する組織」の上位の組織に所属し、指定されたロールを所持するユーザー

1の条件に合致するユーザーが存在する場合、そのユーザーが上長として処理者欄に表示されます。
1の条件に合致するユーザーが存在しない場合、2の条件に合致するユーザーが上長として処理者欄に表示されます。


利用イメージ

営業1課に所属するユーザーが申請データを作成する場合を例に説明します。
申請者の「優先する組織」は、営業1課です。
申請者の上長は、営業部部長と営業1課課長です。営業部部長は「部長」、営業1課課長は「課長」のロールを所持しています。




回覧経路の経路ステップ1の初期値に「課長」、経路ステップ2の初期値に「部長」のロールを設定した場合、申請データの作成時に、各ロールに所属するすべてのユーザーが処理者に設定されます。
申請者は、その処理者の中から自分の上長を選択する必要があります。

上長の設定前：



経路ステップ1および経路ステップ2に上長を設定すれば、各経路ステップの処理者に、自分の上長だけが自動的に設定されます。

上長の設定後：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**


5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、上長を設定するロールの[変更]をクリックします。



10. 「上長選択の変更」画面で、「申請者の上長を選択する」のチェックボックスを選択します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

上長を設定すると、「経路の詳細」画面で、ロール名の後ろに「（上長）」と表示されます。



初期値に「（省略）」を設定する

処理者がいないことが想定される経路ステップには、初期値に「（省略）」を設定できます。

「（省略）」を設定した経路ステップは、申請データの処理がスキップされます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[（省略）の設定]をクリックします。**



10. **「（省略）の設定」画面で、[はい]をクリックします。**
    この経路ステップに対して、既に初期値を設定している場合、すべての初期値を削除して「（省略）」が削除されます。

申請者による初期値の変更を許可する

申請データの作成時に、申請者による経路ステップの初期値の変更を許可するかどうかを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。




9. 「初期値の設定」画面で、「初期値変更の許可」の[変更する]をクリックします。



10. 「初期値変更の許可」画面で、「申請者による初期値の変更を許可する」のチェックボックスを選択します。

    許可しない場合は、チェックボックスの選択を外します。



11. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

初期値を選択して削除する

経路ステップに設定した初期値を選択して削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**

8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、初期値から削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。



10. 「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

初期値をすべて削除する

経路ステップに設定した初期値をすべて削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[すべて削除]をクリックします。**



10. **「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

経路ステップを変更する

回覧経路の経路ステップの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面の「回覧経路」で、変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、回覧経路の経路ステップの設定項目を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

経路ステップを順番変更する

回覧経路内の経路ステップの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「回覧経路」の[順番変更する]をクリックします。**



8. 「経路ステップの順番変更」画面で、経路ステップの順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路ステップを削除する

回覧経路の経路ステップを削除します。

注意

- 削除した経路ステップは元に戻せません。

1件ずつ経路ステップを削除する

1件ずつ回覧経路の経路ステップを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面の「回覧経路」で、削除する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の経路ステップをまとめて削除する

削除する回覧経路の経路ステップを選択し、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面の「回覧経路」で、削除する経路ステップのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「経路ステップの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.13.4.6. 共有経路や区切り線の削除

共有経路や、経路一覧の区切り線を削除します。

注意

- 削除した共有経路は元に戻せません。
- 共有経路を削除すると、その共有経路を使用している申請フォームの経路設定も削除されます。経路が設定されていない申請フォームは使用できません。運用に支障がないかどうかを十分確認してから、共有経路を削除するようにしてください。
  削除する前に、共有経路を使用している申請フォームを参照する(1544ページ)ことを推奨します。

1件ずつ共有経路を削除する


1件ずつ共有経路を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、削除する共有経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「経路情報」の[削除する]をクリックします。**



8. **「共有経路の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の共有経路や区切り線をまとめて削除する

削除する共有経路や区切り線を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**

5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択します。
7. 削除する共有経路や区切り線のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



8. 「共有経路の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.4.7. 共有経路一覧の設定

共有経路の一覧では、区切り線を追加して一覧の表示を整理したり、経路の表示順を変更したりできます。

共有経路一覧に区切り線を追加する

共有経路の一覧に区切り線を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、[区切り線を追加する]をクリックします。**



7. **「区切り線の追加」画面で、[はい]をクリックします。**
   追加した区切り線は、一覧の一番下に表示されます。
   必要に応じて、区切り線の位置を変更します。

共有経路一覧を順番変更する

共有経路の一覧の経路や区切り線の表示順を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、[経路/区切り線を順番変更する]をクリックします。**



7. **「経路/区切り線の順番変更」画面で、経路や区切り線の表示順を変更します。**



共有経路を使用している申請フォームを参照する

共有経路ごとに、経路を使用している申請フォームを一覧で表示します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、使用状況を確認する共有経路の経路名をクリックします。**

「使用している申請フォーム数」に、経路を使用している申請フォームの数が表示されます。



7. 「経路の詳細」画面で、「経路情報」の[使用している申請フォームを参照する]をクリックします。



8. 「申請フォームの一覧」画面で、経路を使用している申請フォームの一覧を確認します。

申請フォーム名をクリックすると、「申請フォームの詳細」画面が表示されます。

2.13.5. 申請フォームの設定

申請フォームは、申請の内容の入力フォームです。
申請フォームごとに、用途に応じた入力項目や申請経路を設定します。

関連ページ

- 申請フォームの追加(1557ページ)
- 項目の追加(1592ページ)
- 経路情報の設定(1644ページ)
- 経路分岐の設定(1697ページ)

2.13.5.1. 申請フォームの作成の流れ

申請フォームを作成する前に、次の内容を整理しメモとして書き出しておくと、スムーズに作業できます。

- どのような承認処理に対応する申請フォームか
- 申請フォームに必要な項目は何か
- 必要な承認者や回覧者は誰か、また何名か
- どのような処理フローが最適か

すでに上記の内容を準備している場合は、Step5からスタートしてください。

Steps:

Step 1 申請内容のパターンを洗い出し、整理します。

Step 2 作成するパターンを決め、申請フォームに必要な項目を洗い出します。

Step 3 出来上がりの項目の並びをイメージします。

Step 4 承認者や回覧者に誰を何名配置するか、処理フローをイメージします。

Step 5 申請フォームを追加し、基本情報を設定します。

Step 6 申請フォームの項目を設定します。

Step 7 申請フォームの表示を確認します。

Step 8 申請フォームの作業履歴やメモを残します。

Step 9 申請経路を設定します。

Step 10 申請経路の表示を確認します。

Step 11 申請経路の作業履歴やメモを残します。

Step 12 申請フォームをユーザーに公開します。

Step 1 **申請内容のパターンを洗い出し、整理します。**



システム管理者

交通費精算のパターンがたくさんあることがわかります。
まずはそのパターンを整理してみましょう。

交通費精算のパターン

移動手段	出張の種類
近郊 バス / 電車 / タクシーなど	国内出張
遠方 新幹線 / 飛行機など	海外出張

Step 2 **作成するパターンを決め、申請フォームに必要な項目を洗い出します。**



システム管理者

「近郊」の出張で「バス/電車/タクシー」で移動する
申請フォームを考えます。

↓

申請フォームに必要な項目


- 標題（見出しに使用。 例：[○月度の交通費] など。）
- 申請者の名前
- 申請者の所属部署
- 交通費を使用した日付
- どのような目的で使用した交通費か
- 使用した交通機関、 片道か往復か
- 経路と金額
- 1 つの申請フォームで申請できる口数
- 合計金額
- 備考

Step 3 **出来上がりの項目の並びをイメージします。**



Step 4

承認者や回覧者に誰を何名配置するか、処理フローをイメージします。



Step 5 **申請フォームを追加し、基本情報を設定します。**

申請フォーム名や申請フォームコードなどを設定します。

詳細は、申請フォームの追加(1557ページ)を参照してください。

申請フォームのアイコンを変更したり、申請データに番号を付与したりすることもできます。

詳細は、次のページを参照してください。

申請フォームのアイコンを変更する(1565ページ)

申請 / 決裁番号の設定(1567ページ)



Step 6 **申請フォームの項目を設定します。**

詳細は、申請フォームの項目の設定(1592ページ)を参照してください。



Step 7 **申請フォームの表示を確認します。**

詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。



Step 8 **申請フォームの作業履歴やメモを残します。**

詳細は、管理者用メモを変更する(1562ページ)方法を参照してください。

Step 9 **申請経路を設定します。**

詳細は、経路情報の設定(1644ページ)を参照してください。
必要に応じて、設定された経路の一部の経路ステップを省略し、経路を分岐することもできます。
詳細は、経路分岐の設定(1697ページ)を参照してください。



Step 10 **申請経路の表示を確認します。**

詳細は、経路のプレビュー(1694ページ)を参照してください。



Step 11 **申請経路の作業履歴やメモを残します。**

詳細は、設定した経路の種類に応じて、次のページを参照してください。

共有経路：管理者用メモを変更する(1495ページ)

専用経路：管理者用メモを変更する(1648ページ)

Step 12 **申請フォームをユーザーに公開します。**

詳細は、申請フォームの有効化(1588ページ)を参照してください。

ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。

2.13.5.2. 申請フォームの追加

カテゴリーに申請フォームを追加します。
申請フォーム名や申請フォームコードなど、申請フォームの基本情報を設定します。
「（ルート）」には申請フォームを追加できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[申請フォームを追加する]をクリックします。**
   目的のカテゴリーがなければ、カテゴリーを追加します。詳細は、カテゴリーの設定(1459ページ)を参照してください。




7. 「申請フォームの追加」画面で、必要な項目を設定します。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

申請フォームの設定項目



項目	説明
申請フォーム名	申請フォーム名を入力します。
申請フォーム コード	申請フォームコードを入力します。 申請フォームを識別するための固有のコードです。
説明	申請フォームの説明を入力します。 入力した内容は、ユーザーの「申請の作成（申請フォームの選択）」画面

項目	説明
	に表示されます。 
申請データの自動書き出し	この申請フォームを使用して提出された申請データを、自動的にCSVファイルへ書き出すかどうかを設定します。 書き出す場合は「自動的に書き出す」のチェックボックスを選択し、次の項目を設定します。 • 申請者のログイン名を書き出す： CSVファイルに申請者のログイン名を書き出すかどうかを設定します。 • 先頭行に項目名を書き出す： CSVファイルの先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定します。 • 申請データを書き出すディレクトリー名： 書き出された申請データを保存するディレクトリー名を指定します。 半角英数字、「-」（ハイフン）、および「_」（アンダーバー）を使用できます。 たとえば、ディレクトリー名が「auto_export」の場合のCSVファイルの保存先は、次のとおりです。 ◦ Windows環境： C:\Program Files\cybozu\mysql-5.0\files\cbgrn\workflow\auto_export\ ◦ Linux環境： /usr/local/cybozu/auto_export/ 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。

2.13.5.3. 申請フォームのコピー

既存の申請フォームをコピーして、同じカテゴリーに新しい申請フォームを作成します。
コピーして作成した申請フォームの内容は、次のとおりです。

- **申請フォーム名と申請フォームコード**：
  「（コピー元の内容）のコピー」と自動的に入力されます。
- **その他の申請フォーム情報 / 管理者用メモ / 項目**：
  コピー元と同じになります。
- **申請番号 / 決裁番号**：
  コピー元と同じになります。
  最終申請番号は初期化されません。最終決裁番号は「0」に初期化されます。
- **経路 / 経路分岐**：
  コピー元で共有経路を設定している場合、コピーした申請フォームは経路や分岐の設定がコピー元と同じになります。
  コピー元で専用経路を設定している場合、コピーした申請フォームは経路や分岐の設定が削除されます。
- **有効 / 無効**：
  コピー元が「有効」で、共有経路を設定している場合、コピーした申請フォームも「有効」になります。
  コピー元が「有効」で、専用経路を設定している場合、コピーした申請フォームは経路が削除されるため、「無効」になります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**

6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**

7. **コピーする申請フォームのチェックボックスを選択し、[コピーする]をクリックします。**

   作成された申請フォームは、申請フォームの一覧の一番下に表示されます。



8. **必要に応じて、申請フォームの内容を変更します。**

   詳細は、次のページを参照してください。

   申請フォームの変更(1562ページ)
   申請 / 決裁番号の設定(1567ページ)
   申請フォームの項目の設定(1592ページ)
   経路情報の設定(1644ページ)
   経路分岐の設定(1697ページ)
   申請フォームの有効化(1588ページ)

2.13.5.4. 申請フォームの変更

申請フォームの管理者用メモや基本情報を変更します。

管理者用メモを変更する

管理者用メモに、作業履歴やメモを記載します。
管理者用メモは、システム管理画面だけに表示されます。ユーザー画面には表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、管理者用メモを変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「管理者用メモ」の[変更する]をクリックします。**



8. 「管理者用メモの変更」画面で、作業履歴やメモを入力します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

申請フォーム情報を変更する

申請フォームの基本情報を変更します。
申請フォーム情報の変更は、次の申請データに反映されます。進行中の申請データ、および差し戻された申請データには反映されません。

- 新規に作成する申請データ
- 既存の申請データを再利用して作成する申請データ
- 下書きから作成する申請データ

申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、基本情報を変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[変更する]をクリックします。**



8. **「申請フォームの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、申請フォームの設定項目(1558ページ)を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

申請フォームのアイコンを変更する

ユーザー画面や「申請フォームの一覧」画面に表示されるアイコンを設定します。
任意の画像ファイルのURLを指定してアイコンに使用することもできます。
初期設定では、標準のアイコン が設定されています。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、アイコンを変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[アイコンを設定する]をクリックします。**



8. **「アイコンの設定」画面で、使用するアイコンを選択します。**
   Webサーバーにある画像を設定する場合は、「URL指定」を選択し、画像のURLを入力します。




9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.13.5.5. 申請 / 決裁番号の設定

申請データに付与する番号を設定します。
申請データに付与する番号は、申請番号と決裁番号の2種類から選択できます。両方の番号を付与することもできます。

- **申請番号**：
  ユーザーが提出した申請データに付与する番号です。提出した順に連番が付与されます。

- **決裁番号：**
  最終承認者が承認（決裁）した申請データに付与する番号です。最終承認された順に連番が付与されます。



申請フォームごとに、番号の形式や書式を設定し、申請データに固有の番号を付与できます。
また、申請データの検索や、年度ごとのデータのとりまとめなどに番号を利用できます。

補足

- 連番が付与された申請データを削除すると、その申請データに付与されていた申請番号や決裁番号は欠番になります。番号は繰り上がりません。
- 申請番号および決裁番号の最大値は、2,147,483,647です。最大値を超えた場合、最終申請番号や最終決裁番号には「0」が設定され、1からの連番になります。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請番号や決裁番号を設定する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**


7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[申請/決裁番号を設定する]をクリックします。**



8. **「申請/決裁番号の設定」画面の「申請番号形式」項目で、次のいずれかを選択します。**
   - 全申請フォームで共通の申請番号を使用する：
     申請フォームにかかわらず、ユーザーが申請データを提出した順に連番を付与します。
   - 申請フォームごとの申請番号を使用する：
     申請フォームごとに、ユーザーが申請データを提出した順に連番を付与します。
   - 申請番号を使用しない




9. **「申請番号書式」項目を入力します。**
   「申請フォームごとの申請番号を使用する」を選択した場合に設定します。
   空欄の場合は「%SN%」が適用されます。詳細は、申請 / 決裁番号の書式(1570ページ)を参照してください。
   「全申請フォームで共通の申請番号を使用する」を選択した場合、書式は適用されません。




10. 「決裁番号形式」項目で、次のいずれかを選択します。

- 申請フォームごとの決裁番号を使用する：
  申請フォームごとに、最終承認者が申請データを承認した順に連番を付与します。
- 決裁番号を使用しない



11. 「決裁番号書式」項目を入力します。

「申請フォームごとの決裁番号を使用する」を選択した場合に設定します。
空欄の場合は「%AN%」が適用されます。詳細は、申請 / 決裁番号の書式(1570ページ)を参照してください。



12. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

申請 / 決裁番号の書式

キーワードを使用して、申請番号や決裁番号の書式を設定します。キーワードは半角で入力します。
記号や文字列を設定する場合は、キーワードの前後に入力します。

キーワード	説明	例
%SN%	申請番号の連番を設定します。	「A-%SN%」を設定した場合： A-1、A-2、A-3…
%AN%	決裁番号の連番を設定します。	「B-%AN%」を設定した場合： B-1、B-2、B-3…
%YYYY%	西暦を4桁で設定します。	「%YYYY%-%SN%」を設定した場合： 2019-1、2019-2、2019-3…
%YY%	西暦を下2桁で設定します。	「%YY%-%SN%」を設定した場合： 19-1、19-2、19-3…
%MM%	月を設定します。	「%YY%-%MM%-%SN%」を設定した場合： 19-10-1、19-10-2、19-10-3…
%DD%	日を設定します。	「%YY%%MM%%DD%-%SN%」を設定した場合： 191015-1、191015-2、191015-3…

補足

- 一般設定で「申請/決裁番号の年次切替」を設定している場合、「%YYYY%」および「%YY%」に年度が設定されます。
  詳細は、申請 / 決裁番号の年次切替を設定する(1445ページ)方法を参照してください。
- 日付に関するキーワード（%YYYY%、%YY%、%MM%、および%DD%）には、ローカライズの一般設定(708ページ)で「ロケールの初期値」項目に設定しているタイムゾーンが適用されます。
- 運用の途中で書式を変更する場合、変更後に付与された申請データの番号に、変更後の書式が適用されます。

申請番号や決裁番号に桁数を指定する場合

申請番号や決裁番号に桁数を指定する場合は、書式に指定したい桁数の分だけ「0」を並べます。10桁まで指定できます。
申請番号に桁数を指定する場合を例に説明します。

桁数	書式	画面表示
指定しない	%SN%	1
1桁	%0SN%	1
2桁	%00SN%	01
3桁	%000SN%	001

補足

- 番号が指定した桁数よりも繰り上がった場合、指定した桁数を超えて表示されます。
  たとえば、書式で4桁を指定していても、番号が6桁の場合は、そのまま6桁の番号になります。
- 「%F00SN%」や「%00SN00%」などの不正な桁数や、10桁よりも大きい桁数が指定された場合、エラーは表示されず、指定した文字列がそのまま画面に表示されます。

申請番号と決裁番号の両方を設定する場合

ユーザーが申請データを提出した時点では、申請番号のみ付与されます。申請データが最終承認されると、申請番号のあとに続けて、決裁番号が付与されます。



a)：申請番号

b)：決裁番号

決裁番号書式に記号や文字列を設定することで、申請番号と決裁番号を区別できます。

- **番号を記号で区切る方法**



この場合の書式の設定は、次のとおりです。

申請番号書式：%YY%%SN%

決裁番号書式：-（%YY%%MM%%AN%）

- **番号を文字列で区切る方法**



この場合の書式の設定は、次のとおりです。

申請番号書式：%YY%%SN%

決裁番号書式：決裁済（%YY%%MM%%AN%）

申請番号を初期化する

申請番号を「申請フォームごとの申請番号を使用する」に設定している場合、申請番号を初期化できます。
初期化する際、申請番号の初期値を指定できます。

注意

- 初期化した申請番号は元に戻せません。

補足

- 申請番号を「全申請フォームで共通の申請番号を使用する」に設定している場合は、申請番号を初期化できません。
- 年度ごとに申請番号を初期化する場合は、一般設定で申請 / 決裁番号の年次切替を設定する(1445ページ)と便利です。指定した日時に、自動的に最終申請番号に「0」が設定され、1からの連番になります。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請番号を初期化する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォーム情報」で、「最終申請番号」項目の[初期化する]をクリックします。**



8. **「申請番号の初期化 - Step 1/2」画面で、新しい申請番号の初期値を入力し、[初期化する]をクリックします。**

   初期化後に付与される最初の申請番号は、ここで設定した初期値に1を足した値になります。

   たとえば、新しい申請番号を「100」とした場合、初期化してから最初に提出された申請データの申請番号は「101」になります。



9. **「申請番号の初期化 - Step 2/2」画面で、[はい]をクリックします。**

決裁番号を初期化する

決裁番号を初期化します。
初期化する際、決裁番号の初期値を指定できます。

注意

- 初期化した決裁番号は元に戻せません。

補足

- 年度ごとに決裁番号を初期化する場合は、一般設定で申請 / 決裁番号の年次切替を設定する(1445ページ)と便利です。指定した日時に、自動的に最終決裁番号に「0」が設定され、1からの連番になります。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、決裁番号を初期化する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォーム情報」で、「最終決裁番号」項目の[初期化する]をクリックします。**



8. 「決裁番号の初期化 - Step 1/2」画面で、新しい決裁番号の初期値を入力し、[初期化する]をクリックします。

初期化後に付与される最初の決裁番号は、ここで設定した初期値に1を足した値になります。

たとえば、新しい決裁番号を「100」とした場合、初期化してから最初に最終承認された申請データの決裁番号は「101」になります。



9. 「決裁番号の初期化 - Step 2/2」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.5.6. 申請フォームの移動

申請フォームをほかのカテゴリーに移動します。

補足

- 移動先のカテゴリーにアクセス権が設定されていると、ユーザーによっては、移動した申請フォームを使えなくなる場合があります。移動先のカテゴリーのアクセス権を確認してから申請フォームを移動してください。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1471ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、移動する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[移動する]をクリックします。**



8. 「申請フォームの移動」画面で、移動先のカテゴリーを選択します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。



9. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

2.13.5.7. 申請フォームや区切り線の削除

申請フォームや区切り線を削除します。
申請フォームを削除しても、提出済みの申請データおよび下書きの申請データは削除されません。ただし、次の機能が使用できなくなります。

- 申請データの再利用
- 下書きの申請データの変更
- 下書きからの申請データの提出

削除した申請フォームを使用している申請データは、削除する前のカテゴリーに残ります。
「申請データの管理」画面では、削除された申請フォーム名の後ろに[削除]と表示されます。



注意

- 削除した申請フォームは元に戻せません。

1件ずつ申請フォームを削除する

1件ずつ申請フォームを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[削除する]をクリックします。**



8. **「申請フォームの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の申請フォームや区切り線をまとめて削除する

カテゴリーごとに、削除する申請フォームや区切り線を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**
7. **削除する申請フォームや区切り線のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「申請フォーム/区切り線の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


カテゴリー内の申請フォームや区切り線をすべて削除する

カテゴリー内の申請フォームや区切り線をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリー内の全申請フォームを削除する]をクリックします。



7. 「カテゴリー内の全申請フォームの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.5.8. 申請フォーム一覧の設定

「申請フォームの一覧」画面では、カテゴリーごとに区切り線を追加して一覧の表示を整理したり、申請フォームの表示順を変更したりできます。
区切り線や申請フォームの表示順は、ユーザーの「申請の作成（申請フォームの選択）」画面にも反映されます。



a) ：区切り線

申請フォームの一覧に区切り線を追加する

申請フォームの一覧に区切り線を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[区切り線を追加する]をクリックします。**



7. **「区切り線の追加」画面で、[はい]をクリックします。**
   追加した区切り線は、一覧の一番下に表示されます。
   必要に応じて、区切り線の位置を変更します。

申請フォームの一覧を順番変更する


申請フォームの一覧の申請フォームや区切り線の表示順を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**


6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[申請フォーム/区切り線を順番変更する]をクリックします。



8. 「申請フォーム/区切り線の順番変更」画面で、申請フォームや区切り線の表示順を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.13.5.9. 申請フォームの有効化

申請フォームを有効にして、ユーザーが使用できる状態にします。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**

5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、有効にする申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[有効にする]をクリックします。



補足

- [有効にする]がクリックできない場合は、申請フォームに申請経路が設定されていません。次のページを参照して共有経路、または専用経路を設定してください。
  共有経路の設定(1492ページ)
  経路情報の設定(1644ページ)

8. 「申請フォームの有効化」画面で、[はい]をクリックします。

申請フォームを無効にする

申請フォームを使用停止の状態にします。
無効にした申請フォームは、ユーザー画面に表示されません。
申請フォームを無効にしても、進行中の申請データ、および差し戻された申請データは、引き続き処理が可能です。ただし、次の機能が使用できなくなります。

- 申請データの再利用
- 下書きの申請データの変更
- 下書きからの申請データの提出

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、無効にする申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[無効にする]をクリックします。**



8. 「申請フォームの有効化」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.6. 申請フォームの項目の設定

申請フォームの項目は、申請フォーム内の入力欄です。入力タイプを選んで項目を追加していくことで、申請フォームを作成できます。

関連ページ

- 申請フォームの追加(1557ページ)
- 項目の追加(1592ページ)
- 項目のタイプ(1594ページ)
- 申請フォームのプレビュー(1639ページ)
- 申請フォームの有効化(1588ページ)


2.13.6.1. 項目の追加

申請フォームに項目を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**

5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を追加する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[項目を追加する]をクリックします。**



8. **「項目の追加」画面の「タイプ」項目で、項目のタイプを選択します。**
   選択できるタイプは、次のとおりです。

   - 文字列（1行）
   - 文字列（複数行）
   - メニュー
   - ラジオボタン
   - チェックボックス
   - 数値
   - 自動計算
   - 日付
   - ファイル添付
   - 路線ナビ連携

9. **手順8で選択したタイプに応じて、必要な項目を設定します。**
   詳細は、項目のタイプ(1594ページ)を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**
11. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

2.13.6.2. 項目のタイプ


申請フォームに設定できる項目のタイプを、入力タイプごとに説明します。
入力タイプによって、設定項目が異なります。

補足

- 項目を追加したあと、必要に応じて、項目にアクセス権を設定できます。
  詳細は、項目のアクセス権の設定(1634ページ)を参照してください。

文字列（1行）

文字列（1行）は、1行の文字列を入力する項目です。改行できない入力欄です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。

項目	説明
	100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
入力幅	半角での文字数を入力します。 入力幅の文字数は目安です。実際の入力幅は、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を入力します。全角の文字と半角の文字の区別はありません。
入力文字制限	入力する文字を全角または半角だけに制限できます。
初期値	初期値には次のどちらかを設定します。 • 直接入力： 文字を入力します。 • ユーザー情報： 次の中から選択します。 ◦ ユーザー:ID GaroonのユーザーIDです。詳細はユーザーIDを確認する(94ページ)を参照してください。 ◦ ユーザー:名前 ◦ ユーザー:ログイン名 ◦ ユーザー:よみ ◦ ユーザー:E-Mail ◦ ユーザー:連絡先 ◦ ユーザー:URL ◦ ユーザー:メモ ◦ ユーザー:役職

項目	説明
	◦ ユーザー:（カスタマイズ項目の項目名） カスタマイズ項目(115ページ)を設定している場合のみ表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目：必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

文字列（複数行）

文字列（複数行）は、複数行の長い文章を入力する項目です。改行できる入力欄です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。

項目	説明
	100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
サイズ	入力欄の桁（幅）と行（高さ）を指定します。 入力欄の桁数と行数は目安です。実際の入力幅と高さは、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
初期値	あらかじめ表示する文字列を設定できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。


項目	説明
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

メニュー

メニューは、ドロップダウンリスト形式で表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。

項目	説明
	100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
メニュー項目	メニュー項目には、次のどちらかを設定します。 • 直接入力： 1行に1つ、項目を入力します。初期値を設定できます。 • 所属する組織： 申請データの作成時に、ユーザー情報の所属組織が読み込まれます。 初期値は設定できません。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。

項目	説明
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

ラジオボタン

ラジオボタンは、任意の文字列をラジオボタン形式の選択肢として表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。

項目	説明
	100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
ラジオ項目	1行に1つ、項目を入力します。
初期値	あらかじめ選択されるメニューを設定できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	

項目	説明
	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

チェックボックス

チェックボックスは、設定する項目名をチェックボックス形式の選択肢として表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。

項目	説明
初期値	「初期値」を選択すると、ユーザー画面に、チェックボックスが選択された状態で表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

数値

数値は、数字を入力する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
入力値制限	入力を制限する場合は、「制限あり」を選択し、最大値と最小値を設定します。
初期値	あらかじめ表示する数値を設定できます。
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0～10桁で設定します。
マイナス値の表示方法	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 • -1234 • ▲1234 • △1234
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。


項目	説明
	 右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
表示	次の表示方法を選択できます。 • 右寄せで表示 • 桁区切りを表示
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

自動計算

自動計算は、ほかの項目の値を計算した結果を表示する項目です。たとえば、「単価×個数」のような計算結果を表示できます。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0～10桁で設定します。
マイナス値の表示方法	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 • -1234 • ▲1234 • △1234
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。


項目	説明
	詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
計算内容	この項目よりも前に設定されている「数値」、「自動計算」、および「路線ナビ連携」項目に対して計算できます。 • 四則演算： 項目または定数と四則演算記号を選択し、計算内容を設定します。定数を選択した場合は、入力欄に数値を入力します。 • 合計： 選択した項目の総和を計算します。
表示	次の表示方法を選択できます。 • 右寄せで表示 • 桁区切りを表示 • 申請フォームに計算結果を表示しない 計算結果を表示しない場合、「右隣への配置」の設定は不要です。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

日付

日付は、日付カレンダーで日付を指定するための項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	

項目	説明
	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
表示形式	次のいずれかの表示方法を選択します。 • 日付のみ • 日付と時刻
初期値	初期値には次のいずれかを設定します。 • 入力時の現在日付（日時）にする： 申請データの作成日（日時）が設定されます。 • 特定の日付（日時）： カレンダーピッカーを使用して選択できる日付は、1970年1月3日以降です。 • 指定しない： 空欄が表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。

項目	説明
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

ファイル添付

ファイル添付は、申請データにファイルを添付するための項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。

項目	説明
	半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
最大ファイル数	添付できるファイル数を設定します。5個まで添付できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
表示	「イメージを本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択すると、画像が本文と一緒に表示されます。 画像は指定した大きさ（ピクセル）に縮小されます。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 
右隣への配置	

項目	説明
	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

路線ナビ連携

路線ナビ連携は、路線ナビ連携サービスの路線検索の結果から、経路や運賃を取り込むための項目です。
このサービスは、日本語のみ提供しています。日本国内の路線が表示されます。
路線ナビ連携を使用するには、ネット連携サービスを有効にする必要があります。



設定項目は次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
項目コード	項目コードを入力します。 JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、項目コードの設定は不要です。 100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。

項目	説明
	半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。
取り込む情報	路線検索から取り込む項目を、次の中から選択します。 • 経路 / 運賃 • 経路 • 運賃
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。  右隣に配置した項目の説明は、画面に表示されません。
項目の条件	• 必須項目： 必須項目にするかどうかを設定します。 • 書き出す項目にする： 申請データを自動的にCSVファイルへ書き出す場合に、この項目を書き出す項目に含めるかどうかを設定します。 詳細は、CSVファイルでの申請データの自動書き出し(1740ページ)を参照してください。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

項目	説明
右隣への配置	直前の項目の右側に配置するかどうかを設定します。 「セパレーター」欄に入力した文字列は、直前の項目との間に表示されます。

2.13.6.3. 項目のコピー

既存の申請フォームの項目をコピーして、新しい項目を追加します。
同じような内容の項目を追加する場合に、作成の手間を省けます。
コピーできるのは、同じ申請フォームの項目だけです。
申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目をコピーする申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、コピーする項目のチェックボックスを選択し、[コピーする]をクリックします。**

コピーした項目は、申請フォームの項目一覧の一番下に追加されます。

項目名の初期値は、「（コピー元の項目名）のコピー」です。



8. 必要に応じて、項目の設定内容や表示順を変更します。

詳細は、次のページを参照してください。

項目の変更(1627ページ)

項目や空行の順番変更(1628ページ)

9. プレビュー画面で、項目の表示を確認します。

詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。


2.13.6.4. 空行の追加

申請フォームに空行を追加して、項目を見やすくします。
申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、空行を追加する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[空行を追加する]をクリックします。**



8. **「空行の追加」画面で、[はい]をクリックします。**

空行は、申請フォームの項目一覧の一番下に追加されます。
必要に応じて、空行の表示順を変更します。
詳細は、項目や空行の順番変更(1628ページ)を参照してください。


9. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
   詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

2.13.6.5. 項目の変更

申請フォームの項目の設定内容を変更します。
申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、変更する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「項目の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、項目のタイプ(1594ページ)を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

11. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

2.13.6.6. 項目や空行の順番変更

申請フォームの項目や空行の表示順を変更します。
申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行の表示順を変更する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[順番変更する]をクリックします。



8. 「項目の順番変更」画面で、項目や空行の表示順を変更します。



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
10. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

2.13.6.7. 項目や空行の削除

申請フォームの項目や空行を削除します。
「経路の分岐情報」に設定している項目を削除すると、経路分岐の設定も削除されます。
「標題」、および「申請フォームの項目一覧」に表示されていない「申請者」の項目は、削除できません。
申請フォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

注意

- 削除した項目や空行は元に戻せません。
- 申請フォームから削除した項目は、CSVファイルに出力されません。


1件ずつ項目を削除する

1件ずつ項目を削除します。
空行を削除する場合は、複数の項目や空行をまとめて削除する(1631ページ)方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、削除する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。**
10. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

複数の項目や空行をまとめて削除する

削除する項目や空行を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、削除する項目や空行のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「項目の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**
9. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
   詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。

申請フォーム内の項目や空行をすべて削除する

申請フォーム内のすべての項目と空行を削除します。なお、この機能は、バージョン 6.17.0以降のGaroonでは利用できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[申請フォーム内の項目をすべて削除する]をクリックします。**



8. 「全項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.6.8. 項目のアクセス権の設定

申請者や、申請経路の経路ステップごとに、項目に入力した値の閲覧や変更を許可するかどうかを設定します。
項目のアクセス権は、承認経路に対してのみ設定できます。

アクセス権を設定できる項目タイプ

- 文字列（1行）
- 文字列（複数行）
- 日付
- 数値：
  ただし、次のどちらかの条件に該当する場合は、アクセス権を設定できません。
  - 「数値」項目が経路分岐の項目に指定されている。
  - 「数値」項目が「自動計算」項目に使用され、かつ、その「自動計算」項目が経路分岐の項目に指定されている。
- ファイル添付：
  必須項目に設定されている場合、編集権限を付与された経路ステップのユーザーは、ファイルを添付する必要があります。ただし、既に1つ以上のファイルが添付されていれば、添付ファイルを追加する必要はありません。



項目のアクセス権を設定すると、どんなことができるの？

経路ステップに合わせて編集権限を付けることで、承認者による内容の追記やファイルの添付ができます。
たとえば、次のような使い方ができます。

- 申請を処理するときに、上長が内容を追記する
- 経費申請で、経理担当者が振込日を入力する
- 入社手続きで、受け入れ担当者が手続きの詳細を記載したExcelファイルを添付する

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目にアクセス権を設定する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[項目にアクセス権を設定する]をクリックします。**
   承認経路が設定されていない場合は、[項目にアクセス権を設定する]の操作リンクが無効になります。



8. **「項目のアクセス権の設定」画面で、アクセス権を設定する項目の[変更]をクリックします。**



9. **「項目のアクセス権の変更」画面で、経路ステップごとに、付与する権限のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。**



10. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**

詳細は、申請フォームのプレビュー(1639ページ)を参照してください。


画面によって適用されるアクセス権の違い

異なるアクセス権を設定した複数の経路ステップに同一ユーザーが設定されていた場合、表示する一覧画面によって、そのユーザーに適用されるアクセス権が変わります。

一覧画面	適用されるアクセス権
送信一覧	申請者のアクセス権
結果一覧	申請者のアクセス権
受信一覧	現在の経路までで、最も近い経路ステップのアクセス権
未処理一覧	現在の経路ステップのアクセス権
代理承認一覧	現在の経路ステップのアクセス権
承認予定一覧	所属する承認経路ステップの中で、最終承認に最も近い経路ステップのアクセス権
公開一覧	項目のアクセス権は適用されません。

次のアクセス権を設定している場合を例に説明します。

- 申請者には、閲覧権限および編集権限が付与されていない。
- 承認経路の経路ステップには、閲覧権限および編集権限が付与されている。



a) :「申請者」には、閲覧権限と編集権限が付与されていません。
b) :「経理担当」には、閲覧権限と編集権限が付与されています。

申請者と経路ステップの処理者が同一ユーザーの場合、「送信一覧」および「最新一覧」画面の表示は、次のとおりです。

- **「送信一覧」画面：**


再利用して申請する
印刷用画面
送信一覧から削除する
仮払申請（新人研修向け出張費の仮払い）
No.25 仮払申請（新人研修向け出張費の仮払い）
申請内容
申請者
高橋 愛
申請日
2019年05月28日（火） 17:14
精算予定日

- **「最新一覧」画面：**


印刷用画面
未処理申請の処理
申請内容を確認して、処理してください。
No.25 仮払申請（新人研修向け出張費の仮払い）
申請内容
申請者
高橋 愛
申請日
2019年05月28日（火） 17:14
精算予定日
2019年
5月
28(火)

2.13.6.9. 申請フォームのプレビュー

申請フォームの申請フォーム名や項目の表示をプレビュー画面で確認します。
ユーザーごとの表示を確認できます。

補足

- 申請フォームのカテゴリーに対して、閲覧を許可されていないユーザーのプレビュー画面は、表示できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、表示を確認する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[申請フォームのプレビュー]をクリックします。**



8. **「申請フォームのプレビュー（ユーザー一覧）」画面で、表示を確認するユーザーを選択します。**
   新しいタブまたはウィンドウで、プレビュー画面が表示されます。



9. **「申請フォームのプレビュー」画面で、申請フォーム名や項目の表示を確認します。**
   プレビュー画面で[経路を設定する]や[キャンセルする]などのボタンは使用できません。

2.13.6.10. スケジュールへの自動登録

承認された申請データの内容を、自動的にスケジュールに登録できます。
たとえば、休暇や出張の申請が承認されたら、その日程の予定が自動的に登録され、ほかのメンバーはその予定を確認できます。

スケジュールへの自動登録を設定するには、申請フォームに「日付」項目を設定する必要があります。
申請データの「日付」項目に入力した日程の、公開の通常予定または期間予定を登録できます。

動画で確認

- 設定手順は、ワークフローの申請をスケジュールに自動登録する(1438ページ)動画でも確認できます。

ワークフローに連動するスケジュールの項目

ワークフロー		スケジュール
「標題」項目	→	タイトル
予定メニュー	→	予定メニュー
開始日時および終了日時の「日付」項目	→	日時または期間
「申請内容の詳細」画面のURL	→	メモ
申請者	→	参加者、登録者、および更新者
最終承認された日時	→	登録日時および更新日時[1]

[1] ：申請時の申請者のタイムゾーンで登録されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**

6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、スケジュールへの自動登録を設定する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**

7. **「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォームの項目一覧」の[スケジュールへの自動登録を設定する]をクリックします。**

   「日付」項目が設定されていない場合は、[スケジュールへの自動登録を設定する]の操作リンクが無効になります。

   スケジュールが使用停止の場合、操作リンクは表示されません。



8. **「スケジュールへの自動登録の設定」画面で、「スケジュールへの自動登録を使用する」のチェックボックスを選択します。**



9. 「登録する予定の内容」の必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 予定の種類：
  通常予定か期間予定のどちらかを選択します。
- 予定メニュー：
  予定のタイトルに表示する予定メニューを選択します。
  詳細は、予定メニューの設定(1034ページ)を参照してください。
- 開始日時：
  通常予定の開始日時、または期間予定の開始日に設定する、申請フォームの「日付」項目を選択します。
- 終了日時：
  通常予定の終了日時、または期間予定の終了日に設定する、申請フォームの「日付」項目を選択します。

10. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

スケジュールへの自動登録に成功した場合

申請者の「申請内容の詳細」画面に、次のメッセージが表示されます。[予定の確認]をクリックすると、「予定の詳細」画面が表示されます。

> 「スケジュールに予定が自動登録されました。（予定を確認）」

スケジュールへの自動登録に失敗した場合

申請者の「申請内容の詳細」画面に、次のメッセージが表示されます。

> 「スケジュールへの自動登録に失敗しました。」

スケジュールへの自動登録に失敗する主な原因は、次のとおりです。

- スケジュールへの自動登録の設定で、「開始日時」と「終了日時」の項目設定に誤りがある。

- 申請データの「日付」項目に指定されている日時や期間が不正である。
- 申請者が削除された、または削除予定ユーザーに設定されている。
- 申請者がスケジュールの利用を許可されていない。
- スケジュールが使用停止のアプリケーションに設定されている。
- 申請フォームの申請経路に、回覧経路のみ設定されている。
- 申請フォームの経路分岐の設定によって、承認経路が省略され、回覧のみの申請経路で申請データが作成された。

2.13.7. 経路情報の設定

申請フォームには申請経路を設定する必要があります。
あらかじめ作成した共有経路を設定する方法と、新たに専用経路を作成する方法の2通りがあります。

関連ページ

- 共有経路と専用経路の違い(1492ページ)
- 共有経路の適用(1645ページ)
- 専用経路の設定(1646ページ)
- 承認経路の設定（専用経路）(1651ページ)
- 回覧経路の設定（専用経路）(1673ページ)
- 経路のプレビュー(1694ページ)


2.13.7.1. 共有経路の適用

申請経路の設定は、作成済みの共有経路を選択する方法と、専用経路を作成する方法の2通りがあります。
ここでは、作成済みの共有経路を選択して経路を設定する方法を説明します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「経路情報」の[共有経路を設定する]をクリックします。**



8. **「経路の選択」画面で、ドロップダウンリストから適用する共有経路を選択します。**



9. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**
10. **プレビュー画面で、申請経路の表示を確認します。**
    詳細は、経路のプレビュー(1694ページ)を参照してください。


2.13.7.2. 専用経路の設定

申請フォームに専用経路を設定します。
経路名や経路コードなど、経路の基本情報を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「経路情報」の[専用経路を設定する]をクリックします。



8. 「専用経路の設定」画面で、必要な項目を設定します。
9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

専用経路の設定項目



項目	説明
経路名	経路名を入力します。
経路コード	経路を識別するための固有のコードです。
経路の説明	専用経路の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「説明をアイコン表示にする」のチェックボックスを選択します。 入力した内容は、ユーザーの「申請の作成（経路の設定）」画面に表示されます。 

2.13.7.3. 専用経路の変更

専用経路の管理者用メモや経路情報を変更します。


管理者用メモを変更する

管理者用メモに、作業履歴やメモを記載します。
管理者用メモは、システム管理画面だけに表示されます。ユーザー画面には表示されません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [経路一覧]をクリックします。
6. 「経路一覧」画面で、「専用経路」タブを選択し、管理者用メモを変更する専用経路の経路名をクリックします。
7. 「経路の詳細」画面で、「管理者用メモ」の[変更する]をクリックします。



8. 「管理者用メモの変更」画面で、作業履歴やメモを入力します。




9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路情報を変更する

専用経路の経路情報を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「専用経路」タブを選択し、経路情報を変更する専用経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「経路情報」の[変更する]をクリックします。**



8. **「専用経路の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、専用経路の設定項目(1647ページ)を参照してください。
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

補足

- 専用経路の経路情報は、その経路を使用している申請フォームの「申請フォームの詳細」画面からも変更できます。

2.13.7.4. 承認経路の設定（専用経路）

申請を承認するための経路ステップを設定します。複数の経路ステップを設定できます。
各経路ステップに応じた承認者をあらかじめ設定することもできます。

経路ステップを追加する

承認経路の経路ステップを追加します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の[追加する]をクリックします。**



8. 「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定します。

9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

承認経路の経路ステップの設定項目



項目	説明
経路種別	経路ステップの承認のスタイルを選択します。 • 承認（全員）： 複数の承認者を設定できます。 設定したすべての処理者が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。 設定した処理者のうち、誰か1人が申請を差し戻すと、その時点で申請は差し戻されます。却下した場合も同様です。 • 承認（誰か1人）： 複数の承認者を設定できます。 設定した処理者のうち、誰か1人が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。
経路ステップ名	経路ステップ名を入力します。
経路ステップコード	JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、経路ステップコードの設定は不要です。 半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。 1つの申請フォームで、経路ステップコードが重複していると、エラーが表示されます。 コードは100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。
経路変更の許可	処理者に経路変更を許可する場合は、「許可する」のチェックボックスを選択します。 経路変更を許可すると、処理者がこの経路ステップで処理する際、同じ経路ステップ内のほかの処理者や、以後の経路ステップの処理者を変更できます。

経路ステップに初期値を設定する

経路ステップに初期値を設定しておくと、申請者の作業を簡略化できます。
組織、ユーザー、またはロールを使って設定します。



初期値を追加する

経路ステップの初期値を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。




9. 「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[追加する]をクリックします。



10. 「初期値の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。
[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

初期値に上長を設定する

経路ステップの初期値にロールを追加した場合、ユーザーが申請する際に、設定したロールを所持するユーザーから申請者の上長のみを表示するように設定できます。
上長として表示されるのは、申請者の「優先する組織」、またはその上位の組織に属しているユーザーです。

上長として表示されるユーザー


経路ステップの初期値に上長を設定した場合、次の条件で、上長として処理者欄に表示されるユーザーが決定されます。

1. 申請者の「優先する組織」に所属し、指定されたロールを所持するユーザー
2. 申請者の「優先する組織」の上位の組織に所属し、指定されたロールを所持するユーザー

1の条件に合致するユーザーが存在する場合、そのユーザーが上長として処理者欄に表示されます。
1の条件に合致するユーザーが存在しない場合、2の条件に合致するユーザーが上長として処理者欄に表示されます。


利用イメージ

営業1課に所属するユーザーが申請データを作成する場合を例に説明します。
申請者の「優先する組織」は、営業1課です。
申請者の上長は、営業部部長と営業1課課長です。営業部部長は「部長」、営業1課課長は「課長」のロールを所持しています。




承認経路の経路ステップ1の初期値に「課長」、経路ステップ2の初期値に「部長」のロールを設定した場合、申請データの作成時に、各ロールに所属するすべてのユーザーが処理者に設定されます。
申請者は、その処理者の中から自分の上長を選択する必要があります。

上長の設定前：



経路ステップ1および経路ステップ2に上長を設定すれば、各経路ステップの処理者に、自分の上長だけが自動的に設定されます。

上長の設定後：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**


5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、上長を設定するロールの[変更]をクリックします。



10. 「上長選択の変更」画面で、「申請者の上長を選択する」のチェックボックスを選択します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

上長を設定すると、「申請フォームの詳細」画面で、ロール名の後ろに「（上長）」と表示されます。



初期値に「（省略）」を設定する

処理者がいないことが想定される経路ステップには、初期値に「（省略）」を設定できます。「（省略）」を設定した経路ステップは、申請データの処理がスキップされます。



補足

- 最終承認の経路ステップは省略できません。初期値に「（省略）」を設定しても、ユーザーの「申請の作成（経路の設定）」画面には反映されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**

7. **「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**

8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[（省略）の設定]をクリックします。**



10. **「（省略）の設定」画面で、[はい]をクリックします。**
    この経路ステップに対して、既に初期値を設定している場合、すべての初期値を削除して「（省略）」が削除されます。

申請者による初期値の変更を許可する

申請データの作成時に、申請者による経路ステップの初期値の変更を許可するかどうかを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**




9. **「初期値の設定」画面で、「初期値変更の許可」の[変更する]をクリックします。**



10. 「初期値変更の許可」画面で、「申請者による初期値の変更を許可する」のチェックボックスを選択します。

許可しない場合は、チェックボックスの選択を外します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

初期値を選択して削除する

経路ステップに設定した初期値を選択して削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、初期値から削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。



10. 「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

初期値をすべて削除する

経路ステップに設定した初期値をすべて削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。

6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[すべて削除]をクリックします。



10. 「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。

経路ステップを変更する

承認経路の経路ステップの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「承認経路」で、変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、承認経路の経路ステップの設定項目を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

経路ステップを順番変更する

承認経路内の経路ステップの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「承認経路」の[順番変更する]をクリックします。**



8. **「経路ステップの順番変更」画面で、経路ステップの順番を変更します。**



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路ステップを削除する

承認経路の経路ステップを削除します。

注意

- 削除した経路ステップは元に戻せません。

1件ずつ経路ステップを削除する

1件ずつ承認経路の経路ステップを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「承認経路」で、削除する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の経路ステップをまとめて削除する

削除する承認経路の経路ステップを選択し、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「承認経路」で、削除する経路ステップのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「経路ステップの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.13.7.5. 回覧経路の設定（専用経路）

申請を回覧するための経路ステップを設定します。複数の経路ステップを設定できます。
各経路ステップに応じた回覧者をあらかじめ設定することもできます。

経路ステップを追加する

回覧経路の経路ステップを追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の[追加する]をクリックします。**



8. 「経路ステップの追加」画面で、必要な項目を設定します。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

回覧経路の経路ステップの設定項目



項目	説明
経路ステップ名	経路ステップ名を入力します。
経路ステップコード	JavaScriptカスタマイズ用項目を識別するための固有のコードです。 JavaScriptカスタマイズを使用しない場合、経路ステップコードの設定は不要です。半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）を使用できます。 1つの申請フォームで、経路ステップコードが重複していると、エラーが表示されます。 コードは100文字まで入力できます。101文字以上入力した場合は、先頭から100文字までが登録されます。
経路変更の許可	処理者に経路変更を許可する場合は、「許可する」のチェックボックスを選択します。 経路変更を許可すると、処理者がこの経路ステップで処理する際、同じ経路ステップ内のほかの処理者や、以後の経路ステップの処理者を変更できます。

経路ステップに初期値を設定する

経路ステップに初期値を設定しておくと、申請者の作業を簡略化できます。

組織、ユーザー、またはロールを使って設定します。



初期値を追加する

経路ステップの初期値を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[追加する]をクリックします。**




10. **「初期値の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

申請者を初期値に設定する場合、ロールから「（申請者本人）」を選択します。

ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

[追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

初期値に上長を設定する

経路ステップの初期値にロールを追加した場合、ユーザーが申請する際に、設定したロールを所持するユーザーから申請者の上長のみを表示するように設定できます。
上長として表示されるのは、申請者の「優先する組織」、またはその上位の組織に属しているユーザーです。

上長として表示されるユーザー


経路ステップの初期値に上長を設定した場合、次の条件で、上長として処理者欄に表示されるユーザーが決定されます。

1. 申請者の「優先する組織」に所属し、指定されたロールを所持するユーザー
2. 申請者の「優先する組織」の上位の組織に所属し、指定されたロールを所持するユーザー

1の条件に合致するユーザーが存在する場合、そのユーザーが上長として処理者欄に表示されます。
1の条件に合致するユーザーが存在しない場合、2の条件に合致するユーザーが上長として処理者欄に表示されます。


利用イメージ

営業1課に所属するユーザーが申請データを作成する場合を例に説明します。
申請者の「優先する組織」は、営業1課です。
申請者の上長は、営業部部長と営業1課課長です。営業部部長は「部長」、営業1課課長は「課長」のロールを所持しています。




回覧経路の経路ステップ1の初期値に「課長」、経路ステップ2の初期値に「部長」のロールを設定した場合、申請データの作成時に、各ロールに所属するすべてのユーザーが処理者に設定されます。
申請者は、その処理者の中から自分の上長を選択する必要があります。

上長の設定前：



経路ステップ1および経路ステップ2に上長を設定すれば、各経路ステップの処理者に、自分の上長だけが自動的に設定されます。

上長の設定後：



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**


5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。



9. 「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、上長を設定するロールの[変更]をクリックします。



10. 「上長選択の変更」画面で、「申請者の上長を選択する」のチェックボックスを選択します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

上長を設定すると、「申請フォームの詳細」画面で、ロール名の後ろに「（上長）」と表示されます。



初期値に「（省略）」を設定する

処理者がいないことが想定される経路ステップには、初期値に「（省略）」を設定できます。

「（省略）」を設定した経路ステップは、申請データの処理がスキップされます。



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[（省略）の設定]をクリックします。**



10. **「（省略）の設定」画面で、[はい]をクリックします。**
    この経路ステップに対して、既に初期値を設定している場合、すべての初期値を削除して「（省略）」が削除されます。

申請者による初期値の変更を許可する

申請データの作成時に、申請者による経路ステップの初期値の変更を許可するかどうかを設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
8. 「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。




9. 「初期値の設定」画面で、「初期値変更の許可」の[変更する]をクリックします。



10. 「初期値変更の許可」画面で、「申請者による初期値の変更を許可する」のチェックボックスを選択します。

許可しない場合は、チェックボックスの選択を外します。



11. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

初期値を選択して削除する

経路ステップに設定した初期値を選択して削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**

7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面の「初期値一覧」で、初期値から削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。**



10. **「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

初期値をすべて削除する

経路ステップに設定した初期値をすべて削除します。

注意

- 削除した初期値は元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[初期値を設定する]をクリックします。**



9. **「初期値の設定」画面で、「初期値一覧」の[すべて削除]をクリックします。**



10. **「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

経路ステップを変更する

回覧経路の経路ステップの設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「回覧経路」で、変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、回覧経路の経路ステップの設定項目を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

経路ステップを順番変更する

回覧経路内の経路ステップの順番を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「回覧経路」の[順番変更する]をクリックします。**



8. 「経路ステップの順番変更」画面で、経路ステップの順番を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路ステップを削除する

回覧経路の経路ステップを削除します。

注意

- 削除した経路ステップは元に戻せません。

1件ずつ経路ステップを削除する

1件ずつ回覧経路の経路ステップを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「回覧経路」で、削除する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。**
8. **「経路ステップの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「経路ステップの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の経路ステップをまとめて削除する

削除する回覧経路の経路ステップを選択し、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「回覧経路」で、削除する経路ステップのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「経路ステップの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**


2.13.7.6. 専用経路の共有

専用経路を共有し、共有経路に変更します。
共有経路から専用経路には変更できません。また、一度共有経路に変更すると、専用経路には戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、経路を共有する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「経路情報」の[この経路を共有する]をクリックします。**



8. **「経路の共有」画面で、[はい]をクリックします。**

補足

- 経路一覧の「経路の詳細」画面から、専用経路を共有経路に変更することもできます。

2.13.7.7. 経路のプレビュー

申請経路の表示をプレビュー画面で確認します。ただし、経路分岐条件は、プレビュー画面に反映されません。
経路ステップに初期値を設定している場合、ユーザーごとに各経路ステップの処理者の表示を確認できます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、表示を確認する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「経路情報」の[経路のプレビュー]をクリックします。



8. 「申請経路のプレビュー（ユーザー一覧）」画面で、表示を確認するユーザーを選択します。

新しいタブまたはウィンドウで、プレビュー画面が表示されます。




9. **「申請経路のプレビュー」画面で、経路の表示を確認します。**
   経路ステップに初期値を設定している場合は、各経路ステップで設定した初期値のユーザーが表示されます。
   プレビュー画面では、[追加]や[キャンセルする]などのボタンは使用できません。

2.13.7.8. 専用経路を使用している申請フォームの参照

専用経路を使用している申請フォームを参照します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「専用経路」タブを選択し、専用経路の経路名をクリックします。**
7. **「経路の詳細」画面で、「経路情報」の[使用している申請フォームを参照する]をクリックします。**



8. **「申請フォームの一覧」画面で、経路を使用している申請フォームを確認します。**

2.13.8. 経路分岐の設定

経路分岐に関する設定を説明します。

経路分岐とは

申請者が申請フォームの特定の項目に入力した値に応じて、設定された経路の一部の経路ステップを省略し、経路を分岐できる機能です。

経路分岐の設定の流れ

経路分岐の設定を開始する前に、次の内容を整理しメモとして書き出しておくと、スムーズに作業できます。

- どのような条件で経路を分岐するか
- 分岐した場合に必要な承認者や回覧者は誰か
- 分岐した場合、どのような処理フローが最適か

- 経路分岐の条件に使う項目が申請フォームに設定されているか

すでに上記の内容を準備している場合は、Step 4からスタートしてください。

Steps:

Step 1 経路分岐を設定する申請フォームを決定します。

Step 2 経路分岐の条件とする項目（分岐項目）を決定します。

Step 3 どのような条件で経路を分岐するかを整理します。

Step 4 申請経路に分岐項目を設定します。

Step 5 経路の分岐条件と、分岐した経路で使用する経路ステップを設定します。

Step 6 申請フォームをユーザーに公開します。

Step 1 **経路分岐を設定する申請フォームを決定します。**



Step 2 **経路分岐の条件とする項目（分岐項目）を決定します。**

分岐項目に設定できる項目タイプ(1702ページ)かどうかを確認します。



Step 3 **どのような条件で経路を分岐するかを整理します。**

例：

- 金額が2万円未満の場合、課長と部長の承認を省略する

	経路種別	経路ステップ
	承認（全員）	課長
	承認（全員）	部長
	回覧	経理担当者
	回覧	関係者
	回覧	申請者本人

- 金額が2万円以上5万円未満の場合、部長の承認を省略する

	経路種別	経路ステップ
➡	承認（全員）	課長
	承認（全員）	部長
	回覧	経理担当者
	回覧	関係者
	回覧	申請者本人

- 金額が5万円以上の場合、関係者の回覧を省略する

	経路種別	経路ステップ
➡	承認（全員）	課長
	承認（全員）	部長
	回覧	経理担当者
	回覧	関係者
	回覧	申請者本人

Step 4 **申請経路に分岐項目を設定します。**

詳細は、経路分岐情報の設定(1702ページ)を参照してください。

経路の分岐情報

設定する　削除する

項目タイプ	数値
分岐項目名	金額

Step 5 **経路の分岐条件と、分岐した経路で使用する経路ステップを設定します。**

詳細は、経路分岐条件の設定(1705ページ)を参照してください。


経路分岐条件一覧

追加する　順番変更する

	分岐名	分岐条件	条件適用後の経路
☐	2万円未満	金額が次より小さい「20000」	経理担当者＞関係者＞申請者本人
☐	2万円以上5万円未満	金額が次以下「49999」	課長＞経理担当者＞関係者＞申請者本人
☐	5万円以上	金額が次以上「50000」	課長＞部長＞経理担当者＞申請者本人

Step 6 **申請フォームをユーザーに公開します。**

詳細は、申請フォームの有効化(1588ページ)を参照してください。
経路分岐条件は、プレビュー画面に反映されません。実際の申請フォームを使って申請データを作成し、申請データの内容に応じて、経路が分岐して表示されることを確認します。
問題なければ、ユーザーに、申請フォームが使用可能になったことを連絡します。

関連ページ

- 経路分岐情報の設定(1702ページ)
- 経路分岐条件の設定(1705ページ)

2.13.8.1. 経路分岐情報の設定

申請フォームの項目の中から、経路分岐の条件とする項目（分岐項目）を設定します。
申請フォームに、分岐項目に設定できる項目が設定されている必要があります。

分岐項目に設定できる項目タイプ

- メニュー
- ラジオボタン
- チェックボックス
- 数値：
  承認者に編集権限が付与された「数値」項目は、分岐項目に設定できません。
- 自動計算：
  承認者に編集権限が付与された「数値」項目を使用している「自動計算」項目は、分岐項目に設定できません。

「数値」項目のアクセス権を確認する場合は、項目のアクセス権の設定(1634ページ)を参照してください。

注意

- 動作確認が完了するまで、ユーザーが利用できないように、申請フォームを無効にする(1590ページ)ことを推奨します。

補足


- 分岐項目に設定できる項目は1つだけです。複数の分岐項目を組み合わせた経路分岐は設定できません。
- 経路分岐情報の設定は、ほかの申請フォームと共有できません。共有経路を適用している場合も、申請フォームごとに経路分岐を設定する必要があります。

- 設定した経路分岐情報は、あとから変更できません。分岐項目を変更する場合は、いったん削除してから、新たに経路分岐情報を設定してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、経路分岐情報を設定する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「経路の分岐情報」の[設定する]をクリックします。**



8. **「経路分岐情報の設定」画面で、経路分岐の条件とする項目を設定します。**
   - 項目タイプ：
     経路分岐の条件とする項目の、項目タイプを選択します。
   - 分岐項目：
     選択した項目タイプを使用している項目の項目名が表示されます。経路分岐の条件とする項目を選択します。



9. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。

経路分岐情報を削除する

経路分岐情報を削除します。

経路分岐情報を削除すると、設定した分岐条件もすべて削除されます。

注意

- 削除した経路分岐情報は元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [ワークフロー]をクリックします。

5. [申請フォームの一覧]をクリックします。

6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、経路分岐情報を削除する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「経路の分岐情報」の[削除する]をクリックします。**



8. **「申請経路分岐情報の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.13.8.2. 経路分岐条件の設定

分岐項目による分岐の条件と、経路ステップを設定します。

経路分岐条件を追加する

経路を分岐する条件と、その分岐の内容を設定します。
設定した経路分岐条件は、「経路分岐条件一覧」の上から順に適用されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。
7. 「申請フォームの詳細」画面で、「経路分岐条件一覧」の[追加する]をクリックします。



8. 「申請経路ステップの分岐条件の追加」画面で、「経路分岐名」項目を入力します。

   経路分岐名は必ず設定します。




9. 「分岐条件」項目を設定します。

   分岐条件は、項目タイプによって異なります。


   - メニュー：

     申請者がメニューで選択した選択肢と、ここで設定した選択肢との比較で分岐条件を設定します。



- 数値、または自動計算：

  申請者が入力した値、または申請フォーム上で計算された値と、ここで入力した値との比較で分岐条件を設定します。




- ラジオボタン：

  申請者がラジオボタンで選択した選択肢と、ここで設定した選択肢との比較で分岐条件を設定します。



- チェックボックス：

  申請者がチェックボックスを選択したかどうかで分岐条件を設定します。



10. 「経路」項目で、「分岐条件」に設定した条件を満たす場合に省略する経路ステップのチェックボックスの選択を外します。




11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

- 金額に応じて経路を分岐する場合の設定例：



- 所属組織に応じて経路を分岐する場合の設定例：




経路分岐条件を変更する

経路分岐条件の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「経路分岐条件一覧」で、変更する経路分岐条件の分岐名をクリックします。**
8. **「申請経路ステップの分岐条件の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「申請経路ステップの分岐条件の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

経路分岐条件を順番変更する

経路分岐条件の順番を変更します。
経路分岐条件は、「経路分岐条件一覧」の上から順に適用されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面で、「経路分岐条件一覧」の[順番変更する]をクリックします。**



8. **「申請経路ステップの分岐条件の順番変更」画面で、経路分岐条件の順番を変更します。**



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路分岐条件を削除する

経路分岐条件を削除します。

注意

- 削除した経路分岐条件は元に戻せません。


1件ずつ経路分岐条件を削除する

1件ずつ経路分岐条件を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「経路分岐条件一覧」で、削除する経路分岐条件の分岐名をクリックします。**
8. **「申請経路ステップの分岐条件の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「申請経路ステップの分岐条件の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の経路分岐条件をまとめて削除する


削除する経路分岐条件を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
6. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
7. **「申請フォームの詳細」画面の「経路分岐条件一覧」で、削除する経路分岐条件のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「申請経路ステップの分岐条件の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.13.9. 申請データの管理

システム管理者および運用管理者は、ユーザーが提出した申請データの閲覧、経路変更、および削除ができます。

関連ページ

- 申請データの閲覧(1714ページ)
- 申請データの印刷(1717ページ)
- 経路ステップの変更(1719ページ)
- 申請データの削除(1723ページ)

2.13.9.1. 申請データの閲覧


ユーザーが作成した申請データを閲覧できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの管理]をクリックします。**
6. **「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。**
   選択した申請フォームを使用している申請データの一覧に、申請の進行状況が表示されます。



必要に応じて、申請の状況で絞り込んで、目的の申請データを表示します。



7. 閲覧する申請データの標題をクリックします。

状況に表示されるステータス

申請データは、申請者や処理者の処理によって「状況」が変化します。
「状況」に表示されるステータスは、次のとおりです。

- **下書き**：
  申請者が申請データを下書きとして保存している状態です。
  申請データを提出すると、状況が「進行中」に変わります。
  申請者が申請を取り戻した場合、申請データの状況が「進行中」から「下書き」に変わります。
  申請者が下書きを削除しても、状況は「下書き」のままです。
- **進行中**：
  承認経路が設定されている場合に、最終承認者が申請を処理するまでの状態です。
  回覧経路だけが設定されている場合、最終回覧者が処理するまで、状況は「進行中」になります。
  承認者が申請を差し戻しても、状況は「進行中」のままです。
- **承認**：
  承認経路と回覧経路が設定されている場合に、最終承認者が申請を承認した状態です。
  回覧が終了するまで、状況は「承認」になります。
- **却下**：
  承認経路が設定されている場合に、承認者が申請を却下した状態です。
  申請が却下されると、申請データの処理は終了し、あとに続く経路ステップの処理者には申請データが通知されません。
- **取消**：
  承認経路が設定されている場合に、最終承認者が処理する前に申請者が申請を取り消した状態です。
  回覧経路だけが設定されている場合、最終回覧者が処理する前に申請者が申請を取り消すと、状況は「取消」になります。
- **完了**：
  経路ステップのすべての処理が終わり、申請が完了した状態です。

申請フォームが削除されている場合

申請フォームがすでに削除されていて、その申請フォームを使用した申請データが存在する場合、申請フォーム名のあとに[削除]と表示されます。



申請フォームを無効にしている場合

申請フォームが無効で、現在ユーザーに公開されていない場合、申請フォーム名のあとに[無効]と表示されます。



2.13.9.2. 申請データの印刷

印刷用画面を表示して、申請データを印刷します。
ファイルが添付されている場合は、ファイル名が印刷されます。項目の設定で「イメージを本文と一緒に表示する」を有効にしている場合は、印刷用画面に表示されている画像も印刷されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請データの管理]をクリックします。
6. 「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。
7. 印刷する申請データの標題をクリックします。
8. 「申請データの詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



9. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定し、[印刷する]をクリックします。
   - 文字サイズ：
     印刷時の文字サイズを8pt～20ptから選択します。
   - 各項目の横幅：
     項目の横幅をそろえる場合にチェックボックスを選択します。
   - ロケール：
     選択したロケールの言語やタイムゾーンなどを適用します。



10. **Webブラウザーの印刷機能を使用して印刷します。**

2.13.9.3. 経路ステップの変更

進行中の申請データの経路ステップの処理者を変更します。

ワークフローの一般設定(1445ページ)で、システム管理者や運用管理者による経路変更が許可されていない場合は、処理者を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請データの管理]をクリックします。
6. 「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。
7. 経路ステップの処理者を変更する申請データの標題をクリックします。
8. 「申請データの詳細」画面で、処理者を変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。
9. 「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



10. 「経路ステップの変更」画面で、処理者を変更します。
    必要に応じて、「コメント」項目に処理者を変更した理由などを記入します。



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

経路変更履歴を確認する

経路ステップの処理者を変更したユーザーや、変更内容を一覧で確認できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請データの管理]をクリックします。
6. 「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。
7. 経路変更履歴を確認する申請データの標題をクリックします。
8. 「申請データの詳細」画面で、「進行状況」の[経路変更履歴]をクリックします。



9. 「経路変更履歴」画面で、経路の変更履歴を確認します。



2.13.9.4. 申請データの削除

申請データを削除します。
申請データを削除すると、ユーザー画面からもその申請データは削除されます。

注意


- 削除した申請データは元に戻せません。

1件ずつ申請データを削除する

1件ずつ申請データを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの管理]をクリックします。**
6. **「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。**
7. **削除する申請データの標題をクリックします。**
8. **「申請データの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「申請データの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の申請データをまとめて削除する

削除する申請データを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの管理]をクリックします。**
6. **「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。**
7. **削除する申請データのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「申請データの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

申請フォームの全データを削除する

同じ申請フォームを使用しているすべての申請データを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [申請データの管理]をクリックします。
6. 「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択します。
7. [申請フォームの全データを削除する]をクリックします。



8. 「申請フォームの全申請データの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.13.10. ファイルを使ったデータ管理

申請フォームや申請データのデータ管理に利用できるファイルの種類や、データの出入力の手順などを説明します。

関連ページ

- CSVファイルを作成する場合の注意点(2079ページ)
- ワークフローのCSVファイルのフォーマット(2183ページ)

2.13.10.1. CSVファイルでのワークフローの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

ワークフローのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- カテゴリー
- カテゴリー名
- アクセス権
- 運用管理権限
- 代理申請者
- 代理承認者

CSVファイルから読み込む

ワークフローのデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、ワークフロー(2183ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ワークフロー]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII

- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

• 先頭行をスキップする：
先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

CSVファイルに書き出す

ワークフローのデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [ワークフロー]をクリックします。

5. [CSVファイルへの書き出し]をクリックします。

6. 「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。

7. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語
  カテゴリー名を書き出す場合に表示される項目です。
  カテゴリー名が、選択した言語でCSVファイルに書き出されます。
  言語は複数選択できます。選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.13.10.2. XMLファイルでの共有経路の管理

共有経路をXMLファイルで管理します。

補足

- XMLファイルは編集せず、データのバックアップやリストアのためだけに使用することを推奨します。

XMLファイルから読み込む

XMLファイルから共有経路を読み込みます。
共有経路一覧の既存のデータと読み込むデータの経路コードが一致する場合、読み込むデータで既存のデータが上書きされます。
XMLファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

制限事項

既存の共有経路を上書きする場合、上書きした共有経路を使用している申請フォームには、次の制限があります。
XMLファイルから共有経路を読み込んだあと、再度設定してください。

- 経路分岐で設定した分岐条件：
  すべての経路ステップのチェックボックスが選択された状態になり、省略していた経路が、元の経路の状態で読み込まれます。
- 項目のアクセス権：
  経路ステップごとのアクセス権は、すべての経路に対して閲覧のみ許可された状態で読み込まれます。申請者のアクセス権の設定は、正常に読み込まれます。

操作手順：

1. **データを読み込むためのXMLファイルを準備します。**
   読み込むXMLファイルは、Garoonから書き出したものを使用してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**

4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**


5. **[ワークフロー]をクリックします。**

6. **[経路一覧]をクリックします。**

7. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、[XMLファイルから読み込む]をクリックします。**



8. **「共有経路の読み込み」画面で、読み込むファイルを選択し、[読み込む]をクリックします。**



XMLファイルに書き出す

XMLファイルに共有経路を書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[経路一覧]をクリックします。**
6. **「経路一覧」画面で、「共有経路」タブを選択し、[XMLファイルへ書き出す]をクリックします。**



7. **「共有経路の書き出し」画面で、[書き出す]をクリックします。**
8. **Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**

2.13.10.3. XMLファイルでの申請フォームの管理

申請フォームをXMLファイルで管理します。

補足

- XMLファイルは編集せず、データのバックアップやリストアのためだけに使用することを推奨します。

XMLファイルから読み込む

カテゴリーにXMLファイルから申請フォームを読み込みます。
同じカテゴリー内の既存のデータと読み込むデータの申請フォームコードが一致する場合、読み込むデータで既存のデータが上書きされます。
XMLファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

制限事項

共有経路を使用した申請フォームをXMLファイルから読み込む場合、次の制限があります。

- 経路分岐で設定した分岐条件：
  すべての経路ステップのチェックボックスが選択された状態になり、省略していた経路が、元の経路の状態で読み込まれます。

補足

- 次の場合はエラーが発生します。
  - ほかのカテゴリー内の既存のデータと読み込むデータの申請フォームコードが一致する。

- XMLファイル内の申請フォームデータで使用されている共有経路が、Garoonに存在しない。
- アクセス権と経路分岐の両方の設定が、「数値」または「自動計算」項目に設定されている。

• 項目、JavaScriptsカスタマイズ用項目、および経路ステップの各コードについて

- コードが設定されていないXMLファイルを読み込むと、該当するコードは空欄に設定されます。
- コードは100文字まで読み込まれます。コードが101文字以上である場合は、先頭から100文字までが読み込まれます。
- XMLファイル内でコードが重複していると、エラーが発生します。
- コードに、半角英数字、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）以外の文字が設定されていると、エラーが発生します。

操作手順：


1. **データを読み込むためのXMLファイルを準備します。**
   読み込むXMLファイルは、Garoonから書き出したものを使用してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[ワークフロー]をクリックします。**
6. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
7. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[XMLファイルから読み込む]をクリックします。**



8. **「申請フォームの読み込み」画面で、読み込むファイルを選択し、[読み込む]をクリックします。**



XMLファイルに書き出す

カテゴリー内の申請フォームをXMLファイルに書き出します。

カテゴリー内の全申請フォームのデータが、1ファイルにまとめて書き出されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**

5. [申請フォームの一覧]をクリックします。
6. 「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[XMLファイルへ書き出す]をクリックします。



7. 「申請フォームの書き出し」画面で、[書き出す]をクリックします。
8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.13.10.4. CSVファイルでの申請データの書き出し

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

申請フォームごとに、申請データをCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保存できます。
申請データをCSVファイルから読み込むことはできません。

注意

- 申請フォームから削除した項目は、CSVファイルに出力されません。

補足

- 書き出す項目に「経路」を選択し、かつ、先頭行に項目名を書き出す場合、「経路1」に関する項目名が書き出されるのは、最初の経路ステップに設定された一人目の処理者の列だけです。それ以外の経路ステップや二人目以降の処理者には、項目名が書き出されません。
- 項目を追加する前に申請されたデータをCSVファイルに書き出すと、追加された項目は空欄で出力されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[申請データの管理]をクリックします。**
6. **「申請データの管理」画面で、カテゴリーを選択し、申請フォームを選択して、[CSVファイルへ書き出す]をクリックします。**



7. 「申請データの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 番号：

  申請番号で絞り込む場合に入力します。

- 標題：

  標題で絞り込む場合に入力します。

- 申請者：

  申請者で絞り込む場合に入力します。

  絞り込むには、ワークフローを申請した時点の「申請者」を入力してください。

  CSVファイルには、ファイルを出力した時点の申請者名が書き出されます。

- 状況：

  状況で絞り込む場合に、必要に応じてチェックボックスの選択を外します。

- 申請日（期間）：

  申請日または申請期間を絞り込みます。

- 項目：

  CSVファイルに書き出す申請フォームの項目を選択します。

  「選択可能な項目」から書き出す項目を選択し、[追加]をクリックします。

  削除する場合は、「書き出す項目」から削除する項目を選択し、[削除]をクリックします。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.13.10.5. CSVファイルでの申請データの自動書き出し

申請データの自動書き出しを設定すると、最終承認後の申請データが、1件ずつ自動的にCSVファイルに書き出されます。

次の環境でGaroonをインストールした場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー
  - Windows環境：C:\Program Files\cybozu
  - Linux環境：/usr/local/cybozu/

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **「一般設定」で、自動書き出し時の文字コードを設定します。**
   詳細は、自動書き出し時の文字コードを設定する(1454ページ)方法を参照してください。

6. **[申請フォームの一覧]をクリックします。**
7. **「申請フォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、申請データの自動書き出しを設定する申請フォームの申請フォーム名をクリックします。**
8. **CSVファイルに書き出す項目を設定します。**

   1. 「申請フォームの詳細」画面の「申請フォームの項目一覧」で、書き出す項目の項目名をクリックします。
   2. 「項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

   3. 「項目の変更」画面で、「項目の条件」の「書き出す項目にする」のチェックボックスを選択します。



4. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

9. 「申請フォームの詳細」画面で、「申請フォーム情報」の[変更する]をクリックします。




10. 「申請フォームの変更」画面の「申請データの自動書き出し」項目で、「自動的に書き出す」のチェックボックスを選択し、次の項目を設定します。

- 申請者のログイン名を書き出す：

  CSVファイルに申請者のログイン名を書き出すかどうかを設定します。

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定します。
- 申請データを書き出すディレクトリー名：
  ディレクトリー名には、半角英数字、「-」（ハイフン）、および「_」（アンダーバー）を使用できます。
  たとえば、ディレクトリー名が「auto_export」の場合のCSVファイルの保存先は、次のとおりです。
  - Windows環境：
    C:\Program Files\cybozu\mysql-5.0\files\cbgrn\workflow\auto_export\
  - Linux環境：
    /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/cbgrn/workflow/auto_export/



11. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

補足


- CSVファイルのファイル名には、内部IDが自動的に設定されます。システム管理者がファイル名を指定することはできません。

2.14. マルチレポート

「マルチレポート」は、議事録や報告書など、業務に必要なレポートを共有するアプリケーションです。
システム管理者やアプリケーション管理者は、レポートフォームの管理やアクセス権の設定ができます。

リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。
コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。



マルチレポートでリアクション機能の使用を開始、または停止する際は次の2つの設定を行います。

- リアクション機能の利用を許可する：
  詳細は、アプリケーションの使用(248ページ)を参照してください。
- マルチレポートでリアクション機能の利用を許可する：
  詳細は、リアクションの一般設定(1918ページ)を参照してください。

「いいね！」の表記を変更したい場合は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。

関連ページ

- マルチレポートの一般設定(1745ページ)
- カテゴリーの設定(1748ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)
- レポートフォームの設定(1773ページ)
- レポートフォームの項目の設定(1795ページ)
- レポートフォームの有効化(1792ページ)


2.14.1. マルチレポートの一般設定

マルチレポートの一般設定では、レポートのコメントで使用できる機能やレポートの公開先の初期値など、マルチレポートの基本的な機能を設定します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**

6. 「一般設定」画面で、「コメント書き込み許可の初期状態」項目を設定します。




「レポートフォームの追加」画面の「コメントの書き込み」項目の初期値を設定する項目です。
実際のレポートにコメントを書き込めるようにするかどうかは、レポートフォームを追加する際に設定します。




7. 「書式編集機能の使用許可」項目を設定します。

レポートフォームの項目やコメントで、書式編集機能の使用を許可するかどうかを設定します。
詳細は、書式編集の操作を参照してください。



8. 「コメントのアンカー機能の使用許可」項目を設定します。

コメントのアンカー機能の使用を許可するかどうかを設定します。



9. 「公開方法の初期設定」項目を設定します。



「レポートの作成」画面の「公開方法」項目の初期値を、次のどちらにするかを設定する項目です。

- 公開
- 非公開（参加者と通知先のユーザーのみ）

実際のレポートの公開方法は、レポートを作成する際に設定します。



10. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.14.2. カテゴリーの管理

レポートフォームを分類するためのカテゴリーの設定方法を説明します。
カテゴリーごとに、アクセス権や運用管理者を設定できます。

関連ページ

- カテゴリーを追加する(1749ページ)
- カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)
- カテゴリーの運用管理権限の設定(1766ページ)

2.14.2.1. カテゴリーの設定

レポートフォームを分類するカテゴリーを設定します。
次のカテゴリーは、あらかじめ設定されています。変更、移動、および削除できません。

- （ルート）：
  「（ルート）」を最上位のカテゴリーとして、システム管理者が作成したカテゴリーが表示されます。
- （未分類）：
  システム管理者が作成したカテゴリーに分類されないレポートフォームを保存するカテゴリーです。

カテゴリーは、ユーザーの「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面に表示されます。



カテゴリーを追加する

カテゴリーを追加します。カテゴリーは階層化できます。
「(未分類)」には、カテゴリーを追加できません。

補足


- サブカテゴリーを追加する場合、サブカテゴリーに親カテゴリーのアクセス権は適用されません。アクセス権は、カテゴリーごとに設定する必要があります。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)を参照してください。

操作手順:

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、[カテゴリーを追加する]をクリックします。**
   サブカテゴリーを追加する場合は、親カテゴリーを選択したあと、[カテゴリーを追加する]をクリックします。



7. **「カテゴリーの追加」画面で、「タイトル」項目にカテゴリー名を入力します。**
   標準のカテゴリー名は必ず設定します。
   [言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でカテゴリー名を設定できます。
   ユーザーが設定している言語のカテゴリー名を設定していない場合、標準のカテゴリー名が表示されます。
   設定できる言語は、次のとおりです。


   - 日本語
   - English
   - 中文（简体）
   - 中文（繁體）
     繁体字で表示されます。




8. 「カテゴリーコード」項目を入力します。

カテゴリーコードは必ず設定します。


カテゴリーを識別するための固有のコードです。



9. 必要に応じて、「メモ」項目にカテゴリーの説明を入力します。



入力した内容は、ユーザー画面に表示されます。



10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

カテゴリーを変更する


カテゴリーの設定内容を変更します。
「（ルート）」および「（未分類）」は、設定内容を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「カテゴリーの変更」画面で、必要な項目を設定します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを移動する

カテゴリーを移動します。
カテゴリーを移動すると、カテゴリー内のレポートフォームやサブカテゴリーもあわせて移動されます。
「（ルート）」および「（未分類）」は移動できません。

補足

- 移動先の親カテゴリーにアクセス権が設定されていると、ユーザーによっては、移動したカテゴリー内のレポートフォームを使えなくなる場合があります。移動先の親カテゴリーのアクセス権を確認してからカテゴリーを移動してください。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)を参照してください。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、移動するカテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**




7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。**



8. **「カテゴリーの移動」画面で、移動先の親カテゴリーを選択します。**

   キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

   カテゴリー名をクリックすると、クリックしたカテゴリーに移動します。



9. **設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。**

サブカテゴリーを順番変更する

サブカテゴリーの表示順を変更します。

「（ルート）」および「（未分類）」は、表示順を変更できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、サブカテゴリーの表示順を変更するカテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[サブカテゴリーを順番変更する]をクリックします。**



8. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、サブカテゴリーの表示順を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

カテゴリーを削除する

カテゴリーを削除します。

カテゴリーを削除すると、サブカテゴリーもあわせて削除されます。削除したカテゴリーおよびサブカテゴリー内のレポートフォームは、「（未分類）」に移動されます。

「（ルート）」および「（未分類）」は削除できません。

注意

- 削除したカテゴリーは元に戻せません。

補足

- サブカテゴリーの階層が15個以上ある場合、親カテゴリーを削除できません。
- 運用管理者は、自分に運用管理権限がないカテゴリーを削除できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. **「カテゴリーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. 「カテゴリーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.14.2.2. カテゴリーのアクセス権の設定

カテゴリーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、次の権限を設定します。

- 閲覧権限

「（未分類）」には、アクセス権を設定できません。

マルチレポートの権限は、セキュリティモデルによって異なります。
初期設定は、「REVOKE（制限の対象を選択する）」に設定されています。すべてのユーザーに、全カテゴリーに対して次の操作が許可されています。

- カテゴリー内のレポートフォームの使用
- カテゴリーの絞込の使用
- カテゴリー内のレポートフォームを使用して作成されたレポートの閲覧

アクセス権の考えかたについては、ユーザーの権限(59ページ)および優先されるアクセス権(64ページ)を参照してください。

アクセス権を設定する

カテゴリーごとに、アクセス権を設定します。
セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の状態で、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

注意

- セキュリティモデルを変更すると、変更前に設定していたアクセス権が初期化されます。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」になっていることを確認します。**

   セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合は、[変更]をクリックして、「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更します。詳細は、セキュリティモデルを変更する(61ページ)方法を参照してください。




8. **「アクセス権一覧」の[追加する]をクリックします。**



9. **「アクセス権の追加」画面で、組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

アクセス権を削除する

ユーザーや組織に付与されたアクセス権を削除します。
アクセス権を削除した場合、セキュリティモデルによって、ユーザーが行える操作が次のように変わります。

- セキュリティモデルが「GRANT（許可の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、許可されていた操作ができなくなります。
- セキュリティモデルが「REVOKE（制限の対象を選択する）」の場合：
  アクセス権を削除されたユーザーや、組織またはロールに所属するユーザーは、制限されていた操作ができるようになります。

アクセス権を選択して削除する

アクセス権を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、アクセス権を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「アクセス権の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

アクセス権をすべて削除する

アクセス権をすべて削除します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[アクセス権の設定]をクリックします。**
6. **「アクセス権の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「アクセス権の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. 「全アクセス権の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.14.2.3. カテゴリーの運用管理権限の設定

カテゴリーに対して、組織、ユーザー、またはロール単位で、運用管理者を設定します。
運用管理者は、権限を付与されたカテゴリーと、サブカテゴリー内のレポートやレポートフォームを管理できます。
ただし、運用管理者が管理できるのは、システム管理者からアクセス権を付与されたカテゴリーのみです。

ユーザー画面の[オプション]から操作します。[オプション]に表示されるメニューは、次のとおりです。

- レポートの管理：
  詳細は、レポートの管理(1841ページ)を参照してください。
- レポートフォームの管理：
  詳細は、レポートフォームの設定(1773ページ)を参照してください。
  運用管理権限がないカテゴリー内のレポートフォームも閲覧できます。
- アクセス権の設定：
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)を参照してください。
- 絞込の設定：
  詳細は、レポートの絞込の設定(1826ページ)を参照してください。



運用管理権限を追加する

カテゴリーごとに、運用管理権限を付与します。
「（未分類）」には、運用管理権限を付与できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**




7. **「運用管理権限の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「運用管理権限の追加」画面で、運用管理権限を付与する組織、ユーザー、またはロールを選択し、[追加]をクリックします。**

   ロールを選択するには、「ロール」タブに表示を切り替えます。

   [追加]をクリックしたあとにタブを切り替えると、切り替える前に選択した組織、ユーザー、またはロールの選択が解除されます。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

運用管理権限を削除する

ユーザーや組織に付与された運用管理権限を削除します。

運用管理権限を選択して削除する

運用管理権限を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[運用管理権限の設定]をクリックします。**
6. **「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **「運用管理権限の一覧」画面で、運用管理権限を削除する組織、ユーザー、またはロールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. 「運用管理権限の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

運用管理権限をすべて削除する

運用管理権限をすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [運用管理権限の設定]をクリックします。

6. 「運用管理権限の設定」画面で、カテゴリーを選択し、[設定する]をクリックします。



7. 「運用管理権限の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



8. 「全運用管理権限の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.14.3. レポートフォームの設定

レポートフォームは、レポートの入力フォームです。
レポートフォームごとに、用途に応じた入力項目を設定します。

関連ページ

- カテゴリーの設定(1748ページ)
- レポートフォームの追加(1773ページ)
- 項目の追加(1795ページ)
- レポートフォームのプレビュー(1825ページ)
- レポートフォームの有効化(1792ページ)

2.14.3.1. レポートフォームの追加


カテゴリーにレポートフォームを追加します。
レポートフォーム名や、レポートにコメントを書き込めるようにするかどうかなどを設定します。
「（ルート）」には、レポートフォームを追加できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [レポートフォームの一覧]をクリックします。
6. 「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[レポートフォームを追加する]をクリックします。
   目的のカテゴリーがなければ、カテゴリーを追加します。詳細は、カテゴリーの設定(1748ページ)を参照してください。




7. 「レポートフォームの追加」画面で、必要な項目を設定します。
8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

レポートフォームの設定項目



項目	説明
レポートフォーム名	レポートフォーム名を入力します。
レポートフォームコード	レポートフォームコードを入力します。 レポートフォームを識別するための固有のコードです。
コメントの書き込み	レポートにコメントを書き込めるようにするかどうかを設定します。
使用する入力欄	レポートフォームに次の入力欄を使用するかどうかを設定します。 • 参加者： Garoonの利用ユーザーから、会議に参加したユーザーを設定する場合に使用します。

項目	説明
	 • 相手側の参加者： 共有アドレス帳のアドレスから、会議に参加した顧客を設定する場合に使用します。 
説明	レポートフォームの説明を入力します。 入力した内容は、ユーザーの「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面に表示されます。

項目	説明
	

2.14.3.2. レポートフォームのコピー

既存のレポートフォームをコピーして、同じカテゴリーに新しいレポートフォームを作成します。
コピーして作成したレポートフォームには、コピー元のレポートフォームのレポートフォーム情報や項目も継承されます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**
7. **コピーするレポートフォームのチェックボックスを選択し、[コピーする]をクリックします。**

   作成されたレポートフォームは、レポートフォームの一覧の一番下に表示されます。

   レポートフォーム名の初期値は、「（コピー元のレポートフォーム名）のコピー」です。



8. **必要に応じて、レポートフォーム情報や項目を変更します。**

   詳細は、次のページを参照してください。

   レポートフォームの変更(1779ページ)
   レポートフォームの項目の設定(1795ページ)
   レポートフォームの有効化(1792ページ)

2.14.3.3. レポートフォームの変更

レポートフォームの管理者用メモや基本情報を変更します。

管理者用メモを変更する


管理者用メモに、作業履歴やメモを記載します。
管理者用メモは、システム管理画面だけに表示されます。ユーザー画面には表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、管理者用メモを変更するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「管理者用メモ」の[変更する]をクリックします。**



8. **「管理者用メモの変更」画面で、作業履歴やメモを入力します。**



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

レポートフォーム情報を変更する

レポートフォームの基本情報を変更します。
レポートフォーム情報の変更は、次のレポートに反映されます。作成済みのレポートには反映されません。

- 新規に作成するレポート
- 既存のレポートを再利用して作成するレポート
- レポートフォーム情報の変更後に変更した下書きのレポート

レポートフォームの操作中は、ユーザーが使用できないように、レポートフォームを無効にする(1793ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、基本情報を変更するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォーム情報」の[変更する]をクリックします。**



8. **「レポートフォームの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、レポートフォームの設定項目(1774ページ)を参照してください。

9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

2.14.3.4. レポートフォームの移動

レポートフォームをほかのカテゴリーに移動します。

補足

- 移動先のカテゴリーにアクセス権が設定されていると、ユーザーによっては、移動したレポートフォームを使えなくなる場合があります。移動先のカテゴリーのアクセス権を確認してからレポートフォームを移動してください。
  詳細は、カテゴリーのアクセス権の設定(1759ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、移動するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォーム情報」の[移動する]をクリックします。**



8. 「レポートフォームの移動」画面で、移動先のカテゴリーを選択します。

キーワードを入力し、[カテゴリー検索]をクリックすると、移動先のカテゴリーを検索できます。

カテゴリー名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリーに移動します。



9. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

2.14.3.5. レポートフォームや区切り線の削除

レポートフォームや区切り線を削除します。
レポートフォームを削除しても、作成済みのレポートおよび下書きのレポートは削除されません。ただし、次の機能が使用できなくなります。

- レポートの再利用
- 下書きのレポートの変更
- 下書きのレポートの再利用

削除したレポートフォームを使用しているレポートは、削除する前のカテゴリーに残ります。
「レポートの管理」画面では、削除されたレポートフォーム名の後ろに[削除]と表示されます。



注意

- 削除したレポートフォームは元に戻せません。

1件ずつレポートフォームを削除する

1件ずつレポートフォームを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、削除するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォーム情報」の[削除する]をクリックします。**



8. **「レポートフォームの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のレポートフォームや区切り線をまとめて削除する

カテゴリーごとに、削除するレポートフォームや区切り線を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**
7. **削除するレポートフォームや区切り線のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「レポートフォーム/区切り線の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

カテゴリー内のレポートフォームや区切り線をすべて削除する

カテゴリー内のレポートフォームや区切り線をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**

5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリー内の全レポートフォームを削除する]をクリックします。**



7. **「カテゴリー内の全レポートフォームの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.3.6. レポートフォーム一覧の設定

「レポートフォームの一覧」画面では、カテゴリーごとに区切り線を追加して一覧の表示を整理したり、レポートフォームの表示順を変更したりできます。
区切り線やレポートフォームの表示順は、ユーザーの「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面にも反映されます。




a) ：区切り線

レポートフォームの一覧に区切り線を追加する

レポートフォームの一覧に区切り線を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[区切り線を追加する]をクリックします。**




7. **「区切り線の追加」画面で、[はい]をクリックします。**
   追加した区切り線は、一覧の一番下に表示されます。
   必要に応じて、区切り線の位置を変更します。

レポートフォームの一覧を順番変更する

レポートフォームや区切り線の表示順を変更します。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。**



7. 「カテゴリーの詳細」画面で、[レポートフォーム/区切り線を順番変更する]をクリックします。



8. 「レポートフォーム/区切り線の順番変更」画面で、レポートフォームや区切り線の表示順を変更します。



9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.14.3.7. レポートフォームの有効化

レポートフォームをユーザーが使用できる状態にします。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. [マルチレポート]をクリックします。

5. [レポートフォームの一覧]をクリックします。
6. 「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、有効にするレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。
7. 「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォーム情報」の[有効にする]をクリックします。



8. 「レポートフォームの有効化」画面で、[はい]をクリックします。

レポートフォームを無効にする

レポートフォームを使用停止の状態にします。

無効にしたレポートフォームは、ユーザー画面に表示されません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、無効にするレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォーム情報」の[無効にする]をクリックします。**



8. **「レポートフォームの有効化」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.4. レポートフォームの項目の設定

レポートフォームの項目は、レポートフォーム内の入力欄です。入力タイプを選んで項目を追加していくことで、レポートフォームを作成できます。

関連ページ

- レポートフォームの追加(1773ページ)
- 項目の追加(1795ページ)
- 項目のタイプ(1797ページ)
- レポートフォームのプレビュー(1825ページ)
- レポートフォームの有効化(1792ページ)

2.14.4.1. 項目の追加

レポートフォームに項目を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [レポートフォームの一覧]をクリックします。
6. 「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を追加するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。
7. 「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォームの項目一覧」の[項目を追加する]をクリックします。



8. 「項目の追加」画面の「タイプ」項目で、項目のタイプを選択します。
   選択できるタイプは、次のとおりです。

   - 文字列（1行）
   - 文字列（複数行）
   - メニュー
   - ラジオボタン
   - チェックボックス
   - 数値
   - 日付
   - 時刻
   - ファイル添付

9. **手順8で選択したタイプに応じて、必要な項目を設定します。**
   詳細は、項目のタイプ(1797ページ)を参照してください。

10. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

11. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

2.14.4.2. 項目のタイプ

レポートフォームに設定できる項目のタイプを、入力タイプごとに説明します。
入力タイプによって、設定項目が異なります。

文字列（1行）

文字列（1行）は、1行の文字列を入力する項目です。改行できない入力欄です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
入力幅	半角での文字数を入力します。 入力幅の文字数は目安です。実際の入力幅は、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を入力します。全角の文字と半角の文字の区別はありません。
入力文字制限	入力する文字を全角または半角だけに制限できます。
初期値	

項目	説明
	初期値には、次のどちらかを設定します。 • 直接入力： 文字を入力します。 • ユーザー情報： 次の中から選択します。 ◦ ユーザー:ID GaroonのユーザーIDです。詳細はユーザーIDを確認する(94ページ)を参照してください。 ◦ ユーザー:名前 ◦ ユーザー:ログイン名 ◦ ユーザー:よみ ◦ ユーザー:E-Mail ◦ ユーザー:連絡先 ◦ ユーザー:URL ◦ ユーザー:メモ ◦ ユーザー:役職 ◦ ユーザー:（カスタマイズ項目の項目名） カスタマイズ項目(115ページ)を設定している場合のみ表示されます。

項目	説明
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

文字列（複数行）

文字列（複数行）は、複数行の長い文章を入力する項目です。
改行できる入力欄です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
サイズ	入力欄の桁（幅）と行（高さ）を指定します。 入力欄の桁数と行数は目安です。実際の入力幅と高さは、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
初期値	あらかじめ表示する文字列を設定できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。

項目	説明
	
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

メニュー

メニューは、ドロップダウンリスト形式で表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
メニュー項目	メニュー項目には、次のどちらかを設定します。 • 直接入力： 1行に1つ、項目を入力します。初期値を設定できます。 • 所属する組織： レポートの作成時に、ユーザー情報の所属組織が読み込まれます。初期値は設定できません。
説明	

項目	説明
	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

ラジオボタン

ラジオボタンは、任意の文字列をラジオボタン形式の選択肢として表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
ラジオ項目	1行に1つ、項目を入力します。
初期値	あらかじめ選択されるメニューを設定できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。

項目	説明
	
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

チェックボックス

チェックボックスは、設定する項目名をチェックボックス形式の選択肢として表示する項目です。



設定項目は、次のとおりです。




項目	説明
項目名	項目名を入力します。
初期値	「初期値」を選択すると、ユーザー画面に、チェックボックスが選択された状態で表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。

項目	説明
	

数値

数値は、数字を入力する項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
入力値制限	入力を制限する場合は、「制限あり」を選択し、最大値と最小値を設定します。
初期値	あらかじめ表示する数値を設定できます。
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0～10桁で設定します。
マイナス値の表示方法	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 • -1234 • ▲1234 • △1234
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
表示	次の表示方法を選択できます。 • 右寄せで表示 • 桁区切りを表示
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。

項目	説明
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

日付

日付は、日付カレンダーで日付を指定するための項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
初期値	初期値には次のいずれかを設定します。 • 入力時の現在日時にする： レポートの作成日が設定されます。 • 特定の日付 • 指定しない： 空欄が表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

時刻

時刻は、時刻を指定するための項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
時間の単位	時刻の登録単位を次の中から選択します。 • 1分単位 • 5分単位 • 10分単位 • 15分単位 • 30分単位

項目	説明
初期値	初期値には次のいずれかを設定します。 • 入力時の現在時刻にする： レポートの作成時刻が設定されます。 • 特定の時刻 • 指定しない（空欄）： 空欄が表示されます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。 
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

ファイル添付

ファイル添付は、レポートにファイルを添付するための項目です。



設定項目は、次のとおりです。



項目	説明
項目名	項目名を入力します。
最大ファイル数	添付できるファイル数を設定します。5個まで添付できます。
説明	項目の説明を入力します。書式編集を使用できます。 説明を別の画面で表示する場合は、「アイコンで表示する」のチェックボックスを選択します。

項目	説明
	
必須項目	必須項目にするかどうかを設定します。
表示	• 「イメージを本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択すると、画像が本文と一緒に表示されます。 サムネイル表示を許可する(303ページ)と、画像がサムネイルで表示されます。ただし、印刷用画面では原寸で表示されます。 • 「イメージを縮小する」のチェックボックスを選択すると、画像は指定した大きさ（ピクセル）に縮小されます。
入力欄の前/後の文字	追加した文字列を、入力欄の前または後ろに表示できます。 文字列を入力し、表示する位置を設定します。 

2.14.4.3. 項目のコピー

既存のレポートフォームの項目をコピーして、新しい項目を追加します。
同じような内容の項目を追加する場合に、作成の手間を省けます。
コピーできるのは、同じレポートフォームの項目だけです。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目をコピーするレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面の「レポートフォームの項目一覧」で、コピーする項目のチェックボックスを選択し、[コピーする]をクリックします。**
   コピーした項目は、レポートフォームの項目一覧の一番下に追加されます。
   項目名の初期値は、「（コピー元の項目名）のコピー」です。



8. **必要に応じて、項目の設定内容や表示順を変更します。**
   詳細は、次のページを参照してください。
   項目の変更(1818ページ)
   項目や空行の順番変更(1819ページ)

9. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
   詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

2.14.4.4. 空行の追加

レポートフォームに空行を追加して、項目を見やすくします。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、空行を追加するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォームの項目一覧」の[空行を追加する]をクリックします。**



8. **「空行の追加」画面で、[はい]をクリックします。**
   空行は、レポートフォームの項目一覧の一番下に追加されます。
   必要に応じて、空行の表示順を変更します。
   詳細は、項目や空行の順番変更(1819ページ)を参照してください。

9. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
   詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

2.14.4.5. 項目の変更

レポートフォームの項目の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**

5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を変更するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面の「レポートフォームの項目一覧」で、変更する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「項目の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、項目のタイプ(1797ページ)を参照してください。
10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
11. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

2.14.4.6. 項目や空行の順番変更

レポートフォームの項目や空行の表示順を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行の表示順を変更するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォームの項目一覧」の[順番変更する]をクリックします。**



8. **「項目の順番変更」画面で、項目や空行の表示順を変更します。**



9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**
10. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

2.14.4.7. 項目や空行の削除

レポートフォームの項目や空行を削除します。
「標題」は削除できません。

注意

- 削除した項目は元に戻せません。
  すでに作成済みのレポートからも、項目と項目に入力したデータが削除されます。

1件ずつ項目を削除する

1件ずつ項目を削除します。
空行を削除する場合は、複数の項目や空行をまとめて削除する(1823ページ)方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目を削除するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面の「レポートフォームの項目一覧」で、削除する項目の項目名をクリックします。**
8. **「項目の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

10. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
    詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

複数の項目や空行をまとめて削除する

削除する項目や空行を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行を削除するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面の「レポートフォームの項目一覧」で、削除する項目や空行のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「項目の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

9. **プレビュー画面で、項目の表示を確認します。**
   詳細は、レポートフォームのプレビュー(1825ページ)を参照してください。

レポートフォーム内の項目や空行をすべて削除する

レポートフォーム内のすべての項目と空行を削除します。なお、この機能は、バージョン 6.17.0 以降のGaroonでは利用できません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [レポートフォームの一覧]をクリックします。
6. 「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、項目や空行を削除するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。
7. 「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォームの項目一覧」の[レポートフォーム内の項目をすべて削除する]をクリックします。



8. 「全項目の削除」画面で、[はい]をクリックします。

2.14.4.8. レポートフォームのプレビュー

レポートフォームのレポートフォーム名や項目の表示をプレビュー画面で確認します。

操作手順：

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。

4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、表示を確認するレポートフォームのレポートフォーム名をクリックします。**
7. **「レポートフォームの詳細」画面で、「レポートフォームの項目一覧」の[レポートフォームのプレビュー]をクリックします。**
   新しいタブまたはウィンドウで、プレビュー画面が表示されます。



8. **「レポートフォームのプレビュー」画面で、レポートフォーム名や項目の表示を確認します。**
   プレビュー画面では、[内容を確認する]や[キャンセルする]などのボタンは使用できません。

2.14.5. レポートの絞込の設定

カテゴリーごとに、特定の条件に合致するレポートだけを絞り込んで表示するメニュー（絞込）を設定できます。
作成者別にレポートを表示させたり、特定の日付以降に作成されたレポートだけを表示させたりできます。
絞込は、ユーザーの「マルチレポート」画面に表示されます。



a) ：最近選択した絞込

ユーザーがこれまでに選択した絞込です。最大5件表示されます。

b) ：おすすめの絞込

システム管理者によってユーザー自身が「推奨ユーザー」に設定された絞込です。

c) ：すべての絞込

ユーザーが使用できるすべての絞込です。

関連ページ

- カテゴリーを追加する(1749ページ)
- レポートフォームの追加(1773ページ)
- 絞込の追加(1828ページ)
- 絞込の有効化(1839ページ)

2.14.5.1. 絞込の追加

カテゴリーごとに絞込を追加します。
絞込をほかのカテゴリーに移動することはできません。
「（ルート）」には、絞込を追加できません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[絞込を追加する]をクリックします。**




7. **「絞込の追加」画面で、必要な項目を設定します。**
8. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

絞込の設定項目



項目	説明
絞込名	絞込名を入力します。
レポートフォーム	レポートを絞り込む際に、レポートフォームを指定するかどうかを設定します。 指定する場合は、「レポートフォームを指定する」のチェックボックスを選択し、次のいずれかの条件を設定します。 • フォーム名に次を含む： 入力した文字列を含むレポートフォーム名のレポートフォームで、レポートを絞り込みます。

項目	説明
	• 次と同じ： [選択]をクリックし、「フォームの選択」画面で選択したレポートフォームで、レポートを絞り込みます。
検索条件	レポートを絞り込む条件を設定します。  a)：条件の組み合わせ方法 次のいずれかを選択します。 • 以下のすべての条件を満たす： 指定したすべての条件を満たすレポートだけを表示します。 • 以下のいずれかの条件を満たす： 指定した条件のうち、1つでも条件を満たしているレポートを表示します。 b)：項目 絞込に使用する項目を次の中から選択します。 • いずれかの項目： レポートの作成者、作成日、およびレポートフォームの項目が含まれます。 • 作成者 • 作成日 • 項目： 特定のレポートフォームを指定する場合は、そのレポートフォームの項目を選択できます。 • コメント c)：条件式 絞り込む条件式を設定します。項目によって、選択できる条件式は異なります。 d)：値 条件式で比較に使用する値を入力します。 [条件を追加する]をクリックすると、条件を追加できます。 [削除]をクリックすると、条件を1つずつ削除できます。

項目	説明
	[条件を全て削除する]をクリックすると、設定済みの条件をすべて削除できます。ただし、先頭の条件は削除できません。
推奨ユーザー	ユーザー画面の「おすすめの絞込」に絞込を表示するユーザーを選択します。

2.14.5.2. 絞込のコピー

既存の絞込をコピーして、新しい絞込を作成します。
同じような内容の絞込を追加する場合に、作成の手間を省けます。
コピーできるのは、同じカテゴリーの絞込だけです。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**
7. **コピーする絞込のチェックボックスを選択し、[コピーする]をクリックします。**
   コピーした絞込は、絞込の一覧の一番下に追加されます。
   絞込名の初期値は、「（コピー元の絞込名）のコピー」です。



8. **必要に応じて、絞込の設定内容や表示順を変更します。**
   詳細は、次のページを参照してください。
   絞込の変更(1832ページ)
   絞込の順番変更(1833ページ)
   絞込の有効化(1839ページ)


2.14.5.3. 絞込の変更

絞込の設定内容を変更します。
絞込を変更する場合は、事前に絞込を無効にする(1840ページ)ことを推奨します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [絞込一覧]をクリックします。
6. 「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、変更する絞込の絞込名をクリックします。
7. 「絞込の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「絞込の変更」画面で、必要な項目を設定します。
   詳細は、絞込の設定項目(1828ページ)を参照してください。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。


2.14.5.4. 絞込の順番変更

絞込の表示順を変更します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[順番変更する]をクリックします。**



7. **「絞込の順番変更」画面で、絞込の表示順を変更します。**



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.14.5.5. 絞込の削除

絞込を削除します。

注意

- 削除した絞込は元に戻せません。

1件ずつ絞込を削除する

1件ずつ絞込を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、削除する絞込の絞込名をクリックします。**
7. **「絞込の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「絞込の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数の絞込をまとめて削除する

削除する絞込を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択します。**
7. **削除する絞込のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「絞込の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

カテゴリー内の全絞込を削除する

カテゴリー内のすべての絞込を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[カテゴリー内の全絞込を削除する]をクリックします。**



7. **「全絞込の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.5.6. 絞込の有効化

絞込をユーザーが使用できる状態にします。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、有効にする絞込の絞込名をクリックします。**
7. **「絞込の詳細」画面で、[有効にする]をクリックします。**



8. **「絞込の有効化」画面で、[はい]をクリックします。**

絞込を無効にする

絞込を使用停止の状態にします。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[絞込一覧]をクリックします。**
6. **「絞込一覧」画面で、カテゴリーを選択し、無効にする絞込の絞込名をクリックします。**
7. **「絞込の詳細」画面で、[無効にする]をクリックします。**



8. **「絞込の有効化」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.6. レポートの管理

システム管理者および運用管理者は、ユーザーが作成したレポートを変更および削除できます。

関連ページ

- レポートの変更(1841ページ)
- レポートの通知先の変更(1842ページ)
- レポートの印刷(1847ページ)
- レポートの削除(1849ページ)

2.14.6.1. レポートの変更

レポートの内容を変更します。
レポートの内容を変更すると、レポートの作成者、参加者、および通知先のユーザーに通知されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**

6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **内容を変更するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



9. **「レポートの変更」画面で、必要な項目を設定します。**
   詳細は、レポートの設定項目を参照してください。
10. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

2.14.6.2. レポートの通知先の変更

レポートの通知先のユーザーや、レポートを変更できるユーザーを変更します。
レポートの通知先を変更すると、通知先に追加されたユーザーに通知されます。作成者および参加者には通知されません。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **通知先を変更するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、[通知先を変更する]をクリックします。**



9. **「通知先の変更」画面で、通知先やレポートを変更できるユーザーを変更します。**
   - 通知先：
     レポートの通知先のユーザーを選択します。

- レポートを変更できるユーザー：
  レポートの変更および削除を許可するユーザーを設定します。
  次のどちらかを選択します。
  - 作成者のみ
  - 変更できるユーザーを設定する：
    参加者と通知先のユーザーの中から選択します。



10. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

2.14.6.3. レポートの添付ファイルの操作

システム管理者は、レポートの添付ファイルを閲覧、変更、および削除できます。

添付ファイルを操作する

ユーザーがレポートの本文やコメントに添付したファイルを操作します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **添付ファイルを操作するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、レポートの本文、またはコメントに添付されたファイルのファイル名横の[詳細]をクリックします。**



9. **「添付ファイルの詳細」画面で、目的の操作のリンクをクリックします。**
   添付ファイルの操作方法は、次のページを参照してください。
   ファイルの更新
   ファイル情報の変更
   ファイルの削除



添付ファイルの一覧を表示する

ユーザーがレポートの本文やコメントに添付したすべてのファイルを一覧で表示します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **添付ファイルを確認するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、[添付ファイル一覧]をクリックします。**



9. **「添付ファイルの一覧」画面で、添付ファイルの一覧を確認します。**

2.14.6.4. レポートの印刷

印刷用画面を表示して、レポートを印刷します。
ファイルが添付されている場合は、ファイル名が印刷されます。項目の設定で「イメージを本文と一緒に表示する」を有効にしている場合は、印刷用画面に表示されている画像も印刷されます。
次の項目は印刷されません。

- 通知先のユーザー
- レポートを変更できるユーザー
- コメント

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。


2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [マルチレポート]をクリックします。
5. [レポートの管理]をクリックします。
6. 「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。
7. 印刷するレポートの標題をクリックします。
8. 「レポートの詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



9. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定し、[印刷する]をクリックします。
   - 文字サイズ：

     印刷時の文字サイズを8pt～20ptから選択します。
   - ロケール：

     選択したロケールの言語やタイムゾーンなどを適用します。



10. Webブラウザーの印刷機能を使用して印刷します。

2.14.6.5. レポートの削除

レポートを削除します。
レポートを削除すると、ユーザー画面からもそのレポートは削除されます。

注意

- 削除したレポートは元に戻せません。

1件ずつレポートを削除する

1件ずつレポートを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **削除するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



9. **「レポートの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のレポートをまとめて削除する

削除するレポートを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **削除するレポートのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックます。**



8. **「レポートの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

レポートフォーム内の全データを削除する

同じレポートフォームを使用しているすべてのレポートを削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**

5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **[レポートフォームの全データを削除する]をクリックます。**



8. **「レポートフォームの全レポートの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.6.6. レポートのコメントの削除

レポートに書き込まれたコメントを削除します。

注意


- 削除したコメントは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。**
7. **コメントを削除するレポートの標題をクリックします。**
8. **「レポートの詳細」画面で、削除するコメントの[削除]をクリックします。**



9. **「コメントの削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.14.7. ファイルを使ったデータ管理

レポートフォームやレポートのデータ管理に利用できるファイルの種類や、データの出入力の手順などを説明します。

関連ページ

- CSVファイルを作成する場合の注意点(2079ページ)

- マルチレポートのCSVファイルのフォーマット(2198ページ)

2.14.7.1. CSVファイルでのマルチレポートの管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

マルチレポートのデータをCSVファイルで管理します。
CSVファイルで管理できるデータは、次のとおりです。

- カテゴリー
- カテゴリー名
- アクセス権

CSVファイルから読み込む

マルチレポートのカテゴリーやアクセス権のデータをCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、マルチレポート(2198ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[マルチレポート]をクリックします。**
6. **[CSVファイルからの読み込み]をクリックします。**
7. **「CSVファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータを選択します。**
8. **手順1で作成したCSVファイルを選択します。**
9. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

10. **CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

マルチレポートのカテゴリーやアクセス権のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[CSVファイルへの書き出し]をクリックします。**
6. **「CSVファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータを選択します。**
7. **書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     エンコードに使用する文字コードを選択します。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
       必要に応じてBOM付きを選択できます。
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）

- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。
- 書き出す言語：
  カテゴリー名を書き出す場合に表示される項目です。
  カテゴリー名が、選択した言語でCSVファイルに書き出されます。
  言語は複数選択できます。選択できる言語は、次のとおりです。
  - すべて
  - 日本語
  - English
  - 中文（简体）
  - 中文（繁體）
    繁体字で書き出されます。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.14.7.2. XMLファイルでのレポートフォームの管理

レポートフォームをXMLファイルで管理します。

補足

- XMLファイルは編集せず、データのバックアップやリストアのためだけに使用することを推奨します。

XMLファイルから読み込む

カテゴリーにレポートフォームをXMLファイルから読み込みます。
XMLファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

補足

- 同じカテゴリー内の既存のデータと読み込むデータのレポートフォームコードが一致する場合、読み込むデータで既存のデータが上書きされます。
- ほかのカテゴリー内の既存のデータと読み込むデータのレポートフォームコードが一致する場合、XMLファイルの読み込み中にエラーが発生します。

操作手順：

1. **データを読み込むためのXMLファイルを準備します。**
   読み込むXMLファイルは、Garoonから書き出したものを使用してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[マルチレポート]をクリックします。**
6. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
7. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[XMLファイルから読み込む]をクリックします。**



8. **「レポートフォームの読み込み」画面で、読み込むファイルを選択し、[読み込む]をクリックします。**

XMLファイルに書き出す

カテゴリー内のレポートフォームをXMLファイルに書き出します。

カテゴリー内の全レポートフォームのデータが、1ファイルにまとめて書き出されます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートフォームの一覧]をクリックします。**
6. **「レポートフォームの一覧」画面で、カテゴリーを選択し、[XMLファイルへ書き出す]をクリックします。**



7. 「レポートフォームの書き出し」画面で、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.14.7.3. CSVファイルでのレポートの書き出し

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
  - 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
  - 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

レポートフォームごとに、レポートデータをCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。
レポートデータをCSVファイルから読み込むことはできません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[マルチレポート]をクリックします。**
5. **[レポートの管理]をクリックします。**
6. **「レポートの管理」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択して、[CSVファイルへ書き出す]をクリックします。**



7. **「レポートの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 項目：
     CSVファイルに書き出すレポートフォームの項目を選択します。
     「選択可能な項目」から書き出す項目を選択し、[追加]をクリックします。

削除する場合は、「書き出す項目」から削除する項目を選択し、[削除]をクリックします。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.15. ネット連携サービス

「サイボウズネット連携サービス」は、サイボウズ株式会社がインターネット上で提供するサービスです。
ネット連携サービスを有効にすると、Garoonのアプリケーションで「路線検索」サービスを使用したり、「六曜」や「天気予報」の情報を表示できるようになります。

「路線検索」を使用できるアプリケーション

- スケジュール

- アドレス帳
- ワークフロー

「六曜」と「天気予報」を使用できるアプリケーション

- ポータル
- スケジュール


関連ページ

- ネット連携サービスの一般設定(1864ページ)
- 使用するサービスの設定(1866ページ)
- イベントデータの受信(1867ページ)

2.15.1. ネット連携サービスの一般設定

ネット連携サービスの「一般設定」画面では、ネット連携サービスのサイトへ個別IDを送信するかどうかを設定します。
個別IDは、ネット連携サービス側がお客様やご利用のGaroonを識別するためのIDです。
個別IDを送信すると、次のサービスを利用できます。

- 路線検索



- 天気予報



- 六曜



操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[ネット連携サービス]をクリックします。**

5. **[一般設定]をクリックします。**

6. **「一般設定」画面で、個別IDを送信するかどうかを選択します。**
   ネット連携サービスを利用する場合は、「ネット連携サービスのサイトに個別IDを送信する」を選択します。

7. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

2.15.2. 使用するサービスの設定

ネット連携サービスで提供する次のサービスのうち、どれを使用するかを選択します。


- 路線検索
- 天気予報
- 六曜

いずれのサービスも、日本語のみ対応しています。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ネット連携サービス]をクリックします。**
5. **[サービス一覧]をクリックします。**
6. **「サービス一覧」画面で、使用するサービスのチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックします。**



7. **ユーザーに、「個人設定」画面でカレンダーの表示項目を設定することを連絡します。**
   六曜と天気予報を表示する手順は、カレンダーの設定を参照してください。

2.15.3. イベントデータの受信

天気予報と六曜のイベントデータを即時に受信します。
ネット連携サービスの設定が終了してから、天気予報と六曜のデータを自動的に受信するまでに時間がかかる場合に有効です。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ネット連携サービス]をクリックします。**
5. **[イベントデータの受信]をクリックします。**
6. **「イベントデータの受信」画面で、受信するコンテンツのチェックボックスを選択し、[受信する]をクリックします。**



次のデータを受信できます。

- 天気予報
- 六曜
  受信するデータは、現在を基準に、過去5年分と今後2年分です。
  たとえば、2017年にデータ受信を実行すると、2012年から2019年までのデータを受信できます。

2.16. 在席確認

「在席確認」は、スケジュールや電話メモなどに、ユーザーの在席状況を表示するアプリケーションです。
システム管理者やアプリケーション管理者は、ステータスの自動設定を有効にしたり、ステータスのメニューを設定したりできます。

関連ページ

- ステータスの自動設定を有効にする(1869ページ)
- 代理人の設定を許可する(1870ページ)
- ステータスの設定(1871ページ)
- 代理人の設定(1873ページ)

2.16.1. 在席確認の一般設定

在席確認の一般設定では、ステータスの自動設定や、ユーザーに代理人の設定を許可するかどうかなど、在席確認の基本的な機能を設定します。

ステータスの自動設定を有効にする

「在席」と「不在」の両方の自動設定を有効にできます。

- **「在席」ステータスの自動設定を有効にした場合**：
  在席情報に表示される時刻は、ユーザーがGaroonにログインするたびに更新されます。
- **「不在」ステータスの自動設定を有効にした場合**：
  ユーザーがWebブラウザーを閉じただけでは、ステータスは変わりません。
  ユーザーが[ログアウト]をクリックしたときに、ステータスが変わります。

補足

- オープン統合認証 ver.2や環境変数認証などの認証を設定していると、ステータスの自動設定は無効になります。
- Cybozu Desktopでログインまたはログアウトした場合、ステータスの自動設定を有効にしていても、ステータスは変更されません。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[在席確認]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「ステータスの自動設定」項目で、自動設定を有効にするステータスのチェックボックスを選択します。**
   設定できるステータスは、次のとおりです。

   - ログイン時に在席を設定する：
     ユーザーがログインすると、ステータスが自動的に「在席」に設定されます。
   - ログアウト時に不在に設定する：
     ユーザーがログアウトすると、ステータスが自動的に「不在」に設定されます。

   自動設定を無効にする場合は、チェックボックスの選択を外します。



7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**


代理人の設定を許可する

ユーザー自身による代理人の設定を許可するかどうかを設定します。
ユーザーの操作方法は、代理人の設定を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. [システム設定]をクリックします。
3. 「各アプリケーションの管理」タブを選択します。
4. [在席確認]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面の「個人設定」項目で、「代理人の設定を許可する」のチェックボックスを選択します。
   代理人の設定を許可しない場合は、チェックボックスの選択を外します。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。


2.16.2. ステータスの設定

在席情報のステータスを設定します。
ここで設定したステータスは、スケジュールや電話メモなどの画面から在席情報を変更する際に、メニューとして選択できます。
ステータスのメニューが表示される順番は、次のとおりです。

- 在席
- 不在
- システム管理者が設定したステータス

- ユーザーが追加したステータス


「在席」と「不在」は、メニューとして製品にあらかじめ設定されています。変更や削除はできません。



a) ：あらかじめ設定されているステータス
b) ：システム管理者が設定したステータス
c) ：ユーザーが追加したステータス

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[在席確認]をクリックします。**
5. **[ステータスの設定]をクリックします。**
6. **「ステータスの設定」画面で、1行につき1つのステータスを入力します。**
   ステータスは、入力した順に、ユーザー画面に表示されます。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.16.3. 代理人の設定

在席情報の代理人とは、本人の代わりに在席情報を変更できるユーザーです。
組織に対して代理人を設定すると、その組織に所属しているすべてのユーザーに、同じ代理人が設定されます。
システム管理者がユーザーに代理人の設定を許可している場合、ユーザーは、個人設定から自分の代理人を変更および削除できます。


代理人を追加する

組織またはユーザーの代理人を追加します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[在席確認]をクリックします。**
5. **[代理人の設定]をクリックします。**
6. **「代理人の設定」画面で、代理人を設定する組織またはユーザーを選択します。**
7. **「代理人一覧」画面で、[追加する]をクリックします。**



8. **「代理人の追加」画面で、代理人に設定する組織またはユーザーを選択し、[追加]をクリックします。**



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

代理人を削除する

組織またはユーザーの代理人を削除します。

代理人を選択して削除する

代理人を選択して削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[在席確認]をクリックします。**
5. **[代理人の設定]をクリックします。**
6. **「代理人の設定」画面で、代理人を削除する組織またはユーザーを選択します。**
7. **「代理人一覧」画面で、代理人から削除する組織またはユーザーのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



8. **「代理人の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

代理人をすべて削除する

代理人をすべて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[在席確認]をクリックします。**
5. **[代理人の設定]をクリックします。**
6. **「代理人の設定」画面で、代理人を削除する組織またはユーザーを選択します。**
7. **「代理人一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。**



8. **「全代理人の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.16.4. CSVファイルでの代理人の管理

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。

- 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
- 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。
- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

代理人をCSVファイルで管理します。

CSVファイルから読み込む

代理人をCSVファイルから読み込みます。
CSVファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

操作手順：

1. **データを読み込むためのCSVファイルを作成します。**
   CSVファイルで管理できる項目については、在席確認(2206ページ)のCSVフォーマットを参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[在席確認]をクリックします。**
6. **[代理人の読み込み]をクリックします。**
7. **「代理人の読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。**

8. **読み込むデータに必要な項目を設定し、[次へ]をクリックします。**
   設定項目は、次のとおりです。

   - 文字コード：
     CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。
     選択できる文字コードは、次のとおりです。
     - UTF-8（Unicode）
     - Shift-JIS（日本語）
     - ASCII
     - Latin1（西ヨーロッパ語）
     - GBK/GB2312（簡体字中国語）
     - TIS-620（タイ語）
   - 先頭行をスキップする：
     先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. **「代理人の読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。**

CSVファイルに書き出す

代理人をCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. [在席確認]をクリックします。

5. [代理人の書き出し]をクリックします。

6. 「代理人の書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：
  エンコードに使用する文字コードを選択します。
  選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - UTF-8（Unicode）
    必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - Shift-JIS（日本語）
  - ASCII
  - Latin1（西ヨーロッパ語）
  - GBK/GB2312（簡体字中国語）
  - TIS-620（タイ語）
- 先頭行に項目名を書き出す：
  CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

2.17. お気に入り

「お気に入り」は、よく使うファイルや掲示などを一覧に登録し、簡単に閲覧できるようにするアプリケーションです。
システム管理者やアプリケーション管理者は、お気に入りの上限値や、お気に入りに追加できる項目を設定できます。

2.17.1. お気に入りの一般設定

お気に入りの「一般設定」画面では、お気に入りの基本的な機能を設定します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[お気に入り]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「お気に入りの上限値」項目を設定します。**
   お気に入りの上限値は、お気に入りに追加できるアプリケーションの項目の合計です。
   選択できる上限値は、次のとおりです。

   - 50
   - 100
   - 200
   - 300

- 無制限

初期値は50件です。
上限値を増やすと、各ユーザーの登録件数によっては「お気に入り」一覧画面やポートレットの表示に時間がかかる場合があります。

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.18. 通知一覧

「通知一覧」は、ユーザーが受信した各アプリケーションの更新情報の通知を一覧で確認するためのアプリケーションです。

補足

- 通知一覧に表示される通知の保存期間は30日間です。保存期間を過ぎると、通知は自動的に削除されます。
  ただし、電話メモおよびワークフローの未確認通知は、データの処理が完了するまで削除されません。
- メッセージや掲示などの更新時にユーザーが通知を受信するには、フォルダーやカテゴリーごとに更新通知を設定する必要があります。

関連ページ

- 通知一覧のポートレット(934ページ)

- APIの外部通知の設定(1896ページ)

2.18.1. 「通知一覧」ポートレットの表示設定

「通知一覧」ポートレットの通知の表示方法をアプリケーションごとに設定します。
表示方法の設定の変更をユーザーに禁止することもできます。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[通知一覧ポートレットの表示設定]をクリックします。**
6. **「通知一覧ポートレットの表示設定」画面で、「通知一覧」ポートレットの表示方法を設定します。**



- 設定を有効にし、ユーザーの変更を許可しない：

  チェックボックスを選択すると、設定がユーザー画面に即時反映されます。

  また、システム管理および個人設定の「ポートレットの設定（通知一覧）」画面で、そのアプリケーションの通知の表示方法を変更できなくなります。




- 一覧で表示：

  更新情報を一覧で表示します。標題や更新者のユーザー名などが表示されます。



- 件数で表示：
  更新情報を受信したことを示すメッセージと、受信した件数が表示されます。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

補足

- 件数で表示する場合、自分宛の未読通知が100件以上あると、件数が「99+」と表示されます。
- 「通知一覧」ポートレットの表示項目や表示件数の初期値を設定することもできます。
  詳細は、「通知一覧」ポートレットの初期設定(1888ページ)を参照してください。

2.18.2. 自動削除の設定

保存期間を過ぎると、設定した時刻に自動的に通知が削除されます。
初期設定では、保存期間が終了した翌日の23時00分（UTC 14:00）に通知の自動削除を開始します。
通知の自動削除を開始する時刻を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[自動削除の設定]をクリックします。**
6. **「自動削除の設定」画面で、通知の削除処理を開始する時刻を指定します。**



7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

補足

- 通知の削除処理の開始時刻には、時刻を設定したシステム管理者のタイムゾーンが適用されます。システム管理者が、サマータイムを設定しているタイムゾーンを使用している場合は、サマータイムの時刻で通知の削除が開始されます。

2.18.3. 「通知一覧」ポートレットの初期設定

「通知一覧」ポートレットに表示する項目や、表示する通知の件数の初期値を設定します。
この初期値は、ポータルに「通知一覧」ポートレットを配置したときに反映されます。

補足

- 「通知一覧」ポートレットの設定自体を変更する場合は、ポートレットの設定を変更する(825ページ)方法を参照してください。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[通知一覧ポートレット]をクリックします。**
6. **「通知一覧ポートレット」画面で、表示項目と表示件数の初期値を設定します。**
   - 表示項目の初期設定：
     すべてのアプリケーションの通知に対して、表示する項目のチェックボックスを選択します。
     選択できる項目は、次のとおりです。標題は非表示にできません。
     - 内容
     - 名前
     - 日時

- 表示件数の初期設定：

  アプリケーションごとに通知の表示件数を指定します。

  選択できる件数は、次のとおりです。

  - 0
  - 5
  - 10
  - 15
  - 20



表示項目に「内容」と「名前」を選択した場合の例：



a) ：標題

b) ：内容

c) ：名前

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.18.4. 「確認済みの通知」ポートレットの初期設定

「確認済みの通知」ポートレットに表示する項目や、表示する通知の件数の初期値を設定します。

この初期値は、ポータルに「確認済みの通知」ポートレットを配置したときに反映されます。

補足


- 「確認済みの通知」ポートレットの設定自体を変更する場合は、ポートレットの設定を変更する(825ページ)方法を参照してください。

操作手順：


1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[確認済み通知ポートレット]をクリックします。**
6. **「確認済み通知ポートレット」画面で、表示項目と表示件数の初期値を設定します。**
   - 表示項目の初期状態：
     すべてのアプリケーションの通知に対して、表示する項目のチェックボックスを選択します。
     選択できる項目は、次のとおりです。標題は非表示にできません。
     - スペース名
       スペースにだけ有効です。
     - 内容
     - 名前
     - 日時
   - 表示件数の初期状態：
     通知の表示件数を指定します。 選択できる件数は、次のとおりです。
     - 0
     - 5

- 10
- 15
- 20



表示項目に「内容」と「名前」を選択した場合の例：



a) ：標題

b) ：内容

c) ：名前

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2.18.5. デスクトップ通知の設定

ユーザーにデスクトップ通知の使用を許可するかどうかを設定します。
デスクトップ通知は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

注意

- デスクトップ通知は、HTTPS通信環境で運用しているGaroonでのみ利用できます。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[デスクトップ通知の設定]をクリックして、「デスクトップ通知の設定」画面を表示します。**
6. **「デスクトップ通知の使用」項目で、ユーザーにデスクトップ通知の使用を許可するかどうかを設定します。**
   「許可する」のチェックボックスを選択すると、ユーザーは個人設定でデスクトップ通知を有効にできるようになります。
7. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.18.6. 外部通知の設定


「外部通知」は、Garoon以外のシステムからの通知を、「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面に表示する機能です。

補足

- 安全な運用管理のために、信頼できるシステムから送信される通知だけを外部通知として設定することを推奨します。


APIの外部通知のイメージ

設定方法は、APIの外部通知の設定(1896ページ)を参照してください。



メールの外部通知のイメージ

設定方法は、メールの外部通知の設定(1904ページ)を参照してください。



2.18.7. APIの外部通知の設定

APIの外部通知の設定について説明します。

この設定は、APIによるGaroon以外のシステムからの通知を処理する場合に必要です。

受信した通知は、「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面に表示されます。

APIの外部通知の設定とAPIから送られた通知データの値が一致しない場合、通知はGaroonに表示されません。



注意

- APIの仕様や使いかたの詳細は、cybozu developer networkのページを参照してください。
- APIの仕様に関しては、製品サイトのお問い合わせのGaroon APIに関するお問い合わせフォームから、サイボウズのテクニカルサポートにお問い合わせください。
- お客様自身でAPIを使ったJavaScriptなどのプログラム開発が困難な場合は、サイボウズオフィシャルパートナーへご相談ください。
  パートナーは、サイボウズのパートナーネットワークで検索できます。


APIの外部通知を追加する

APIの外部通知を追加します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、[外部通知を追加する]をクリックします。**




7. **「外部通知の追加」画面の「許可する外部通知」項目で、「API」のチェックボックスを選択します。**



8. **「外部通知コード」項目を入力します。**
   外部通知コードは必ず設定します。外部通知を識別するための固有のコードです。
   外部通知コードには、任意の値を設定してください。ただし、文字数の制限があります。


詳細は、文字数の入力制限値一覧の外部通知の追加(2427ページ)を参照してください。

APIリクエストに設定する外部通知コードと、Garoonに設定する外部通知コードを一致させる必要があります。
APIリクエストの詳細は、cybozu developer networkの通知を登録するを参照してください。




9. 「表示名」項目に、外部通知の表示名を入力します。

表示名は必ず設定します。



「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面に表示されるアプリケーション名として使用されます。



10. 「許可するURL」項目に、通知のリンク先URLを入力します。

許可するURLは必ず設定します。

1行に1つ入力します。ワイルドカード「*」を使用できます。


通知アイコンのURLを指定することもできます。省略した場合は、APIの外部通知用に組み込まれているベルのアイコン が通知アイコンとして設定されます。

APIリクエストに「通知に含まれるURL」や「通知アイコン」をURLで設定した場合は、Garoonの「許可するURL」項目に該当のURLを入力してください。

APIリクエストの詳細は、cybozu developer networkの通知を登録するを参照してください。



11. **「ステータス」項目で、「有効」を選択します。**



12. **設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。**

APIの外部通知を変更する

APIの外部通知の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**

3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**

4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、変更するAPIの外部通知の外部通知コードをクリックします。**
7. **「外部通知の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「外部通知の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

APIの外部通知を削除する

APIの外部通知を削除します。
APIの外部通知の設定を削除しても、受信済みの通知は削除されません。ただし、ユーザーの「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面で通知の絞り込みができなくなります。

注意

- 削除したAPIの外部通知は元に戻せません。

1件ずつAPIの外部通知を削除する

1件ずつAPIの外部通知を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、削除するAPIの外部通知の外部通知コードをクリックします。**
7. **「外部通知の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「外部通知の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のAPIの外部通知をまとめて削除する

削除するAPIの外部通知を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**

歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、削除するAPIの外部通知のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「外部通知の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.18.8. メールの外部通知の設定

メールの外部通知の設定について説明します。
この設定は、Garoon以外のシステムからの通知メールを通知として処理する場合に必要です。
Garoon以外のシステムからの通知メールが、安全なシステムからのメールであることをGaroon

に認識させるために設定します。
通知メールを受信すると、ユーザーの「メール」画面に「外部からの通知をn件受信しました。」と表示されます。



受信した通知は、「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面に表示されます。「メール」画面には表示されません。



次の場合、通知メールはメールとして処理されます。

- メールの外部通知を設定していない。
- メールの外部通知に設定した情報と通知メールのヘッダー情報が一致しない。
- ユーザーが外部通知を使用しない設定にしている。

注意


- メールの外部通知は、メール機能を利用します。
  メールの外部通知を設定する前に、次の準備が完了していることを確認してください。
  - メールが使用できる状態である。
  - 通知を受信するユーザーのメールアカウントが登録済みである。

メールの外部通知を追加する


メールの外部通知を追加します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、[外部通知を追加する]をクリックします。**



7. 「外部通知の追加」画面の「許可する外部通知」項目で、「メール」のチェックボックスを選択します。




8. 「外部通知コード」項目を入力します。

外部通知コードは必ず設定します。

外部通知コードは、外部通知を識別するための固有のコードです。


通知メールの「X-Cybozu-Notify-App-Name」ヘッダーに指定した文字列と一致する必要があります。

詳細は、メールの外部通知の処理に必要なヘッダー(1909ページ)を参照してください。




9. 「表示名」項目に、外部通知の表示名を入力します。

表示名は必ず設定します。



「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面に表示されるアプリケーション名として使用されます。



10. 「許可するURL」項目に、通知のリンク先URLを入力します。

許可するURLは必ず設定します。

1行に1つ入力します。ワイルドカード「*」を使用できます。


通知メールの「X-Cybozu-Notify-App-URL」ヘッダーに指定したURLと一致する必要があります。

通知アイコンを設定する場合は、通知アイコンのURLも入力します。

詳細は、メールの外部通知の処理に必要なヘッダー(1909ページ)を参照してください。



11. 「ステータス」項目で、「有効」を選択します。



12. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

メールの外部通知の処理に必要なヘッダー

メールの外部通知では、通知の表示に、通知内の情報を表示する仕様です。



a) ：標題

b) ：内容

c) ：送信者名

d) ：受信日時

Garoon以外のシステムからの通知メールのヘッダーに、次の情報を設定します。「X-Cybozu-Notify-App-Name」と「X-Cybozu-Notify-App-URL」は必須項目です。必ず設定してください。

ヘッダー名	概要	説明
X-Cybozu-Notify-App-Name	外部通知コード	外部通知コードを設定するヘッダーです。 半角、全角の区別なく設定できます。
X-Cybozu-Notify-App-Ver	製品バージョン	製品のバージョン情報を設定するヘッダーです。 バージョン情報を管理する場合に使用します。
X-Cybozu-Notify-App-UniqueID	通知の識別ID	通知の識別IDを設定するヘッダーです。 通知の識別IDは、通知の重複チェックに使用します。 重複した通知があった場合、E-mailの送信時

ヘッダー名	概要	説明
		刻（「X-Cybozu-Notify-Date」が設定されている場合は、「X-Cybozu-Notify-Date」の時刻を優先）をもとに、最新のものに上書きします。 このヘッダーを省略した場合は、「X-Cybozu-Notify-App-URL」（リンク先URL）に設定された文字列を識別IDとします。
X-Cybozu-Notify-App-URL	リンク先URL	通知のリンク先URLを設定するヘッダーです。 通知メールに「X-Cybozu-Notify-App-UniqueID」が設定されていない場合は、このヘッダーに設定されている文字列が通知の識別IDになります。その際、「#」以降の文字列は無視されます。
X-Cybozu-Notify-Date	受信日時	受信日時を設定するヘッダーです。通知の新旧を比較する際に使用します。 通知の識別IDが重複する通知が、既に最新情報に表示されている場合、受信日時が新しい通知が優先されます。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「Date」を受信日時とします。
X-Cybozu-Notify-Name	送信者名	通知の送信者名を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「From」を通知の送信者名とします。
X-Cybozu-Notify-Subject	標題	通知の標題を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「Subject」を通知の標題とします。
X-Cybozu-Notify-Abstract	内容	

ヘッダー名	概要	説明
		通知の内容を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールの本文を通知の内容とします。
X-Cybozu-Notify-Version	通知メールバージョン	通知のバージョンを設定するヘッダーです。
X-Cybozu-Notify-Icon-URL	アイコンURL	通知のアイコン用URLです。 省略した場合は、メールの外部通知用に組み込まれている地球のアイコンが通知アイコンとして設定されます。 アイコンを別途作成する場合は、アイコンサイズは「20×20」を推奨します。

通知メールの形式

Garoon以外のシステムからの通知メールは、次の形式で設定してください。

項目	値
Content-Type	text/plain
charset	JIS（iso-2022-jp）、us-ascii
Content-Transfer-Encoding	7bit、base64、quote-printable

ユーザー側の設定

メールの外部通知の処理のしかたは、ユーザー側で設定します。
初期値では、Garoon以外のシステムからの通知メールは通知として処理されます。

メールとして処理する場合は、ユーザーに設定の変更を依頼してください。詳細は、外部通知の利用を参照してください。

メールの外部通知を変更する

メールの外部通知の設定内容を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、変更するメールの外部通知の外部通知コードをクリックします。**
7. **「外部通知の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。**



8. **「外部通知の変更」画面で、必要な項目を設定します。**
9. **設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

メールの外部通知を削除する

メールの外部通知を削除します。
メールの外部通知が削除されたGaroon以外のシステムからの通知メールは、メールとして処理されます。
メールの外部通知の設定を削除しても、受信済みの通知は削除されません。ただし、ユーザーの「通知一覧」ポートレットおよび「通知一覧」画面で通知の絞り込みができなくなります。

注意

- 削除したメールの外部通知は元に戻せません。

1件ずつメールの外部通知を削除する

1件ずつメールの外部通知を削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、削除するメールの外部通知の外部通知コードをクリックします。**
7. **「外部通知の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。**



8. **「外部通知の削除」画面で、[はい]をクリックします。**

複数のメールの外部通知をまとめて削除する

削除するメールの外部通知を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[通知一覧]をクリックします。**
5. **[外部通知の設定]をクリックします。**
6. **「外部通知の設定」画面で、削除するメールの外部通知のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. **「外部通知の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。**

2.19. KUNAI

2024年11月29日をもって、KUNAIのサポートを終了しました。
アプリを使ってGaroonにアクセスする場合は、「Garoon モバイル」をお使いください。
詳細は、サイボウズからのお知らせを参照してください。

2.20. リアクション

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。
コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者やアプリケーション管理者は、リアクションの使用可否や、リアクション機能の利用を許可するアプリケーションの設定などができます。

リアクション機能の使用


次のアプリケーションでリアクション機能が利用できます。

- スペース：
  スペースではリアクション機能の利用可否を設定できません。リアクション機能が使用中の場合、必ずリアクション機能を利用できます。
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- マルチレポート

リアクション機能の使用可否の設定方法は、アプリケーションの使用(248ページ)を参照してください。
リアクション機能の使いかたの詳細は、リアクション機能の操作を参照してください。

「いいね！」の表記の変更

リアクション機能の表記「いいね！」を変更できるのは、システム管理者のみです。
変更後の表記は、ユーザー画面のリアクション機能のリンクに反映されます。



「いいね！」の表記は、「アプリケーション一覧」画面で「いいね！」を選択したあとに表示される「アプリケーション名の変更」画面から変更できます。
詳細は、アプリケーション名の変更(252ページ)を参照してください。



2.20.1. リアクションの一般設定

リアクションの「一般設定」画面では、ユーザーにリアクション機能の利用を許可するかどうかを設定します。
リアクションの利用可否を設定できるアプリケーションは、次のとおりです。

- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板
- マルチレポート

補足


- スペースではリアクション機能の利用可否を設定できません。リアクション機能が使用中の場合、スペースでは、必ずリアクション機能を利用できます。

操作手順：

1. **リアクション機能が使用中であることを確認します。**
   詳細は、アプリケーションの使用(248ページ)を参照してください。

2. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

3. **[システム設定]をクリックします。**
4. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
5. **[リアクション]をクリックします。**
6. **[一般設定]をクリックします。**
7. **「一般設定」画面の「利用を許可するアプリケーション」項目で、ユーザーにリアクション機能の利用を許可するアプリケーションのチェックボックスを選択します。**



8. **設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

2.21. サイボウズ Office 連携

Garoonはサイボウズ Office（カスタムアプリ）と連携できます。
カスタムアプリの詳細については、製品サイトのカスタムアプリ機能を参照してください。


サイボウズ Officeは日本語のみに対応しています。
このため、ユーザーの表示言語の設定にかかわらず、カスタムアプリの画面は日本語で表示されます。
また、Garoonのタイムゾーンの設定は、カスタムアプリには適用されません。
Garoonとカスタムアプリを連携するための設定は、カスタムアプリ連携ガイドを参照してください。

注意

- Linux版のサイボウズ Officeは、カスタムアプリ連携に対応していません。

2.22. 画像アセット

「画像アセット」は、画像ファイルをGaroonの共有リソースとして保存する機能です。
画像アセットを設定すると、JavaScriptカスタマイズを使って表示したい画像をかんたんに呼びだすことができ、Garoonのカスタマイズをより柔軟に行うことができます。



このページでは、Garoonに画像アセットを設定する手順を説明します。
画像アセットに登録した画像を表示する方法は、cybozu developer networkを参照してください。

注意

- 1画面で大量の画像を表示させると、Garoonに高い負荷がかかる恐れがあります。パフォーマンスに影響を与えるご利用はお控えください。

関連ページ

- 画像アセットの追加(1922ページ)
- 画像アセットの削除(1925ページ)
- cybozu developer network

2.22.1. 画像アセットの追加

画像アセットを追加します。


操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[画像アセット]をクリックします。**
5. **[画像アセット一覧]をクリックします。**
6. **「画像アセット一覧」画面で、[画像アセットを追加する]をクリックします。**



7. **「画像アセットの追加」画面で、[ファイルを添付]をクリックし、ファイルを選択します。**
   画像アセットに一度に追加できるファイルは、30個までです。
   1ファイルあたりのサイズが5MBまでの画像ファイルをアップロードできます。
   一度に複数のファイルを選択できます。
   ドラッグアンドドロップでもファイルを選択できます。詳細は、ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合を参照してください。




8. ファイルキーを入力します。

ファイルキーは必ず設定します。

ファイルキーは、ファイルを識別するための固有のコードです。ほかのファイルキーと重複しないファイルキーを設定します。

ファイルキーに設定できる文字数は、128文字までです。

ファイルキーには、半角英数字、ハイフン（-）、アンダーバー（_）、ピリオド（.）、チルダ（~）だけを使用してください。



9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。


2.22.2. 画像アセットの更新

すでに登録されている画像アセットを更新します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[画像アセット]をクリックします。**
5. **[画像アセット一覧]をクリックします。**
6. **「画像アセット一覧」画面で、更新する画像の更新アイコン をクリックします。**



7. **「ファイルの更新」画面で、[ファイルを添付]をクリックし、ファイルを選択します。**
   サイズが5MBまでの画像ファイルをアップロードできます。ドラッグアンドドロップでもファイルを選択できます。詳細は、ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合を参照してください。



8. **設定内容を確認し、[更新する]をクリックします。**

2.22.3. 画像アセットの削除

画像アセットを選択して削除します。

注意

- 削除した画像アセットは、元に戻せません。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[画像アセット]をクリックします。**
5. **[画像アセット一覧]をクリックします。**
6. **「画像アセット一覧」画面で、削除する画像アセットのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。**



7. 「画像アセットの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

3 章 保守

データのバックアップやサーバー移行の方法など、Garoonの保守に関する説明をします。

3.1. スケジューリングサービス

スケジューリングサービスとは、自動的にGaroonのタスクを処理する機能です。
スケジューリングサービスは、スクリプトファイルを実行することによって、タスクを実行します。

Garoonを標準のディレクトリーにインストールした場合、スクリプトファイルは次のディレクトリーに保存されます。

- Windows環境：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\code\sched\dynamic
- Linux環境：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/code/sched/dynamic

スケジューリングサービスが実行するスクリプトファイルと主なタスクは、次のとおりです。

スクリプトファイル名	主なタスク
apply_sandbox.csp	組織の事前設定の、運用環境への反映
archive_log.csp	ログのアーカイブ
background_job_daemon.csp	background_jobの起動
cleanup.csp	一時ファイルや使用されないファイルの削除
create_sandbox.csp	組織の事前設定の作成

スクリプトファイル名	主なタスク
delete_old_notification.csp	30日以上経過した通知データの削除
delete_sandbox.csp	組織の事前設定の削除
get_six_kinds_of_day_data.csp	六曜データの受信
get_weather_data.csp	天気予報の受信
grn_bulletin_send_notification.csp	掲示開始待ちの掲示の通知処理
grn_delete_user_data.csp	Garoonから削除されたユーザーの実体データの削除
grn_mail_auto_receive.csp	メールの自動受信
grn_workflow_cutover.csp	ワークフローの申請番号の年次切り替え
preset_sandbox.csp	組織の事前設定の日時を指定した反映
table_convert.csp	Garoonの不要なデータの削除、および更新

3.1.1. 実行されるタスク

スケジューリングサービスが実行するスクリプトファイルと機能を説明します。

apply_sandbox.csp

組織の事前設定を、運用中の環境に反映します。
処理を実行したあと、タスクは削除されます。

実行時間

タスクが実行されるタイミングは、システム管理者の設定によって異なります。

- 今すぐ反映する場合：
  「組織の事前設定」画面で、システム管理者が[今すぐ反映する]をクリックすると、スケジューリングサービスにタスクが登録されます。スケジューリングサービスにタスクが登録されてから1分以内に、タスクが実行されます。
- 反映する日時を指定した場合：
  指定された日時

実行されなかった場合の影響

組織の事前設定が、運用中の環境に反映されません。

archive_log.csp

ログをアーカイブします。
アーカイブの作成後、データベースから該当のログデータを削除します。サーバーに、保存期間を過ぎたアーカイブが保存されている場合は、そのアーカイブも削除します。

実行時間

「システム管理（基本システム）」の「ロギング」の「アーカイブの設定」で、「アーカイブの作成日時」に設定されている時間
初期値：
JST：毎週日曜日0:00
UTC：毎週土曜日15:00

実行されなかった場合の影響

ログがアーカイブされません。アーカイブされなかったログは、次にタスクが実行されたときにアーカイブされます。アーカイブされるログは最大3週間分です。

auto_import_holiday.csp

日本の祝日データを自動的に取り込みます。
既存の祝日データと次の項目がすべて一致する場合、その祝日データは取り込まれず、重複して登録されることはありません。

- 日付
- イベントタイプ
- イベント内容

実行時間

- JST：毎月2日1:00から1:59の間
- UTC：毎月1日16:00から16:59の間

実行されなかった場合の影響

祝日が自動で取り込まれません。
祝日データをすぐにカレンダーに反映したい場合は、手動で祝日データを更新します。詳細は、日本の祝日データを手動で更新する(340ページ)を参照してください。

background_job_daemon.csp

background_jobを起動します。
通知や、メールの自動転送などの処理を行います。

実行時間

毎分

実行されなかった場合の影響

background_jobが起動しません。次の実行時間まで、通知や、メールの自動転送などが実行されません。

cleanup.csp

次のデータを削除します。

- （CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/upload_tmp
- （CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/tmp
- 添付ファイル保存領域（common.iniファイルのfilesセクションで指定されたディレクトリー）に保存されてから、24時間以上経過した一時ファイル
- 受信メールの添付ファイルのインデクシングのために作成された一時ファイル
- Garoonに存在しないユーザーに関連付けられているファイル
  - メールソース[1]
  - メールの添付ファイル[1]
  - メモの添付ファイル
  - 個人アドレス帳の添付ファイル
  - 個人アドレス帳のカスタマイズ項目の「ファイル」項目
  - 下書きの掲示の添付ファイル
  - 下書きのメッセージ
  - 下書きのメッセージの添付ファイル
  - 下書きの申請
  - 下書きの申請の添付ファイル
  - 送信者とすべての宛先のユーザーが削除されているメッセージ[2]と、そのメッセージの添付ファイル
  - 削除されたユーザーの下書きのレポートと、そのレポートの添付
- ファイル管理のごみ箱に移動してから、「削除したファイル/フォルダーの保存期間」で指定されている日を過ぎたファイル
- 30日以上経過しているリアクションの通知

[1]：受信メール、送信メール、および下書きのメールが対象です。

[2] ：スナップショットは対象外です。

実行時間

JST：毎日3:00、9:00、15:00、および21:00
UTC：毎日0:00、6:00、12:00、および18:00

実行されなかった場合の影響

- 該当するディレクトリーから一時ファイルが削除されません。
- Garoonに存在しないユーザーに関連付けられているファイルが削除されません。
- 「ごみ箱」に移動したデータが削除されません。

削除されなかったファイルやデータは、次にタスクが実行されたときに削除されます。

create_sandbox.csp

組織の事前設定を作成します。

実行時間

「組織の事前設定」画面で、システム管理者が[作成する]をクリックすると、スケジューリングサービスにタスクが登録されます。
スケジューリングサービスにタスクが登録されてから1分以内に、タスクが実行されます。

実行されなかった場合の影響

組織の事前設定が作成されません。

delete_old_notification.csp

30日以上経過した通知データを削除します。

実行時間

「システム管理（各アプリケーション）」の「通知一覧」の「自動削除の設定」で、「削除処理の開始時刻」に設定されている時間
初期値：
JST：毎日23:00
UTC：毎日14:00

実行されなかった場合の影響

通知データが削除されません。削除されなかった通知データは、次にタスクが実行されたときに削除されます。

delete_sandbox.csp

組織の事前設定を削除します。

実行時間

「組織の事前設定」画面で、システム管理者が[削除する]をクリックすると、スケジューリングサービスにタスクが登録されます。
スケジューリングサービスにタスクが登録されてから1分以内に、タスクが実行されます。

実行されなかった場合の影響

組織の事前設定が削除されません。

get_six_kinds_of_day_data.csp

六曜データを受信します。

実行時間

JST：12月1日16:00
UTC：12月1日7:00

実行されなかった場合の影響

六曜データが受信されません。
実行時間にスケジューリングサービスが停止していた場合は、次の手順で六曜データを受信する必要があります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ネット連携サービス]をクリックします。**
5. **[イベントデータの受信]をクリックします。**
6. **「イベントデータの受信」画面で、「六曜」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[受信する]をクリックします。**

get_weather_data.csp

天気予報を受信します。

実行時間

JST：毎日3:00、9:00、15:00、および21:00
UTC：毎日0:00、6:00、12:00、および18:00

実行されなかった場合の影響

天気予報を受信できません。
実行時間にスケジューリングサービスが停止していた場合、次の実行時間を待つか、次の手順で天気予報を受信する必要があります。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。

2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ネット連携サービス]をクリックします。**
5. **[イベントデータの受信]をクリックします。**
6. **「イベントデータの受信」画面で、「天気予報」のチェックボックスを選択します。**
7. **設定内容を確認し、[受信する]をクリックします。**

grn_bulletin_send_notification.csp

掲示開始待ちの掲示の通知処理を行います。
指定された掲示期間の開始日時になると、更新通知を設定しているユーザー宛に通知を作成します。
掲示開始待ちの各掲示に対してタスクを登録します。実行されたタスクは削除されます。

実行時間

掲示期間の開始日時を指定した掲示を書き込んだタイミングで、スケジューリングサービスにタスクが登録されます。
指定された掲示期間の開始日時に、タスクが実行されます。

実行されなかった場合の影響

掲示期間の開始日時になっても、掲示の通知が作成されません。

grn_delete_user_data.csp

Garoonから削除されたユーザーの実体データを削除します。

実行時間

「ユーザー」の「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で、「ユーザーデータの削除」に設定されている時間
初期値：

- JST：23:00から3:00
- UTC：14:00から18:00

実行されなかった場合の影響

- Garoonからユーザーが削除されません。
- 次にタスクが実行されるまで、削除されたユーザーと同じログイン名のユーザーを、Garoonに追加できません。

grn_mail_auto_receive.csp

メールの自動受信を実行します。

実行時間

メールの「一般設定」画面の、「メールの自動受信」に設定されている時間

実行されなかった場合の影響

メールの自動受信が実行されません。次にタスクが実行されたとき、メールの自動受信を実行します。

ユーザーは次の操作で、自動受信されなかったメールを受信できます。

- 「メール」画面で、[受信]または[一括受信]をクリックする。
- 「新着メール情報」ポートレットに表示された[新着メールがn件あります]をクリックする。
- Cybozu Desktop 2で通知を更新する。

grn_workflow_cutover.csp

ワークフローの申請番号や決裁番号の年次を切り替えます。

実行時間

ワークフローの「一般設定」画面の、「申請/決裁番号の年次切替」に設定している日時

実行されなかった場合の影響

ワークフローの申請番号や決裁番号の年次が切り替わりません。
次にタスクが実行されるときに年次が切り替わるように、年次切替の日時を変更する必要があります。
次の手順で「申請/決裁番号の年次切替」の日時を変更します。

操作手順：

1. **ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。**
   歯車の形をしたアイコンは、管理権限を持つユーザーの画面にのみ表示されます。
2. **[システム設定]をクリックします。**
3. **「各アプリケーションの管理」タブを選択します。**
4. **[ワークフロー]をクリックします。**
5. **[一般設定]をクリックします。**
6. **「一般設定」画面の「申請/決裁番号の年次切替」項目で、年次を切り替える日時を選択します。**
   年次切替の日時には、設定を変更した当日よりあとの日付を設定します。
   バックアップなどのGaroonの停止時間と異なる日時を設定する必要があります。
7. **設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。**

preset_sandbox.csp

システム管理者が組織の事前設定を反映する日時を指定すると、preset_sandbox.cspはスケジューリングサービスにapply_sandbox.cspを実行するタスクを登録します。
指定された日時にapply_sandbox.cspが実行されると、preset_sandbox.cspのタスクは削除されます。

実行時間

組織の事前設定を反映する日時

実行されなかった場合の影響

指定した日時に組織の事前設定が反映されません。

table_convert.csp

Garoonに不要なデータが存在する場合、そのデータの削除や更新を行います。

実行時間

毎分

実行されなかった場合の影響

不要データの削除や更新が行われません。次の実行時間で行われます。

3.2. バックアップとリストア

次の環境でGaroonをインストールした場合を例に、バックアップやリストアについて説明します。

- Windows環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts
  - MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu
- Linux環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin
  - MySQLのインストールディレクトリー：/usr/local/cybozu

注意事項

バックアップやリストアをする前に必ず確認する項目について説明します。

- バックアップおよびリストアは、次のユーザーで作業する必要があります。
  - Windows環境：
    サーバーマシンのローカルのAdministrator権限を持つユーザー
  - Linux環境：
    root権限を持つユーザー
- データのバックアップ中は、Garoonを使用できません。
- データのサイズによっては、バックアップに時間がかかる場合があります。
- データのバックアップ元とリストア先のGaroonのバージョンは、同一である必要があります。

- Garoonが使用している次のディレクトリーには、バックアップデータを保存しないでください。バージョンアップやService Packの適用などを行った場合に、データを消失する恐れがあります。
  - Windows環境：
    - C:\Program Files\Cybozu およびサブディレクトリー
    - C:\inetpub\scripts\cbgrn およびサブディレクトリー
  - Linux環境：
    - /usr/local/cybozu およびサブディレクトリー
    - /var/www/cgi-bin/cbgrn およびサブディレクトリー
- 監視ツールで各サービスやデーモンの動作を監視している場合、作業が完了するまで監視対象からGaroonを外すことを推奨します。

バックアップの対象

データベース（MySQL）で使用しているdataディレクトリーとfilesディレクトリーを対象にバックアップします。
各ディレクトリーに格納されているデータは、次のとおりです。

- dataディレクトリー：
  MySQLが動作するために必要なデータが保存されています。
  データベースユーザーのパスワードや、Garoonのアプリケーションのデータなどが含まれます。
- filesディレクトリー：
  メッセージや掲示などの添付ファイルのデータが保存されています。

MySQLのデータと添付ファイルのデータは連携しています。
リストア時には、同じタイミングで取得したdataディレクトリーとfilesディレクトリーのデータが必要です。
データをバックアップする際は、データに不整合が発生しないように、慎重にバックアップ計画を立ててください。

Garoonで使用するMySQLは、Garoonのインストール時に選択できます。
使用しているMySQLによって、MySQLのサービス名やバックアップ対象のディレクトリーパスが異なります。

Windows環境の場合

インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合

- MySQLのサービス名：
  Cybozu_Database_Engine_5_0
- バックアップ対象のディレクトリーパス：
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\data
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files

インストール済みのMySQLを使用している場合

- MySQLのサービス名：
  MySQL（バージョン番号）
- バックアップ対象のディレクトリー：
  - C:\ProgramData\MySQL\MySQLServer（バージョン番号）\data
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files

Linux環境の場合

インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合

- MySQLのサービス名：
  cyde_5_0
- バックアップ対象のディレクトリー：
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files

インストール済みのMySQLを使用している場合

- MySQLのサービス名：
  mysqld
- バックアップ対象のディレクトリー：
  - /var/lib/mysql
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files

3.2.1. バックアップ方法

Garoonのバックアップには、次の2種類の方法があります。

- OSのコマンドを使用したバックアップ
- mysqldumpを使用したバックアップ

それぞれの違いを確認したうえで、バックアップ方法を選択してください。

補足

- mysqldumpは、MySQLと同時にインストールされます。
- GaroonはMySQLのテーブルにInnoDBを使用しています。InnoDBに対応していないバックアップツール（mysqlhotcopyコマンド）は使用できません。

OSのコマンドを使用したバックアップとは

データベースを停止した状態でバックアップする方法です。
OSのコマンド（cp、copy）を使用して、dataディレクトリーとfilesディレクトリーをバックアッ

プします。
バックアップ中は、ユーザーはGaroonにアクセスできません。



操作方法の詳細は、OSのコマンドを使用したバックアップ(1944ページ)を参照してください。

mysqldumpを使用したバックアップとは

データベースを起動した状態でバックアップする方法です。
mysqldumpを使用して、dataディレクトリーをバックアップします。
filesディレクトリーは、OSのコマンドを使用して別途バックアップする必要があります。データの整合性を保つために、バックアップ中はデータベースの更新を禁止する必要があります。
Garoonでは、mysqldumpを使用したバックアップの際に、データベースの更新を禁止できる「バックアップモード」を搭載しています。
バックアップモードに設定し、バックアップ中はユーザーがGaroonにアクセスできないようにします。



バックアップ中にGaroonにアクセスすると、次の画面が表示されます。



操作方法の詳細は、mysqldumpを使用したバックアップ(1955ページ)を参照してください。

3.2.2. OSのコマンドを使用したバックアップ

OSのコマンドを使用してデータをバックアップする方法を説明します。
バックアップ中は、ユーザーはGaroonにアクセスできません。ユーザーがGaroonにアクセスしない時間帯にデータをバックアップしてください。

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

Windows環境の場合

Windows環境で、OSのコマンドを使用してデータをバックアップします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- バックアップ対象ディレクトリー：
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\data
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files
- バックアップデータの保存先：C:\backup\YYYYMMDD

注意

- 次のサービスを起動したままデータをコピーした場合、正常なバックアップを取得できません。
  - Webサーバーサービス
  - スケジューリングサービス
  - MySQLサービス

  手順に沿って各サービスを必ず停止してから、データをコピーしてください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**
2. **スケジューリングサービス、MySQLサービスの順に停止します。**
   Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを停止します。
   - Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

- Cybozu_Database_Engine_5_0

3. Garoonのサービスが停止していることを確認します。

1. タスクマネージャーを起動します。
2. Windowsタスクマネージャーで、[プロセス]のタブをクリックします。
3. sched.exeおよびmysqld.exeが表示されないことを確認します。

4. コマンドプロンプトを起動します。

コマンドプロンプトの簡易編集モードは無効にしてください。簡易編集モードが有効な場合、処理中にテキストの選択などの操作をすると、処理が停止します。

簡易編集モードを無効にする手順

1. コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
2. 表示された設定画面で、「簡易編集モード」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

5. カレントディレクトリーの下にバックアップ先のディレクトリーを作成します。

```
mkdir C:\backup\YYYYMMDD
```

6. dataディレクトリーとfilesディレクトリーを、手順5で作成したディレクトリーにコピーします。

```
xcopy "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\data"
C:\backup\YYYYMMDD\data /e /i
xcopy "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files"
C:\backup\YYYYMMDD\files /e /i
```

既存のディレクトリーにコピーした場合は、データを上書きするかどうか確認するメッセージが表示されます。

上書きする場合は「Yes」または「All」、中止する場合は「No」を入力します。

7. **MySQLサービス、スケジューリングサービスの順に起動します。**
   Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを起動します。

   - Cybozu_Database_Engine_5_0
   - Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

8. **Webサーバーサービスを起動します。**
9. **Garoonに正常にアクセスできることを確認します。**

Linux環境の場合

Linux環境で、OSのコマンドを使用してデータをバックアップします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- バックアップ対象ディレクトリー：
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files
- バックアップデータの保存先：/backup/YYYYMMDD

注意

- 次のサービスを起動したままデータをコピーした場合、正常なバックアップを取得できません。
  - Webサーバーサービス
  - スケジューリングサービス
  - MySQLサービス

手順に沿って各サービスを必ず停止してから、データをコピーしてください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**

```
systemctl stop httpd.service
```

2. **スケジューリングサービス、MySQLサービスの順に停止します。**

```
systemctl stop cyss_cbgrn.service
systemctl stop cyde_5_0.service
```

3. **次のコマンドを実行し、スケジューリングサービスとMySQLサービスが停止していることを確認します。**

```
systemctl status cyss_cbgrn.service
systemctl status cyde_5_0.service
```

サービスが停止している場合、それぞれのコマンド実行後のメッセージ内に「Active: inactive (dead)」と表示されます。

4. **バックアップ先のディレクトリーを作成します。**

```
mkdir -p /backup/YYYYMMDD
```

5. **dataディレクトリーとfilesディレクトリーを、手順4で作成したディレクトリーにコピーします。**

```
cp -rp /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data /backup/YYYYMMDD/
cp -rp /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files /backup/YYYYMMDD/
```

6. **MySQLサービス、スケジューリングサービスの順に起動します。**

```
systemctl start cyde_5_0.service
systemctl start cyss_cbgrn.service
```

7. Webサーバーサービスを起動します。

```
systemctl start httpd.service
```

8. Garoonに正常にアクセスできることを確認します。

3.2.3. OSのコマンドを使用したリストア

OSのコマンドを使用してデータをリストアする方法を説明します。
リストア中は、ユーザーはGaroonにアクセスできません。ユーザーがGaroonにアクセスしない時間帯にデータをリストアしてください。

補足

- ユーザーにメールの自動転送を許可していると、バックアップデータに未処理の自動転送データが含まれている場合があります。リストア時に未処理の自動転送データが処理されるため、メールが二重に転送される可能性があります。

Windows環境の場合

Windows環境で、OSのコマンドを使用してデータをリストアします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu
- バックアップデータの保存先：C:\backup\YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**
2. **スケジューリングサービス、MySQLサービスの順に停止します。**
   Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを停止します。
   - Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn
   - Cybozu_Database_Engine_5_0
3. **Garoonのサービスが停止していることを確認します。**
   1. タスクマネージャーを起動します。
   2. Windowsタスクマネージャーで、[プロセス]のタブをクリックします。
   3. sched.exeおよびmysqld.exeが表示されないことを確認します。
4. **コマンドプロンプトを起動します。**

コマンドプロンプトの簡易編集モードは無効にしてください。簡易編集モードが有効な場合、処理中にテキストの選択などの操作をすると、処理が停止します。

簡易編集モードを無効にする手順

1. コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
2. 表示された設定画面で、「簡易編集モード」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

5. 既存のデータベース領域と添付ファイル領域を削除します。

```
rmdir /s /q "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\data"
rmdir /s /q "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files"
```

6. バックアップしたデータを元のディレクトリーにコピーします。

```
xcopy C:\backup\YYYYMMDD\data "C:\Program
Files\Cybozu\mysql-5.0\data" /e /i
xcopy C:\backup\YYYYMMDD\files "C:\Program
Files\Cybozu\mysql-5.0\files" /e /i
```

7. 手順6でコピーしたディレクトリーで、Everyoneにフルコントロール権限が付与されていることを確認します。

付与されていない場合は、Everyoneにフルコントロールの許可を設定します。

8. MySQLサービス、スケジューリングサービスの順に起動します。

Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを起動します。

- Cybozu_Database_Engine_5_0
- Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

9. **Webサーバーサービスを起動します。**
10. **Garoonに正常にアクセスできることを確認します。**

補足

- リストア後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。
- データベース領域と添付ファイル領域に設定する権限は、Garoonを運用しているサーバーの構成やOSによって異なります。
  詳細は、サイボウズ オフィシャル パートナー、または販売元にお問い合わせください。

Linux環境の場合

Linux環境で、OSのコマンドを使用してデータをリストアします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- MySQLのインストールディレクトリー：/usr/local/cybozu
- バックアップデータの保存先：/backup/YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**

```
systemctl stop httpd.service
```

2. **スケジューリングサービス、MySQLサービスの順に停止します。**

```
systemctl stop cyss_cbgrn.service
systemctl stop cyde_5_0.service
```

3. **次のコマンドを実行し、スケジューリングサービスとMySQLサービスが停止していることを確認します。**

```
systemctl status cyss_cbgrn.service
systemctl status cyde_5_0.service
```

サービスが停止している場合、それぞれのコマンド実行後のメッセージ内に「Active: inactive (dead)」と表示されます。

4. **既存のデータベース領域と添付ファイル領域を削除します。**

```
rm -rf /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
rm -rf /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files
```

5. **バックアップしたデータを元のディレクトリーにコピーします。**

```
cp -rp /backup/YYYYMMDD/data /usr/local/cybozu/mysql-5.0/
cp -rp /backup/YYYYMMDD/files /usr/local/cybozu/mysql-5.0/
```

6. **リストアしたデータのアクセス権が適切に設定されていることを確認します。**

Garoonを利用するために必要なアクセス権の設定は、次のとおりです。

- /usr/local/cybozu/mysql-5.0/dataのデータ
  - 所有者：CGI実行ユーザー（例：apache）
  - ディレクトリーおよびサブディレクトリーのアクセス権：755
  - ディレクトリー内のファイルのアクセス権：755
- /usr/local/cybozu/mysql-5.0/filesのデータ
  - 所有者：CGI実行ユーザー（例：apache）
  - ディレクトリーおよびサブディレクトリーのアクセス権：755
  - ディレクトリー内のファイルのアクセス権：644

アクセス権を変更する場合は、次のコマンドを実行してください。

```
chmod -R 755 /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
chown -R （CGI実行ユーザー）:root /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ -type d | xargs chmod
755
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ -type f | xargs chmod
644
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ | xargs chown （CGI実行
ユーザー）:root
```

7. MySQLサービス、スケジューリングサービスの順に起動します。

```
systemctl start cyde_5_0.service
systemctl start cyss_cbgrn.service
```

8. Webサーバーサービスを起動します。

```
systemctl start httpd.service
```

9. Garoonに正常にアクセスできることを確認します。

補足

- リストア後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。

3.2.4. mysqldumpを使用したバックアップ

mysqldumpを使用してデータをバックアップする方法を説明します。
バックアップ中は、ユーザーはGaroonにアクセスできません。ユーザーがGaroonにアクセスしない時間帯にデータをバックアップしてください。

バックアップ前の確認事項

mysqldumpを使用してバックアップする前に、次の事項を確認します。

バックアップモードを使用可能にする

mysqldumpを使用したバックアップは、データベースを起動した状態で行います。
ただし、filesディレクトリーは、OSのコマンドを使用して別途バックアップする必要があります。データの整合性を保つために、バックアップ中はデータベースの更新を禁止する必要があります。
バックアップモードを使用して、バックアップ中はユーザーがGaroonにアクセスできないようにします。

初期設定では、バックアップモードを使用できません。
バックアップを開始する前に、設定ファイル「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用可能にします。

「common.ini」のファイルパス

（CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/common.ini
例：

- Windows環境：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\common.ini
- Linux環境：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/common.ini

「common.ini」で変更する内容

[BackupMode]の下の「disable = "1"」の行を削除します。
変更前：

```
 :
[BackupMode]
disable = "1"
driver = “xxxxx”
 :
```

変更後：

```
 :
[BackupMode]
driver = “xxxxx”
 :
```

Windows環境の場合

Windows環境で、mysqldumpを使用してデータをバックアップします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts
- バックアップ対象ディレクトリー：
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\data
  - C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files
- バックアップデータの保存先：C:\backup\YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **コマンドプロンプトを起動します。**
   コマンドプロンプトの簡易編集モードは無効にしてください。簡易編集モードが有効な場合、処理中にテキストの選択などの操作をすると、処理が停止します。
   簡易編集モードを無効にする手順
   1. コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
   2. 表示された設定画面で、「簡易編集モード」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

2. **バックアップ先のディレクトリーを作成します。**

```
mkdir C:\backup\YYYYMMDD
```

3. スケジューリングサービスを停止します。

Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを停止します。

- Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

4. スケジューリングサービスが停止していることを確認します。

1. タスクマネージャーを起動します。
2. Windowsタスクマネージャーで、[プロセス]のタブをクリックします。
3. sched.exeが表示されないことを確認します。

5. Garoonをバックアップモードに設定します。

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn
.\grn.exe -C -q code\command\backupmode_start.csp
```

6. データベース管理ユーザーで、mysqldumpを実行します。

```
"C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\bin\mysqldump" --defaults-
file="C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\etc\my.ini" --all-
databases --single-transaction -u cbroot -p > C:
\backup\YYYYMMDD\full.sql
```

7. データベース管理ユーザーのパスワードを入力します。

8. OSのコマンドを使用して、添付ファイルをバックアップします。

```
xcopy "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files" C:
\backup\YYYYMMDD\files /e /i
```

9. バックアップモードを解除します。

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn
.\grn.exe -C -q code\command\backupmode_end.csp
```

10. スケジューリングサービスを起動します。

Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを起動します。

- Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

11. Garoonに正常にアクセスできることを確認します。

バックアップが完了したら、「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻してください。詳細は、バックアップ後の確認事項を参照してください。

Linux環境の場合

Linux環境で、mysqldumpを使用してデータをバックアップします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin
- バックアップ対象ディレクトリー：
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
  - /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files
- バックアップデータの保存先：/backup/YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **コマンドプロンプトを起動します。**
2. **バックアップ先のディレクトリーを作成します。**

```
mkdir -p /backup/YYYYMMDD
```

3. **スケジューリングサービスを停止します。**

```
systemctl stop cyss_cbgrn.service
```

4. **次のコマンドを実行し、スケジューリングサービスが停止していることを確認します。**

```
systemctl status cyss_cbgrn.service
```

スケジューリングサービスが停止している場合、メッセージ内に「Active: inactive (dead)」と表示されます。

5. **Garoonをバックアップモードに設定します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
./grn.cgi -C -q code/command/backupmode_start.csp
```

6. **データベース管理ユーザーで、mysqldumpを実行します。**

```
/usr/local/cybozu/mysql-5.0/bin/mysqldump --defaults-file=/usr/
local/cybozu/mysql-5.0/etc/my.ini --all-databases --single-
transaction -u cbroot -p > /backup/YYYYMMDD/full.sql
```

7. **データベース管理ユーザーのパスワードを入力します。**
8. **OSのコマンドを使用して、添付ファイルをバックアップします。**

```
cp -rp /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files /backup/YYYYMMDD/
```

9. **バックアップモードを解除します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
./grn.cgi -C -q code/command/backupmode_end.csp
```

10. **スケジューリングサービスを起動します。**

```
systemctl start cyss_cbgrn.service
```

11. **Garoonに正常にアクセスできることを確認します。**

バックアップが完了したら、「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻してください。詳細は、バックアップ後の確認事項を参照してください。

バックアップ後の確認事項

バックアップが完了したら、次の事項を確認します。

バックアップモードを使用不可にする

設定ファイル「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻します。

「common.ini」のファイルパス

（CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/common.ini
例：

- Windows環境：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\common.ini
- Linux環境：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/common.ini

「common.ini」で変更する内容

[BackupMode]の下に「disable = "1"」の行を追加します。
変更前：

```
 :
[BackupMode]
driver = "xxxxx"
 :
```

変更後：

```
 :
[BackupMode]
disable = "1"
driver = "xxxxx"
 :
```

3.2.5. mysqldumpを使用したリストア

mysqldumpを使用してデータをリストアする方法を説明します。
リストア中は、ユーザーはGaroonにアクセスできません。ユーザーがGaroonにアクセスしない時間帯にデータをリストアしてください。

補足

- ユーザーにメールの自動転送を許可していると、バックアップデータに未処理の自動転送データが含まれている場合があります。リストア時に未処理の自動転送データが処理されるため、メールが二重に転送される可能性があります。

リストア前の確認事項

mysqldumpを使用してリストアする前に、次の事項を確認します。

バックアップモードを使用可能にする

mysqldumpを使用したリストアは、データベースを起動した状態で行います。
ただし、filesディレクトリーは、OSのコマンドを使用して別途リストアする必要があります。
データの整合性を保つために、リストア中はデータベースの更新を禁止する必要があります。
バックアップモードを使用して、リストア中はユーザーがGaroonにアクセスできないようにします。

初期設定では、バックアップモードを使用できません。
リストアを開始する前に、設定ファイル「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用可能にします。

「common.ini」のファイルパス

（CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/common.ini
例：

- Windows環境：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\common.ini
- Linux環境：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/common.ini

「common.ini」で変更する内容

[BackupMode]の下の「disable = "1"」の行を削除します。
変更前：

```
 :
[BackupMode]
disable = "1"
driver = “xxxxx”
 :
```

変更後：

```
 :
[BackupMode]
driver = “xxxxx”
 :
```

mysqldumpの速度

mysqldumpは、データ量に比例してバックアップとリストアの時間が長くなります。
リストアはバックアップより時間がかかります。
mysqldumpを使用したリストアは、OSのコマンドを使用したリストアより時間がかかります。

リストア後のディスク使用量

mysqldumpを使ってリストアすると、バックアップ前よりディスク使用量が少ない場合があります。バックアップしたデータに未使用領域が含まれていないためです。データが欠落しているわけではありません。

Windows環境の場合

Windows環境で、mysqldumpを使用してデータをリストアします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts
- MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu
- バックアップデータの保存先：C:\backup\YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**
2. **スケジューリングサービスを停止します。**
   Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを停止します。
   - Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn
3. **スケジューリングサービスが停止していることを確認します。**
   1. タスクマネージャーを起動します。
   2. Windowsタスクマネージャーで、[プロセス]のタブをクリックします。
   3. sched.exeが表示されないことを確認します。
4. **コマンドプロンプトを起動します。**

コマンドプロンプトの簡易編集モードは無効にしてください。簡易編集モードが有効な場合、処理中にテキストの選択などの操作をすると、処理が停止します。

簡易編集モードを無効にする手順

1. コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
2. 表示された設定画面で、「簡易編集モード」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

5. Garoonをバックアップモードに設定します。

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn
.\grn.exe -C -q code\command\backupmode_start.csp
```

6. データベース管理ユーザーで、バックアップしたデータを読み込みます。

```
"C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\bin\mysql" --defaults-
file="C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\etc\my.ini" -u cbroot -
p < C:\backup\YYYYMMDD\full.sql
```

7. データベース管理ユーザーのパスワードを入力します。

8. 既存の添付ファイル領域を削除します。

```
rmdir /s /q "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0\files"
```

9. OSのコマンドを使用して、添付ファイルをリストアします。

```
xcopy C:\backup\YYYYMMDD\files "C:\Program
Files\Cybozu\mysql-5.0\files" /e /i
```

10. 手順6と手順9でリストアしたディレクトリーで、Everyoneにフルコントロール権限が付与されていることを確認します。

付与されていない場合は、Everyoneにフルコントロールの許可を設定します。

11. **MySQLサービスを再起動します。**
    Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを再起動します。

    - Cybozu_Database_Engine_5_0

12. **バックアップモードを解除します。**

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn
.\grn.exe -C -q code\command\backupmode_end.csp
```

13. **スケジューリングサービスを起動します。**
    Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを起動します。

    - Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

14. **Webサーバーサービスを起動します。**
15. **Garoonに正常にアクセスできることを確認します。**

リストアが完了したら、「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻してください。詳細は、リストア後の確認事項を参照してください。

Linux環境の場合

Linux環境で、mysqldumpを使用してデータをリストアします。
インストーラーに同梱されているMySQLを使用している場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin

- MySQLのインストールディレクトリー：/usr/local/cybozu
- バックアップデータの保存先：/backup/YYYYMMDD

補足

- お使いの環境に合わせて読み替えてください。
  インストール済みのMySQLを使用している場合、MySQLのサービス名が異なります。
  詳細は、バックアップの対象(1940ページ)を参照してください。

操作手順：

1. **Webサーバーサービスを停止します。**

```
systemctl stop httpd.service
```

2. **スケジューリングサービスを停止します。**

```
systemctl stop cyss_cbgrn.service
```

3. **次のコマンドを実行し、スケジューリングサービスが停止していることを確認します。**

```
systemctl status cyss_cbgrn.service
```

スケジューリングサービスが停止している場合、メッセージ内に「Active: inactive (dead)」と表示されます。

4. **Garoonをバックアップモードに設定します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
./grn.cgi -C -q code/command/backupmode_start.csp
```

5. データベース管理ユーザーで、バックアップしたデータを読み込みます。

```
/usr/local/cybozu/mysql-5.0/bin/mysql --defaults-file=/usr/
local/cybozu/mysql-5.0/etc/my.ini -u cbroot -p < /backup/
YYYYMMDD/full.sql
```

6. データベース管理ユーザーのパスワードを入力します。

7. 既存の添付ファイル領域を削除します。

```
rm -rf /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files
```

8. OSのコマンドを使用して、添付ファイルをリストアします。

```
cp -rp /backup/YYYYMMDD/files /usr/local/cybozu/mysql-5.0/
```

9. リストアしたデータのアクセス権が適切に設定されていることを確認します。

Garoonを利用するために必要なアクセス権の設定は、次のとおりです。

- /usr/local/cybozu/mysql-5.0/dataのデータ
  - 所有者：CGI実行ユーザー（例：apache）
  - ディレクトリーおよびサブディレクトリーのアクセス権：755
  - ディレクトリー内のファイルのアクセス権：755
- /usr/local/cybozu/mysql-5.0/filesのデータ
  - 所有者：CGI実行ユーザー（例：apache）
  - ディレクトリーおよびサブディレクトリーのアクセス権：755
  - ディレクトリー内のファイルのアクセス権：644

アクセス権を変更する場合は、次のコマンドを実行してください。

```
chmod -R 755 /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
chown -R （CGI実行ユーザー）:root /usr/local/cybozu/mysql-5.0/data
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ -type d | xargs chmod
755
```

```
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ -type f | xargs chmod
644
find /usr/local/cybozu/mysql-5.0/files/ | xargs chown （CGI実行
ユーザー）:root
```

10. **MySQLサービスを再起動します。**

```
systemctl restart cyde_5_0.service
```

11. **バックアップモードを解除します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
./grn.cgi -C -q code/command/backupmode_end.csp
```

12. **スケジューリングサービスを起動します。**

```
systemctl start cyss_cbgrn.service
```

13. **Webサーバーサービスを起動します。**

```
systemctl start httpd.service
```

14. **Garoonに正常にアクセスできることを確認します。**

リストアが完了したら、「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻してください。詳細は、リストア後の確認事項を参照してください。

リストア後の確認事項

リストアが完了したら、次の事項を確認します。

バックアップモードを使用不可にする

設定ファイル「common.ini」の内容を変更し、バックアップモードを使用不可に戻します。

「common.ini」のファイルパス

（CGIディレクトリー）/（インストール識別子）/common.ini
例：

- Windows環境：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\common.ini
- Linux環境：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/common.ini

「common.ini」で変更する内容

[BackupMode]の下に「disable = "1"」の行を追加します。
変更前：


```
 :
[BackupMode]
driver = "xxxxx"
 :
```

変更後：

```
 :
[BackupMode]
disable = "1"
driver = "xxxxx"
 :
```

3.2.6. MySQLテーブルが破損した場合の対処

ディスクの破損やシステムの障害などでmysqlテーブル（権限データベース）が失われる場合があります。
mysqlテーブルの破損によってdumpしたデータ（mysqldumpで取得したデータ）が読み込めない場合は、別のシステムから正常なMySQLデータを取得したうえで、バックアップ済みのデータをリストアします。



操作手順：

1. **サーバーを新たに用意し、Garoonを新規にインストールします。**
2. **手順1でインストールしたGaroonのデータを、OSのコマンドを使用してバックアップし、正常なMySQLテーブルを取得します。**
   詳細は、OSのコマンドを使用したバックアップ(1944ページ)を参照してください。
3. **手順2で取得した正常なMySQLテーブルのデータを、MySQLテーブルが破損したGaroonサーバーに、OSのコマンドを使用してリストアします。**
   詳細は、OSのコマンドを使用したリストア(1949ページ)を参照してください。
4. **テーブルが破損したGaroonサーバーで、過去にバックアップしていたデータをmysqldumpを使用してリストアします。**
   詳細は、mysqldumpを使用したリストア(1962ページ)を参照してください。

3.3. サーバー移行

Garoonをほかのサーバーに移行する方法について説明します。

関連ページ

- Garoonのサーバーマシンやサーバー OSを変更できますか？
- サーバーを移行する場合、ライセンスを買い直す必要はありますか？
- Windows環境からの移行(1973ページ)
- Linux環境からの移行(1977ページ)
- Garoonをインストールしているドライブを変更できますか？

3.3.1. Windows環境からの移行

Windows環境でお使いのGaroonを、ほかのサーバーに移行する方法を説明します。

移行前の確認事項

- サーバー移行は、次のユーザーで作業する必要があります。
  - Windows環境：
    サーバーマシンのローカルのAdministrator権限を持つユーザー
  - Linux環境：
    root権限を持つユーザー

- 移行元と移行先のサーバーで、次の情報が同一である必要があります。
  - Garoonのバージョン：
    リビジョンまで一致している必要があります。お使いの製品のバージョンは、画面のフッターで確認できます。

    バージョン 6.0.1のGaroonをお使いの場合の例：
    - 6：メジャーバージョン
    - 0：マイナーバージョン
    - 1：リビジョン
  - インストール識別子：
    インストール識別子は、GaroonのアクセスURLから確認できます。
    次のURLの場合、インストール識別子は「cbgrn」です。
    http://192.0.2.0/scripts/cbgrn/grn.exe
  - データベース接続ユーザーのパスワード
- サーバー移行する際に、サーバーOSの種類やホスト名などが変わる場合は、移行後のGaroonのアクセスURLが変わります。
  詳細は、よくあるご質問のGaroonのサーバーのIPアドレスまたはホスト名が変わる場合に必要な作業はありますか？という記事を参照してください。

移行先がWindows環境の場合

Windows環境でお使いのGaroonを、ほかのWindows環境に移行します。

操作手順：

1. **移行元のサーバーで、Garoonのデータをバックアップします。**
   詳細は、次のページを参照してください。
   OSのコマンドを使用したバックアップ(1944ページ)
   mysqldumpを使用したバックアップ(1955ページ)

2. 移行先のサーバーにGaroonをインストールし、初期化します。

移行元と移行先のGaroonのバージョン、インストール識別子、およびデータベース接続ユーザーのパスワードを合わせる必要があります。

データベース管理ユーザーおよびAdministratorのパスワードは任意です。作業終了時点では、移行前に設定していたパスワードになります。

インストールおよび初期化の手順は、Windows環境にインストールするを参照してください。

3. 手順1で取得したバックアップデータを、移行先のサーバーにコピーし、リストアします。

詳細は、次のページを参照してください。

OSのコマンドを使用したリストア(1949ページ)
mysqldumpを使用したリストア(1962ページ)

4. 移行先のGaroonに正常にアクセスできることを確認します。

注意

- GaroonをほかのWindows環境に移行すると、IISの設定が初期設定に戻り、次の問題が発生する場合があります。
  - ファイルサイズが30MB以上のファイルをアップロードできない：
    詳細は、よくあるご質問の30MB以上のファイルをアップロードできません。という記事を参照してください。
  - ファイル名に半角スペースを含む添付ファイルをダウンロードできない：
    詳細は、よくあるご質問のファイル名に半角スペースや「+」を含むファイルをダウンロードできません。という記事を参照してください。

補足

- 初期化するときに設定する言語とタイムゾーンは、Garoonの初期値になります。

- 移行後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。

移行先がLinux環境の場合

次の場合を例に、Windows環境でお使いのGaroonを、Linux環境に移行します。

- Windows環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts
  - MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu
- Linux環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin
  - MySQLのインストールディレクトリー：/usr/local/cybozu

注意

- 移行先がLinux環境の場合、OSのコマンドを使用したバックアップでは移行できません。mysqldumpを使用して、バックアップおよびリストアを実行してください。

操作手順：

1. **Windows環境のGaroonのデータをバックアップします。**
   詳細は、mysqldumpを使用したバックアップ(1955ページ)を参照してください。

2. **Linux環境にGaroonをインストールし、初期化します。**

移行元と移行先のGaroonのバージョン、インストール識別子、およびデータベース接続ユーザーのパスワードを合わせる必要があります。
データベース管理ユーザーおよびAdministratorのパスワードは任意です。作業終了時点では、移行前に設定していたパスワードになります。
インストールおよび初期化の手順は、Linux環境にインストールするを参照してください。

3. **手順2で取得したバックアップデータを、Linux環境にコピーし、リストアします。**
   詳細は、mysqldumpを使用したリストア(1962ページ)を参照してください。

4. **Linux環境のGaroonに正常にアクセスできることを確認します。**

補足

- 初期化するときに設定する言語とタイムゾーンは、Garoonの初期値になります。
- 移行後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。

3.3.2. Linux環境からの移行

Linux環境でお使いのGaroonを、ほかのサーバーに移行する方法を説明します。

移行前の確認事項

- サーバー移行は、次のユーザーで作業する必要があります。
  - Windows環境：
    サーバーマシンのローカルのAdministrator権限を持つユーザー
  - Linux環境：
    root権限を持つユーザー
- 移行元と移行先のサーバーで、次の情報が同一である必要があります。
  - Garoonのバージョン：
    リビジョンまで一致している必要があります。お使いの製品のバージョンは、画面のフッターで確認できます。

    バージョン 6.0.1のGaroonをお使いの場合の例：
    - 6：メジャーバージョン
    - 0：マイナーバージョン
    - 1：リビジョン
  - インストール識別子：
    インストール識別子は、GaroonのアクセスURLから確認できます。
    次のURLの場合、インストール識別子は「cbgrn」です。
    http://192.0.2.0/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi
  - データベース接続ユーザーのパスワード
- サーバー移行する際に、サーバーOSの種類やホスト名などが変わる場合は、移行後のGaroonのアクセスURLが変わります。
  詳細は、よくあるご質問のGaroonのサーバーのIPアドレスまたはホスト名が変わる場合に必要な作業はありますか？という記事を参照してください。

移行先がWindows環境の場合

次の場合を例に、Linux環境でお使いのGaroonを、Windows環境に移行します。

- Linux環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin
  - MySQLのインストールディレクトリー：/usr/local/cybozu
- Windows環境：
  - インストール識別子：cbgrn
  - CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts
  - MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu

注意

- 移行先がWindows環境の場合、OSのコマンドを使用したバックアップでは移行できません。
  mysqldumpを使用して、バックアップおよびリストアを実行してください。

操作手順：

1. **Linux環境のGaroonのデータをバックアップします。**
   詳細は、mysqldumpを使用したバックアップ(1955ページ)を参照してください。

2. **Windows環境にGaroonをインストールし、初期化します。**
   移行元と移行先のGaroonのバージョン、インストール識別子、およびデータベース接続ユーザーのパスワードを合わせる必要があります。
   データベース管理ユーザーおよびAdministratorのパスワードは任意です。作業終了時点では、移行前に設定していたパスワードになります。

インストールおよび初期化の手順は、Windows環境にインストールするを参照してください。

3. **手順2で取得したバックアップデータを、Windows環境にコピーし、リストアします。**
   詳細は、mysqldumpを使用したリストア(1962ページ)を参照してください。

4. **Windows環境のGaroonに正常にアクセスできることを確認します。**

注意

- GaroonをWindows環境に移行すると、IISの設定により、次の問題が発生する場合があります。
  - ファイルサイズが30MB以上のファイルをアップロードできない：
    詳細は、よくあるご質問の30MB以上のファイルをアップロードできません。という記事を参照してください。
  - ファイル名に半角スペースを含む添付ファイルをダウンロードできない：
    詳細は、よくあるご質問のファイル名に半角スペースや「+」を含むファイルをダウンロードできません。という記事を参照してください。

補足

- 初期化するときに設定する言語とタイムゾーンは、Garoonの初期値になります。
- 移行後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。

移行先がLinux環境の場合

Linux環境でお使いのGaroonを、ほかのLinux環境に移行します。

操作手順：

1. **移行元のサーバーで、Garoonのデータをバックアップします。**
   詳細は、次のページを参照してください。
   OSのコマンドを使用したバックアップ(1944ページ)
   mysqldumpを使用したバックアップ(1955ページ)

2. **移行先のサーバーにGaroonをインストールし、初期化します。**
   移行元と移行先のGaroonのバージョン、インストール識別子、およびデータベース接続ユーザーのパスワードを合わせる必要があります。
   データベース管理ユーザーおよびAdministratorのパスワードは任意です。作業終了時点では、移行前に設定していたパスワードになります。
   インストールおよび初期化の手順は、Linux環境にインストールするを参照してください。

3. **手順1で取得したバックアップデータを、移行先のサーバーにコピーし、リストアします。**
   詳細は、次のページを参照してください。
   OSのコマンドを使用したリストア(1949ページ)
   mysqldumpを使用したリストア(1962ページ)

4. **移行先のGaroonに正常にアクセスできることを確認します。**

補足

- 初期化するときに設定する言語とタイムゾーンは、Garoonの初期値になります。
- 移行後に、Garoonでファイルを添付する際にエラーが発生する場合は、サポートガイドの「エラー（FW00039）：処理が継続できません。」と表示されるを参照してください。

3.4. ウイルス対策ソフトの除外設定

Garoonが使用している一時ファイル領域のファイルが、ウイルス対策ソフトによってウイルスとして隔離されると、Garoonが動作しない場合や、パフォーマンスが低下するなどの問題が発生する恐れがあります。

ウイルススキャンの対象から除外するディレクトリー

Garoonをインストールしたサーバーに導入しているウイルス対策ソフトでは、次のディレクトリーをウイルススキャンの対象から除外する必要があります。

- （CGIディレクトリー）/（インストール識別子）
  例：
  - Windows環境：C:\Inetpub\scripts\cbgrn
  - Linux環境：/var/www/cgi-bin/cbgrn
- （ドキュメントルートディレクトリー）/（インストール識別子）
  例：
  - Windows環境：C:\Inetpub\wwwroot\cbgrn
  - Linux環境：/var/www/html/cbgrn
- （MySQLのインストールディレクトリー）/mysql-5.0以下の「files」以外のディレクトリー
  例：
  - Windows環境：C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0以下の「files」以外のディレクトリー
  - Linux環境：/usr/local/cybozu/mysql-5.0以下の「files」以外のディレクトリー

ウイルススキャンの対象とするディレクトリー

- （MySQLのインストールディレクトリー）/mysql-5.0/files
  例：
  - Windows環境：C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0/files
  - Linux環境：/usr/local/cybozu/mysql-5.0/files

注意

- Garoonを運用しているサーバーでウイルス対策ソフトを起動すると、Garoonのパフォーマンスが低下する場合があります。
- ウイルス対策ソフトでフルスキャンを実行する場合は、Garoonのサービスを停止してください。
  Garoonのサービスを停止する方法は、よくあるご質問のGaroonで利用しているサービスを停止または起動する方法を教えてください。という記事を参照してください。

3.5. コマンドラインの使いかた

Garoonをインストールしたサーバーで実行できるコマンドについて説明します。
コマンドラインを使用すると、システム管理画面にアクセスせずにユーザーを追加したり、予定を一括削除したりできます。
また、ユーザーの追加や予定の削除などの操作を、プログラムで自動化することもできます。
コマンドラインを使用してできる操作は、次のとおりです。

- CSVファイルでの組織、ユーザー、またはロールの管理
- 削除したユーザーのユーザーデータの削除
- 予定の一括削除
- 指定した日付以降に更新されていないメッセージの一括削除
- メッセージの変更および削除権限の一括削除
- 期限切れ掲示の一括削除
- 指定した日付以降に更新されていない掲示の一括削除
- 受信メールの一括削除
- Garoonの初期化
- ロケールの初期化（Windows環境のみ）

- ログの一括削除
- ログデータのCSVファイルへの書き出し
- ログのアーカイブ
- コマンドの実行ログの書き出し

3.5.1. コマンドの実行手順

コマンドを実行する手順について説明します。

注意

- コマンドラインを使用したアプリケーションのデータの削除は、ユーザーがGaroonを使用していない時間帯に行うことを推奨します。削除処理中は、Garoonへの負荷が高くなり、業務に支障をきたす場合があります。

Windows環境の場合

Windows環境でコマンドを実行します。
コマンドは、Administrator権限を持つユーザーで実行します。
次の環境でGaroonをインストールした場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：C:\inetpub\scripts

操作手順：

1. **Garoonを初期化する場合のみスケジューリングサービスを停止します。**

Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを停止します。

- Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

2. **コマンドプロンプトを起動します。**
   コマンドプロンプトの簡易編集モードは無効にしてください。簡易編集モードが有効な場合、処理中にテキストの選択などの操作をすると、処理が停止します。
   簡易編集モードを無効にする手順
   1. コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
   2. 表示された設定画面で、「簡易編集モード」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

3. **次のコマンドを実行し、カレントディレクトリーを変更します。**

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn
```

4. **次のコマンドを実行します。**

```
.\grn.exe -C -q code\command\[コマンド] [引数]
```

5. **Garoonを初期化する場合のみスケジューリングサービスを起動します。**
   Windowsのスタートメニューから、[管理ツール] > [サービス]を選択し、次のサービスを起動します。

- Cybozu_Scheduling_Service_cbgrn

Linux環境の場合

Linux環境でコマンドを実行します。
コマンドは、root権限を持つユーザーで実行します。
DB分割構成でGaroonを運用している場合は、いずれかのアプリケーションサーバー（Webサーバーが動作しているサーバー）でコマンドを実行します。
次の環境でGaroonをインストールした場合を例に説明します。

- インストール識別子：cbgrn
- CGIディレクトリー：/var/www/cgi-bin

操作手順：

1. **コンソールを起動します。**
2. **Garoonを初期化する場合のみスケジューリングサービスを停止します。**

```
systemctl stop cyss_cbgrn.service
```

3. **次のコマンドを実行し、カレントディレクトリーを変更します。**

```
cd /var/www/cgi-bin/cbgrn
```

4. **次のコマンドを実行します。**

```
./grn.cgi -C -q code/command/[コマンド] [引数]
```

5. **Garoonを初期化する場合のみスケジューリングサービスを起動します。**

```
systemctl start cyss_cbgrn.service
```

3.5.2. ユーザー管理に関するコマンド

コマンドラインを使用して、ユーザー管理に関する次の操作を実行できます。

- CSVファイルでの組織、ユーザー、またはロールの管理
- 削除したユーザーのユーザーデータの削除

CSVファイルで管理できるデータの詳細は、次のとおりです。

- 組織
  - 組織情報
  - 組織の所属ユーザー
- ユーザー
  - ユーザー情報
  - ユーザーの所属組織
  - ユーザーの所持ロール
- ロール
  - ロール情報
  - ロールの所持ユーザー

組織 / ユーザー / ロールをCSVファイルから読み込む

コマンドラインを使用して、組織、ユーザー、またはロールをCSVファイルから読み込みます。

コマンド

組織	コマンド
組織情報の読み込み	import_organization.csp
組織の所属ユーザーの読み込み	import_organization_user.csp

ユーザー	コマンド
ユーザー情報の読み込み	import_user.csp
ユーザーの所属組織の読み込み	import_user_organization.csp
ユーザーの所持ロールの読み込み	import_user_role.csp

ロール	コマンド
ロール情報の読み込み	import_role.csp
ロールの所持ユーザーの読み込み	import_role_user.csp

引数

引数	必須	説明
localfile	✔	読み込むCSVファイルのパスを指定します。 CSVファイルに、Webサーバーの実行ユーザーが閲覧できる権限が設定されている必要があります。
charset		読み込むCSVファイルの文字コードを指定します。指定できる文字コードは、次のとおりです。 • SJIS-win • UTF-8 • ASCII • ISO-8859-1 • GB2312 • TIS-620 省略した場合、設定ファイル「common.ini」の「default_external_encoding」の値が使用されます。初期値はSJIS-winです。

引数	必須	説明
skip		次のどちらかの値を指定します。 • 1 CSVファイルの先頭行をスキップしてデータを読み込みます。 • 0 CSVファイルの先頭行とデータを読み込みます。 省略した場合、CSVファイルの先頭行とデータを読み込みます。
old		ユーザー情報のCSVファイルにのみ有効です。 次のどちらかの値を指定します。 • 1 バージョン 3.1.0より前のGaroonで出力されたCSVファイルを、3.1.0以降のGaroonに読み込みます。 • 0 バージョン 3.1.0以降のGaroonのフォーマットでCSVファイルを読み込みます。 省略した場合、バージョン 3.1.0以降のGaroonのフォーマットでCSVファイルを読み込みます。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- データの種類：ユーザー情報
- 文字コード：UTF-8
- 先頭行：スキップする

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\import_user.csp localfile=user.csv charset=UTF-8 skip=1
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/import_user.csp localfile=user.csv charset=UTF-8 skip=1
```

補足

- コマンドラインで組織、ユーザー、またはロールを読み込むと、次の項目が空欄になります。
  - 登録者
  - 更新者

組織 / ユーザー / ロールをCSVファイルに書き出す

コマンドラインを使用して、組織、ユーザー、またはロールをCSVファイルに書き出します。

コマンド

組織	コマンド
組織情報の書き出し	export_organization.csp
組織の所属ユーザーの書き出し	export_organization_user.csp

ユーザー	コマンド
ユーザー情報の書き出し	export_user.csp
ユーザーの所属組織の書き出し	export_user_organization.csp
ユーザーの所持ロールの書き出し	export_user_role.csp

ロール	コマンド
ロール情報の書き出し	export_role.csp
ロールの所持ユーザーの書き出し	export_role_user.csp

引数

引数	必須	説明
charset		書き出すCSVファイルの文字コードを指定します。指定できる文字コードは、次のとおりです。 • SJIS-win • UTF-8 • ASCII • ISO-8859-1 • GB2312 • TIS-620 省略した場合、設定ファイル「common.ini」の「default_external_encoding」の値が使用されます。初期値はSJIS-winです。
title		次のどちらかの値を指定します。 • 1 CSVファイルの先頭行に項目名が書き出されます。 • 0 項目名はCSVファイルに書き出されません。 省略した場合、項目名はCSVファイルに書き出されません。
old		

引数	必須	説明
		ユーザー情報のCSVファイルにのみ有効です。 次のどちらかの値を指定します。 • 1 バージョン 3.1.0より前のGaroonのフォーマットで、ユーザー情報をCSVファイルに書き出します。 • 0 バージョン 3.1.0以降のGaroonのフォーマットで、ユーザー情報をCSVファイルに書き出します。 省略した場合、バージョン 3.1.0以降のGaroonのフォーマットで、ユーザー情報をCSVファイルに書き出します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- データの種類：ユーザー情報
- 文字コード：UTF-8
- 先頭行：項目名を書き出す

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\export_user.csp charset=UTF-8 title=1 > user.csv
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/export_user.csp charset=UTF-8 title=1 > user.csv
```

補足

- CSVファイルを相対パスで指定すると、コマンドの実行ディレクトリーにCSVファイルが書き出されます。

削除したユーザーのユーザーデータを削除する

コマンドラインを使用して、削除したユーザーのユーザー情報、アクセス権、通知などを削除します。
対象となるユーザーを指定して、ユーザーデータを削除できます。

コマンド

```
delete_user.csp
```

引数

引数	必須	説明
login_name	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 データを削除するユーザーのログイン名を指定します。削除済みのユーザーのみ指定できます。
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- ログイン名：sato

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_user.csp login_name=sato
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_user.csp login_name=sato
```

補足

- システム管理画面で操作した場合、削除したユーザーのユーザーデータを自動的に削除する時間帯を設定できます。
  詳細は、ユーザーデータの削除時間を設定する(110ページ)方法を参照してください。

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_user.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_user.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_user.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.3. スケジュールに関するコマンド

スケジュールに関するコマンドを説明します。

予定を一括削除する

コマンドラインを使用して、指定した日付よりも前に終了した予定を一括削除します。

注意

- 削除した予定は復旧できません。削除対象から除外したい予定は、予定の終了日を変更してください。

コマンド

```
delete_schedules.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除する予定の件数が表示されます。データは削除されません。
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 予定の終了日が、指定した日付より前の日付である予定を削除します。

引数	必須	説明
max_count		この引数の入力タイプは整数です。 削除する予定の最大件数を指定します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年5月30日
- 削除処理の最長時間：3時間（180分）

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_schedules.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_schedules.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_schedules.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_schedules.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_schedules.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.4. メッセージに関するコマンド

コマンドラインを使用して、メッセージに関する次の操作を実行できます。

- 更新されていないメッセージの一括削除
- メッセージを変更および削除する権限の削除

更新されていないメッセージを一括削除する

更新されていない、不要なメッセージを一括で削除します。
削除する基準となる日付を指定し、最終更新日がその日付より前のメッセージを削除します。
メッセージを削除すると、削除したメッセージの通知や添付ファイルも削除されます。

注意

- 削除したメッセージは復旧できません。削除しないメッセージは、メッセージの内容を変更するか、コメントを書き込んで、最終更新日の日付を更新し、削除対象から除外します。

コマンド

```
delete_messages.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除するメッセージの件数が表示されます。データは削除されません。
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 最終更新日が、指定した日付より前の日付であるメッセージを削除します。
max_count		

引数	必須	説明
		この引数の入力タイプは整数です。 削除するメッセージの最大件数を指定します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年5月30日
- 削除処理の最長時間：3時間（180分）

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_messages.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_messages.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_messages.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_messages.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_messages.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

メッセージの変更 / 削除権限を削除する

メッセージの宛先のユーザーに設定された、メッセージの変更および削除権限を削除します。メッセージの削除権限とは、「変更／削除の許可」の「許可するユーザー」に設定されたユーザーが、宛先のユーザーの受信箱からメッセージを削除できる権限です。権限を付与されているユーザーの確認方法は、宛先の詳細の確認を参照してください。

注意

- 削除したメッセージの変更および削除権限は復旧できません。

コマンド

```
delete_messages_maintainer.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		権限を削除します。 省略した場合、権限を削除するメッセージの数が表示されます。 データは削除されません。
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 指定した日付より前に付与された権限を削除します。
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年5月30日

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_messages_maintainer.csp before=2011-05-30
exec
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_messages_maintainer.csp before=2011-05-30 exec
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_messages_maintainer.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_messages_maintainer.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_messages_maintainer.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.5. 掲示板に関するコマンド

コマンドラインを使用して、掲示板に関する次の操作を実行できます。

- 期限切れ掲示の一括削除
- 指定した日付以降に更新されていない掲示の一括削除

期限切れ掲示を一括削除する

掲示期間を過ぎた掲示を削除します。

注意

- 削除した掲示は復旧できません。

コマンド

```
delete_bulletin_over.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除する掲示の件数が表示されます。データは削除されません。
max_count		この引数の入力タイプは整数です。 削除する掲示の最大件数を指定します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。

引数	必須	説明
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する掲示の最大件数：10000

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_bulletin_over.csp exec max_count=10000
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_bulletin_over.csp exec max_count=10000
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log

- 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
  - "topic":"garoon.cli"
  - "script_name":"delete_bulletin_over.csp"

- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_bulletin_over.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_bulletin_over.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

更新されていない掲示を一括削除する

指定した日付以降に更新されていない掲示を一括削除します。
掲示を削除すると、削除した掲示の通知や添付ファイルも削除されます。

注意

- 削除した掲示は復旧できません。削除しない掲示は、掲示の内容を変更するか、コメントを書き込んで、最終更新日の日付を更新し、削除対象から除外します。

コマンド

```
delete_bulletins.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除する掲示の件数が表示されます。データは削除されません。
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 最終更新日が、指定した日付より前の日付である掲示を削除します。
max_count		この引数の入力タイプは整数です。 削除する掲示の最大件数を指定します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年5月30日
- 削除処理の最長時間：3時間（180分）

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_bulletins.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_bulletins.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_bulletins.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_bulletins.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_bulletins.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.6. メールに関するコマンド

メールに関するコマンドを説明します。

受信メールを一括削除する

コマンドラインを使用して、保存先のフォルダーにかかわらず、指定した日付より前に受信したメールを一括で削除します。
対象となるユーザーを指定して、受信メールを削除できます。

注意

- 削除した受信メールは復旧できません。

コマンド

```
delete_mails.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除するメールの件数が表示されます。データは削除されません。
login_name		この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 ユーザーのログイン名を指定します。 指定したユーザーの受信メールを削除します。 省略した場合、すべてのユーザーが対象になります。

引数	必須	説明
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 指定した日付より前に受信したメールを削除します。
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年5月30日
- 削除対象：ログイン名「sato」の受信メール

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_mails.csp login_name=sato before=2011-05-30
exec
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_mails.csp login_name=sato before=2011-05-30
exec
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_mails.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_mails.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_mails.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.7. Garoonを初期化するコマンド

コマンドラインを使用して、Garoonの運用開始後に追加および変更したデータや設定を初期化します。
初期化の際に、標準データをインストールできます。

注意

- 初期化する場合は、コマンドを実行する前に、スケジューリングサービスを停止する必要があります。初期化するコマンドを実行したあとは、スケジューリングサービスを起動してください。
  詳細は、コマンドの実行手順(1984ページ)を参照してください。
- 初期化したデータは復旧できません。
- Garoonの初期化中に初期化をキャンセルすると、Garoonが使用できなくなる場合があります。Garoonの初期化を途中でキャンセルした場合は、初期化する前のGaroonに戻して最初から操作をやり直してください。

Windows環境の場合

Windows環境でGaroonを初期化します。

コマンド

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn\initialize
initialize.bat （言語） "（MySQLのインストールディレクトリー）" （パスワード）
```

引数

引数	必須	説明
言語	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 コマンドの入力画面の表示言語を指定します。 例： • ja 日本語を指定する場合に入力します。 • en 英語を指定する場合に入力します。

引数	必須	説明
		• zh 中国語を指定する場合に入力します。
MySQLのインストールディレクトリー	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 MySQLがインストールされているディレクトリーのパスを指定します。
パスワード		この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 データベース管理ユーザーのパスワードを指定します。 省略した場合、コマンドを実行したあと、データベース管理ユーザーのパスワードの入力欄が表示されます。

コマンドの入力画面の表示言語に合わせて、次のロケールの言語とタイムゾーンが自動的に設定されます。

表示言語	ロケールの言語	タイムゾーン
ja	日本語	Asia/Tokyo
en	English	Europe/London
zh	中文（简体）	Asia/Shanghai

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 言語：ja
- MySQLのインストールディレクトリー：C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0
- パスワード：cybozu

```
cd C:\inetpub\scripts\cbgrn\initialize
initialize.bat ja "C:\Program Files\Cybozu\mysql-5.0" cybozu
```

補足

- initialize.batを実行し、「このメッセージが正しく表示されている場合はYを入力します。」が表示されたあと、「N」を入力すると、画面の表示言語は英語になります。

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"grn_initialize.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  C:\inetpub\scripts\cbgrn\grn_initialize.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

Linux環境の場合

Linux環境でGaroonを初期化します。

コマンド

```
grn_initialize.csp
```

引数

引数	必須	説明
db_admin_password	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 データベース管理ユーザーのパスワードを指定します。
db_user_password	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 データベース接続ユーザーのパスワードを指定します。
garoon_admin_password	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 Garoonの管理者のパスワードを指定します。初期化の際に、新しいパスワードを指定できます。
default_timezone	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 タイムゾーンの初期値を、タイムゾーンコードで指定します。初期化の際に、新しい初期値を指定できます。 詳細は、タイムゾーン一覧(2065ページ)を参照してください。
default_locale	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。 言語の初期値を指定します。初期化の際に、新しい初期値を指定できます。 例： • ja 日本語を指定する場合に入力します。 • en 英語を指定する場合に入力します。 • zh 中国語（簡体）を指定する場合に入力します。 • zh-tw 中国語（繁體）を指定する場合に入力します。 繁體とは、繁体字のことです。

引数	必須	説明
force_initialize		初期化するかどうかを確認するメッセージの表示または非表示を指定します。次のどちらかの値を指定します。 • yes 確認メッセージは表示されません。コマンドを実行すると、Garoonの初期化が開始されます。 • no 確認メッセージが表示されます。yesを入力し、Enterキーを押すと、Garoonの初期化が開始されます。
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- データベース管理ユーザーのパスワード：cybozu
- データベース接続ユーザーのパスワード：cybozu
- Garoonの管理者のパスワード：cybozu
- タイムゾーンの初期値：東京（Asia/Tokyo）
- 言語の初期値：日本語（ja）

```
./grn.cgi -C -q code/command/grn_initialize.csp
db_admin_password=cybozu db_user_password=cybozu
garoon_admin_password=cybozu default_timezone=Asia/Tokyo
default_locale=ja
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"grn_initialize.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  /var/www/cgi-bin/cbgrn/grn_initialize.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.8. ログに関するコマンド

コマンドラインを使用して、ログに関する次の操作を実行できます。

- ログの一括削除
- ログデータのCSVファイルへの書き出し
- ログのアーカイブ

ログを一括削除する

ログの出力日が指定した日付よりも前の日付であるログを削除します。

注意

- 削除したログは復旧できません。

コマンド

```
delete_loggings.csp
```

引数

引数	必須	説明
exec		データを削除します。 省略した場合、削除するログの数が表示されます。データは削除されません。
before		この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 削除する基準となる日付を指定します。 ログの出力日が、指定した日付より前の日付であるログを削除します。 省略した場合、すべてのログが削除対象になります。
max_duration		この引数の入力タイプは整数です。 削除処理を行う最長時間を分で指定します。指定した時間が経過した時点で削除処理が継続している場合、処理を終了します。 この引数を使用する場合は、execを使用する必要があります。 • 最小値：1 • 最大値：2147483647
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 削除する基準となる日付：2011年
- 削除処理の最長時間：3時間（180分）

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\delete_loggings.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/delete_loggings.csp exec before=2011-05-30
max_duration=180
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\Inetpub\Scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"
    - "script_name":"delete_loggings.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_loggings.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_loggings.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

ログデータをCSVファイルに書き出す

ログデータをCSVファイルに書き出します。

コマンド

```
export_loggings.csp
```

引数

引数	必須	説明
before	✔	この引数の入力タイプは文字列（1行）です。YYYY-MM-DDの形式で入力します。 CSVファイルに出力する基準となる日付を指定します。 ログの出力日が、指定した日付より前の日付であるログを、CSVファイルに書き出します。
charset		書き出すCSVファイルの文字コードを指定します。指定できる文字コードは、次のとおりです。 • SJIS-win • UTF-8 • ASCII • ISO-8859-1 • GB2312 • TIS-620

引数	必須	説明
		省略した場合、設定ファイル「common.ini」の「default_external_encoding」の値が使用されます。初期値はSJIS-winです。
title		次のどちらかの値を指定します。 • YES CSVファイルの先頭行に項目名が書き出されます。 • No 項目名はCSVファイルに書き出されません。 省略した場合、項目名はCSVファイルに書き出されません。
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- 書き出す基準となる日付：2011年5月30日
- 文字コード：UTF-8
- 先頭行：項目名を書き出す
- 出力先のファイル名：logdata.csv

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\export_loggings.csp before=2011-05-30 charset=UTF-8
title=YES > logdata.csv
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/export_loggings.csp before=2011-05-30 charset=UTF-8
title=YES > logdata.csv
```

ログをアーカイブする

出力後91日以上経過したログ（古いログ）をファイルにアーカイブします。データベースに古いログがない場合、アーカイブは実行されません。

注意

- アーカイブされたログはデータベースから削除されます。

補足

- アーカイブのファイル形式は、システム管理のアーカイブの設定(372ページ)で変更できます。初期値はXLSX形式です。
- アーカイブ可能な最大週数は、50週間分です。
- アーカイブ実行日ごとの、アーカイブ可能な最大行数は、50万行です。
- ログファイル1つあたりの最大行数は、10万行です。アーカイブ対象のログが10万行を超える場合、一度のアーカイブ実行で2個以上のファイルが生成されます。

コマンド

```
archive_log.csp
```

引数

引数	必須	説明
max_week		この引数の入力タイプは整数です。 最も古いログから何週間分のログをアーカイブするかを指定しま

引数	必須	説明
		す。省略すると3週間が適用されます。 • 最小値：1 • 最大値：50
help		このコマンドのヘルプを表示します。

実行例

次の設定の場合、コマンドの実行例は次のとおりです。

- アーカイブの範囲：最も古い出力日から10週間

Windows環境：

```
.\grn.exe -C -q code\command\archive_log.csp max_week=10
```

Linux環境：

```
./grn.cgi -C -q code/command/archive_log.csp max_week=10
```

ログの出力先ファイル

コマンドを実行すると、ファイルにログが出力されます。出力先のファイルは、お使いのGaroonのバージョンによって異なります。

archive_log.log
アーカイブされたログの情報が出力されます。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
  - Windows環境：
    C:\Inetpub\Scripts\cbgrn\logs\garoon.log
  - Linux環境：
    /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
  - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
    - "topic":"garoon.cli"

        - "script_name":"archive_log.csp"

- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
    - Windows環境：
      C:\inetpub\scripts\cbgrn\archive_log.log
    - Linux環境：
      /var/www/cgi-bin/cbgrn/archive_log.log

delete_log_file.log

サーバーから削除されたアーカイブの情報が出力されます。

- バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：
    - Windows環境：
      C:\Inetpub\Scripts\cbgrn\logs\garoon.log
    - Linux環境：
      /var/www/cgi-bin/cbgrn/logs/garoon.log
    - 実行したコマンドのログを見つけるには、出力先のファイルで次の値を検索します。
        - "topic":"garoon.cli"
        - "script_name":"delete_log_file.csp"
- バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：
    - Windows環境：
      C:\inetpub\scripts\cbgrn\delete_log_file.log
    - Linux環境：
      /var/www/cgi-bin/cbgrn/delete_log_file.log

補足

- ログについての詳細は、コマンドの実行ログ(2024ページ)を参照してください。

3.5.9. コマンドの実行ログ

データの削除、またはGaroonの初期化のコマンドを実行すると、次のメッセージがログファイルに出力されます。

削除したユーザーのユーザーデータの削除：

```
2019-10-20 17:45:06 Garoon: Version 6.x.x
2019-10-20 17:45:06 [サーバーのシステム情報]
2019-10-20 17:45:06 Command Line Parameters: [コマンドラインの実行時に指定した引数]
2019-10-20 17:45:06 Starting
2019-10-20 17:45:06 Deleted [削除処理が完了したアプリケーション名] data of user "[削除対象ユーザーのログイン名]"
：
2019-10-20 17:45:07 Deleted user "[削除対象ユーザーのログイン名]"
2019-10-20 17:45:07 Done in [処理にかかった時間]: Deleted [削除したユーザー数]
```

各アプリケーションのデータの削除：

スケジュール、メッセージ、掲示板、またはメールのデータを削除すると、次のメッセージがログファイルに出力されます。

```
2019-10-20 13:36:59 Writing to log file: [実行ログのファイルパス][1]
2019-10-20 13:36:59 Garoon: Version 6.x.x
2019-10-20 13:36:59 [サーバーのシステム情報]
2019-10-20 13:36:59 Command Line Parameters: [コマンドラインの実行時に指定した引数]
2019-10-20 13:36:59 Starting
2019-10-20 13:37:07 Deleted [削除されたデータのID]
：
2019-10-20 13:37:07 Committed.
2019-10-20 13:37:07 Done in [処理にかかった時間]: Deleted [削除したデータ数]
```

[1]: バージョン 6.17.0以降のGaroonでは出力されません。

Garoonの初期化：

お使いのバージョンによって、ログファイルに出力されるメッセージが異なります。

バージョン 6.17.0以降のGaroonの場合：

{"logged_at":"2025-04-25T11:07:55.090+09:00","severity":"info","utsname":"rhel8","topic":"garoon
バーのシステム情報]","command_line_params":[コマンドラインの実行時に指定した引
数],"secret":true,"script_name":"grn_initialize.csp"}
{"logged_at":"2025-04-25T11:08:07.170+09:00","severity":"info","utsname":"rhel8","topic":"garoon
in 12
seconds.","serviceset":"rhel8","domain":"cb","request_id":"","php_request_id":"680aee7b1604a4.
[処理にかかった時間],"secret":false,"script_name":"grn_initialize.csp"}

バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合：

```
2019-10-28 13:13:26 Writing to log file: [実行ログのファイルパス]
2019-10-28 13:13:26 Garoon: Version 6.0.x
2019-10-28 13:13:26 [サーバーのシステム情報]
2019-10-28 23:13:26 Command Line Parameters: [コマンドラインの実行時に指定した引
数]
2019-10-28 23:13:26 Starting
2019-10-28 23:14:20 [処理にかかった時間]
```

4 章 仕様

Garoonの検索の仕様や入力文字数の制限値、システム設定の初期値などの情報を一覧で紹介します。

関連ページ

- 検索の仕様(2026ページ)
- CSVファイルのフォーマット(2079ページ)
- 機能やアプリケーションの初期値一覧(2207ページ)
- 文字数の入力制限値一覧(2352ページ)

4.1. 検索の仕様

Garoonの検索の仕様を説明します。

ユーザーが利用できる検索

Garoonでは、システム管理画面とユーザー画面で検索機能を利用できます。

システム管理画面

システム管理画面では、システム管理者が閲覧可能なデータを、アプリケーションごとに検索します。一般ユーザーは利用できません。
システム管理画面では、検索ボックスの表示位置が、ユーザー画面と異なります。

詳細は、各アプリケーションの検索仕様(2028ページ)の「システム管理画面で検索できる項目」を参照してください。



a)：システム管理画面で表示される、各アプリケーションの検索

ユーザー画面

ユーザー画面では、各アプリケーションの検索ボックスで、アプリケーション内のデータを検索します。
ユーザーが持つ権限によって、利用できるアプリケーションの検索機能や検索対象は異なります。
詳細は、各アプリケーションの検索仕様(2028ページ)の「ユーザー画面で検索できる項目」を参照してください。



a)：ユーザー画面で表示される、各アプリケーションの検索

4.1.1. 各アプリケーションの検索仕様

各アプリケーションの検索仕様を説明します。

補足

- 各アプリケーションの検索では、全角と半角が区別されます。


関連ページ

- ユーザー検索の仕様(2029ページ)
- スペースの検索仕様(2032ページ)
- リンク集の検索仕様(2034ページ)
- スケジュールの検索仕様(2036ページ)
- メッセージの検索仕様(2039ページ)
- 掲示板の検索仕様(2042ページ)
- ファイル管理の検索仕様(2045ページ)
- メモの検索仕様(2047ページ)
- 電話メモの検索仕様(2049ページ)
- アドレス帳の検索仕様(2050ページ)
- メールの検索仕様(2057ページ)
- ワークフローの検索仕様(2059ページ)
- マルチレポートの検索仕様(2061ページ)
- 通知一覧の検索仕様(2064ページ)

4.1.1.1. ユーザー検索の仕様

ユーザー検索の仕様について説明します。

システム管理画面の配下にある、アクセス権の追加画面などで検索できる項目について説明します。



複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

ユーザー

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	
よみ	
E-mail	ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。

検索項目	備考
カスタマイズ項目	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する • 検索対象

ログ

検索項目	備考
内容	
ユーザー名	
ログイン名	
ホスト名	
IPアドレス	

ユーザー画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
スケジュールで、ユーザー検索をする場合は、仕様が異なります。複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、OR検索になります。詳細は、スケジュールの検索仕様のユーザー画面で検索できる項目(2037ページ)を参照してください。
ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

ユーザー

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
よみ	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
E-mail	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に、ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。 • 使用する • 公開する
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。
カスタマイズ項目	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する • 公開する • 検索対象

4.1.1.2. スペースの検索仕様

スペースで検索できる項目は、システム管理画面とユーザー画面で異なります。

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	「カテゴリーの設定」で、カテゴリーの移動先を検索するときに使用します。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

ディスカッション

複数のタイトル、本文など、それぞれのキーワードをスペースで区切ると、AND検索ができます。

検索項目	備考
タイトル	
ユーザー名	ディスカッションの作成者を検索できます。
本文	

検索項目	備考
コメント	

共有ToDoの担当者

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
よみ	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
E-mail	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に、ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。 • 使用する • 公開する
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。
カスタマイズ項目	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する

検索項目	備考
	• 公開する • 検索対象

4.1.1.3. リンク集の検索仕様

リンク集で検索できる項目は、システム管理画面とユーザー画面で異なります。

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	「共有リンク集」で、共有カテゴリーの移動先を検索するときに使用します。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	ユーザーの表示言語と同じ言語で登録されているカテゴリー名を検索します。 アクセス権がないカテゴリーは検索できません。

リンク

検索項目	備考
タイトル	
URL	

検索に使用できるオプション

「検索」画面では、次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。
- 検索カテゴリー
  現在選択しているカテゴリー内を検索するか、全カテゴリーを検索するか選択します。
- サブカテゴリー
  サブカテゴリーを合わせて検索する場合に選択します。
- 検索期間
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。
- 検索項目
  項目を選択して検索します。

4.1.1.4. スケジュールの検索仕様

スケジュールの検索仕様について説明します。

システム管理画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

施設

検索項目	備考
施設名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名の施設名を検索できます。
メモ	

施設グループ

検索項目	備考
施設グループ	ユーザーが使用する言語と同じ表示名の施設グループ名を検索できます。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

予定

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。

検索項目	備考
タイトル	検索対象は、メニュー名と入力項目です。
会社情報	検索対象は、会社名です。
メモ	
コメント	

ユーザー

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、OR検索ができます。

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
よみ	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する

検索項目	備考
E-mail	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に、ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。 • 使用する • 公開する
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。
カスタマイズ項目	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する • 公開する • 検索対象

施設

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、OR検索ができます。

検索項目	備考
施設	ユーザーが使用する言語と同じ言語の表示名の施設名を検索できます。
メモ	システム管理者が、施設予約の設定変更(1077ページ)で「一覧でのメモ表示」を「表示する」に設定している場合、検索できます。

検索に使用できるオプション

「予定の検索」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索文字列：
  検索するキーワードを入力します。
- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - タイトル
  - 会社情報
  - メモ
  - コメント
- 検索期間：
  検索する期間を設定します。
- 検索対象：
  検索するユーザーや組織を指定します。
- 繰り返し予定：
  繰り返し予定をすべて検索する場合に選択します。

4.1.1.5. メッセージの検索仕様

メッセージの検索仕様について説明します。
次のメッセージは検索できません。

- 下書きのメッセージ
- ごみ箱のメッセージ

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

メッセージ

検索項目	備考
標題	
本文	
コメント	
差出人	
宛先	

ユーザー画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

メッセージ

検索項目	備考
標題	
本文	
差出人	
宛先	
コメント	

検索項目に「差出人」を指定する場合の注意

メッセージの送信時と送信後で差出人のユーザー名が変更されている場合、検索するタイミングによっては、変更前と変更後の両方の差出人名が検索結果に表示されます。

例： 次のような手順の場合に現象が発生します。

1. Message1を「小島さとみ」さんが送信する。
2. Message2を「小島健吾」さんが送信する。
3. Message3を「児島博」さんが送信する。
4. 「小島さとみ」さんのユーザー名が「児島さとみ」に変更される。
5. 検索項目を「差出人」に指定し、「小島」でメッセージを検索する。
   操作結果：
   検索結果に、Message1とMessage2が表示される。

検索に使用できるオプション

「検索結果」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索文字列：
  検索するキーワードを入力します。
- 検索フォルダー：
  検索するフォルダーを選択します。
- サブフォルダー：
  サブフォルダーも検索する場合に選択します。
- 検索期間：
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。

- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - 標題
  - 本文
  - 差出人
  - 宛先
  - コメント

4.1.1.6. 掲示板の検索仕様

掲示板の検索仕様について説明します。
次の掲示は検索できません。

- 下書きの掲示
- 掲示開始待ちの掲示
- 期限切れの掲示

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名のカテゴリー名を検索できます。

掲示

検索項目	備考
タイトル	
本文	
差出人	
コメント	

ユーザー画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名のカテゴリー名を検索できます。 アクセス権がないカテゴリーは検索できません。

掲示

検索項目	備考
タイトル	
本文	
差出人	
コメント	

検索に使用できるオプション

「検索結果」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索文字列：
  検索するキーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。
- 検索カテゴリー：
  現在選択しているカテゴリー内を検索するか、全カテゴリーを検索するか選択します。
- サブカテゴリー検索：
  サブカテゴリーも検索する場合に選択します。
- 検索期間：
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。
- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - カテゴリー名
  - タイトル
  - 本文
  - 差出人
  - コメント

4.1.1.7. ファイル管理の検索仕様

ファイル管理の検索仕様について説明します。
次のファイルは検索できません。

- ごみ箱のファイル
- 古い世代のファイル

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

フォルダー

検索項目	備考
フォルダー名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名のフォルダー名を検索できます。

ファイル

検索項目	備考
タイトル	
ファイル名	
ファイルの説明	
作成者	
更新者	

ユーザー画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

フォルダー

検索項目	備考
フォルダー名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名のフォルダー名を検索できます。 アクセス権がないフォルダーは検索できません。

ファイル

次の項目は、検索できません。

- 更新情報
- 更新コメント

検索項目	備考
タイトル	
ファイル名	
ファイルの説明	
作成者	
更新者	

検索に使用できるオプション

「検索結果」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索文字列：
  検索するキーワードを入力します。
- 検索フォルダー：
  現在選択しているフォルダーを検索するか、全フォルダーを検索するか選択します。
- サブフォルダー：
  サブフォルダーも検索する場合に選択します。
- 検索期間：
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。
- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - フォルダー名
  - ファイル名
  - タイトル
  - ファイルの説明
  - 作成者
  - 更新者

4.1.1.8. メモの検索仕様

メモはユーザー画面でのみ検索できます。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

メモ

検索項目	備考
タイトル	
本文	

ファイル

検索項目	備考
タイトル	
ファイルの説明	

検索に使用できるオプション

「メモの検索」画面では、次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。
- 検索フォルダー
  現在選択しているフォルダー内を検索するか、全フォルダーを検索するかを選択します。
- サブフォルダー検索
  サブフォルダーを合わせて検索する場合に選択します。
- 検索期間
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。
- 検索項目
  項目を選択して検索します。

4.1.1.9. 電話メモの検索仕様

電話メモはユーザー画面でのみ検索できます。

ユーザー画面で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

電話メモ

検索項目	備考
ユーザー	電話メモに表示されるユーザーを検索します。

電話メモ履歴

検索項目	備考
伝言	
受信者名	
発信者名	

検索に使用できるオプション

電話メモ

「電話メモの検索」画面では、次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。

電話メモ履歴

「電話メモの履歴検索」画面では、次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

- 検索文字列：
  検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。
- 検索対象：
  電話メモ履歴を検索する対象を選択します。
- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - 伝言
  - 受信者名
  - 発信者名
- 状態：
  検索する電話メモ履歴の状態を選択します。

4.1.1.10. アドレス帳の検索仕様

アドレス帳はユーザー画面でのみ検索できます。

Myアドレスグループで検索できる項目

Myアドレスグループ内のアドレスを変更する場合に、ユーザー名簿とアドレス帳のデータを検索できます。
それぞれ検索できる項目は、次のページを参照してください。
ユーザー画面で検索できる項目(2030ページ)
個人アドレス帳で検索できる項目

ユーザー名簿で検索できる項目

ユーザー名簿で検索できる項目は、ユーザー画面で検索できる項目(2030ページ)を参照してください。

アドレス帳で検索できる項目

複数のキーワードを半角または全角のスペースで区切ると、AND検索ができます。
個人アドレス帳、または共有アドレス帳で検索できる項目は、次のとおりです。

アドレス

検索項目	備考
個人名	
個人名（よみ）	
会社名	
会社名（よみ）	
部課名	
表示名	
郵便番号	

検索項目	備考
住所	
会社電話番号	
会社FAX番号	
URL	
役職名	
個人電話番号	
E-mail	
メモ	

カスタマイズ項目

項目の設定で、「使用する」に設定されている場合に検索できます。

検索項目	備考
文字列（1行）の項目	
文字列（複数行）の項目	
URLの項目	
画像URLの項目	
E-mailの項目	
IP電話の項目	

「宛先アドレスの選択」画面で検索できる項目

「宛先アドレスの選択」画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

Myアドレスグループ

検索項目	備考
個人名	
個人名（よみ）	
会社名	
会社名（よみ）	
表示名	
部課名	
郵便番号	
住所	
会社電話番号	
会社FAX番号	
URL	
役職名	
個人電話番号	
E-mail	

検索項目	備考
メモ	
カスタマイズ項目	

ユーザー名簿

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
よみ	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
E-mail	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に、ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。 • 使用する • 公開する
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。
カスタマイズ項目	

検索項目	備考
	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する • 公開する • 検索対象

Myグループ

検索項目	備考
名前（標準）	
名前（英語表記）	
ログイン名	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
よみ	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に検索できます。 • 使用する • 公開する
E-mail	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしている場合に、ユーザー情報に登録されているメールアドレスを検索できます。 • 使用する • 公開する

検索項目	備考
役職	ユーザー情報に登録されている役職を検索できます。
カスタマイズ項目	「ユーザー情報の項目」画面で、次の設定を有効にしているカスタマイズ項目を検索できます。 • 使用する • 公開する • 検索対象

個人アドレス帳 / 共有アドレス帳

検索項目	備考
個人名	
個人名（よみ）	
会社名	
会社名（よみ）	
表示名	
E-mail	

検索に使用できるオプション

次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

「ユーザー名簿の検索」画面

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。

「アドレス帳の検索」画面

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。
- 検索ブック
  検索するブックを選択します。

「宛先アドレスの選択」画面

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。

4.1.1.11. メールの検索仕様

メールの検索仕様について説明します。
次のメールは検索できません。

- 一度も既読にしていないメール

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

メール

検索項目	備考
標題	
本文	

検索項目	備考
差出人	
To	
Cc	
Bcc	

検索に使用できるオプション

「検索結果」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索文字列：
  検索するキーワードを入力します。
- 検索メールアカウント：
  すべてのメールアカウントのフォルダーを検索する場合に選択します。
- 検索フォルダー：
  検索するメールアカウントとフォルダーを選択します。
- サブフォルダー：
  サブフォルダーも検索する場合に選択します。
- 検索期間：
  指定した期間内に更新されたデータを検索します。
- 検索項目：
  検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - 標題
  - 本文
  - 差出人
  - To
  - Cc

- Bcc

4.1.1.12. ワークフローの検索仕様

ワークフローの検索仕様について説明します。
下書きの申請データは検索できません。

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

申請データ

検索項目	備考
状況	
申請日（期間）	
番号	
標題	
申請者	
入力項目（文字列）	次のタイプの項目が検索対象です。 • 文字列（1行） • 文字列（複数行）

補足

- 選択した申請フォームを使用している申請データの中から検索します。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

申請データ

検索項目	備考
番号	
申請フォーム名（文字列）	
標題	
状況	
申請日	
申請者	
入力項目（文字列）	閲覧の権限が設定されている必要があります。 次のタイプの項目が検索対象です。 • 文字列（1行） • 文字列（複数行）
優先度	

補足

- 選択したフォルダー内の申請データの中から検索します。

検索に使用できるオプション

「申請データの検索」画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- 検索対象：
  検索する一覧を選択します。
  - 最新一覧
  - 受信一覧
  - 送信一覧
  - 代理承認一覧
  - 承認予定一覧
  - 公開一覧
- 表示件数：
  検索結果の表示件数を選択します。
- 検索条件：
  ユーザー画面で検索できる項目と条件式を組み合わせて、目的の申請データを検索します。

4.1.1.13. マルチレポートの検索仕様

マルチレポートの検索仕様について説明します。

システム管理画面で検索できる項目

システム管理画面で検索できる項目は、次のとおりです。

カテゴリー

検索項目	備考
カテゴリー名	ユーザーが使用する言語と同じ表示名のカテゴリー名を検索できます。

レポート

下書きのレポートは検索できません。

検索項目	備考
いずれかの項目	複数の項目をまとめて検索できます。次のタイプの項目が検索対象です。 • 文字列（1行） • 文字列（複数行） • ラジオボタン • メニュー
作成者	
作成日	
標題	
項目名	レポートフォームに設定された項目ごとに、検索条件を設定できます。 項目名はレポートフォームによって異なります。

検索項目	備考
コメント	

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で検索できる項目は、次のとおりです。

レポート

検索項目	備考
レポートフォーム名	
作成日	
作成者	
項目	次のタイプの項目が検索対象です。 • 文字列（1行） 標題のタイプも文字列（1行）です。 • 文字列（複数行） • ラジオボタン • メニュー
項目名	レポートフォームを選択すると、レポートフォームに設定された項目ごとに、検索条件を設定できます。
コメント	

検索に使用できるオプション

ユーザー画面では、次のオプションを使用して、検索対象を絞り込んで検索できます。

- フォルダー：
  検索するフォルダーを選択します。
  - 受信一覧
  - 送信一覧
  - 下書き
  - 閲覧可能なレポート
- レポートフォーム：
  レポートフォームのフォーム名をもとに検索します。
- 検索条件：
  項目と条件式を組み合わせて、目的のレポートを検索します。

4.1.1.14. 通知一覧の検索仕様

通知一覧はユーザー画面でのみ検索できます。

ユーザー画面で検索できる項目

ユーザー画面で、検索ボックスにキーワードを入力して検索できる項目は、次のとおりです。

通知

検索項目	備考
標題	
スペース名	

検索項目	備考
内容	
名前	

検索に使用できるオプション

「通知一覧の検索」画面では、次のオプションを使用して検索条件の設定や、検索結果の絞り込みができます。

- 検索文字列
  検索キーワードを入力します。
- 検索項目
  項目を選択して検索します。

4.2. タイムゾーン

Garoonで使用できるタイムゾーンは次のとおりです。

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
カイロ	Africa/Cairo	UTC+02:00	UTC+03:00
カサブランカ	Africa/Casablanca	UTC+01:00	UTC+00:00
ヨハネスブルグ	Africa/Johannesburg	UTC+02:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
ラゴス	Africa/Lagos	UTC+01:00	
ナイロビ	Africa/Nairobi	UTC+03:00	
ビントフック	Africa/Windhoek	UTC+02:00	
アンカレッジ	America/Anchorage	UTC-09:00	UTC-08:00
ブエノスアイレス	America/Argentina/Buenos_Aires	UTC-03:00	
アスンシオン	America/Asuncion	UTC-04:00	UTC-03:00
ボゴタ	America/Bogota	UTC-05:00	
カラカス	America/Caracas	UTC-04:00	
カイエンヌ	America/Cayenne	UTC-03:00	
シカゴ	America/Chicago	UTC-06:00	UTC-05:00
チワワ	America/Chihuahua	UTC-06:00	
クイアバ	America/Cuiaba	UTC-04:00	UTC-03:00
デンバー	America/Denver	UTC-07:00	UTC-06:00
ゴッドホープ	America/Godthab	UTC-02:00	UTC-01:00
グァテマラ共和国	America/Guatemala	UTC-06:00	
ハリファクス	America/Halifax	UTC-04:00	UTC-03:00
インディアナポリス	America/Indiana/Indianapolis	UTC-05:00	UTC-04:00

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
ラパス	America/La_Paz	UTC-04:00	
ロサンゼルス	America/Los_Angeles	UTC-08:00	UTC-07:00
マナウス	America/Manaus	UTC-04:00	
メキシコシティー	America/Mexico_City	UTC-06:00	
モンテビデオ	America/Montevideo	UTC-03:00	
ニューヨーク	America/New_York	UTC-05:00	UTC-04:00
フェニックス	America/Phoenix	UTC-07:00	
レジャイナ	America/Regina	UTC-06:00	
サンチアゴ	America/Santiago	UTC-04:00	UTC-03:00
サンパウロ	America/Sao_Paulo	UTC-03:00	UTC-02:00
セントジョンズ	America/St_Johns	UTC-03:30	UTC-02:30
ティフアナ	America/Tijuana	UTC-08:00	UTC-07:00
アルマトイ	Asia/Almaty	UTC+05:00	
アンマン	Asia/Amman	UTC+03:00	
バグダッド	Asia/Baghdad	UTC+03:00	
バクー	Asia/Baku	UTC+04:00	
バンコク	Asia/Bangkok	UTC+07:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
ベイルート	Asia/Beirut	UTC+02:00	UTC+03:00
コロンボ	Asia/Colombo	UTC+05:30	
ダマスカス	Asia/Damascus	UTC+03:00	
ダッカ	Asia/Dhaka	UTC+06:00	
ドバイ	Asia/Dubai	UTC+04:00	
イルクーツク	Asia/Irkutsk	UTC+08:00	
エルサレム	Asia/Jerusalem	UTC+02:00	UTC+03:00
カブール	Asia/Kabul	UTC+04:30	
カムチャッカ	Asia/Kamchatka	UTC+12:00	
カラチ	Asia/Karachi	UTC+05:00	
カトマンズ	Asia/Kathmandu	UTC+05:45	
コルカタ	Asia/Kolkata	UTC+05:30	
クラスノヤルスク	Asia/Krasnoyarsk	UTC+07:00	
マガダン	Asia/Magadan	UTC+11:00	
ノボシビルスク	Asia/Novosibirsk	UTC+07:00	
ヤンゴン	Asia/Yangon	UTC+06:30	
リヤド	Asia/Riyadh	UTC+03:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
ソウル	Asia/Seoul	UTC+09:00	
北京	Asia/Shanghai	UTC+08:00	
シンガポール	Asia/Singapore	UTC+08:00	
台北	Asia/Taipei	UTC+08:00	
タシケント	Asia/Tashkent	UTC+05:00	
トビリシ	Asia/Tbilisi	UTC+04:00	
テヘラン	Asia/Tehran	UTC+03:30	
東京	Asia/Tokyo	UTC+09:00	
ウランバートル	Asia/Ulaanbaatar	UTC+08:00	
ウラジオストク	Asia/Vladivostok	UTC+10:00	
ヤクーツク	Asia/Yakutsk	UTC+09:00	
エカテリンブルグ	Asia/Yekaterinburg	UTC+05:00	
エレバン	Asia/Yerevan	UTC+04:00	
アゾレス諸島	Atlantic/Azores	UTC-01:00	UTC-00:00
カボベルデ共和国	Atlantic/Cape_Verde	UTC-01:00	
レイキャビク	Atlantic/Reykjavik	UTC+00:00	
南ジョージア島	Atlantic/South_Georgia	UTC-02:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
アデレード	Australia/Adelaide	UTC+09:30	UTC+10:30
ブリスベン	Australia/Brisbane	UTC+10:00	
ダーウィン	Australia/Darwin	UTC+09:30	
ホバート	Australia/Hobart	UTC+10:00	UTC+11:00
パース	Australia/Perth	UTC+08:00	
シドニー	Australia/Sydney	UTC+10:00	UTC+11:00
ベルリン	Europe/Berlin	UTC+01:00	UTC+02:00
ブダペスト	Europe/Budapest	UTC+01:00	UTC+02:00
イスタンブール	Europe/Istanbul	UTC+03:00	
キエフ	Europe/Kiev	UTC+02:00	UTC+03:00
ロンドン	Europe/London	UTC+00:00	UTC+01:00
ミンスク	Europe/Minsk	UTC+03:00	
モスクワ	Europe/Moscow	UTC+03:00	
パリ	Europe/Paris	UTC+01:00	UTC+02:00
ワルシャワ	Europe/Warsaw	UTC+01:00	UTC+02:00
モーリシャス	Indian/Mauritius	UTC+04:00	
アピーア	Pacific/Apia	UTC+13:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
オークランド	Pacific/Auckland	UTC+12:00	UTC+13:00
フィジー	Pacific/Fiji	UTC+12:00	
ガダルカナル	Pacific/Guadalcanal	UTC+11:00	
ホノルル	Pacific/Honolulu	UTC-10:00	
ポートモレスビー	Pacific/Port_Moresby	UTC+10:00	
トンガタプ	Pacific/Tongatapu	UTC+13:00	
UTC	UTC	UTC+00:00	
UTC-10	Etc/GMT+10	UTC-10:00	
UTC-11	Etc/GMT+11	UTC-11:00	
UTC-12	Etc/GMT+12	UTC-12:00	
UTC-1	Etc/GMT+1	UTC-01:00	
UTC-2	Etc/GMT+2	UTC-02:00	
UTC-3	Etc/GMT+3	UTC-03:00	
UTC-4	Etc/GMT+4	UTC-04:00	
UTC-5	Etc/GMT+5	UTC-05:00	
UTC-6	Etc/GMT+6	UTC-06:00	
UTC-7	Etc/GMT+7	UTC-07:00	

地域	値	時差（標準）	時差（サマータイム）
UTC-8	Etc/GMT+8	UTC-08:00	
UTC-9	Etc/GMT+9	UTC-09:00	
UTC	Etc/GMT	UTC+00:00	
UTC+10	Etc/GMT-10	UTC+10:00	
UTC+11	Etc/GMT-11	UTC+11:00	
UTC+12	Etc/GMT-12	UTC+12:00	
UTC+1	Etc/GMT-1	UTC+01:00	
UTC+2	Etc/GMT-2	UTC+02:00	
UTC+3	Etc/GMT-3	UTC+03:00	
UTC+4	Etc/GMT-4	UTC+04:00	
UTC+5	Etc/GMT-5	UTC+05:00	
UTC+6	Etc/GMT-6	UTC+06:00	
UTC+7	Etc/GMT-7	UTC+07:00	
UTC+8	Etc/GMT-8	UTC+08:00	
UTC+9	Etc/GMT-9	UTC+09:00	

補足

- Garoonは、次のWebサイトで公開されたタイムゾーンデータの一部を使用しています。
  http://pecl.php.net/package/timezonedb

4.3. ファイルの入出力一覧

ファイルで入出力できるGaroonのデータについて説明します。
✔をクリックすると、データを入出力する手順を確認できます。

システム管理者の場合

システム管理者が入出力できるデータと、データの入出力に利用できるファイルは、次のとおりです。

CSVファイル

データ	入力	出力
• 組織 ◦ 組織情報 ◦ 組織の所属ユーザー ◦ 組織名 • ユーザー ◦ ユーザー情報 ◦ ユーザーの所属組織	✔(199ページ)	✔(201ページ)

データ	入力	出力
◦ ユーザーの所持ロール • ロール ◦ ロール情報 ◦ ロールの所持ユーザー		
アプリケーション（外部からの利用設定のIPアドレス）	✔(274ページ)	✔(276ページ)
アプリケーション（利用ユーザー）	✔(278ページ)	✔(279ページ)
MIMEタイプ	✔(296ページ)	✔(297ページ)
イベント	✔(358ページ)	✔(360ページ)
拠点のデータ • 拠点情報 • 拠点の表示名	✔(361ページ)	✔(363ページ)
ログ		✔(389ページ)
ポータル • HTMLポートレット名 • PHPポートレット名	✔(892ページ)	✔(894ページ)
スペース • カテゴリー • カテゴリー名	✔(961ページ)	✔(962ページ)
リンク集（共有リンク / 区切り線）	✔(1007ページ)	✔(1009ページ)
リンク集（アクセス権）	✔(1010ページ)	✔(1011ページ)

データ	入力	出力
スケジュール • 予定 • 施設情報 • 施設名 • 施設グループ情報 • 施設グループ名 • 施設グループの運用管理権限 • アクセス権 • 予定の共有先の初期値	✔(1114ページ)	✔(1116ページ)
掲示板 • カテゴリー • カテゴリー名 • アクセス権 • 運用管理権限 • 通知設定	✔(1202ページ)	✔(1203ページ)
ファイル管理 • フォルダー • フォルダー名 • アクセス権 • 運用管理権限 • 通知設定	✔(1264ページ)	✔(1265ページ)
電話メモ（アクセス権）	✔(1283ページ)	✔(1284ページ)
タイムカード		✔(1298ページ)

データ	入力	出力
アドレス帳 • 共有アドレス帳 • アクセス権	✔(1356ページ)	✔(1358ページ)
メール • メールサーバー • ユーザーアカウント • メールサイズ制限値	✔(1431ページ)	✔(1433ページ)
ワークフロー • カテゴリー • カテゴリー名 • アクセス権 • 運用管理権限 • 代理申請者 • 代理承認者	✔(1728ページ)	✔(1729ページ)
ワークフロー（申請データ）		✔(1737ページ)
マルチレポート • カテゴリー • カテゴリー名 • アクセス権	✔(1855ページ)	✔(1857ページ)
マルチレポート（レポートデータ）		✔(1861ページ)
在席確認（代理人）	✔(1878ページ)	✔(1879ページ)

XMLファイル

データ	入力	出力
ポータル • HTMLポートレットデータ • PHPポートレットデータ	✔(890ページ)	✔(891ページ)
ワークフロー（共有経路）	✔(1731ページ)	✔(1733ページ)
ワークフロー（申請フォーム）	✔(1734ページ)	✔(1736ページ)
マルチレポート（レポートフォーム）	✔(1859ページ)	✔(1860ページ)

ユーザーの場合

ユーザーが入出力できるデータと、データの入出力に利用できるファイルは、次のとおりです。

CSVファイル

データ	入力	出力
Myカレンダー（イベント）	✔	✔
スケジュール（予定のデータ）	✔	✔
スケジュール（統計データ）		✔
掲示の閲覧状況[1]		✔
タイムカード		✔
個人アドレス帳	✔	✔

[1]：バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

テキストファイル

データ	入力	出力
スペース（ディスカッション）		✔
メッセージ		✔
掲示		✔
メモ		✔
メール		✔

XMLファイル

データ	入力	出力
ポータル（HTMLポートレットデータ）	✔	✔

iCalendar

データ	入力	出力
予定のデータ		✔

補足

- ユーザーは、メールの個人設定で、次の形式のメールデータを入出力できます。
  - UNIX mbox形式
  - eml形式 詳細は次のページを参照してください。
    ファイルから読み込む
    ファイルに書き出す

4.4. CSVファイルのフォーマット

各データのCSVファイルのフォーマットを説明します。
CSVファイルの読み込みや書き出しの操作は、各アプリケーションの説明を参照してください。

関連ページ

- ファイルの入出力一覧(2073ページ)
- CSVファイルを作成する場合の注意点(2079ページ)
- 組織 / ユーザー / ロール(2082ページ)
- スケジュール(2117ページ)

4.4.1. CSVファイルを作成する場合の注意点

CSVファイルのデータを記述する項目をフィールドと呼びます。
CSVファイルを正常に読み込むためには、次の点に注意して、フィールド内にデータを正しく記述する必要があります。

注意

- CSVファイルの読み込み中にエラーが発生すると、GaroonはCSVファイルの読み込みを中止します。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

- 読み込む項目とCSVに記述されている項目の数が一致しない場合は、CSVファイルを読み込めません。
  ただし、次の場合は、項目の数をチェックしません。
  - 組織 / ユーザー / ロール
    - 組織情報(2082ページ)
    - 組織名(2086ページ)
    - ユーザー情報(2087ページ)
    - ロール情報(2094ページ)
  - カレンダー
    - 拠点の表示名(2104ページ)
  - ポータル
    - HTMLポートレット名(2106ページ)
    - PHPポートレット名(2107ページ)
  - ワークフロー
    - カテゴリー名(2184ページ)
  - マルチレポート
    - カテゴリー名(2199ページ)

文字コード

アップデート情報

- バージョン 6.17.0のGaroonで、文字コード関連する次の文言を改善しました。
  - 「Unicode（UTF-8）」を「UTF-8（Unicode）」に変更しました。
  - 「日本語（Shift-JIS）」を「Shift-JIS（日本語）」に変更しました。
  - 「英語（Latin1）」を「Latin1（西ヨーロッパ語）」に変更しました。

- 「簡体字中国語（GBK/GB2312）」を「GBK/GB2312（簡体字中国語）」に変更しました。
- 「タイ語（TIS-620）」を「TIS-620（タイ語）」に変更しました。

次の文字コードを使用できます。

- UTF-8（Unicode）
  必要に応じてBOM付きを選択できます。
- Shift-JIS（日本語）
- ASCII
- Latin1（西ヨーロッパ語）
- GBK/GB2312（簡体字中国語）
- TIS-620（タイ語）

改行コード

レコードを区切る場合は、CSVファイルを読み込むパソコンのOSに合わせて、次の改行コードを使用します。

- Windows環境：CRLF
- Linux環境：LF

特殊な文字の表記

次の文字を含むフィールドは、「"」（ダブルクォーテーション）で囲む必要があります。

- ,（カンマ）
- LF：
  改行を示す制御コードです。Microsoft Excelのセル内の改行コードとしても使用されます。
- "（ダブルクォーテーション）

補足

- CSVのフィールド内に「"」を記述する場合は、「""」のように「"」を並べて記述します。
  「xy"z」をCSVファイル内に記述する場合の例：

```
・・・,abc,"xy""z",def,・・・
```

ロールの記述方法

アクセス権の設定項目にロールを指定するには、項目欄に「role」を記述します。
次のロールを指定できます。

- システムに組み込まれているロール（Administrators、Everyone、およびLoginUser）
- 管理者が追加したロール

4.4.2. 組織 / ユーザー / ロール

組織、ユーザー、およびロールに関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

組織情報

組織情報の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
組織は、子組織が親組織のコードを認識することで階層化されます。CSVファイルで階層化した組織を読み込む場合は、子組織のレコードに親組織を記述します。

注意

- Garoonでは、CSVファイルで読み込むことができるデータのうち、「組織情報」だけは、追記されずに上書きされます。
  そのため、CSVファイルから「組織情報」を読み込む場合、既存の組織が、CSVファイルの「現組織コード」に記載されていないと、その組織は削除されます。
  「組織情報」をCSVから読み込む場合は、CSVファイルにすべての「組織情報」を記載してください。
- 運用管理者は、運用管理権限のある組織と、その下位の階層にある組織に対してのみ、組織情報をCSVファイルで管理できます。
  運用管理者の場合は、CSVファイルに自身が管理権限をもつすべての「組織情報」を記載してください。
- 親組織は子組織よりも先に記述してください。
- 運用管理者がCSVファイルから組織データを読み込む場合、「親組織コード」に「*」（アスタリスク）は指定できません。

補足

- フィールドに「*」（アスタリスク）を設定すると、そのフィールドは上書きされません。
- **新規に組織を追加する場合：**
  「現組織コード」と「新組織コード」について、次のように設定します。
  - 「現組織コード」に、「*」（アスタリスク）を設定する
  - 「新組織コード」に、追加する組織の組織コードを設定する
- **既存の組織の組織コードを変更せずに、既存の組織情報を変更する場合：**
  「現組織コード」と「新組織コード」について、次のように設定します。
  - 「現組織コード」に、Garoonに登録されている組織の組織コードを設定する
  - 「新組織コード」に、「*」（アスタリスク）を設定する
- **既存の組織の組織コードを変更する場合：**
  「現組織コード」と「新組織コード」について、次のように設定します。
  - 「現組織コード」に、変更する組織の組織コードを設定する

- 「新組織コード」に、変更後の組織コードを設定する

CSVファイルのフォーマット

現組織コード,組織名,新組織コード,親組織コード,メモ

記述例：

現組織コード	組織名	新組織コード	親組織コード	メモ
管理本部	管理本部	管理本部		本館2階
経理部	経理部	経理部	管理本部	
情報システム部	情報システム部	情報システム部	管理本部	
営業本部	営業本部	営業本部		営業本部のメモです。
国内営業部	国内営業部	国内営業部	営業本部	
sales_03	営業3課	sales_03	国内営業部	アジア市場を担当するグループです。
海外営業部	海外営業部	海外営業部	営業本部	
秘書課	秘書課	秘書課		

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
現組織コード	100文字	✔	
組織名	100文字	✔	標準の組織名を記述します。
新組織コード	100文字	✔	
親組織コード	100文字		指定しない場合は、最上位階層の組織が設定されます。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

組織の所属ユーザー

組織の所属ユーザーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- Garoonに登録されていない、組織コードまたはログイン名が記述されたCSVファイルを読み込むと、エラーが発生します。
  組織の所属ユーザーのCSVファイルには、Garoonに登録されている組織コードまたはログイン名を記述してください。
- 運用管理者は、運用管理権限のある組織と、その下位の階層にある組織に対してのみ、組織の所属ユーザーの情報をCSVファイルで管理できます。
  読み込むCSVファイルに、管理権限のない組織を記載すると、エラーが発生します。自身が管理権限をもつ組織かどうかを確認してください。

CSVファイルのフォーマット

```
組織コード,ログイン名1,ログイン名2,ログイン名3,...
```

記述例：

組織コード	ログイン名1	ログイン名2	ログイン名3	...	
営業本部	yuko-nakamura				
国内営業部	daisuke-yamada	osamu-kimura	daisuke-kato	kenta-nakamura	yumiko-matsumoto

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
組織コード	100文字	✔	所属ユーザーを設定する組織の組織コードを記述します。
ログイン名1 ログイン名2 ログイン名3 ...	100文字		所属ユーザーのログイン名を記述します。

組織名

言語ごとの組織名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 組織名データのCSVファイルに記述されている組織が、Garoonに登録されている必要があります。
- 言語コードを指定し、組織名を空欄にすると、指定した言語の組織名が削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
組織コード,言語コード,組織名
```

記述例：

組織コード	言語コード	組織名
国内営業部	en	Sales Dept.
国内営業部	zh	销售总部

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
組織コード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
組織名	100文字		言語ごとの組織名を記述します。

ユーザー情報

ユーザー情報の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
GaroonのCSVファイルによるユーザー管理は、1つのファイルで次の処理が可能です。

- ユーザーの追加
- ユーザー情報の更新
- ユーザーの削除

注意

- 運用管理者は、運用管理権限のある組織と、その下位の階層にある組織に対してのみ、
  ユーザーの情報をCSVファイルで管理できます。
  読み込むCSVファイルに、管理権限のない組織に所属するユーザーのユーザーデータが含

まれていると、エラーが発生します。自身が管理権限をもつ組織に所属するユーザーかどうかを確認してください。

補足

- フィールドに「*」（アスタリスク）を設定すると、そのフィールドは上書きされません。

CSVファイルのフォーマット

現ログイン名,名前,名前の言語,英語表記,新ログイン名,パスワード,ロケール,拠点,表示優先度,使用/停止,削除フラグ,よみ,E-mail,メモ,役職,連絡先,URL（,ユーザー情報のカスタマイズ項目...）

記述例：

現ログイン名	名前	名前の言語	英語表記	新ログイン名	パスワード	ロケール	拠点	表示優先度	使用/停止	削除フラグ	よみ	E-mail
daisuke-yamada	山田 大介	ja	yamada	daisuke-yamada	*	LO01	Base01	0	1		やまだだいすけ	daisuke-yan
shigeru-shimizu	清水 茂	ja	shimizu	shigeru-shimizu	*	LO01	Base01	5	0	1	しみずしげる	shigeru-shir
takashi-hayashi	林 隆	ja	hayashi	takashi-hayashi	*	LO02	Base02	2	1		はやしたかし	takashi-hay
BarbaraMiller	BarbaraMi	en	Miller	BarbaraMiller	*	LO08	Base08	150	1			Barbara-Mil
zhou-shi-jie	周 世杰	zh	zhou	zhou-shi-jie	*	LO11	Base11	200	1			zhou-shi-jie

補足

- **ユーザーを追加する場合：**
  追加するユーザーの「現ログイン名」は、すでにGaroonに登録されているユーザーのログイン名とは異なる必要があります。ログイン名が重複していると、ユーザー情報の変更とみなされます。

現ログイン名	名前	名前の言語	英語表記	新ログイン名	パスワード	ロケール	拠点	表示優先度	使用/停止	削除フラグ
ai-takahashi	高橋 愛	ja	Ai Takahashi	ai-takahashi				5	1	

- **ユーザー情報を変更する場合：**
  ユーザー情報は、すべてのフィールドを変更できます。情報を変更したくないフィールドには「*」（アスタリスク）を設定します。
  たとえば、Garoonの導入時はパスワードフィールドに初期パスワードを設定しますが、次回からは「*」（アスタリスク）を設定します。次回以降に「*」（アスタリスク）を設定

しなかった場合、ユーザーがパスワードを変更していても、CSVファイルに設定されたパスワードが上書きして設定されてしまいます。

現ログイン名	名前	名前の言語	英語表記	新ログイン名	パスワード	ロケール	拠点	表示優先度	使用/停止	削除フラグ
ai-takahashi	高橋 あい	ja	A.Takahashi	*	*			5	1	

- **ユーザーを削除する場合：**

  Garoonに登録されているユーザーを削除する場合は、「削除フラグ」に「1」を設定します。

現ログイン名	名前	名前の言語	英語表記	新ログイン名	パスワード	ロケール	拠点	表示優先度	使用/停止	削除フラグ
ai-takahashi	高橋 あい	ja	A.Takahashi	*				5	1	1

削除したユーザーのスケジュールやメッセージなどのデータは、システム管理の「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で設定した削除時間に、自動的に削除されます。
詳細は、ユーザーデータの削除時間を設定する(110ページ)方法を参照してください。

CSVファイルの項目と仕様

- 読み込み項目

項目	文字数	必須	備考
現ログイン名	100文字	✔	現ログイン名には、「*」（アスタリスク）を指定することはできません。 Garoon全体でユニークである必要があります。
名前	100文字	✔	標準のユーザー名を記述します。
名前の言語		✔	ローカライズの一般設定で、ユーザー情報に英語表記の入力欄を使用する(713ページ)設定が有効な場合に指定します。 次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。

項目	文字数	必須	備考
			• zh 中国語（简体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
英語表記	100文字		ローカライズの一般設定で、ユーザー情報に英語表記の入力欄を使用する(713ページ)設定が有効な場合に、英語で表示するユーザー名を記述します。
新ログイン名	100文字	✔	
パスワード	64文字		ユーザーが設定したパスワードをCSVファイルの読み込み時に上書きしないようにする場合は、「*」を記述します。
ロケール	100文字		ロケールコードを記述します。
拠点	100文字		拠点コードを記述します。
表示優先度	8文字		ユーザーの一覧画面で表示する優先度を0（ゼロ）以上の整数で記述します。 8桁まで指定できます。
使用/停止			次のいずれかを記述します。 • 0 利用を禁止する場合に記述します。 • 1 利用を許可する場合に記述します。 省略した場合は、「0」が読み込まれ、ユーザーを停止します。

項目	文字数	必須	備考
削除フラグ			登録されているユーザーを削除する場合は、「1」を記述します。
よみ	100文字		
E-mail	100文字		
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
役職	100文字		
連絡先	100文字		
URL	255文字		

- カスタマイズ項目

項目	文字数	必須[1]	備考
文字列（1行）	100文字		
文字列（複数行）	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
URL	255文字		
画像URL	255文字		
E-mail	100文字		
IP電話	100文字		

項目	文字数	必須[1]	備考
パスワード	64文字		

[1]：項目の設定で「必須項目にする」のチェックボックスを選択している場合は、必須です。

バージョン 3.0以前のCSVファイルのフォーマット

バージョン 3.0以前のフォーマットを使用すると、ローカライズに関する情報の書き出しまたは読み込みができません。

```
現ログイン名,名前,新ログイン名,パスワード,表示優先度,使用/停止,削除フラグ,よみ,E-mail,メモ,役職,連絡先,URL（,ユーザー情報のカスタマイズ項目...）
```

ユーザーの所属組織

ユーザーの所属組織の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- Garoonに登録されていない、ログイン名または組織コードが記述されたCSVファイルを読み込むと、エラーが発生します。
  ユーザーの所属組織のCSVファイルには、Garoonに登録されているログイン名または組織コードを記述してください。

CSVファイルのフォーマット

```
ログイン名,組織コード1（優先する組織）,組織コード2,組織コード3,...
```

記述例：

ログイン名	組織コード1	組織コード2	組織コード3	...
daisuke-yamada	国内営業部	営業3課		
osamu-kimura	国内営業部			
misaki-sato	海外営業部	秘書課		

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	所属組織を設定するユーザーのログイン名を記述します。
組織コード1 組織コード2 組織コード3 ...	100文字		所属組織の組織コードを記述します。 先頭の組織コードが「優先する組織」になります。

ユーザーの所持ロール

ユーザーの所持ロールの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- Garoonに登録されていない、ログイン名またはロール名が記述されたCSVファイルを読み込むと、エラーが発生します。
  ユーザーの所持ロールのCSVファイルには、Garoonに登録されているログイン名またはロール名を記述してください。

CSVファイルのフォーマット

```
ログイン名,ロール名1,ロール名2,ロール名3,...
```

記述例：

ログイン名	ロール名1	ロール名2	ロール名3	...
daisuke-yamada	部長	採用担当者		
osamu-kimura	Administrators	部長	採用担当者	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	所持ロールを設定するユーザーのログイン名を記述します。
ロール名1 ロール名2 ロール名3 ...	100文字		所持ロールのロール名を記述します。

ロール情報

ロール情報の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- ロールを追加する場合、「ロール名」には、すでにGaroon登録されているロールと異なるロール名を記述する必要があります。ロール名が重複していると、ロール情報の変更とみなされます。
- CSVファイルを使用した、ロール名の変更、および削除はできません。

CSVファイルのフォーマット

```
ロール名,メモ
```

記述例：

ロール名	メモ
部長	
アプリケーション管理者	アプリケーションの管理者を設定します。

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ロール名	100文字	✔	Everyone、LoginUser、CommandLine、Administratorsは、ロール名として使用できません。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ロールの所持ユーザー

ロールの所持ユーザーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- Garoonに登録されていない、ロール名またはログイン名が記述されたCSVファイルを読み込むと、エラーが発生します。
  ロールの所持ユーザーのCSVファイルには、Garoonに登録されているロール名またはログイン名を記述してください。

CSVファイルのフォーマット

```
ロール名,ログイン名1,ログイン名2,ログイン名3,...
```

記述例：

ロール名	ログイン名1	ログイン名2	ログイン名3	...
部長	yuko-nakamura	osamu-kimura	misaki-sato	hiroshi-inoue
採用担当者	daisuke-yamada	osamu-kimura	daisuke-kato	kenta-nakamura

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ロール名	100文字	✔	所持ユーザーを設定するロール名を記述します。
ログイン名1 ログイン名2 ログイン名3 ...	100文字		所持ユーザーのログイン名を記述します。

4.4.3. アプリケーションの利用ユーザー

アプリケーションの利用ユーザーや、外部からの利用設定に指定するIPアドレスの読み込みに使用するCSVフォーマットを説明します。

利用ユーザーの設定

アプリケーションの利用ユーザーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- Garoonに登録されていない、ログイン名、組織コード、またはロール名が記述されたCSVファイルを読み込むと、エラーが発生します。
  利用ユーザーの設定のCSVファイルには、Garoonに登録されているログイン名、組織コード、またはロール名を記述してください。
- CSVファイルから読み込む際に、CSVファイルに記載されていない組織、ユーザー、およびロールは、利用ユーザーの設定から削除されます。
  利用ユーザーの設定に登録済みの組織、ユーザー、およびロールを残す場合は、CSVファイルにも組織、ユーザー、およびロールを記述してください。

CSVファイルのフォーマット

設定項目,設定対象,スペース,リンク集,スケジュール,メッセージ,掲示板,ファイル管理,電話メモ,タイムカード,アドレス帳,メール,ワークフロー,マルチレポート

記述例：

設定項目	設定対象	スペース	リンク集	スケジュー	メッセージ	掲示板	ファイル管理
dynamic_role	Everyone	1	1	1	1	1	1
static_role	部長	1	1	1	1	1	1
group	管理本部	1	1	1	1	1	1
user	daisuke-yamada	1	1	1	2	1	0
user	daisuke-kato	1	0	1	0	1	1

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
設定項目		✔	何に対する利用ユーザーの設定なのか、対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに対して利用ユーザーの設定をする場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• group 組織に対して利用ユーザーの設定をする場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールに対して利用ユーザーの設定をする場合に記述します。 • static_role 静的ロールに対して利用ユーザーの設定をする場合に記述します。
設定対象	100文字	✔	対象のログイン名、組織コード、またはロール名を記述します。
スペース～マルチレポート			次のいずれかを記述します。 • 0 アプリケーションの利用を禁止する場合に記述します。 • 1 アプリケーションの利用を許可する場合に記述します。 • 2 外部からのアプリケーションの利用を禁止する場合に記述します 省略した場合は、「0」が読み込まれ、利用を禁止します。

外部からの利用設定に指定するIPアドレス

外部からの利用設定に指定するIPアドレスを読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- CSVファイルから読み込む際に、CSVファイルに記載されていないIPアドレスは、Garoonから削除されます。
  Garoonに登録済みのIPアドレスを残す場合は、CSVファイルにも登録済みのIPアドレスを記述してください。

CSVファイルのフォーマット

```
IPアドレス,CIDR,メモ
```

記述例：

IPアドレス	CIDR	メモ
192.0.2.1	25	大阪支店
192.0.2.12	25	福岡支店
192.0.2.24	25	名古屋営業所

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
IPアドレス	50文字	✔	500個まで記述できます。
CIDR	3文字		
メモ	65536文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.4.4. MIMEタイプ

システム管理の「ファイル」で、MIMEタイプの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
拡張子,MIMEタイプ
```

記述例：

拡張子	MIMEタイプ
txt	text/plain
html	text/html

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
拡張子	100文字	✔	「.」（ドット）以降の文字列を記述します。すでに登録されている拡張子を指定した場合、その拡張子の情報を更新します。
MIMEタイプ	100文字	✔	MIMEタイプを記述します。

4.4.5. カレンダー

カレンダーに関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

イベント

イベントの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- すでにGaroonに登録されているイベントをCSVファイルに記述すると、新しいイベントとして追加されます。
- イベントデータの日付は、「YYYY/MM/DD」の形式でCSVファイルに出力されます。
- 内閣府のページに掲載されている「国民の祝日」を参考に、弊社が作成しているCSVファイルがあります。このファイルは日本語のみ提供しています。必要な年のファイル「garoon_holidayYYYY.csv」を日本の祝日はどのように設定しますか？のページからダウンロードしてご利用ください。

CSVファイルのフォーマット

```
日付,イベントタイプ,イベント内容
```

記述例：

日付	イベントタイプ	イベント内容
2019/8/12	1	振替休日
2019/8/17	5	社内イベント
2019/8/21	3	ユーザー会

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
日付		✔	YYYY-MM-DDまたはYYYY/MM/DDの形式で記述します。
イベントタイプ		✔	次のいずれかを記述します。 • 1 標準のカレンダーまたはシステムカレン

項目	文字数	必須	備考
			ダーに、祝日としてイベントを登録する場合に記述します。 • 2 Myカレンダーに、記念日としてイベントを登録する場合に記述します。 • 3 標準のカレンダーまたはシステムカレンダーに、メモとしてイベントを登録する場合に記述します。 • 4 Myカレンダーに、メモとしてイベントを登録する場合に記述します。 • 5 標準のカレンダーまたはシステムカレンダーに、就業日としてイベントを登録する場合に記述します。 「1」、「2」、「3」、「4」、および「5」以外を記述すると、CSVファイルの読み込み時にエラーが発生します。
イベント内容	65535文字	✔	1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

拠点情報

拠点情報の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

拠点名,拠点コード,稼働日： 日,稼働日： 月,稼働日： 火,稼働日：水,稼働日： 木,稼働日： 金,稼働日：土,カレンダーの就業日,カレンダーコード,稼働時間1：開始時刻,稼働時間1：終了時刻,稼働時間2：開始時刻,稼働時間2：終了時刻,...

記述例：

拠点名	拠点コード	稼働日： 日	稼働日： 月	稼働日： 火	稼働日： 水	稼働日： 木	稼働日： 金	稼働日： 土	カレンダーの就業日	カレンダーコード	稼働時間1：開始時刻	稼働時間1：終了時刻	稼働時間2：開始時刻	稼働時間2：終了時刻
東京	tokyo	0	1	1	1	1	1	0	1	default	9:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00
上海	Shanghai	0	1	1	1	1	1	0	1	CN	9:30:00	12:00:00	13:00:00	18:30:00

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
拠点名	100文字	✔	標準の拠点名を記述します。
拠点コード	100文字	✔	
稼働曜日： 日 稼働曜日： 月 稼働曜日： 火 稼働曜日： 水 稼働曜日： 木 稼働曜日： 金 稼働曜日： 土			次のいずれかを記述します。 • 0 非稼働日として登録する場合に記述します。 • 1 稼働日として登録する場合に記述します。 省略した場合、「0：非稼働日」として読み込まれます。
カレンダーの就業日			次のいずれかを記述します。 • 0 適用しない場合に記述します。 • 1 適用する場合に記述します。 省略した場合、「0：適用しない」として読み込まれます。

項目	文字数	必須	備考
カレンダーコード	100文字	✔	拠点で使用するカレンダーのカレンダーコードを記述します。 標準のカレンダーを使用する場合は「default」を記述します。
稼働時間1：開始時刻 稼働時間1：終了時刻 稼働時間2：開始時刻 稼働時間2：終了時刻 …	100文字	✔	稼働時間の開始時刻と終了時刻を記述します。 時間（hh）、分（mm）、秒（ss）を、hh:mm:ssの形式で記述します。

拠点の表示名

言語ごとの拠点名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「拠点コード」に、Garoonに登録されていない拠点の拠点コードが設定されていた場合、その言語ごとの拠点の表示名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとの拠点名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「拠点の表示名」を空欄にすると、その言語の拠点名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
拠点コード,言語コード,拠点名
```

記述例：

拠点コード	言語コード	拠点名
tokyo	ja	東京
Shanghai	en	Shanghai

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
拠点コード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
拠点名	100文字		言語ごとの拠点名を記述します。

4.4.6. ポータル

HTMLポートレット名やPHPポートレット名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

HTMLポートレット名

言語ごとのHTMLポートレット名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのHTMLポートレット名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「HTMLポートレット名」を空欄にすると、その言語のHTMLポートレット名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
HTMLポートレットID,言語コード,HTMLポートレット名
```

記述例：

HTMLポートレットID	言語コード	HTMLポートレット名
40	zh	常见问题
40	en	FAQ
40	ja	社内手続きFAQ
41	ja	連携情報
47	ja	案件管理

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
HTMLポートレットID	100文字	✔	HTMLポートレットIDは、Garoonが自動的に設定したIDです。

項目	文字数	必須	備考
			IDは、CSVにHTMLポートレット名を書き出して確認してください。
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
HTMLポートレット名	100文字		言語ごとのHTMLポートレット名を記述します。

PHPポートレット名

言語ごとのPHPポートレット名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのPHPポートレット名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「PHPポートレット名」を空欄にすると、その言語のPHPポートレット名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

PHPポートレットID,言語コード,PHPポートレット名

記述例：

PHPポートレットID	言語コード	PHPポートレット名
38	ja	販売実績
38	en	Sales Results
39	ja	売り上げデータ
39	zh	销售数据

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
PHPポートレットID	100文字	✔	PHPポートレットIDは、Garoonが自動的に設定したIDです。 IDは、CSVにPHPポートレット名を書き出して確認してください。
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（简体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
PHPポートレット名	100文字		言語ごとのPHPポートレット名を記述します。

4.4.7. スペース

スペースのカテゴリーに関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

カテゴリー

カテゴリーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- すでにGaroonに登録されているカテゴリーコードをCSVファイルに記述すると、カテゴリーの情報が更新されます。

CSVファイルのフォーマット

```
親カテゴリーコード,カテゴリーコード,カテゴリー名,メモ
```

記述例：

親カテゴリーコード	カテゴリーコード	カテゴリー名	メモ
	default_space_category	General	
	Management	管理本部	
Management	System	情報システム部	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親カテゴリーコード	100文字		省略した場合は、ルートに配置されます。
カテゴリーコード	100文字	✔	

項目	文字数	必須	備考
カテゴリー名	100文字	✔	標準のカテゴリー名を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カテゴリー名

カテゴリーの表示名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「カテゴリーコード」に、Garoonに登録されていないカテゴリーのカテゴリーコードが設定されていた場合、その言語ごとのカテゴリー名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのカテゴリー名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「カテゴリー名」を空欄にすると、その言語のカテゴリー名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,言語コード,カテゴリー名
```

記述例：

カテゴリーコード	言語コード	カテゴリー名
default_space_category	ja	全般
default_space_category	zh	一般
default_space_category	zh-tw	一般
Management	ja	管理本部
Management	en	Management Headquarters
Management	zh	管理总部
Management	zh-tw	管理總部
System	en	System

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
カテゴリー名	100文字		言語ごとのカテゴリー名を記述します。

4.4.8. リンク集

リンク集に関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

共有リンクおよび区切り線

共有リンク集と区切り線の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
タイトル,URL,メモ,追加する種類
```

記述例：

タイトル	URL	メモ	追加する種類
ガルーン商事ホームページ	http://www.example.com	企業サイト	link
ガルーン・ホールディングス	http://www.example.com		link
			line

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
タイトル	100文字	✔	「追加する種類」項目に「link」と記述した場合は必須です。
URL	255文字	✔	「追加する種類」項目に「link」と記述した場合は必須です。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
追加する種類			

項目	文字数	必須	備考
			次のいずれかを記述します。 • link 共有リンクを追加します。 • line 区切り線を追加します。 省略した場合は「link」が読み込まれます。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、カテゴリーに対して設定します。アクセス権を設定するカテゴリーごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  カテゴリーのセキュリティモデルを記述します。フォーマットは次のとおりです。

```
カテゴリーコード,設定項目,設定値
```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは次のとおりです。

```
カテゴリーコード,設定項目,設定値,設定対象
```

記述例：

	カテゴリコード	設定項目	設定値	設定対象	
	ROOT_CATEGORY	security_model	revoke		
a)	Sales Headquarter	security_model	grant		c)
a)	Sales Headquarter	user	B	osamu-kimura	d)
a)	Sales Headquarter	group	B	管理本部	d)
b)	Planning Division	security_model	revoke		c)
b)	Planning Division	static_role	B	プランニングチーム	d)

a)：1件目のデータ
b)：2件目のデータ
c)：セキュリティモデルを設定する行
d)：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。 • grant 許可の対象を選択する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じカテゴリーコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • static_role 静的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			

項目	文字数	必須	備考
			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。閲覧を許可するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」に「B」を記述します。 アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「static_role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

4.4.9. スケジュール

スケジュールに関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 開始時刻および終了時刻に、AMまたはPMを指定してCSVファイルを読み込んでも、AMまたはPMの指定は無視されて読み込まれます。時刻は、24時制で指定してください。
  例：
  「05:00:00 PM」は「05:00:00」として読み込まれます。
  「05:00:00 PM」と指定する場合は「17:00:00」と指定してください。

予定

予定の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

システム管理画面で予定を読み込む場合と、ユーザー画面の個人設定で予定を読み込む場合では、読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットが異なります。

補足

- CSVファイルを読み込んでも、Garoonに登録済みの予定は削除されません。
- CSVファイルでは既存の予定を更新できません。CSVファイルに記述された予定データは、すべて新しい予定としてGaroonに登録されます。

システム管理の「予定」

システム管理の「スケジュール」での予定の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

開始日,開始時刻,終了日,終了時刻,予定,予定詳細,メモ,参加者/組織/施設,登録者（,施設予約情報のカスタマイズ項目）

記述例：

開始日	開始時刻	終了日	終了時刻	予定	予定詳細	メモ	参加者/組織/施設	登録者	参加者の連絡先
2019/3/5	9:00:00	2019/3/5	12:00:00	来訪	ユーザー会	25名参加予定	daisuke-kato	daisuke-kato	
2019/3/8	12:00:00	2019/3/8	13:00:00	打合	ランチミーティング		daisuke-kato	daisuke-kato	
2019/3/5	9:00:00	2019/3/5	12:00:00	来訪	ユーザー会	25名参加予定	yoko-yamada	daisuke-kato	
2019/3/20	17:00:00	2019/3/20	18:00:00		面接		yoko-yamada	yoko-yamada	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
開始日		✔	YYYY-MM-DDまたはYYYY/MM/DDの形式で記述します。
開始時刻			HH:MM:SSの形式で記述します。
終了日		✔	YYYY-MM-DDまたはYYYY/MM/DDの形式で記述します。

項目	文字数	必須	備考
終了時刻			HH:MM:SSの形式で記述します。
予定	100文字		予定のタイトル（予定メニュー）を記述します。
予定詳細	100文字		予定のタイトルの詳細を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
参加者、組織、または施設	100文字	✔	対象のログイン名、組織コード、または施設コードを記述します。ログイン名、組織コード、および施設コードのいずれかが重複している場合、次の優先順位で対象が登録されます。 1. ログイン名 2. 組織コード 3. 施設コード
登録者			空欄にすると、CSVファイルを読み込んだシステム管理者が登録者として設定されます。
施設予約情報のカスタマイズ項目			

個人設定の「予定」

個人設定の「スケジュール」での予定の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

開始日,開始時刻,終了日,終了時刻,予定,予定詳細,メモ

記述例：

開始日	開始時刻	終了日	終了時刻	予定	予定詳細	メモ
2019/3/5	9:00:00	2019/3/5	12:00:00	来訪	ユーザー会	25名参加予定
2019/3/8	12:00:00	2019/3/8	13:00:00	打合	ランチミーティング	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
開始日		✔	YYYY-MM-DDまたはYYYY/MM/DDの形式で記述します。
開始時刻			HH:MM:SSの形式で記述します。
終了日		✔	YYYY-MM-DDまたはYYYY/MM/DDの形式で記述します。
終了時刻			HH:MM:SSの形式で記述します。
予定	100文字		予定のタイトル（予定メニュー）を記述します。
予定詳細	100文字		予定のタイトルの詳細を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

施設情報

施設情報の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の施設情報が、削除されることはありません。
- 既存の施設情報を変更する場合：
  「施設コード」に、Garoonに登録されている施設の施設コードを記述します。
- 施設グループを設定する場合：
  「施設グループコード」に、Garoonに登録されている施設グループの施設グループコードを記述します。

CSVファイルのフォーマット

```
施設名,施設コード,施設グループコード,メモ
```

記述例：

施設名	施設コード	施設グループコード	メモ
Web会議室	Web	WebMeeting	
第1会議室	第1会議室	1階	応接セット ホワイトボードあり
テラス	テラス	1階	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
施設名	100文字	✔	標準の施設名を記述します。
施設コード	100文字	✔	
施設グループコード	100文字		施設グループコードを記述せずに読み込むと、施設グループは設定されず、（施設グループに未所属の施設）グループとして読み込まれます。

項目	文字数	必須	備考
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

施設名

言語ごとの施設名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「施設コード」に、Garoonに登録されていない施設の施設コードが設定されていた場合、その言語ごとの施設名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとの施設名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「施設名」を空欄にすると、その言語の施設名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
施設コード,言語コード,施設名
```

記述例：

施設コード	言語コード	施設名
Web	ja	Web会議室
Web	en	Web-meeting

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
施設コード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
施設名	100文字		言語ごとの施設名を記述します。

施設グループ情報

施設グループの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の施設グループが、削除されることはありません。
  - **新規に施設グループを追加する場合：**
    「現施設グループコード」と「新施設グループコード」について、次のように設定します。
    - 「現施設グループコード」に、「*」（アスタリスク）を設定する

- 「新施設グループコード」に、追加する施設グループの施設グループコードを設定する

◦ **施設グループコードを変更せずに既存の施設グループの情報を変更する場合：**
「現施設グループコード」と「新施設グループコード」について、次のように設定します。

- 「現施設グループコード」に、Garoonに登録されている施設グループの施設グループコードを設定する
- 「新施設グループコード」に、「*」（アスタリスク）を設定する

◦ **既存の施設グループの施設グループコードを変更する場合：**
「現施設グループコード」と「新施設グループコード」について、次のように設定します。

- 「現施設グループコード」に、変更する施設グループの施設グループコードを設定する
- 「新施設グループコード」に、変更後の施設グループコードを設定する

CSVファイルのフォーマット

```
親の施設グループコード,現施設グループコード,施設グループ名,メモ,新施設グループコード
```

記述例：

親の施設グループコード	現施設グループコード	施設グループ名	メモ	新施設グループコード
	Web	Web会議室		Web
	Floor01	1階	ホワイトボードあり	Floor01
Floor01	*	セミナールーム		Seminar
Floor01	Floor01	応接室		*

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親の施設グループコード	100文字		省略した場合は、トップに配置されます。
現施設グループコード	100文字	✔	
施設グループ名	100文字	✔	標準の施設グループ名を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
新施設グループコード		✔	

施設グループ名

言語ごとの施設グループ名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「施設グループコード」に、Garoonに登録されていない施設グループの施設グループコードが設定されていた場合、その言語ごとの施設グループ名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとの施設グループ名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「施設グループ名」を空欄にすると、その言語の施設グループ名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
施設グループコード,言語コード,施設グループ名
```

記述例：

施設グループコード	言語コード	施設グループ名
webmeeting	ja	Web会議室
webmeeting	en	Webmeeting
webmeeting	zh	网络会议室

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
施設グループコード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
施設グループ名	100文字		言語ごとの施設グループ名を記述します。

施設グループの運用管理権限

施設グループの運用管理権限の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- 運用管理権限のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルに記述されたデータが、運用管理権限に追加されます。
  既存の運用管理権限の設定は保持されます。

CSVファイルのフォーマット

```
施設グループコード,設定項目,設定対象
```

記述例：

施設グループコード	設定項目	設定対象
Web	group	Sys01
Seminar	role	部長
Floor01	user	makoto-yoshida
Floor01	user	yoko-yamada
Floor01	group	Sales01

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
施設グループコード	100文字	✔	
設定項目		✔	運用管理権限を付与する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに運用管理権限を付与する場合に記述します。 • group 組織に運用管理権限を付与する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• dynamic_role 動的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。 • role 静的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。
設定対象	100文字		「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、対象コードに対して設定します。アクセス権を設定する対象コードごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  対象コードのセキュリティモデルを設定します。フォーマットは、次のとおりです。

  ```
  対象種別,対象コード,設定項目,設定値
  ```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは、次のとおりです。

  ```
  対象種別,対象コード,設定項目,設定値,設定対象
  ```

記述例：

	対象種別	対象コード	設定項目	設定値	設定対象	
a)	user	daisuke-kato	security_model	grant		c)
	user	daisuke-kato	user	RAM	yoko-yamada	d)
	user	daisuke-kato	user	RA	osamu-kimura	
b)	facility	Web	security_model	revoke		c)
	facility	Web	user	RA	misaki-sato	d)

a)：1件目のデータ
b)：2件目のデータ
c)：セキュリティモデルを設定する行
d)：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
対象種別	100文字	✔	何に対するアクセス権なのか、対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織に対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • role ロールに対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • facility 施設に対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • facilitygroup 施設グループに対してアクセス権を設定する場合に記述します。
対象コード	100文字	✔	対象種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 対象種別に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 対象種別に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• ロール名 対象種別に「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。 • 施設コード 対象種別に「facility」を記述した場合は、その施設の施設コードを記述します。 • 施設グループコード 対象種別に「facilitygroup」を記述した場合は、その施設グループの施設グループコードを記述します。
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。 • grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
対象種別	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じ対象種別を記述します。
対象コード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じ対象コードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • role ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。複数の権限を設定する場合は、「RA」のように文字を並べて記述します。記述できる文字は、次のとおりです。 • R 閲覧の権限を許可する場合に記述します。 • A 追加の権限を許可する場合に記述しま

項目	文字数	必須	備考
			す。 追加の権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 • M 変更の権限を許可する場合に記述します。 変更の権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 • D 削除の権限を許可する場合に記述します。 削除の権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 すべての操作を制限する場合は「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「アクセス権一覧」画面では、すべての許可する権限の項目に「×」が表示されます。許可される権限がないため、すべての操作ができません。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「アクセス権一覧」画面には、何も表示されません。許可の対象が設定されていないため、すべての操作ができません。

項目	文字数	必須	備考
			アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「RAMD」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

予定の共有先の初期値

予定の共有先の初期値の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の予定の共有先の初期値が、削除されることはありません。
  ただし、「項目コード」を記述せずに、CSVファイルを読み込むと、その行のデータは削除されます。
- 「ログイン名」と「項目タイプ」が同じ行が存在する場合は、最後の行を適用します。
- 同じ「項目タイプ」に複数の組織、ユーザー、またはロールを指定する場合は、「項目コード」の列を増やして、1行にまとめて「項目コード」を記述します。

CSVファイルのフォーマット

ログイン名,項目タイプ,項目コード1,項目コード2,項目コード3,...

記述例：

ログイン名	項目タイプ	項目コード1	項目コード2	項目コード3	...	
daisuke-kato	user	misaki-sato				
daisuke-kato	group	Sales01				
daisuke-kato	role	本部長				
ai-takahashi	user	yoko-yamada	megumi-koba	manami-tanak	naomi-yamaguchi	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	予定の共有先の初期値を使用するユーザーのログイン名を記述します。
項目タイプ		✔	予定の共有先の初期値として設定する対象の項目タイプを記述する項目です。記述できる項目タイプは、次のとおりです。 • user 予定の共有先の初期値として、ユーザーを設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• group 予定の共有先の初期値として、組織を設定する場合に記述します。 • role 予定の共有先の初期値として、ロールを設定する場合に記述します。
項目コード	100文字		項目タイプに応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 項目タイプに「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 項目タイプに「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 項目タイプに「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

4.4.10. 掲示板

掲示板に関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

カテゴリー

カテゴリーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- 既存のカテゴリー情報を更新する場合は、「カテゴリーコード」に、Garoonに登録されているカテゴリーのカテゴリーコードを記述します。
- カテゴリーコードの空白文字の扱い
  - 「カテゴリーコード」の前後に入力された全角スペース、半角スペース、タブ、改行（LF）、行頭復帰（CR）、垂直タブ、およびNUL文字は、すべて削除して登録されます。
  - 空白文字が削除された後の「カテゴリーコード」が、登録済みの「カテゴリーコード」と重複する場合、CSVファイルの読み込みは中止されます。

CSVファイルのフォーマット

```
親カテゴリーコード,カテゴリーコード,カテゴリー名,メモ
```

記述例：

親カテゴリーコード	カテゴリーコード	カテゴリー名	メモ
	ROOT_CATEGORY	ルート	
ROOT_CATEGORY	Sys_category	管理本部	管理本部の掲示板です。
Sys_category	Sys01_category	人事部	
Sys_category	Sys02_category	情報システム部	
Sys02_category	Manual	マニュアル	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親カテゴリーコード	100文字	✔	ルートに配置するカテゴリーは「ROOT_CATEGORY」を記述します。
カテゴリーコード	100文字	✔	
カテゴリー名	100文字	✔	標準のカテゴリー名を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カテゴリー名

言語ごとのカテゴリー名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「カテゴリーコード」に、Garoonに登録されていないカテゴリーのカテゴリーコードが設定されていた場合、その言語ごとのカテゴリー名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのカテゴリー名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「カテゴリー名」を空欄にすると、その言語のカテゴリー名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,言語コード,カテゴリー名
```

記述例：

カテゴリーコード	言語コード	カテゴリー名
Sales_category	en	Sales
Sales_category	zh	销售总部
Seminar_category	ja	セミナー

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh（中国語（简体）） 中国語（简体）の言語コードです。 • zh-tw（中国語（繁體）） 中国語（繁體）とは、繁体字のことです。
カテゴリー名	100文字		言語ごとのカテゴリー名を記述します。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、カテゴリーに対して設定します。アクセス権を設定するカテゴリーごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  カテゴリーのセキュリティモデルを設定します。フォーマットは次のとおりです。

  ```
  カテゴリーコード,設定項目,設定値
  ```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは次のとおりです。

  ```
  カテゴリーコード,設定項目,設定値,設定対象
  ```

記述例：

	カテゴリーコード	設定項目	設定値	設定対象	
a)	ROOT_CATEGORY	security_model	grant		c)
	ROOT_CATEGORY	dynamic_role	R	LoginUser	d)
b)	Sales	security_model	revoke		c)
	Sales	user	R	kenta-nakamura	d)
	Sales	group	RW	Sales01	

a)：1件目のデータ
b)：2件目のデータ
c)：セキュリティモデルを設定する行
d)：：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。 • grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じカテゴリーコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • role 静的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。複数の権限を設定する場合は、「RW」のように文字を並べて記述します。記述できる文字は、次のとおりです。 • R 閲覧の権限を許可する場合に記述します。 • W 書き込みの権限を許可する場合に記述します。 書き込みの権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 • F コメント書き込みの権限を許可する場合に記述します。 コメントの書き込みの権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 すべての操作を制限する場合は「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「アクセス権一覧」画面では、すべての

項目	文字数	必須	備考
			許可する権限の項目に「×」が表示されます。許可される権限がないため、すべての操作ができません。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「アクセス権一覧」画面には、何も表示されません。許可の対象が設定されていないため、すべての操作ができません。 アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「RWF」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

運用管理権限

運用管理権限の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
カテゴリーごとに運用管理権限を付与できます。

補足

- 運用管理権限のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルに記述されたデータが、運用管理権限に追加されます。
  既存の運用管理権限の設定は保持されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,設定項目,設定対象
```

記述例：

カテゴリーコード	設定項目	設定対象
ROOT_CATEGORY	group	Sys01
Sales00_category	role	部長
Sales01_category	user	makoto-yoshida
Sales01_category	user	yoko-yamada
Sales01_category	group	Sales01

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	運用管理権限を付与する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに運用管理権限を付与する場合記述します。 • group 組織に運用管理権限を付与する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。 • role 静的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。
設定対象	100文字		「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

通知設定

カテゴリーの通知設定の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,設定項目,設定値,設定対象
```

記述例：

カテゴリーコード	設定項目	設定値	設定対象
ROOT_CATEGORY	group	1	Sales01
ROOT_CATEGORY	user	1	osamu-kimura
Sales_category	force_notify	1	
Sales_category	group	1	Sales01
Sales_category	user	0	yoko-yamada

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	通知を設定する対象の種別を記述する項目です。 記述できる種別は、次のとおりです。 • force_notify 強制通知を設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• user ユーザーの通知を設定する場合に記述します。 • group 組織の通知を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールの通知を設定する場合に記述します。 • role 静的ロールの通知を設定する場合に記述します。
設定値		✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。 記述できるコードは、次のとおりです。 • 「設定項目」が「force_notify」の場合： ◦ 0 強制通知を解除する場合に記述します。 ◦ 1 強制通知を設定する場合に記述します。 • 「設定項目」が「force_notify」以外の場合： ◦ 0 通知を解除する場合に記述します。 ◦ 1 通知を設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
設定対象	100文字		「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。 記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。 「設定項目」に「force_notify」を記述した場合は、空欄にします。

4.4.11. ファイル管理

ファイル管理に関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

フォルダー

フォルダーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- 既存のフォルダー情報を更新する場合は、「フォルダーコード」に、Garoonに登録されているフォルダーのフォルダーコードを記述します。
- フォルダーコードの空白文字の扱い
  - 「フォルダーコード」の前後に入力された全角スペース、半角スペース、タブ、改行（LF）、行頭復帰（CR）、垂直タブ、およびNUL文字は、すべて削除して登録されます。
  - 空白文字が削除された後の「フォルダーコード」が、登録済みの「フォルダーコード」と重複する場合、CSVファイルの読み込みは中止されます。

CSVファイルのフォーマット

```
親フォルダーコード,フォルダーコード,フォルダー名,メモ
```

記述例：

親フォルダーコード	フォルダーコード	フォルダー名	メモ
	ROOT_FOLDER	ルート	
ROOT_FOLDER	Sales_folder	営業本部	営業部のフォルダーです。
Sales_folder	Sales01_folder	国内営業部	
Sales01_folder	Seminar_folder	セミナー資料	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親フォルダーコード	100文字	✔	
フォルダーコード	100文字	✔	
フォルダー名	100文字	✔	標準のフォルダー名を記述します。
メモ	65535文字		

項目	文字数	必須	備考
			1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

フォルダー名

フォルダー名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「フォルダーコード」に、Garoonに登録されていないフォルダーのフォルダーコードが設定されていた場合、その言語ごとのフォルダー名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのフォルダー名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「フォルダー名」を空欄にすると、その言語のフォルダー名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
フォルダーコード,言語コード,フォルダー名
```

記述例：

フォルダーコード	言語コード	フォルダー名
Sales_folder	en	Sales Dept.
Seminar_folder	ja	セミナー資料
Seminar_folder	en	Seminar
Seminar_folder	zh	研讨会

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
フォルダーコード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（簡体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
フォルダー名	100文字		言語ごとのフォルダー名を記述します。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権はフォルダーに対して設定します。アクセス権を設定するフォルダーごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  フォルダーのセキュリティモデルを記述します。フォーマットは次のとおりです。

```
フォルダーコード,設定項目,設定値
```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは次のとおりです。

```
フォルダーコード,設定項目,設定値,設定対象
```

記述例：

	フォルダーコード	設定項目	設定値	設定対象	
a)	ROOT_FOLDER	security_model	grant		c)
a)	ROOT_FOLDER	dynamic_role	RW	LoginUser	d)
b)	Sales	security_model	grant		c)
b)	Sales	user	R	osamu-kimura	d)
b)	Sales	group	RW	Sales01	d)

a) ：1件目のデータ
b) ：2件目のデータ
c) ：セキュリティモデルを設定する行
d) ：：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
フォルダーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
フォルダーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じカテゴリーコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • role 静的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			

項目	文字数	必須	備考
			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。複数の権限を設定する場合は、「RW」のように文字を並べて記述します。記述できる文字は、次のとおりです。 • R 閲覧の権限を許可する場合に記述します。 • W 書き込みの権限を許可する場合に記述します。 書き込みの権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 すべての操作を制限する場合は「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「アクセス権一覧」画面では、すべての許可する権限の項目に「×」が表示されます。許可される権限がないため、すべての操作ができません。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「アクセス権一覧」画面には、何も表示されません。許可の対象が設定されていないため、すべての操作ができません。

項目	文字数	必須	備考
			アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「RW」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

運用管理権限

運用管理権限の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
フォルダーごとに運用管理権限を付与できます。

補足

- 運用管理権限のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルに記述されたデータが、運用管理権限に追加されます。
  既存の運用管理権限の設定は保持されます。

CSVファイルのフォーマット

フォルダーコード,設定項目,設定対象

記述例：

フォルダーコード	設定項目	設定対象
ROOT_FOLDER	group	Sys01
Sales00_folder	role	部長
Sales01_folder	user	makoto-yoshida
Sales01_folder	user	yoko-yamada
Sales01_folder	group	Sales01

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
フォルダーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	運用管理権限を付与する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに運用管理権限を付与する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• group 組織に運用管理権限を付与する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。 • role 静的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。
設定対象	100文字		「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

通知設定

フォルダーの通知設定の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
フォルダーコード,設定項目,設定値,設定対象
```

記述例：

フォルダーコード	設定項目	設定値	設定対象
Sales01_folder	group	1	Sales01
Sales01_folder	user	1	osamu-kimura
Sales01_folder	user	0	daisuke-yamada
Sales01_folder	dynamic_role	1	採用チーム

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
フォルダーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	通知を設定する対象の種別を記述する項目です。 記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーの通知を設定する場合に記述します。 • group 組織の通知を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールの通知を設定する場合に記述します。 • role 静的ロールの通知を設定する場合に記述します。
設定値		✔	

項目	文字数	必須	備考
			次のいずれかを記述します。 • 0 通知を解除する場合に記述します。 • 1 通知を設定する場合に記述します。 「0」と「1」以外を記述すると、CSVファイルの読み込み時にエラーが発生します。
設定対象	100文字		「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。 記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

4.4.12. 電話メモ

電話メモのアクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、対象コードに対して設定します。1つの対象コードにつき、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  対象コードのセキュリティモデルを設定します。フォーマットは次のとおりです。

  ```
  対象種別,対象コード,設定項目,設定値
  ```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは次のとおりです。

  ```
  対象種別,対象コード,設定項目,設定値,設定対象
  ```

記述例：

	対象種別	対象コード	設定項目	設定値	設定対象	
a)	user	osamu-kimura	security_model	revoke		c)
	user	osamu-kimura	group		Sales01	d)
	user	osamu-kimura	user	A	daisuke-kato	
b)	group	Admin00	security_model	grant		c)
	group	Admin00	user	B	kenta-nakamura	d)
	group	Admin00	user	AB	megumi-kobayashi	

a) ：1件目のデータ
b) ：2件目のデータ

c) ：セキュリティモデルを設定する行
d) ：：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
対象種別	100文字	✔	何に対するアクセス権なのか、対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーに対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織に対してアクセス権を設定する場合に記述します。 • role ロールに対してアクセス権を設定する場合に記述します。
対象コード	100文字	✔	対象種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 対象種別に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 対象種別に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 対象種別に「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

項目	文字数	必須	備考
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。 • grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
対象種別	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じ対象種別を記述します。
対象コード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じ対象コードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • role ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。複数の権限を設定する場合は、「BA」のように文字を並べて記述します。記述できる文字は、次のとおりです。 • B 閲覧の権限を許可する場合に記述します。 • A 登録の権限を許可する場合に記述します。 すべての操作を制限する場合は「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「アクセス権一覧」画面では、すべての許可する権限の項目に「×」が表示されます。許可される権限がないため、すべての操作ができません。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「アクセス権一覧」画面には、何も表示されません。許可の対象が設定されていないため、すべての操作ができません。

項目	文字数	必須	備考
			アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「BA」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「static_role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します

4.4.13. タイムカード

タイムカードデータは、ファイルの書き出しにだけ対応しています。作成したファイルを読み込むことはできません。
CSVファイルに出力されるタイムカードのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

ログイン名,ユーザー名,日付,出社時刻,出社時刻IPアドレス,退社時刻,退社時刻IPアドレス,外出時刻,外出時刻IPアドレス,復帰時刻,復帰時刻IPアドレス,備考

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	備考
ログイン名	100文字	
ユーザー名	100文字	
日付		
出社時刻		
出社時刻IPアドレス		出社時刻が打刻されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスが記述されます。
退社時刻		
退社時刻IPアドレス		退社時刻が打刻されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスが記述されます。
外出時刻		
外出時刻IPアドレス		外出時刻が打刻されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスが記述されます。

項目	文字数	備考
復帰時刻		
復帰時刻IPアドレス		復帰時刻が打刻されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスが記述されます。
備考	65535文字	

4.4.14. アドレス帳

アドレス帳に関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
選択したブック以外のデータがCSVファイルに記述されていても、選択したブックに対するデータのみが読み込まれます。

共有アドレス帳 / 個人アドレス帳

共有アドレス帳や個人アドレス帳の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- CSVファイルに記述されているカスタマイズ項目は、Garoonに追加されている必要があります。
- 既存のデータをCSVファイルのデータで上書きすることはできません。
  CSVファイルに記述されているアドレスがすでにGaroonに登録されている場合、そのアドレスは新しいアドレスとして追加されます。

CSVファイルのフォーマット

表示名,姓,名,姓（よみ）,名（よみ）,会社名,会社名（よみ）,部課名,郵便番号,住所,経路,所要時間,運賃,会社電話番号, 会社Fax番号,URL,役職名,個人電話番号,E-mail,メモ（,カスタマイズ項目・・・）

記述例：

表示名	姓	名	姓（よみ）	名（よみ）	会社名	会社名（よみ）	部課名
ガルーン商事 中島様	中島	彩花	なかじま	あやか	ガルーン商事	がるーんしょうじ	営業3課
ガルーン工業 斎藤様	斉藤	雄大	さいとう	ゆうだい	ガルーン工業	がるーんこうぎょう	人事部
ガルーン食品	森	茜	もり	あかね			

CSVファイルの項目と仕様

共有アドレス帳および個人アドレス帳では、システム管理者が「表示名」以外の項目の入力を必須にできます。設定方法は次のページを参照してください。

- アドレス帳の項目を変更する(1316ページ)
- アドレス帳の項目の設定を一括で変更する(1318ページ)

システム管理者が必須項目に設定した項目は、読み込み時に使用するCSVファイルにも必ず記載してください。

組み込み項目

項目	文字数	必須	備考
表示名	100文字	✔	
姓	100文字		「個人名」の入力を必須にすると、この項目の入力が必須になります。
名	100文字		「個人名」の入力を必須にすると、この項目の入力が必須になります。
姓（よみ）	100文字		「個人名（よみ）」の入力を必須にすると、この項目の入力が必須になります。

項目	文字数	必須	備考
名（よみ）	100文字		「個人名（よみ）」の入力を必須項目にすると、この項目の入力が必須になります。
会社名	100文字		
会社名（よみ）	100文字		
部署名	100文字		
郵便番号	100文字		
住所	4096文字		
経路	100文字		
所要時間	100文字		
運賃	100文字		
会社電話番号	100文字		
会社Fax番号	100文字		
URL	100文字		
役職名	100文字		
個人電話番号	100文字		
E-mail	100文字		
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カスタマイズ項目

カスタマイズ項目は、組み込み項目の「メモ」の後に記述します。

項目	文字数	必須	備考
文字列（1行）	100文字		
文字列（複数行）	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
URL	255文字		
画像URL	255文字		
E-mail	100文字		
IP電話	100文字		
パスワード	64文字		

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権はブックコードに対して設定します。1つのブックコードにつき、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  ブックコードのセキュリティモデルを設定します。フォーマットは次のとおりです。

```
ブックコード,設定項目,設定値
```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは次のとおりです。

```
ブックコード,設定項目,設定値,設定対象
```

記述例：

	ブックコード	設定項目	設定値	設定対象	
	国内営業部	security_model	revoke		
a)	営業部	security_model	grant		c)
a)	営業部	user	BE	daisuke-kato	d)
b)	取引先	security_model	revoke		c)
b)	取引先	user	B	osamu-kimura	d)
b)	取引先	user		yoko-yamada	d)

a)：1件目のデータ
b)：2件目のデータ
c)：セキュリティモデルを設定する行
d)：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ブックコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じブックコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • static_role 静的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			

			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。複数の権限を設定する場合は、「BE」のように文字を並べて記述します。記述できる文字は、次のとおりです。 • B 閲覧の権限を許可する場合に記述します。 • E 編集の権限を許可する場合に記述します。 編集の権限を許可する場合は、閲覧の権限も許可する必要があります。 すべての操作を制限する場合は「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「アクセス権一覧」画面では、すべての許可する権限の項目に「×」が表示されます。許可される権限がないため、すべての操作ができません。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「アクセス権一覧」画面には、何も表示されません。許可の対象が設定されていないため、すべての操作ができません。 「設定対象」に記述したユーザー、組織、またはロールのアクセス権がすでに登録されている場合、「設定値」を空にしてCSVファイルを読み込むと、その登録情報が削除されます。

項目	文字数	必須	備考
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に、「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に、「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に、「dynamic_role」または「static_role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

4.4.15. メール

メールに関するデータの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

メールサーバー

メールサーバーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- **メールの送受信にOAuthを使用している場合**
  メールサーバーの「OAuthクライアント」項目は、CSVファイルから読み込めません。既存のメールサーバーのデータをCSVファイルから読み込むと、「OAuthクライアント」項目の設定内容が削除されます。この場合、「OAuthクライアント」項目の再設定と、ユーザーによる認可が必要です。



  システム管理からメールサーバーの「OAuthクライアント」項目を再設定したあと、個人設定の「メールアカウントの詳細」画面からOAuth認可を実行するよう、ユーザーに連絡してください。

補足

- CSVファイルに、Garoonに登録されているメールサーバーコードを設定した場合は、そのメールサーバーの情報が変更されます。

CSVファイルのフォーマット

メールサーバーコード,メールサーバー名,送信メールサーバー名（SMTP）,送信メールサーバーポート番号,送信暗号化方式,SMTP認証方式,送信用のアカウントとパスワードを設定する,受信後に送信を行う（POP before SMTP）,送信までの待ち時間,送信タイムアウトまでの時間,受信プロトコル,受信メールサーバー名,受信メールサーバーポート番号,TLSの使用（受信メールサーバー）,受信時の認証方式,受信タイムアウトまでの時間

記述例：

メールサーバーコード	メールサーバー名	送信メールサーバー名（SMTP）	送信メールサーバーポート番号	送信暗号化方式	SMTP認証方式	送信用のアカウントとパスワードを設定する	受信後に送信を行う（POP before SMTP）	送信までの待ち時間	送信タイムアウトまでの時間	受信プロトコル	受信メールサーバー名	受信メールサーバーポート番号	TLSの使用（受信メールサーバー）	受信時の認証方式	受信タイムアウトまでの時間
mail-server-1	mail-server-1	smtp.example.com	587	NONE	LOGIN	0	0		10	POP3	pop.example.com	110	1	USER	10
mail-server-2	OAuth	smtp.gmail.com	587	TLS	XOAUTH2	0	0		10	POP3	pop.gmail.com	995	1	XOAUTH2	10

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
メールサーバーコード	100文字	✔	
メールサーバー名	100文字	✔	
送信メールサーバー名（SMTP）	100文字	✔	
送信メールサーバーポート番号	100文字		半角数字で記述します。 省略した場合は「25」が読み込まれます。
送信暗号化方式			次のいずれかを記述します。 • NONE 送信暗号化方式を使用しない場合に記述します。 • SSL TLSを使用する場合に記述します。 • TLS STARTTLSを使用する場合に記述します。 省略した場合は「NONE」が読み込まれます。
SMTP認証方式			

項目	文字数	必須	備考
			次のいずれかを記述します。 • NONE SMTP認証方式を利用しない場合に記述します。 • PLAIN PLAINを使用する場合に記述します。 • LOGIN LOGINを使用する場合に記述します。 • CRAM-MD5 CRAM-MD5を使用する場合に記述します。 • DIGEST-MD5 DIGEST-MD5を使用する場合に記述します。 • XOAUTH2 OAuthを使用する場合に記述します。 省略した場合は「NONE」が読み込まれます。
送信用のアカウントとパスワードを設定する			次のいずれかを記述します。 • 0 送信用のアカウントとパスワードを設定しない場合に記述します。 • 1 送信用のアカウントとパスワードを設定する場合に記述します。 省略した場合は「0」（設定しない）が読み込まれます。

項目	文字数	必須	備考
受信後に送信を行う（POP before SMTP）			次のいずれかを記述します。 • 0 受信後に送信しない場合に記述します。 • 1 受信後に送信する場合に記述します。 省略した場合は「0」が読み込まれます。
送信までの待ち時間			単位は秒です。0から10まで設定できます。1秒刻みで記述します。 省略した場合は、「0」が読み込まれます。
送信タイムアウトまでの時間			単位は秒です。10から120まで設定できます。10秒刻みで記述します。 省略した場合は「60」が読み込まれます。
受信プロトコル			次のいずれかを記述します。 • POP3 POP3を使用する場合に記述します。 • IMAP4 IMAP4を使用する場合に記述します。 省略した場合は「POP3」が読み込まれます。
受信メールサーバー名	100文字	✔	
受信メールサーバーポート番号	100文字		半角数字で記述します。 省略した場合は「110」が読み込まれます。
TLSの使用（受信メールサーバー）			次のいずれかを記述します。 • 0 TLSを使用しない場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• 1 TLSを使用する場合に記述します。 省略した場合は「0」が読み込まれます。
受信時の認証方式			次のいずれかを記述します。 • USER ユーザー名とパスワードで認証する場合に記述します。 • APOP APOP認証を設定する場合に記述します。 • XOAUTH2 OAuthを使用する場合に記述します。 省略した場合は「USER」が読み込まれます。
受信タイムアウトまでの時間			単位は秒です。10から120まで設定できます。10秒刻みで記述します。 省略した場合は「60」が読み込まれます。

ユーザーアカウント

ユーザーのメールアカウントの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
CSVファイルに記述されているログイン名とアカウントコードが、Garoonに登録されているユーザーのログイン名とアカウントコードと一致していれば、CSVファイルでGaroonのデータを上書きできます。
既存のユーザーアカウント情報を除外したCSVファイルを読み込んでも、Garoonからユーザーアカウントは削除されません。

補足

- フィールドに「*」（アスタリスク）を指定すると、そのフィールドは上書きされません。

CSVファイルのフォーマット

ログイン名,アカウントコード,アカウント名,メールサーバーコード,E-Mail,From名,受信メールアカウント名,受信メールパスワード,受信メールサーバーのメール,送信メールアカウント名,送信メールパスワード,使用停止

記述例：

ログイン名	アカウントコード	アカウント名	メールサーバーコード	E-Mail	From名	受信メールアカウント名	受信メールパスワード	受信メールサーバーのメール	送信メールアカウント	送信メールパスワード	使用停止
daisuke-kato	daisuke-kato	daisuke-kato	server-1	daisuke-kato@example.com		daisuke-kato	*	DELETE		*	0
daisuke-kato	daisuke	daisuke	server-1	daisuke@example.com	Daisuke	daisuke	*	LEAVE		*	0
yoko-yamada	yoko-yamada	yoko-yamada	server-2	yoko-yamada@example.com		yoko-yamada	*	DELETE		*	0

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名[1]	100文字	✔	
アカウントコード[1]	100文字	✔	
アカウント名[1]	100文字		省略した場合は「E-mail」がアカウント名として読み込まれます。
メールサーバーコード[1]	100文字	✔	
E-mail[1]	100文字	✔	
From名[1]	100文字		
受信メールアカウント名[1]	100文字	✔	

項目	文字数	必須	備考
受信メールパスワード	64文字		
受信メールサーバーのメール[1]			次のいずれかを記述します。 • LEAVE メールサーバーにメールを残す場合に記述します。 • DELETE メールサーバーにメールを残さない場合に記述します。 省略した場合は「DELETE」が読み込まれます。
送信メールアカウント名[1]	100文字		
送信メールパスワード	64文字		
使用停止[1]			次のいずれかを記述します。 • 0 ユーザーを使用停止しない場合に記述します。 • 1 ユーザーを使用停止する場合に記述します。 省略した場合は「0」が読み込まれます。

[1]：「*」（アスタリスク）を指定することはできません。

メールサイズ制限値

メールサイズの制限値の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

ログイン名,総サイズ（MB）,受信メールサイズ（KB）,送信メールサイズ（KB）

記述例：

ログイン名	総サイズ（MB）	受信メールサイズ（KB）	送信メールサイズ（KB）
osamu-kimura	-1	1024	1024
daisuke-kato	50	1024	512
yumiko-matsumoto	-1	10240	10240

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	
総サイズ（MB）			次のいずれかを記述します。 • 空白、または「*」 総サイズを省略する場合に記述します。 • -1 総サイズを無制限にする場合に記述します。 • 999999までの整数 総サイズを設定する場合に記述します。 999999までの整数の単位はMBです。

項目	文字数	必須	備考
受信メールサイズ（KB）			次のいずれかを記述します。 • 空白、または「*」 受信メールサイズを省略する場合に記述します。 • -1 受信メールサイズを無制限にする場合に記述します。 • 256から102400の数値 受信メールサイズを設定する場合に記述します。 256から102400の数値の単位はKBです。
送信メールサイズ（KB）			次のいずれかを記述します。 • 空白、または「*」 送信メールサイズを省略する場合に記述します。 • -1 送信メールサイズを無制限にする場合に記述します。 • 256から30720の数値 送信メールサイズを設定する場合に記述します。 256から30720の数値の単位はKBです。

4.4.16. ワークフロー

ワークフローに関するデータのCSVファイルのフォーマットを説明します。

カテゴリー

カテゴリーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
親カテゴリーコード,カテゴリーコード,カテゴリー名,メモ
```

記述例：

親カテゴリーコード	カテゴリーコード	カテゴリー名	メモ
ROOT_CATEGORY	category01	経理関連	
経理関連	category02	例外処理	
経理関連	category03	旧フォーム	
ROOT_CATEGORY	category04	給与関連	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親カテゴリーコード	100文字		ルートに配置するカテゴリーは「ROOT_CATEGORY」を記述します。省略した場合は、ルートに配置されます。
カテゴリーコード	100文字	✔	
カテゴリー名	100文字	✔	
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カテゴリー名

言語ごとのカテゴリー名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「カテゴリーコード」に、Garoonに登録されていないカテゴリーのカテゴリーコードが設定されていた場合、その言語ごとのカテゴリー名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのカテゴリー名が、削除されることはありません。
  ただし、「言語コード」を記述していても、「カテゴリー名」を空欄にすると、その言語のカテゴリー名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,言語コード,カテゴリー名
```

記述例：

カテゴリーコード	言語コード	カテゴリー名
category01	ja	経理関連
category01	en	Accounting
category02	en	Salary
category05	en	Information Systems

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
言語コード		✔	

項目	文字数	必須	備考
			次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（简体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
カテゴリー名	100文字		言語ごとのカテゴリー名を記述します。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、カテゴリーに対して設定します。アクセス権を設定するカテゴリーごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  カテゴリーのセキュリティモデルを設定します。フォーマットは、次のとおりです。

```
カテゴリーコード,設定項目,設定値
```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは、次のとおりです。

```
カテゴリーコード,設定項目,設定値,設定対象
```

設定例：

	カテゴリーコード	設定項目	設定値	設定対象	
	ROOT_CATEGORY	security_model	revoke		
a)	category01	security_model	grant		c)
a)	category01	static_role	B	部長	d)
a)	category01	group	B	Personnel_Dept	d)
b)	category02	security_model	revoke		c)
b)	category02	user		daisuke-kato	d)

a) ：1件目のデータ
b) ：2件目のデータ
c) ：セキュリティモデルを設定する行
d) ：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じカテゴリーコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • static_role ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			

項目	文字数	必須	備考
			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択する「revoke」の場合 ◦ 閲覧を許可する： 「設定値」に「B」を記述します。 ◦ 閲覧を制限する： 「設定値」を空にします。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択する「grant」の場合 ◦ 閲覧を許可する： 「設定値」に「B」を記述します。 ◦ 閲覧を制限する： 「設定値」を空にします。

項目	文字数	必須	備考
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「static_role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

運用管理権限

運用管理権限の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
カテゴリーごとに運用管理権限を付与できます。

補足

- 運用管理権限のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルに記述されたデータが運用管理権限に追加されます。
  既存の運用管理権限の設定は保持されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,設定項目,設定対象
```

記述例：

カテゴリーコード	設定項目	設定対象
category01	group	Personnel_Dept
category01	role	部長
category02	user	daisuke-kato
category02	user	makoto-yoshida

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	運用管理権限を付与する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は次のとおりです。 • user ユーザーに運用管理権限を付与する場合記述します。 • group 組織に運用管理権限を付与する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。 • role 静的ロールに運用管理権限を付与する場合に記述します。
設定対象	100文字		

項目	文字数	必須	備考
			「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

代理申請者

代理申請者の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- CSVファイルにログイン名が同じ行が複数存在する場合は、最後の行を適用します。

CSVファイルのフォーマット

```
ログイン名,代理申請者ログイン名
```

記述例：

ログイン名	代理申請者ログイン名
daisuke-kato	manami-tanaka
yoko-yamada	megumi-kobayashi

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	Garoonに登録されているログイン名を記述します。
代理申請者ログイン名	100文字	✔	Garoonに登録されているログイン名を記述します。

代理承認者

代理承認者の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

補足

- CSVファイルにログイン名が同じ行が複数存在する場合は、最後の行を適用します。

CSVファイルのフォーマット

```
ログイン名,代理承認者ログイン名
```

記述例：

ログイン名	代理承認者ログイン名
osamu-kimura	yuko-nakamura
daisuke-yamada	daisuke-kato

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
ログイン名	100文字	✔	Garoonに登録されているログイン名を記述します。
代理承認者ログイン名	100文字	✔	Garoonに登録されているログイン名を記述します。

申請データ

申請データをCSVファイルに書き出したときのファイルのフォーマットを説明します。
申請データは、CSVファイルへの書き出しのみに対応しています。申請データをCSVファイルから読み込むことはできません。
手動で書き出す場合と、自動で書き出す場合で、CSVファイルのフォーマットが異なります。

手動で書き出した申請データ

申請データを手動で書き出した場合の、CSVファイルに出力されるデータのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

- 申請フォーム情報

  ```
  番号,申請者名,（申請者のログイン名,）申請日時,申請フォーム名,状況,標題,項目値1,項目値2,...
  ```

  出力例：

番号	申請者名	申請者のログイン名	申請日時	申請フォーム名	状況	標題	期間	終了期間	目的
5	加藤 大輔	daisuke-kato	2019/05/24(金) 18:53	国内出張申請	完了	大阪	2019/05/29(水)	2019/05/31(金)	会社説明会
6	田中 愛美	manami-tanaka	2019/05/24(金) 19:17	国内出張申請	進行中	福岡	2019/06/20(木)	2019/06/21(金)	セミナー講演

- 経路情報

経路ステップ名,ユーザー名1,結果1,コメント1,処理日時1,ユーザー名2,結果2,コメント2,処理日時2,...

出力例：

経路1：経路ステップ名	経路1：ユーザー名1	経路1：結果	経路1：コメント	経路1：処理日時					
承認01	小林 恵	承認		2019/05/24(金) 18:53	承認02	木村 修	承認		2019/05/24(金) 18:54
承認01	中村 健太				承認02	木村 修			

CSVファイルの項目と仕様

- 申請フォーム情報

項目	備考
番号	申請番号が記述されます。
申請者名	申請者名が記述されます。
申請者のログイン名	申請者のログイン名が記述されます。

項目	備考
申請日時	申請者が申請データを提出した日時が記述されます。
申請フォーム名	使用された申請フォーム名が記述されます。
状況	申請データの状況が記述されます。
標題	申請者が入力した標題が記述されます。
項目値	申請者によって申請項目に入力された内容が記述されます。

- 経路情報

項目	備考
経路ステップ名	経路ステップの名称が記述されます。
ユーザー名	申請データを処理したユーザーのユーザー名が記述されます。
結果	処理者の処理結果が記述されます。
コメント	処理者が入力したコメントが記述されます。
処理日時	経路ステップの処理が行われた日時が記述されます。

補足

- 書き出す項目に「経路」を選択し、かつ、先頭行に項目名を書き出す場合、「経路1」に関する項目名が書き出されるのは、最初の経路ステップに設定された一人目の処理者の列だけです。それ以外の経路ステップや二人目以降の処理者には、項目名が書き出されません。

自動で書き出した申請データ

申請データを自動で書き出した場合の、CSVファイルに出力されるデータのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

- 申請フォーム情報

  手動で書き出す場合のフォーマットに、「項目に関する記載の開始列と終了列」と「経路に関する記載の開始列」が追加されています。

  > 番号,申請者名,（申請者のログイン名,）申請日時,申請フォーム名,項目に関する記載の開始列と終了列,経路に関する記載の開始列,標題,状況,項目名1,項目値1,項目名2,項目値2,...

  出力例：

番号	申請者名	申請者のログイン名	申請日時	申請フォーム名	項目に関する記載の開始列と終了列	経路に関する記載の開始列	標題	状況	項目名1	項目値1	項目名2	項目値2
5	加藤 大輔	daisuke-kato	2019/05/24(金) 17:53	国内出張申請	9,30	31,36	大阪	完了	標題	大阪	期間	2019/05/29(水)

- 経路情報

  > 経路1：経路ステップ名,経路1：ユーザー名1,経路1：結果,経路1：コメント,経路1：処理日時,経路2：経路ステップ名,...

  出力例：

経路1：経路ステップ名	経路1：ユーザー名1	経路1：結果	経路1：コメント	経路1：処理日時	経路2：経路ステップ名	経路2：ユーザー名1	経路2：結果
課長	小林 恵	承認		2019/05/24(金) 17:53	部長	木村 修	承認

CSVファイルの項目と仕様：

- 申請フォーム情報

項目	備考
番号	申請番号が記述されます。
申請者名	申請者名が記述されます。
申請日時	申請者が申請を行った日時が記述されます。
申請フォーム名	使用された申請フォーム名が記述されます。
項目に関する記載の開始列と終了列	書き出されたCSVファイル上で、申請データの項目情報の記述の開始位置（列）と終了位置（列）が記述されます。 列は0から開始します。 項目に関する記載の開始列が10列、終了列が67列の場合の記述例： 9,66
経路に関する記載の開始列	書き出されたCSVファイル上で、申請データの各経路情報の記述の開始位置（列）が記述されます。 列は0から開始します。 経路に関する記載の開始列が、経路1は68列、経路2は73列、経路3は78列の場合の記述例： 67,72,77
標題	申請者が入力した標題が記述されます。
状況	申請データの状況が記述されます。
項目名	申請項目名が記述されます。

項目	備考
項目値	申請者によって申請項目に入力された内容が記述されます。

- 経路情報

項目	備考
経路ステップ名	経路ステップの名称が記述されます。
ユーザー名	申請データを処理したユーザーのユーザー名が記述されます。
結果	処理者の処理結果が記述されます。
コメント	処理者が入力したコメントが記述されます。
処理日時	経路ステップの処理が行われた日時が記述されます。

4.4.17. マルチレポート

マルチレポートに関するデータのCSVファイルのフォーマットを説明します。

カテゴリー

カテゴリーの読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

```
親カテゴリーコード,カテゴリーコード,カテゴリー名,メモ
```

記述例：

親カテゴリーコード	カテゴリーコード	カテゴリー名	メモ
ROOT_CATEGORY	category01	本社	
ROOT_CATEGORY	category02	管理本部	
category02	category03	人事部	
category02	category04	経理部	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
親カテゴリーコード	100文字		ルートに配置するカテゴリーは「ROOT_CATEGORY」を記述します。省略した場合は、ルートに配置されます。
カテゴリーコード	100文字	✔	
カテゴリー名	100文字	✔	標準のカテゴリー名を記述します。
メモ	65535文字		1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カテゴリー名

言語ごとのカテゴリー名の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

注意

- 「カテゴリーコード」に、Garoonに登録されていないカテゴリーのカテゴリーコードが設定されていた場合、その言語ごとのカテゴリー名は読み込まれません。
- CSVファイルを読み込ませることで、CSVファイルに記載しなかった既存の言語ごとのカテゴリー名が、削除されることはありません。

ただし、「言語コード」を記述していても、「カテゴリー名」を空欄にすると、その言語のカテゴリー名は削除されます。

CSVファイルのフォーマット

```
カテゴリーコード,言語コード,カテゴリー名
```

記述例：

カテゴリーコード	言語コード	カテゴリー名	
category01	ja	本社	
category01	en	Headquarters	
category01	zh	总公司	
category03	en	Personnel Dept.	

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
言語コード		✔	次のいずれかの言語コードを記述します。 • ja 日本語の言語コードです。 • en 英語の言語コードです。 • zh 中国語（简体）の言語コードです。 • zh-tw 中国語（繁體）の言語コードです。 中国語（繁體）とは、繁体字のことです
カテゴリー名	100文字		言語ごとのカテゴリー名を記述します。

アクセス権

アクセス権の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。
アクセス権は、カテゴリーに対して設定します。アクセス権を設定するカテゴリーごとに、セキュリティモデルを設定する行と、アクセス権を設定する行を記述します。

補足

- アクセス権のデータを読み込む場合、CSVファイルに記述されている対象がGaroonに登録されていないと、エラーが発生します。
- CSVファイルからアクセス権データを読み込むと、既存のアクセス権データとの差分が読み込まれます。

CSVファイルのフォーマット

- セキュリティモデルを設定する行：
  カテゴリーのセキュリティモデルを記述します。フォーマットは、次のとおりです。

  ```
  カテゴリーコード,設定項目,設定値
  ```

- アクセス権を設定する行：
  設定するアクセス権を、設定対象ごとに行を分けて記述します。フォーマットは、次のとおりです。

  ```
  カテゴリーコード,設定項目,設定値,設定対象
  ```

記述例：

	カテゴリーコード	設定項目	設定値	設定対象	
	ROOT_CATEGORY	security_model	revoke		
a)	category01	security_model	grant		c)
	category01	static_role	B	部長	d)
	category01	group	B	Personnel_Dept	
b)	category02	security_model	revoke		c)
	category02	user		daisuke-kato	d)

a) ：1件目のデータ

b) ：2件目のデータ

c) ：セキュリティモデルを設定する行

d) ：：アクセス権を設定する行

セキュリティモデルを設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	
設定項目		✔	「security_model」を記述します。
設定値		✔	次のどちらかを記述します。 • revoke 制限の対象を選択する場合に記述します。 • grant 許可の対象を選択する場合に記述します。 「revoke」と「grant」についての詳細は、セキュリティモデル(59ページ)の説明を参照してください。

アクセス権を設定する行の項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
カテゴリーコード	100文字	✔	セキュリティモデルを設定する行と同じカテゴリーコードを記述します。
設定項目		✔	アクセス権を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーのアクセス権を設定する場合に記述します。 • group 組織のアクセス権を設定する場合に記述します。 • dynamic_role 動的ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。 • role ロールのアクセス権を設定する場合に記述します。
設定値			「設定対象」に許可する操作を記述する項目です。閲覧を許可するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「B」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」に「B」を記述します。

項目	文字数	必須	備考
			アクセス権の設定を削除するには、次のように記述します。 • セキュリティモデルが制限の対象を選択するrevokeの場合： 「設定値」に「B」を記述します。 • セキュリティモデルが許可の対象を選択するgrantの場合： 「設定値」を空にします。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じたコードを記述します。記述できるコードは、次のとおりです。 • ログイン名 「設定項目」に「user」を記述した場合は、そのユーザーのログイン名を記述します。 • 組織コード 「設定項目」に「group」を記述した場合は、その組織の組織コードを記述します。 • ロール名 「設定項目」に「dynamic_role」または「static_role」を記述した場合は、そのロールのロール名を記述します。

レポート

レポートデータをCSVファイルに書き出したときのファイルのフォーマットを説明します。
レポートデータは、CSVファイルの書き出しのみに対応しています。レポートデータをCSVファイルから読み込むことはできません。

CSVファイルのフォーマット

標題,作成者,作成日時,参加者,相手側の参加者,項目1,項目2,...,コメント

出力例：

標題	作成者	作成日時	参加者	相手側の参	活動日	出張先	内容・目的	課題	所感	資料		
出張報告：	加藤 大輔	2019年03月	加藤 大輔;	斉藤 雄大;	2019/3/22	上海工場	・建設工事の進行状況の確認 ・上海支店の視察	建物は予定	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。 至急、必要な機材を手配してもらうよう、取引先に依頼した。	アンケート集計結果.pdf		

CSVファイルの項目と仕様

項目	備考
標題	レポートの作成者が入力した標題が記述されます。
作成者	レポートの作成者のユーザー名が記述されます。
作成日時	レポートの作成日時が記述されます。
参加者	「参加者」欄に追加されているユーザー名が記述されます。
相手側の参加者	「相手側の参加者」欄に追加されている、共有アドレス帳のアドレスの表示名が記述されます。
項目	項目に入力した内容が書き出されます。

項目	備考
コメント	レポートに書き込まれているすべてのコメントが書き出されます。

4.4.18. 在席確認

代理人の読み込みに使用するCSVファイルのフォーマットを説明します。

CSVファイルのフォーマット

対象種別,対象コード,設定項目,設定値,設定対象

記述例：

対象種別	対象コード	設定項目	設定値	設定対象
user	daisuke-kato	group	M	Sales01
user	daisuke-kato	user	M	osamu-kimura
user	daisuke-kato	user	M	yoko-yamada
group	Sys01	group	M	Sys01

CSVファイルの項目と仕様

項目	文字数	必須	備考
対象種別		✔	代理人を設定する対象の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーの代理人を設定する場合に記述します。

項目	文字数	必須	備考
			• group 組織の代理人を設定する場合に記述します。
対象コード	100文字	✔	「対象種別」に応じて、代理人を設定するユーザーのログイン名、または組織の組織コードを記述します。
設定項目		✔	代理人の種別を記述する項目です。記述できる種別は、次のとおりです。 • user ユーザーを代理人に設定する場合に記述します。 • group 組織を代理人に設定する場合に記述します。
設定値		✔	「M」（変更）を記述します。
設定対象	100文字	✔	「設定項目」の種別に応じて、代理人となるユーザーのログイン名、または組織の組織コードを記述します。

4.5. 機能やアプリケーションの初期値一覧

機能やアプリケーションの初期値を説明します。

関連ページ

- ユーザーの初期値(2219ページ)
- 画面の初期値(2240ページ)

4.5.1. アプリケーションの初期値

アプリケーション一覧

ポータル

項目	初期値
アプリケーションID	portal
使用	使用
名称	日本語：ポータル English：Portal 中文（简体）：门戶 中文（繁體）：首頁
機能	ポータル

スペース

項目	初期値
アプリケーションID	space
使用	使用
名称	日本語：スペース English：Space 中文（简体）：空间 中文（繁體）：社群
機能	スペース

リンク集

項目	初期値
アプリケーションID	link
使用	使用
名称	日本語：リンク集 English：Bookmarks 中文（简体）：书签 中文（繁體）：書籤
機能	リンク集

スケジュール

項目	初期値
アプリケーションID	schedule
使用	使用

項目	初期値
名称	日本語：スケジュール English：Scheduler 中文（简体）：日程安排 中文（繁體）：排程
機能	スケジュール

メッセージ

項目	初期値
アプリケーションID	message
使用	使用
名称	日本語：メッセージ English：Messages 中文（简体）：站内信 中文（繁體）：站內信
機能	メッセージ

掲示板

項目	初期値
アプリケーションID	bulletin
使用	使用
名称	日本語：掲示板 English：Bulletin Board 中文（简体）：公告栏 中文（繁體）：公告欄

項目	初期値
機能	掲示板

ファイル管理

項目	初期値
アプリケーションID	cabinet
使用	使用
名称	日本語：ファイル管理 English：Cabinet 中文（简体）：文件管理 中文（繁體）：文件管理
機能	ファイル管理

メモ

項目	初期値
アプリケーションID	memo
使用	使用
名称	日本語：メモ English：Memo 中文（简体）：备忘录 中文（繁體）：備忘錄
機能	メモ

電話メモ

項目	初期値
アプリケーションID	phonemessage
使用	使用
名称	日本語：電話メモ English：Phone Messages 中文（简体）：电话记录 中文（繁體）：電話記錄
機能	電話メモ

タイムカード

項目	初期値
アプリケーションID	timecard
使用	使用
名称	日本語：タイムカード English：Timesheet 中文（简体）：考勤卡 中文（繁體）：考勤卡
機能	タイムカード

ToDoリスト

項目	初期値
アプリケーションID	todo
使用	使用

項目	初期値
名称	日本語：ToDoリスト English：To-Do List 中文（简体）：ToDo列表 中文（繁體）：ToDo列表
機能	ToDoリスト

アドレス帳

項目	初期値
アプリケーションID	address
使用	使用
名称	日本語：アドレス帳 English：Address Book 中文（简体）：通讯录 中文（繁體）：通訊錄
機能	アドレス帳

メール

項目	初期値
アプリケーションID	mail
使用	使用
名称	日本語：メール English：E-mail 中文（简体）：E-mail 中文（繁體）：E-mail

項目	初期値
機能	メール

ワークフロー

項目	初期値
アプリケーションID	workflow
使用	使用
名称	日本語：ワークフロー English：Workflow 中文（简体）：Workflow 中文（繁體）：Workflow
機能	ワークフロー

マルチレポート

項目	初期値
アプリケーションID	report
使用	使用
名称	日本語：マルチレポート English：MultiReport 中文（简体）：多功能报告 中文（繁體）：多功能報告
機能	マルチレポート

ネット連携サービス

項目	初期値
アプリケーションID	cbwebsrv
使用	使用
機能	ネット連携サービス

在席確認

項目	初期値
アプリケーションID	presence
使用	使用
名称	日本語：在席確認 English：Presence indicators 中文（简体）：在岗确认 中文（繁體）：在崗確認
機能	在席確認

お気に入り

項目	初期値
アプリケーションID	star
使用	使用
名称	日本語：お気に入り English：Favorite 中文（简体）：收藏夹 中文（繁體）：我的最愛

項目	初期値
機能	お気に入り

通知一覧

項目	初期値
アプリケーションID	notification
使用	使用
名称	日本語：通知一覧 English：Notifications 中文（简体）：通知列表 中文（繁體）：通知列表
機能	通知一覧

リアクション

項目	初期値
アプリケーションID	favour
使用	使用
名称	日本語：いいね！ English：Like 中文（简体）：顶 中文（繁體）：頂
機能	リアクション

サイボウズ Office

項目	初期値
アプリケーションID	dezielink
使用	使用
機能	サイボウズ Office

画像アセット

項目	初期値
アプリケーションID	assets
使用	使用
名称	日本語：画像アセット English：Image Assets 中文（简体）：图像资产 中文（繁體）：圖像資產
機能	画像アセット

利用ユーザーの設定

項目	初期値
対象	Everyone
利用を許可するアプリケーション	使用中の全アプリケーション：オン

外部からの利用設定

項目	初期値
外部からの利用設定	すべて許可

IPアドレスの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

IPアドレスの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

利用ユーザーの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

利用ユーザーの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.2. ユーザーの初期値

組織/ユーザーの設定

組織の追加

項目	初期値
組織名（言語）	日本語

ユーザーの追加

項目	初期値
名前（標準の言語）	日本語

ロールの設定

項目	初期値
ユーザーのロール選択	許可する：オン

ユーザー情報の項目

組み込み項目の詳細

名前

項目	初期値
項目名	名前
項目コード	display_name
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オン

項目	初期値
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オン
シングルサインオン	（設定なし）

ログイン名

項目	初期値
項目名	ログイン名
項目コード	foreign_key
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オン
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オン
検索対象	検索対象に含める：オン
シングルサインオン	（設定なし）

ロケール

項目	初期値
項目名	ロケール
項目コード	locale

項目	初期値
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

拠点

項目	初期値
項目名	拠点
項目コード	base
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

所属する組織

項目	初期値
項目名	所属する組織
項目コード	usergroups
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オン
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

優先する組織

項目	初期値
項目名	優先する組織
項目コード	primary_group
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ

項目	初期値
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

在席情報

項目	初期値
項目名	在席情報
項目コード	attendee
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オン
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

よみ

項目	初期値
項目名	よみ
項目コード	sort_key

項目	初期値
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オン
シングルサインオン	（設定なし）

E-mail

項目	初期値
項目名	E-mail
項目コード	email_address
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オン
シングルサインオン	（設定なし）

メモ

項目	初期値
項目名	メモ
項目コード	description
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

役職

項目	初期値
項目名	役職
項目コード	post
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ

項目	初期値
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オン
シングルサインオン	（設定なし）

連絡先

項目	初期値
項目名	連絡先
項目コード	telephone_number
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

URL

項目	初期値
項目名	URL
項目コード	url

項目	初期値
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

画像

項目	初期値
項目名	画像
項目コード	image
使用	使用する：オン
公開	公開する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

カスタマイズ項目の追加

項目	初期値
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	userinfo1
使用	使用する：オフ
公開	公開する：オフ
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
検索対象	検索対象に含める：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

パスワードの制限

項目	初期値
個人設定でのパスワード変更	許可する
空パスワードでのログイン	許可する
パスワードの長さ	0
パスワードの有効期限	無期限

項目	初期値
有効期限の通知	通知しない
入力文字の制限	設定しない

ユーザーデータの削除時間

項目	初期値
ユーザーデータの削除[1]	削除しない：オフ

[1]：システムタイムゾーンが「(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京」の場合、「削除しない」が未選択のときは、「23時～3時」が初期値です。

CSVファイルからの読み込み

組織情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

組織の所属ユーザー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

組織名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザー情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ
CSVファイルのフォーマット	バージョン3.0以前のフォーマットを使用する：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザーの所属組織

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザーの所持ロール

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ロール情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ロールの所持ユーザー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

組織情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

組織の所属ユーザー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

組織名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザー情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
CSVファイルのフォーマット	バージョン3.0以前のフォーマットを使用する：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザーの所属組織

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ユーザーの所持ロール

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ロール情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ロールの所持ユーザー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.3. 認証の初期値

ログイン認証

標準認証

項目	初期値
標準認証	使用中
表示名	標準認証
認証データベース[1]	標準データベース

[1]：「複数の認証データベースを使用する」のチェックボックスを選択している場合の各認証データベースの使用有無の初期値は、次のとおりです。

- システム管理者が設定したデータベース：使用しない
- 標準データベース：使用する

ログイン認証の追加

ログイン認証形式は、環境変数認証です。

項目	初期値
環境変数書式	ログイン名
認証データベース	標準データベース

セッション認証

標準認証

項目	初期値
標準認証	使用する
表示名	標準認証
認証データベース	標準データベース

セッション認証の追加

セッション認証形式は、環境変数認証です。

項目	初期値
環境変数書式	ログイン名
認証データベース	標準データベース

セッション認証の追加

セッション認証形式は、オープン統合認証 ver.2です。

項目	初期値
モード	オープン統合認証 ver.2
Cookie名	CB_OPENAUTH
有効時間	6時間
認証データベース	標準データベース

認証データベース

認証データベースの追加

認証データベース形式は、LDAPです。

項目	初期値
SSLの使用	サーバーとの通信にSSLを使用する：オフ
ポート番号	389
匿名を使用する	使用する：オフ
認証方式	平分パスワード（simple authentication）
接続条件[1]	接続条件を設定する：オフ

[1]：「接続条件を設定する」のチェックボックスを選択している場合の初期値は、次のとおりです。

- 認証時にログイン名からプレフィックス/サフィックス文字列を除外する：オフ

4.5.4. シングルサインオンの初期値

シングルサインオンの設定（システム管理）

項目	初期値
オプション	別ウィンドウで開く：オフ 個人設定を許可する：オフ
GETする項目（個人） または POSTする項目（個人）	初期値：手入力
GETする項目（システム） または POSTする項目（システム）	初期値：手入力

シングルサインオンの設定（個人設定）

項目	初期値
GETする項目（個人） または POSTする項目（個人）	システム管理者が設定した値

4.5.5. ファイルの初期値

一般設定

項目	初期値
ファイルのサイズ制限	1024MB
バージョン管理の上限値	（無制限）
ロックをかける期間	（無制限）
ロック機能	使用する：オン

MIMEタイプ

あらかじめ設定されているMIMEタイプの詳細は、MIMEタイプの設定(288ページ)を参照してください。

MIMEタイプの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

MIMEタイプの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.6. 画面の初期値

一般設定

共通設定

項目	初期値
モバイル表示	許可する：オン
プロフィール画像の表示	許可する：オン
サムネイル表示	有効にする：オン

個人設定の初期値

項目	初期値
一覧画面で表示する件数	20
コメントの一覧画面で表示する件数	20
標題を表示する幅	50
本文およびコメント等の抄録を表示する幅	20
差出人/受取人等を表示する幅	20
メールアドレスのリンク先アプリケーション	Webブラウザーのメールソフトを起動する（mailto:リンク）
画像ファイル（gif, jpeg等）の表示	本文と一緒に表示する：オン
ファイルに出力する文字コード	出力時に選択する
ユーザー名の後に表示する情報	英語名：オフ 優先する組織：オフ
本文の入力欄の横幅	50
本文の入力欄の縦幅	15

項目	初期値
全ユーザーに適用	オフ

デザインの設定

項目	初期値
デザイン	標準

ヘッダーとフッターの設定

項目	初期値
アプリケーションメニューの表示	表示する：オン
アプリケーションメニューの表示形式	表示名[1]
個人設定	個人設定における設定の変更を許可する：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「タイトル」です。

アプリケーションメニュー一覧

アプリケーションメニューの追加

項目	初期値
アプリケーション内へのリンク、または、任意のURLへのリンク	アプリケーション内へのリンク
表示名（言語）[1]	日本語
リンク先[2]	ポータル
リンク先を開く方法[3]	新規タブで開く：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、項目の文言は「タイトル（言語）」です。

[2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、項目の文言は「アプリケーション内へのリンク」です。

[3]：バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

アプリケーションメニュー

項目	初期値
ポータル	表示名（標準）[1]：ポータル アプリケーションメニュー内へのリンク：ポータル
スペース	表示名（標準）[1]：スペース アプリケーションメニュー内へのリンク：Myスペース
リンク集	表示名（標準）[1]：リンク集 アプリケーションメニュー内へのリンク：リンク集
スケジュール	表示名（標準）[1]：スケジュール アプリケーションメニュー内へのリンク：グループ週表示
メッセージ	表示名（標準）[1]：メッセージ アプリケーションメニュー内へのリンク：メッセージ

項目	初期値
掲示板	表示名（標準）[1]：掲示板 アプリケーションメニュー内へのリンク：掲示板
ファイル管理	表示名（標準）[1]：ファイル管理 アプリケーションメニュー内へのリンク：ファイル管理
メモ	表示名（標準）[1]：メモ アプリケーションメニュー内へのリンク：メモ
電話メモ	表示名（標準）[1]：電話メモ アプリケーションメニュー内へのリンク：電話メモ
タイムカード	表示名（標準）[1]：タイムカード アプリケーションメニュー内へのリンク：タイムカード
ToDoリスト	表示名（標準）[1]：ToDoリスト アプリケーションメニュー内へのリンク：ToDoリスト（個人ToDo）
アドレス帳	表示名（標準）[1]： アプリケーションメニュー内へのリンク：アドレス帳
メール	表示名（標準）[1]：メール アプリケーションメニュー内へのリンク：メール
ワークフロー	表示名（標準）[1]：ワークフロー アプリケーションメニュー内へのリンク：ワークフロー
マルチレポート	表示名（標準）[1]：マルチレポート アプリケーションメニュー内へのリンク：マルチレポート

項目	初期値
お気に入り	表示名（標準）[1]：お気に入り アプリケーションメニュー内へのリンク：お気に入り
通知一覧	表示名（標準）[1]：通知一覧 アプリケーションメニュー内へのリンク：通知一覧

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、文言は「タイトル（標準）」です。

ドロップダウンリストの設定

項目	初期値
個人設定	個人設定での変更を許可する：オン
表示件数	組織：10 ユーザー：10 施設グループ：10 施設：10
履歴の削除	組織：オフ ユーザー：オフ 施設グループ：オフ 施設：オフ

4.5.7. カレンダーの初期値

カレンダーの設定

Garoonを導入または初期化するときに標準データをインストールすると、標準のカレンダーに日本の祝日がイベントとして登録されます。

項目	初期値
日本の祝日データ	• 標準のカレンダーの場合： 自動で取り込む：オン[1] • システムカレンダーの場合： 自動で取り込む：オフ

[1]：次の場合、初期値はオフです。
- 標準データをインストールしなかった場合
- バージョン 6.0.0より前から、バージョン 6.0.0以降にバージョンアップした場合

イベントの登録

項目	初期値
日付	2019年4月1(月)[1]
イベントタイプ	祝日

[1]：日付は、2019年4月1日にシステム管理画面にアクセスした場合の例です。

イベントの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

イベントの書き出し

項目	初期値
書き出す期間	全期間
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

拠点の設定

拠点の追加

項目	初期値
拠点名（言語）	日本語
稼働日	日：オン 月：オン 火：オン 水：オン

項目	初期値
	木：オン 金：オン 土：オン
稼働時間	0時00分 - 23時00分
カレンダー	標準のカレンダー カレンダーの就業日を適用する：オン

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

拠点情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

拠点の表示名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オン 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.8. ロギングの初期値

ログ一覧

項目	初期値
対象カテゴリー	（すべて）
エラー	ログ：出力しない 出力先：両方（データベースログ/システムログ）
警告	ログ：出力しない 出力先：両方（データベースログ/システムログ）

項目	初期値
重要情報	ログ：出力しない 出力先：両方（データベースログ/システムログ）
一般情報	ログ：出力しない 出力先：両方（データベースログ/システムログ）

アーカイブの設定

項目	初期値
アーカイブの保存期間	3年
ファイル形式	XLSX
アーカイブの作成日時	日曜日 0:00

4.5.9. 外部サーバーの初期値

システムメールアカウントの変更

項目	初期値
システムメールアカウント	使用する
使用するメールサーバー	システムメール用に設定したメールサーバー
OAuthの使用	メールの送信にOAuthを使用する：オフ
送信メールサーバーポート番号	25
暗号化通信	（使用しない）
タイムアウトまでの時間	10
SMTP認証方式	（設定なし）
受信後に送信を行う（POP before SMTP）	設定しない

Webプロキシの設定

項目	初期値
Webプロキシ	使用する
プロキシサーバーポート番号	8080

4.5.10. ローカライズの初期値

一般設定

項目	初期値
選択可能な言語	日本語 English 中文（简体） 中文（繁體）
よく使うタイムゾーン	(UTC+09:00) 東京[1]
印刷用のロケール	言語：日本語 日付の長い形式：2019年04月01日（月）[2] 日付の短い形式：04/01（月）[2] 時刻の形式：10:00[3]
個人設定	ロケールの変更を許可する：オン 拠点の変更を許可する：オン
ユーザー情報	英語表記の入力欄を使用する：オフ
ロケールの初期値	言語：日本語 タイムゾーンの地域：アジア タイムゾーン：（UTC+9:00) 東京[1]

[1]：タイムゾーンについては、タイムゾーン(2065ページ)を参照してください。

[2]：日付は、2019年4月1日にシステム管理画面にアクセスした場合の例です。

[3]：時刻は、午前10:00にシステム管理画面にアクセスした場合の例です。

ロケールの設定

ロケールの追加

項目	初期値
ロケール名（言語）	日本語
言語	日本語
日付の長い形式	2019年04月01日[1]
日付の短い形式	2019年04月01日[1]
時刻の形式	10:00 AM[2]

[1]：日付は、2019年4月1日にシステム管理画面にアクセスした場合の例です。

[2]：時刻は、午前10:00にシステム管理画面にアクセスした場合の例です。

4.5.11. APIの初期値

プロキシAPIの設定

プロキシAPI設定の追加

項目	初期値
ステータス	無効
メソッド	GET

4.5.12. カスタマイズの初期値

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	初期値
カスタマイズ	適用する
適用対象	ログインユーザー

4.5.13. ポータルの初期値

ポータルの一覧

空白のポータルを追加

項目	初期値
ポータル名（言語）	日本語

ポータルの設定

項目	初期値
ポータルの公開	非公開
レイアウト	設定なし

ポータルのアクセス権

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

ポートレットのアクセス権

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

最初に表示するポータルの設定の使用権限

項目	初期値
セキュリティモデル	GRANT（許可の対象を選択する）

Myポータルの使用権限

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

ポートレットグループ

ポートレットグループの追加

項目	初期値
グループ名（言語）	日本語

HTMLポートレット

HTMLポートレットの追加

項目	初期値
ポートレット名（言語）	日本語
Myポータル	Myポータルでの利用を許可する：オン
ポートレットの内容	テキスト

PHPポートレット

PHPポートレットの追加

項目	初期値
ポートレット名（言語）	日本語
Myポータル	Myポータルでの利用を許可する：オン

ファイルからの読み込み

HTMLポートレット名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

PHPポートレット名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

ファイルへの書き出し

HTMLポートレット

項目	初期値
HTMLポートレット	（全HTMLポートレット）

HTMLポートレット名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

PHPポートレットの書き出し

項目	初期値
HTMLポートレット	（全HTMLポートレット）

PHPポートレット名の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.14. ポートレットの初期値

「アプリケーションメニュー」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
折り返し	アプリケーションメニューを固定で折り返す：オフ
折り返す個数	5
形式	 表示名[1]

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、文言は「タイトル」です。

「お知らせ」ポートレット

項目	初期値
内容	テキスト
枠/背景の設定	設定する：オフ

「カレンダー」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
使用するシステムカレンダー	標準のカレンダー
標準のカレンダー	1ヶ月
週の開始日	週の開始を月曜日にする：オフ

項目	初期値
六曜	表示する：オフ
天気予報	全項目：オフ

「リンク集」ポートレット

項目	初期値
共有/個人	共有
カテゴリー	ルート
文字サイズ	標準サイズ
表示列数	1

「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	ログインユーザー

「スケジュール（グループ週表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	ログインユーザー

「スケジュール（日表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	ログインユーザー

「スケジュール（週表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	ログインユーザー

「スケジュール（月表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	ログインユーザー

「スケジュール（年表示）」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ

「メッセージ」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
フォルダー	受信箱
項目	標題：オン 差出人：オン 日時：オン 備考：オン
順番	更新順
件数	5

「未確認メッセージ」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
項目	標題：オン 差出人：オン 日時：オン 備考：オン
件数	5

「メッセージ閲覧状況」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
項目	標題：オン 閲覧状況：オン 作成日時：オン フォルダー：オン

「掲示板」ポートレット

項目	初期値
カテゴリー	ルート
文字サイズ	標準サイズ
項目	

項目	初期値
	タイトル：オン 内容：オン 差出人：オン 更新日時：オン
件数	5

「未確認掲示」ポートレット

項目	初期値
表示する掲示	すべての掲示
文字サイズ	標準サイズ
項目	タイトル：オン 差出人：オン 日時：オン カテゴリー：オン
件数	5

「ファイル管理」ポートレット

項目	初期値
フォルダー	ルート
文字サイズ	標準サイズ

項目	初期値
項目	タイトル：オン ファイル名：オン 更新者：オン 更新日時：オン サイズ：オン
件数	5

「メモ」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
登録フォルダー	更新一覧
入力欄の長さ	10

「電話メモ」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
対象	優先する組織

「ToDoリスト」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
表示件数	全て
重要度	★★
ソート	締切日

「ユーザー名簿」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
表示する項目	名前：オン ログイン名：オフ ロケール：オフ 拠点：オフ 所属する組織：オン 優先する組織：オフ 在席情報：オン よみ：オフ E-mail：オン メモ：オフ 役職：オフ 連絡先：オン URL：オフ
対象	優先する組織

「新着メール情報」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
アカウント	デフォルトのアカウント
新着メールチェック	設定する メールチェックを行う間隔：10分

「メール」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
フォルダー	受信箱
項目	標題：オン ステータス：オン 差出人：オン 日時：オン サイズ：オン
順番	送信日時順
件数	5

「ワークフロー」ポートレット

項目	初期値
一覧の種類	受信一覧
文字サイズ	標準サイズ
項目	番号：オン 優先度：オン 申請フォーム名（標題）：オン 状況：オン 申請者/処理者：オン 申請日：オン
件数	5

「マルチレポート」ポートレット

項目	初期値
レポート/絞込	種類：レポート 表示するレポート、または適用する絞込：受信一覧
文字サイズ	標準サイズ
項目	レポートフォーム名（標題）：オン 作成者：オン 更新日時：オン
件数	5

「天気予報」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
六曜	表示する：オフ
天気予報	全項目：オフ

予報地点の種類

「天気予報」ポートレットには、選択した地域の天気予報が表示されます。複数の予報地点を選択できます。
選択できる予報地点は次のとおりです。

稚内	網走	旭川	室蘭	札幌
函館	青森	秋田	盛岡	山形
仙台	福島	新潟	富山	金沢
福井	宇都宮	前橋	熊谷	水戸
千葉	東京	八丈島	横浜	長野
甲府	名古屋	静岡	岐阜	津
大阪	京都	彦根	神戸	奈良
和歌山	広島	岡山	鳥取	松江
山口	高松	松山	高知	徳島
福岡	佐賀	長崎	大分	熊本

宮崎	鹿児島	名瀬	那覇	南大東
宮古島	石垣			

「お気に入り」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
アプリケーション	すべて
表示項目	タイトル：オン 追加日時：オン
件数	5

「通知一覧」ポートレット

項目	初期値
デザインの切替	複数行表示
文字サイズ	標準サイズ
項目	標題：オン 内容：オン 名前：オン 日時：オン
形式	一覧

項目	初期値
件数	5

「確認済みの通知」ポートレット

項目	初期値
文字サイズ	標準サイズ
項目	標題：オン スペース名：オン 内容：オン 名前：オン 日時：オン
アプリケーション	（全て）
件数	5

4.5.15. スペースの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
公開方法の初期設定	公開
使用期限の無期限設定	許可する：オン
使用期限の初期値	無期限

カテゴリーの設定

カテゴリーの追加

項目	初期値
タイトル（言語）	日本語
カテゴリーコード	Garoonが自動的に設定したコード

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

カテゴリー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

カテゴリー名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.16. リンク集の初期値

一般設定

項目	初期値
リンク先を新規タブで開く方法[1]	アイコンをクリックする[2]

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「リンク先を別ウィンドウで開く」です。

[2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、文言は「アイコン」です。

共有リンク集

共有リンクの追加

項目	初期値
シングルサインオン	（設定なし）

共有カテゴリーの追加

項目	初期値
タイトル（言語）	日本語

共有リンク/区切り線の読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

共有リンク/区切り線の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

アクセス権の読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

一般設定

項目	初期値
リンク先を新規タブで開く方法[1]	アイコンをクリックする[2]

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「リンク先を別ウィンドウで開く」です。

[2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、文言は「アイコン」です。

4.5.17. スケジュールの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
予定（予約）を設定する単位	30 分単位
繰り返し予定の登録期間	1年
非公開の予定	登録できる：オン 初期値：公開
非公開の予定の表示	登録された非公開の予定を完全に隠す：オフ
予定の共有先に組織/ロールを指定	許可する：オン
予定の共有先への通知設定	共有先のユーザーには通知しない：オフ
共有予定の表示	スケジュールの一覧画面に表示する：オン
共有先の初期値の自動追加	予定を作成したときに共有先の初期値を自動で追加する ：オフ
組織の予定の表示	表示する：オフ
祝日の表示	表示する：オン
（全施設）の表示	表示する：オン
施設名の表示	予定のタイトルの前/後に表示する：オフ 配置：タイトルの後
ドラッグアンドドロップの使用	許可する：オン
ファイルの添付	許可する：オン
出欠確認の使用	許可する：オフ
出欠確認の使用の初期値	チェックを入れる：オフ

予定メニュー連携

予定メニュー連携の追加

項目	初期値
予定メニュー名	「（未設定）」
ポートレット	ポートレット例

施設/施設グループ

施設の追加

項目	初期値
施設名（言語）	日本語

施設グループの追加

項目	初期値
施設グループ名（言語）	日本語

施設予約の設定

項目	初期値
設定の継承	親施設グループの内容を反映する：オン
予約設定の可能な期間[1]	無期限
予約設定の可能な最長時間[1,2]	無期限
予約を変更可能なユーザー[1]	アクセス権のあるすべてのユーザー
一覧でのメモ表示[1]	表示する：オフ
繰り返しの施設予約[1]	登録できる：オン
施設の利用申請[1]	有効にする：オフ

[1]：「設定の継承」の「親施設グループの内容を反映する」がオフの場合に有効です。

[2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「予約設定の可能な最大時間」です。

施設予約情報の項目

組み込み項目の詳細

予定内容

項目	初期値
項目名	予定内容
項目コード	title_purpose
項目タイプ	文字列（1行）
使用	使用する：オン

項目	初期値
一覧表示	標準で表示する：オン
一覧での項目名表示	標準で表示する：オフ

登録者

項目	初期値
項目名	登録者
項目コード	title_name
項目タイプ	文字列（1行）
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
一覧での項目名表示	標準で表示する：オフ

カスタマイズ項目の追加

項目	初期値
項目タイプ	文字列（1行）
使用	使用する：オフ
一覧表示	標準で表示する：オフ
一覧での項目名表示	標準で表示する：オフ

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

スケジュールの一括削除

項目	初期値
削除する期間	1年前の今日より前の予定

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

予定

項目	初期値
書き出す予定期間	当月の1日～末日
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

項目	初期値
登録者を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

施設情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

施設名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

施設グループ情報

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

施設グループ名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

施設グループの運用管理権限

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

予定の共有先の初期値

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

JavaScript / CSS によるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	初期値
カスタマイズ	適用する
適用対象	ログインユーザー

個人設定

表示の設定

項目	初期値
表示する時間帯	08時～19時
週の開始日	週の開始を月曜日にする：オフ
終了時刻の表示	グループ週表示、および月表示において予定の終了時刻を表示する：オン
ドラッグアンドドロップの使用	ドラッグアンドドロップで予定を移動する：オン

最初に表示するグループの変更

バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

項目	初期値
最初に表示するグループ	（未設定）

予定の通知のメール転送

項目	初期値
予定の通知の転送	予定の通知をメール転送する：オフ
通知を受け取るメールアドレス	ユーザー情報のメールアドレス[1]

[1]：ユーザー情報に、メールアドレスが登録されている場合に表示されます。

スケジュールの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

スケジュールの書き出し

項目	初期値
書き出す期間	当月の1日～末日
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

スケジュールの統計

項目	初期値
日付	当月の1日～末日
就業時間	「表示の設定」の「表示する時間帯」で設定している時間帯
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
土日祝の予定の取り扱い	祝日の予定を含める：オフ 土曜日の予定を含める：オフ 日曜日の予定を含める：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

iCalendar ファイルへの書き出し

項目	初期値
書き出す期間	当月の1日～末日

4.5.18. メッセージの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
閲覧状況確認の初期状態	チェックを入れる：オフ
書式編集機能の使用許可	許可する：オン
閲覧状況確認の動作モード	手動
コメントのアンカー機能の使用許可	許可する：オン
変更/削除の許可	宛先のユーザー

メッセージの一括削除

項目	初期値
削除する基準となる日付[1]	5年前の今日より前に更新されていないメッセージ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「1年前の今日より前に更新されていないメッセージ」です。

メッセージの検索

項目	初期値
対象ユーザー	全ユーザー
検索期間	開始：今日より3か月前の日付 終了：今日の日付
検索項目	標題：オン 本文：オン 差出：オン 宛先：オン コメント：オン

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	初期値
カスタマイズ	適用する
適用対象	ログインユーザー

個人設定

更新通知の設定

項目	初期値
更新通知を設定するフォルダー	受信箱：オン 送信箱：オン 下書き：オフ

振り分け保存の設定

項目	初期値
振り分け条件	条件：以下のすべての条件を満たす 対象：標題 条件式：に次を含む

ごみ箱の設定

項目	初期値
ごみ箱機能	使用する：オン
ごみ箱に保存する期間	5日

4.5.19. 掲示板の初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
コメント書き込み許可の初期状態	チェックを入れる：オン
書式編集機能の使用許可	許可する：オン
コメントのアンカー機能の使用許可	チェックを入れる：オン
閲覧状況確認の初期状態	チェックを入れる：オフ
差出人の直接入力の許可	許可する：オフ 差出人の初期値：ユーザー名
閲覧権限と通知先確認機能の使用許可	許可する：オン

カテゴリーの設定

カテゴリーの追加

項目	初期値
タイトル（言語）	日本語
カテゴリーコード	Garoonが自動的に設定したコード
アクセス権	親カテゴリーか親のサブカテゴリーのアクセス権を適用する：オン
通知設定	親カテゴリーか親のサブカテゴリーの通知設定を適用する：オン

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	GRANT（許可の対象を選択する）

通知の設定

項目	初期値
強制通知	OFF（更新通知の解除を許可する）

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

カテゴリー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

カテゴリー名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

運用管理権限

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

通知設定

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

更新通知の自動設定

項目	初期値
サブカテゴリーへの自動適用	更新通知の設定をサブカテゴリーに自動的に適用する：オフ

4.5.20. ファイル管理の初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
削除したファイル/フォルダーの保存期間	5日
一括ダウンロードの上限値	30MB

フォルダーの設定

フォルダーの追加

項目	初期値
タイトル（言語）	日本語
フォルダーコード	Garoonが自動的に設定したコード
アクセス権	親フォルダーか親のサブフォルダーのアクセス権を適用する：オン
通知設定	親フォルダーか親のサブフォルダーの通知設定を適用する：オン

アクセス権の設定

親フォルダーや親のサブフォルダーのアクセス権を継承せずにフォルダーを追加した場合の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

補足

- ルートフォルダーの場合、初期値は次のとおりです。
  - セキュリティモデルに「GRANT（許可の対象を選択する）」が設定されている
  - アクセス権一覧で、ログインユーザーに閲覧権限が付与されている

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

フォルダー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

フォルダー名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

運用管理権限

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

通知設定

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

更新通知の自動設定

項目	初期値
サブフォルダーへの自動適用	更新通知の設定をサブフォルダーに自動的に適用する：オフ

4.5.21. メモの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
ユーザーあたりの合計ファイルサイズの上限	無制限
書式編集機能の使用許可	許可する：オン

4.5.22. 電話メモの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
シングルサインオン	（設定なし）

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

アクセス権の読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

メール転送の設定

項目	初期値
電話メモの転送	電話メモをメール転送する：オフ

4.5.23. タイムカードの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
タイムカードの自動打刻を利用する	利用する：オン
集計の開始日	1日
月度の表示	0
外出/復帰の最大数	1回
日付が変わる時刻	4:00
ユーザーに時刻の修正を許可する	許可する：オン

タイムカード一覧

項目	初期値
IPアドレスを表示	オフ

タイムカードの書き出し

項目	初期値
書き出す期間	開始：処理月の月初 終了：処理月の月末
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

タイムカードの書き出し

項目	初期値
書き出す期間	開始：処理月の月初 終了：処理月の月末
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.24. アドレス帳の初期値

システム管理

ブック一覧

項目	初期値
ブック名（言語）	日本語
ブックタイプ	標準データベース

項目の設定

組み込み項目の詳細

表示名

項目	初期値
項目名	表示名
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	subject
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オン
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

個人名

項目	初期値
項目名	個人名
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	personal_name
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

個人名（よみ）

項目	初期値
項目名	個人名（よみ）
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	personal_sort_key
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

会社名

項目	初期値
項目名	会社名
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	company_name
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

会社名（よみ）

項目	初期値
項目名	会社名（よみ）
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	company_sort_key
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オン

項目	初期値
シングルサインオン	（設定なし）

部課名

項目	初期値
項目名	部課名
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	section_name
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

郵便番号

項目	初期値
項目名	郵便番号
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	zip_code
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン

項目	初期値
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オン
シングルサインオン	（設定なし）

住所

項目	初期値
項目名	住所
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	physical_address
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

路線

項目	初期値
項目名	路線
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	route

項目	初期値
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

会社電話番号

項目	初期値
項目名	会社電話番号
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	company_telephone_number
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

会社FAX番号

項目	初期値
項目名	会社FAX番号
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	facsimile_number
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

URL

項目	初期値
項目名	URL
項目タイプ	URL
項目コード	url
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

役職名

項目	初期値
項目名	役職名
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	post_name
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

個人電話番号

項目	初期値
項目名	個人電話番号
項目タイプ	文字列（1行）
項目コード	personal_telephone_number
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ

項目	初期値
シングルサインオン	（設定なし）

E-mail

項目	初期値
項目名	E-mail
項目タイプ	E-mail
項目コード	email_address
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

画像

項目	初期値
項目名	画像
項目タイプ	ファイル
項目コード	image
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オン

項目	初期値
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

メモ

項目	初期値
項目名	メモ
項目タイプ	文字列（複数行）
項目コード	description
使用	使用する：オン
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

カスタマイズ項目の追加

項目	初期値
項目タイプ	文字列（1行）
使用	使用する：オフ

項目	初期値
一覧表示	標準で表示する：オフ
必須項目	必須項目にする：オフ
ユーザー変更不可	ユーザーは変更できない：オフ
シングルサインオン	（設定なし）

使用権限の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

表示する項目の設定

ユーザー名簿

項目	初期値
ブック名	ユーザー名簿
項目	ログイン名：オフ ロケール：オン 拠点：オン 所属する組織：オフ 優先する組織：オフ 在席情報：オン よみ：オフ E-mail：オフ メモ：オフ 役職：オフ 連絡先：オフ

項目	初期値
	URL：オフ 画像：オフ カスタマイズ項目： ユーザー名簿の一覧画面にカスタマイズ項目を表示するかどうかの設定によって、初期値が異なります。 • 表示する場合：オン • 表示しない場合：オフ カスタマイズ項目の表示については、ユーザー情報の項目の設定項目(116ページ)の「一覧表示」を参照してください。

個人アドレス帳

項目	初期値
一覧で表示する項目	表示名：オン 個人名：オン 個人名（よみ）：オフ 会社名：オン 会社名（よみ）：オフ 部課名：オン 郵便番号：オフ 住所：オフ 路線：オフ 会社電話番号：オフ 会社FAX番号：オフ URL：オフ 役職名：オフ 個人電話番号：オン E-mail：オン

項目	初期値
	画像：オフ メモ：オフ

個人アドレス帳の読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人アドレス帳の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.25. メールの初期値

システム管理

一般設定

共通設定

項目	初期値
メールクライアント機能の停止	設定しない
ログイン時の新着メールチェック	設定しない
メールの自動受信	設定しない
インクリメンタルサーチ	利用する
HTMLメール内の画像参照	許可する
HTMLメールの初期表示	テキストのみ表示する：オフ
送受信記録機能	許可する
添付ファイルダウンロード時の警告	表示する

ユーザーが変更可能な設定

項目	初期値
メールアカウントの操作	許可する 変更のみ許可する
受信メールサーバーにメールを残す	許可する
新着メールチェック機能	許可する
一括メール受信機能	許可する
HTMLメール送信機能	許可する
メールの自動転送	許可する
開封確認機能	許可する
ステータス管理機能	許可する
メール画面の設定	2ペイン（プレビュー非表示）：利用する 3ペイン（プレビュー表示）：利用する

メールサーバーの設定

項目	初期値
OAuthの使用	メールの送受信にOAuthを使用する：オフ
送信メールサーバーポート番号	25
暗号化通信	（使用しない）
SMTP認証方式	（設定なし）
	設定しない

項目	初期値
受信後に送信を行う（POP before SMTP）	
タイムアウトまでの時間	10秒
受信プロトコル	POP3
受信メールサーバーポート番号	110
TLSの使用	メールサーバーとの通信にTLSを使用する：オフ
APOP認証	使用しない
タイムアウトまでの時間	10秒

ユーザーアカウント

項目	初期値
受信メールサーバーのメール	メールをサーバーから削除する
使用の停止	使用を停止する：オフ

メールサイズ

項目	初期値
1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ	無制限
受信メールサイズの制限	1MB

項目	初期値
送信メールサイズの制限	512KB

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	初期値
カスタマイズ	適用する
適用対象	ログインユーザー

個人設定

一般設定

項目	初期値
一覧に表示する名前の形式	名前
添付ファイルの保存	送信メールの添付ファイルを保存する：オン
送信前の確認	送信前に確認画面を表示する：オン
送信メールの文字コード	UTF-8（Unicode）[1]

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「JIS（日本語）」です。

ごみ箱の設定

項目	初期値
ごみ箱機能	使用する：オン
ごみ箱に保存する期間	5日

メールアカウントの設定

項目	初期値
受信メールサーバーのメール	メールをサーバーから削除する
使用の停止	使用を停止する：オフ

署名の設定

項目	初期値
署名の位置	引用文の後

更新通知の設定

項目	初期値
更新通知をするフォルダー	受信箱：オン 送信箱：オン 下書き：オフ

振り分け保存の設定

項目	初期値
振り分け条件	条件：以下のすべての条件を満たす 対象：標題 条件式：に次を含む
ステータス設定	未設定

自動転送の設定

項目	初期値
転送条件	条件：以下のすべての条件を満たす 対象：標題 条件式：に次を含む

開封確認の設定

項目	初期値
開封確認の要求	「開封確認を要求する」ボタンを「メールの作成」画面に表示する：オン
開封確認の要求に対する返信	確認メッセージを表示する

ステータス管理

項目	初期値
ステータス管理機能	利用する：オン

4.5.26. ワークフローの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
差し戻しの使用許可	許可する
申請者の経路変更の許可	許可する
運用管理者の経路変更の許可	許可する
システム管理者の経路変更の許可	許可する
承認予定の使用許可	許可しない
代理申請の許可	許可しない
代理承認の許可	許可しない
ユーザーによる代理人設定の許可	許可しない

項目	初期値
メール通知の使用許可	許可しない
自動書き出し時の文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
JavaScript / CSSによるカスタマイズの許可	許可しない

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

申請フォームの一覧

カテゴリーの詳細

項目	初期値
カテゴリーコード	ROOT_CATEGORY[1]

[1]：「（ルート）」のみ該当します。

カテゴリーの追加

項目	初期値
タイトル（言語）	日本語

申請フォームの追加

項目	初期値
申請データの自動書き出し	自動的に書き出す：オフ

申請 / 決裁番号の設定

項目	初期値
申請番号形式	全申請フォームで共通の申請番号を使用する
決裁番号形式	決裁番号を使用しない

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

項目	初期値
カスタマイズ	適用しない

項目の追加

文字列（1行）

項目	初期値
入力幅	20
最大入力文字数	100
入力文字制限	制限なし
初期値	直接入力：オン ユーザー情報：ユーザーID
説明	アイコンで表示する：オフ

項目	初期値
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

文字列（複数行）

項目	初期値
サイズ	桁：40 行：3
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

メニュー

項目	初期値
メニュー項目	直接入力
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン

項目	初期値
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

ラジオボタン

項目	初期値
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

チェックボックス

項目	初期値
初期値	オフ
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

数値

項目	初期値
入力値制限	制限なし
小数点以下の有効な桁数	0
マイナス値の表示方法	-1234
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
表示	右寄せで表示する：オフ 桁区切りを表示する：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

自動計算

項目	初期値
小数点以下の有効な桁数	0
マイナス値の表示方法	-1234
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
計算内容	四則演算

項目	初期値
表示	右寄せで表示する：オフ 桁区切りを表示する：オフ 申請フォームに計算結果を表示しない：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

日付

項目	初期値
表示形式	日付のみ
初期値	入力時の現在日付にする
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

ファイル添付

項目	初期値
最大ファイル数	1
説明	アイコンで表示する：オフ

項目	初期値
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
表示	イメージを本文と一緒に表示する：オフ イメージを縮小する：オフ 幅：50px 高さ：50px
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

路線ナビ連携

項目	初期値
取り込む情報	経路/運賃
説明	アイコンで表示する：オフ
項目の条件	必須項目にする：オフ 書き出す項目にする：オン
入力欄の前/後の文字	配置しない
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

JavaScriptカスタマイズ用項目の追加

項目	初期値
右隣への配置	直前の項目につづけて、右隣に配置する。：オフ

スケジュールへの自動登録の設定

項目	初期値
スケジュールへの自動登録	スケジュールへの自動登録を使用する：オフ
予定の種類	通常予定

専用経路の設定

項目	初期値
経路の説明	説明をアイコン表示にする：オフ

経路ステップの追加

項目	初期値
経路種別	承認経路：承認（全員） 回覧経路：回覧
経路変更の許可	許可する：オフ

初期値変更の許可

項目	初期値
申請者の初期値変更の許可	申請者による初期値の変更を許可する：オン

経路一覧

共有経路の追加

項目	初期値
経路の説明	説明をアイコン表示にする：オフ

経路ステップの追加

項目	初期値
経路種別	承認経路：承認（全員） 回覧経路：回覧
経路変更の許可	許可する：オフ

初期値変更の許可

項目	初期値
申請者の初期値変更の許可	申請者による初期値の変更を許可する：オン

アクセス権の設定

項目	初期値
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

申請データの公開設定

項目	初期値
セキュリティモデル	GRANT（許可の対象を選択する）

申請データの管理

申請データの書き出し

項目	初期値
状況	進行中：オン 承認：オン 却下：オン 取消：オン 完了：オン
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

カテゴリー

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

カテゴリー名

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

アクセス権

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

運用管理権限

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

代理申請者

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

代理承認者

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

個人設定

メール通知の設定

項目	初期値
メール通知	使用する：オフ
メールアドレス	ユーザー情報のメールアドレスを使う：オン

4.5.27. マルチレポートの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
コメント書き込み許可の初期状態	チェックを入れる：オン
書式編集機能の使用許可	許可する：オン
コメントのアンカー機能の使用許可	許可する：オン

項目	初期値
公開方法の初期設定	非公開（参加者と通知先のユーザー）

レポートフォームの一覧

カテゴリーの詳細

項目	初期値
カテゴリーコード	ROOT_CATEGORY[1]

[1]：「（ルート）」のみ該当します。

レポートフォームの追加

項目	初期値
コメントの書き込み	コメントの書き込みを許可する：オン
使用する入力欄	参加者：オン 相手側の参加者：オン

項目の追加

文字列（1行）

項目	初期値
入力幅	20
最大入力文字数	100

項目	初期値
入力文字制限	制限なし
初期値	直接入力：オン ユーザー情報：ユーザーID
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

文字列（複数行）

項目	初期値
サイズ	桁：40 行：30
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

メニュー

項目	初期値
メニュー項目	直接入力
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ

項目	初期値
入力欄の前/後の文字	配置しない

ラジオボタン

項目	初期値
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

チェックボックス

項目	初期値
初期値	オフ
説明	アイコンで表示する：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

数値

項目	初期値
入力値制値	制限なし
小数点以下の有効な桁数	0
マイナス値の表示方法	-1234

項目	初期値
説明	アイコンで表示する：オフ
表示	右寄せで表示する：オフ 桁区切りを表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

日付

項目	初期値
初期値	入力時の現在日付にする
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
入力欄の前/後の文字	配置しない

時刻

項目	初期値
時間の単位	1分単位
初期値	入力時の現在時刻にする
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ

項目	初期値
入力欄の前/後の文字	配置しない

ファイル添付

項目	初期値
最大ファイル数	1
説明	アイコンで表示する：オフ
必須項目	必須項目である：オフ
表示	イメージを本文と一緒に表示する：オフ イメージを縮小する：オフ 幅：50 高さ：50
入力欄の前/後の文字	配置しない

絞込一覧

絞込の追加

項目	説明
レポートフォーム	レポートフォームを指定する：オフ フォーム名に次を含む：オフ 次と同じ：オフ
検索条件	

項目	説明
	条件の組み合わせ方法：以下のすべての条件を満たす 項目：いずれかの項目 条件式：に次を含む

アクセス権の設定

項目	説明
セキュリティモデル	REVOKE（制限の対象を選択する）

レポートの管理

レポートの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルからの読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

CSVファイルへの書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ
書き出す言語	すべて：オフ 日本語：オフ English：オフ 中文（简体）：オフ 中文（繁體）：オフ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.28. ネット連携サービスの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
個別ID	ネット連携サービスのサイトに個別IDを送信する

サービス一覧

項目	初期値
路線検索	使用する：オン
天気予報	使用する：オン
六曜	使用する：オン

4.5.29. 在席確認の初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
ステータスの自動設定	ログイン時に在席を設定する：オフ ログアウト時に不在に設定する：オフ
個人設定	代理人の設定を許可する：オン

代理人の読み込み

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行をスキップする	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

代理人の書き出し

項目	初期値
文字コード	Shift-JIS（日本語）[1]
先頭行に項目名を書き出す	いいえ

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonの場合、初期値は「日本語（Shift-JIS）」です。

4.5.30. お気に入りの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
お気に入りの上限値	50

4.5.31. 通知一覧の初期値

システム管理

通知一覧ポートレットの表示設定

項目	初期値
スペース スケジュール メッセージ 掲示板 ファイル管理 電話メモ メール ワークフロー マルチレポート	設定を有効にし、ユーザーの変更を許可しない：オフ 一覧で表示

自動削除の設定

項目	初期値
削除処理の開始時刻	23時00分

デスクトップ通知の設定

デスクトップ通知は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

項目	初期値
デスクトップ通知の使用	許可する：オフ

外部通知の設定

外部通知の追加

項目	初期値
ステータス	無効
許可する外部通知	API：オフ メール：オフ

通知一覧ポートレット

表示項目の初期設定

項目	初期値
全アプリケーション共通	

項目	初期値
	内容：オン 名前：オン 日時：オン

表示件数の初期設定

項目	初期値
スペース スケジュール メッセージ 掲示板 ファイル管理 電話メモ メール ワークフロー マルチレポート	5

確認済み通知ポートレット

項目	初期値
表示項目の初期状態	スペース名：オン 内容：オン 名前：オン 日時：オン
表示件数の初期状態	5

個人設定

デスクトップ通知の設定

デスクトップ通知は、バージョン 6.17.0以降のGaroonで利用できます。

項目	初期値
デスクトップ通知	有効にする：オフ
予定のアラーム	5分前

外部通知の利用

項目	初期値
外部通知の使用停止	外部通知を使用しない：オフ

4.5.32. リアクションの初期値

システム管理

一般設定

項目	初期値
利用を許可するアプリケーション	スケジュール：オン メッセージ：オン 掲示板：オン マルチレポート：オン

4.6. 文字数の入力制限値一覧

各入力項目に設定できる文字数の制限値を説明します。

4.6.1. お客様情報の入力制限値

お客様情報の確認

項目	制限値	備考
法人名	100文字	
法人名（よみ）	100文字	

項目	制限値	備考
ロゴ（URL）	255文字	

4.6.2. アプリケーションの入力制限値

アプリケーション一覧

アプリケーション名の変更

項目	制限値	備考
アプリケーション名： • 日本語 • English • 中文（简体） • 中文（繁體） 繁体字で表示できます。	100文字	

利用ユーザーの設定

外部からの利用設定

項目	制限値	備考
IPアドレス[1]	50文字	
CIDR[1]	3文字	
メモ[1]	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

[1] ：IPアドレスを指定する場合に有効になる項目です。

4.6.3. ユーザーの入力制限値

組織/ユーザーの設定

組織の追加

項目	制限値	備考
組織名（標準）	100文字	
組織名（言語ごとの表示名）	100文字	

項目	制限値	備考
組織コード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザーの追加

組み込み項目

項目	制限値	備考
名前（標準）	100文字	
名前（英語表記）	100文字	
ログイン名	100文字	
パスワード	64文字	
パスワード（確認）	64文字	
表示優先度	8文字	8桁までの数値を記述できます。 • 最小値：0 • 最大値：99999999
よみ	100文字	
E-mail	100文字	
メモ	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
役職	100文字	
連絡先	100文字	
URL	255文字	

カスタマイズ項目

項目	制限値	備考
項目タイプ：文字列（1行）	100文字	
項目タイプ：文字列（複数行）	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
項目タイプ：URL	255文字	
項目タイプ：画像URL	255文字	
項目タイプ：E-mail	100文字	
項目タイプ：IP電話	100文字	
項目タイプ：パスワード	64文字	

ロールの設定

ロールの追加

項目	制限値	備考
ロール名	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー情報の項目

カスタマイズ項目の追加

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	

パスワードの制限

項目	制限値	備考
パスワードの有効期限	3文字	1から999までの整数を記述できます。
有効期限の通知	3文字	1から999までの整数を記述できます。

4.6.4. 認証の入力制限値

ログイン認証

標準認証

項目	制限値	備考
表示名	100文字	

ログイン認証の追加

ログイン認証形式は、環境変数認証です。

項目	制限値	備考
表示名	100文字	
環境変数名	100文字	
この文字列までを除外して認証	100文字	

項目	制限値	備考
この文字列以降を除外して認証	100文字	

セッション認証

標準認証

項目	制限値	備考
表示名	100文字	

セッション認証の追加

セッション認証形式は、環境変数認証です。

項目	制限値	備考
表示名	100文字	
環境変数名	100文字	
プレフィックス	100文字	
サフィックス	100文字	

セッション認証の追加

セッション認証形式は、オープン統合認証 ver.2です。

項目	制限値	備考
表示名	100文字	
認証パスワード	64文字	
認証パスワード（確認用）	64文字	
発行ドメイン	100文字	

認証データベース

認証データベースの追加

認証データベース形式は、LDAPです。

項目	制限値	備考
表示名	100文字	
サーバー名	100文字	
ポート番号	100文字	
アカウント名	100文字	
パスワード	64文字	
パスワード（確認用）	64文字	
検索の基点DN	100文字	
検索フィルター	100文字	

項目	制限値	備考
検索条件：ログイン名[1]	100文字	

[1]：「接続条件を設定する」のチェックボックスを選択している場合に表示されます。

4.6.5. シングルサインオンの入力制限値

シングルサインオンの設定（システム管理）

項目	制限値	備考
表示名	100文字	
システムのURL	255文字	
GETする項目（個人）：変数名	100文字	
GETする項目（個人）：初期値	100文字	初期値に「手入力」を選択した場合
GETする項目（システム）：変数名	100文字	
GETする項目（システム）：初期値	100文字	初期値に「手入力」を選択した場合

シングルサインオンの設定（個人設定）

項目	制限値	備考
GETする項目（個人）：初期値	100文字	初期値に「手入力」を選択した場合
POSTする項目（個人）：初期値	100文字	初期値に「手入力」を選択した場合

4.6.6. ファイルの入力制限値

MIMEタイプ

MIMEタイプの追加

項目	制限値	備考
拡張子	100文字	
MIMEタイプ	100文字	

4.6.7. 画面の入力制限値

アプリケーションメニュー一覧

アプリケーションメニューの追加

項目	制限値	備考
表示名（標準）[1]	100文字	
表示名（言語ごとの表示名）[2]	100文字	
URL	255文字	
アイコンのURL	255文字	

[1]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「タイトル（標準）」です。

[2]：バージョン 6.17.0より前のGaroonをお使いの場合、項目の文言は「タイトル（言語ごとの表示名）」です。

Webメール

Webメールの追加

項目	制限値	備考
Webメール名	100文字	
URL	1024文字	

4.6.8. カレンダーの入力制限値

カレンダーの設定

カレンダーの登録

項目	制限値	備考
カレンダー名	100文字	
カレンダーコード	100文字	

イベントの登録

項目	制限値	備考
イベント内容	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

拠点の設定

拠点の追加

項目	制限値	備考
拠点名（標準）	100文字	
拠点名（言語ごとの表示名）	100文字	
拠点コード	100文字	

4.6.9. ライセンスの入力制限値

ライセンスの管理

ライセンスの登録

項目	制限値	備考
お客様番号	6文字	
ライセンスキー	5文字	入力欄の数：9個

4.6.10. 外部サーバーの入力制限値

システムメールアカウントの設定

項目	制限値	備考
システムメールアドレス	100文字	
送信メールサーバー名（SMTP）	100文字	
送信メールサーバーポート番号	100文字	

Webプロキシの設定

項目	制限値	備考
プロキシサーバー名	100文字	
プロキシサーバーポート番号	100文字	
例外アドレス	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

OAuthクライアントの設定

項目	制限値	備考
OAuthクライアントの表示名	100文字	
クライアントID	200文字	
クライアントシークレット	200文字	

4.6.11. ローカライズの入力制限値

ロケールの設定

ロケールの追加

項目	制限値	備考
ロケール名（標準）	100文字	
ロケール名（言語ごとの表示名）	100文字	
ロケールコード	100文字	

4.6.12. APIの入力制限値

プロキシAPIの設定

プロキシAPI設定の追加

項目	制限値	備考
プロキシコード	100文字	
URL	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
パラメーター		

項目	制限値	備考
	4294967295文字	制限値は、次の合計文字数です。 パラメーターの「キー」と「値」 ヘッダーの「キー」と「値」 Garoonの内部処理の情報
ヘッダー	4294967295文字	制限値は、次の合計文字数です。 パラメーターの「キー」と「値」 ヘッダーの「キー」と「値」 Garoonの内部処理の情報

4.6.13. カスタマイズの入力制限値

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	制限値	備考
カスタマイズグループ名	100文字	
JavaScriptカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

項目	制限値	備考
CSSカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.14. 個人設定の入力制限値

ユーザー

パスワードの変更

項目	制限値	備考
新しいパスワード	64文字	
新しいパスワード（確認用）	64文字	

ユーザー情報の詳細

項目	制限値	備考
名前	100文字	
よみ	100文字	
E-mail	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
役職	100文字	
連絡先	100文字	
URL	255文字	

4.6.15. ポータルの入力制限値

システム管理

ポータルの一覧

項目	制限値	備考
ポータル名（標準）	100文字	
ポータル名（言語ごとの表示名）	100文字	

ポートレットグループ

項目	制限値	備考
グループ名（標準）	100文字	
グループ名（言語ごとの表示名）	100文字	

HTMLポートレット

項目	制限値	備考
ポートレット名（標準）	100文字	
ポートレット名（言語ごとの表示名）	100文字	
ポートレットの内容	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

PHPポートレット

項目	制限値	備考
ポートレット名（標準）	100文字	
ポートレット名（言語ごとの表示名）	100文字	
ポートレットの内容	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

個人設定

Myポータルの一覧

項目	制限値	備考
Myポータル名	100文字	

Myポートレットグループ

項目	制限値	備考
グループ名	100文字	

HTMLポートレット

項目	制限値	備考
ポートレット名	100文字	
ポートレットの内容	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.16. ポートレットの入力制限値

「お知らせ」ポートレット

項目	制限値	備考
ポートレットの内容	65000文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65000文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.17. スペースの入力制限値

システム管理

一般設定

項目	制限値	備考
使用期限の初期値	5文字	使用期限の日数を選択した場合に表示される項目です。

カテゴリーの設定

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル（標準）	100文字	
タイトル（言語ごとの表示名）	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

スペースの作成

項目	制限値	備考
スペース名（標準）	100文字	
スペース名（言語ごとの表示名）	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ディスカッションの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
本文	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

共有ToDoの追加

項目	制限値	備考
ToDo名	100文字	
内容	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

スペースの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.18. リンク集の入力制限値

システム管理

共有リンク集

共有リンクの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
URL	255文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

共有カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル（標準）	100文字	
タイトル（言語ごとの表示名）	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

個人リンク集

リンクの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
URL	255文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

リンク集の検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.19. スケジュールの入力制限値

システム管理

予定メニューの設定

項目	制限値	備考
予定メニュー	100文字	

予定メニュー連携

予定メニュー連携の追加

項目	制限値	備考
ポートレット	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

施設/施設グループ

施設の追加

項目	制限値	備考
施設名（標準）	100文字	
施設名（言語ごとの表示名）	100文字	
施設コード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

施設グループの追加

項目	制限値	備考
施設グループ名（標準）	100文字	
施設グループ名（言語ごとの表示名）	100文字	
施設グループコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

施設予約情報の項目

カスタマイズ項目の追加

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
メニュー項目	65535文字	項目タイプが「メニュー」の場合に表示される項目です。 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
	100文字	

項目	制限値	備考
メニュー項目（初期値の設定）		項目タイプが「メニュー」の場合表示される項目です。

JavaScript / CSS によるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	制限値	備考
カスタマイズグループ名	100文字	
JavaScriptカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
CSSカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

個人設定

予定メニューの設定

項目	制限値	備考
予定メニュー	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

予定の通知のメール転送

項目	制限値	備考
通知を受け取るメールアドレス（別のメールアドレス）	100文字	

ユーザー画面

予定

項目	制限値	備考
タイトル（予定メニュー）	100文字	
タイトル	100文字	
会社名	100文字	
郵便番号	100文字	
住所	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
路線（経路）	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
路線（所要時間）	100文字	
路線（運賃）	100文字	
会社電話番号	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
コメント	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

スケジュールの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.20. メッセージの入力制限値

システム管理

メッセージの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	制限値	備考
カスタマイズグループ名	100文字	
	512文字	

項目	制限値	備考
JavaScriptカスタマイズ（リンクの追加）		1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
CSSカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

個人設定

振り分け保存の設定

振り分け保存の追加

項目	制限値	備考
振り分け保存設定名	100文字	
振り分け条件	100文字	

ユーザー画面

フォルダーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

メッセージ

項目	制限値	備考
標題	100文字	
本文	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
コメント	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

メッセージの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.21. 掲示板の入力制限値

システム管理

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル（標準）	100文字	
タイトル（言語ごとの表示名）	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

掲示の書き込み

項目	制限値	備考
直接入力	100文字	差出人を直接入力する場合に表示される項目です。
タイトル	255文字	
本文	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

「掲示の詳細」画面

項目	制限値	備考
コメント	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

掲示の検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.22. ファイル管理の入力制限値

システム管理

フォルダーの追加

項目	制限値	備考
タイトル（標準）	100文字	
タイトル（言語ごとの表示名）	100文字	
フォルダーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

ファイルの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ファイルの更新

項目	制限値	備考
更新コメント	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ファイルの管理の検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.23. メモの入力制限値

ユーザー画面

メモの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
内容	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ファイルの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ファイルの更新

項目	制限値	備考
更新コメント	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

フォルダーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

メモの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.24. 電話メモの入力制限値

個人設定

メール転送の設定

項目	制限値	備考
電話メモを受け取るメールアドレス	100文字	

ユーザー画面

電話メモの登録

項目	制限値	備考
依頼主	100文字	
用件（電話番号）	100文字	
伝言	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

電話メモの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.25. タイムカードの入力制限値

システム管理

タイムカード一覧

項目	制限値	備考
備考	100文字	

ユーザー画面

時刻の修正

項目	制限値	備考
備考	100文字	

4.6.26. ToDoリストの入力制限値

個人設定

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
カテゴリー名	255文字	

ユーザー画面

ToDoの追加

項目	制限値	備考
ToDo名	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.27. アドレス帳の入力制限値

システム管理

ブック一覧

項目	制限値	備考
ブック名（標準）	100文字	
ブック名（言語ごとの表示名）	100文字	
ブックコード	100文字	

項目の設定

カスタマイズ項目

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
項目タイプ：文字列（1行）	100文字	
項目タイプ：文字列（複数行）	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
項目タイプ：URL	255文字	
項目タイプ：画像URL	255文字	
項目タイプ：E-mail	100文字	
項目タイプ：IP電話	100文字	

ユーザー画面

アドレスの登録

項目	制限値	備考
個人名：姓	100文字	
個人名：名	100文字	
個人名（よみ）：姓	100文字	
個人名（よみ）：名	100文字	
会社名	255文字	
会社名（よみ）	100文字	
部課名	100文字	
表示名	100文字	
郵便番号	100文字	
住所	4096文字	
路線：経路	100文字	
路線：所要時間	100文字	
路線：運賃	100文字	
会社電話番号	100文字	

項目	制限値	備考
会社FAX番号	100文字	
URL	100文字	
役職名	100文字	
個人電話番号	100文字	
E-mail	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

Myアドレスグループの追加

項目	制限値	備考
Myアドレスグループ名	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

アドレス帳の検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.28. メールの入力制限値

システム管理

メールサーバーの設定

項目	制限値	備考
メールサーバーコード	100文字	
メールサーバーの名称	100文字	
送信メールサーバー名（SMTP）	100文字	
送信メールサーバーポート番号	100文字	
受信メールサーバー名	100文字	

項目	制限値	備考
受信メールサーバーポート番号	100文字	

ユーザーアカウント

項目	制限値	備考
ユーザーアカウントコード	100文字	
ユーザーアカウント名	100文字	
E-mail	100文字	
受信メールアカウント	100文字	
受信メールパスワード	64文字	
送信メールアカウント	100文字	
送信メールパスワード	64文字	
検索文字列	100文字	

メールサイズ

項目	制限値	備考
1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ	6文字	「（上限を指定する）」を選択した場合に設定

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

カスタマイズグループの追加

項目	制限値	備考
カスタマイズグループ名	100文字	
JavaScriptカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
CSSカスタマイズ（リンクの追加）	512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

個人設定

メールアカウントの設定

項目	制限値	備考
メールアカウント名	100文字	
E-mail	100文字	
受信メールアカウント	100文字	
受信メールパスワード	64文字	
送信メールアカウント	100文字	
送信メールパスワード	64文字	

署名の設定

項目	制限値	備考
名称	100文字	
内容	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

送信情報の設定

項目	制限値	備考
	100文字	

項目	制限値	備考
From行に表記する名前		

振り分け保存の設定

項目	制限値	備考
振り分け保存設定名	100文字	
振り分け条件	100文字	

自動転送の設定

項目	制限値	備考
転送設定名	100文字	
転送条件	100文字	
転送先	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

メールの作成

項目	制限値	備考
To	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
Cc	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
Bcc	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
標題	255文字	
本文	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
署名	65535文字	個人設定で署名の設定をしている場合に表示されます。 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

フォルダーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
メモ	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

メールの検索

項目	制限値	備考
検索文字列	100文字	

4.6.29. ワークフローの入力制限値

システム管理

一般設定

項目	制限値	備考
メール通知の使用許可	ワークフローのURL：255文字	

申請フォームの一覧

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

申請フォームの追加

項目	制限値	備考
申請フォーム名	100文字	
申請フォームコード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
申請データの自動書き出し	申請データを書き出すディレクトリー名：100文字	

管理者用メモの変更

項目	制限値	備考
管理者用メモ	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

アイコンの設定

項目	制限値	備考
URL指定	255文字	

申請/決裁番号の設定

項目	制限値	備考
申請番号書式	100文字	
決裁番号書式	100文字	

JavaScript / CSSによるカスタマイズ

項目	制限値	備考
JavaScriptカスタマイズ	リンク：512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
CSSカスタマイズ	リンク：512文字	1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

項目の追加

文字列（1行）

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
初期値	直接入力：100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

文字列（複数行）

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
サイズ	桁：100文字 行：100文字	文字制約：数値 桁数と行数は目安です。実際の入力値は、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
初期値	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

項目	制限値	備考
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

メニュー

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
メニュー項目	直接入力： 65535文字 初期値：100文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

ラジオボタン

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
ラジオ項目	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

チェックボックス

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

数値

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
入力値制限	最大値：100文字 最小値：100文字	入力文字制約：数値
初期値	100文字	入力文字制約：数値
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

自動計算

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

項目	制限値	備考
計算内容	定数の場合： 100文字	入力文字制約：数値
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

日付

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

ファイル添付

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
説明	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
表示	幅：0～999 高さ：0～999	入力文字制約：数値
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

路線ナビ連携

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
項目コード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	
右隣への配置	100文字	

JavaScriptカスタマイズ用項目の追加

項目	制限値	備考
項目コード	100文字	

専用経路の設定

項目	制限値	備考
経路名	100文字	
経路コード	100文字	
経路の説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

経路ステップの追加

項目	制限値	備考
経路ステップ名	100文字	
経路ステップコード	100文字	

経路一覧

共有経路の追加

項目	制限値	備考
経路名	100文字	
経路コード	100文字	

項目	制限値	備考
経路の説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

管理者メモの変更

項目	制限値	備考
管理者用メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

経路ステップの追加

項目	制限値	備考
経路ステップ名	100文字	
経路ステップコード	100文字	

申請データの管理

申請データの書き出し

項目	制限値	備考
番号	100文字	
申請者	100文字	

個人設定

メール通知の設定

項目	制限値	備考
メールアドレス	100文字	「ユーザー情報のメールアドレスを使う」がオフの場合に入力

ユーザー画面

経路ステップの変更

項目	制限値	備考
コメント	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

申請の処理

項目	制限値	備考
コメント	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.30. マルチレポートの入力制限値

システム管理

レポートフォームの一覧

カテゴリーの追加

項目	制限値	備考
タイトル	100文字	
カテゴリーコード	100文字	
メモ	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

レポートフォームの追加

項目	制限値	備考
レポートフォーム名	100文字	
レポートフォーム コード	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

項目の追加

文字列（1行）

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

文字列（複数行）

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
サイズ：桁	100文字	

項目	制限値	備考
		文字制約：数値 桁数は目安です。実際の入力幅は、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
サイズ：行	100文字	文字制約：数値 行数は目安です。実際の高さは、Webブラウザーや入力する文字によって異なります。
初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

メニュー

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
メニュー項目：直接入力	100文字	
メニュー項目：初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

ラジオボタン

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
ラジオ項目	100文字	
初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

チェックボックス

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

数値

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
入力値制限：最大値	100文字	
入力値制限：最小値	100文字	
初期値	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

日付

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

時刻

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
説明	65535文字	

項目	制限値	備考
		1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
入力欄の前/後の文字	100文字	

ファイル添付

項目	制限値	備考
項目名	100文字	
説明	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。
表示：幅	0～999の数値	
表示：高さ	0～999の数値	
入力欄の前/後の文字	100文字	

絞込一覧

項目	制限値	備考
絞込名	100文字	
検索条件	100文字	

4.6.31. 在席確認の入力制限値

システム管理

ステータスの設定

項目	制限値	備考
ステータス	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

個人設定

ステータスの設定

項目	制限値	備考
ステータス	65535文字	1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

ユーザー画面

在席情報の変更

項目	制限値	備考
メモ	100文字	

4.6.32. 通知一覧の入力制限値

システム管理

外部通知の設定

外部通知の追加

項目	制限値	備考
外部通知コード	60文字	
表示名	60文字	
許可するURL	4294967295文字	1バイト文字を最大4294967295文字記述できます。

項目	制限値	備考
		使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。

4.6.33. 画像アセットの入力制限値

システム管理

画像アセットの追加

項目	制限値	備考
ファイルキー	128文字	

発行日:2026年11月
© Cybozu